6장. IP 패킷의 전달과 포워딩

2025년 1학기 단국대학교 컴퓨터공학과 박태근

Contents

- 6.1 전달 (Delivery)
- 6.2 포워딩 (Forwarding)

6.1 전달 (Delivery)

- ✓ 네트워크 계층은 하부의 물리 네트워크에 의해 패킷이 처리되는 과정을 감독함
- ✓ 이 처리 과정 (handling)을 <u>패킷의 전달 (delivery of a packet)</u>라고 부름
- ✓ 최종 목적지까지 패킷의 전달은 <u>두 가지 다른 방법</u>을 사용하여 수행됨
 - ▶ 직접 전달 (direct delivery)
 - 간접 전달 (indirect delivery).

6.1 전달 (Delivery) - Topics

- 1) 직접 전달 (Direct Delivery)
- 2) 간접 전달 (Indirect Delivery)

6.1 전달 (Delivery) – 직접 전달 (Direct Delivery)




그림 6.1 직접 전달 (Direct delivery)

6.1 전달 (Delivery) – 간접 전달 (Indirect Delivery)




그림 6.2 간접 전달 (Indirect delivery)

6.2 포워딩 (Forwarding)

- ✓ 포워딩 (forwarding)은 패킷을 목적지로 가는 경로 상에 놓는 것 (place the packet in its route)을 의미함
- ✓ 오늘날의 Internet은
 - ▶ 링크 (네트워크)들의 조합으로 이루어져 있으므로,
 - ▶ 포워딩은

(<u>마지막 목적지 (final destination)</u>가 될 수도 있고, <u>중간 연결 장치 (intermediate connecting device)</u>가 될 수도 있는)


- ▶ 다음 홉으로 패킷을 전달하는 것을 의미함
- ✓ IP 프로토콜 (IP protocol)은 원래 비연결형 프로토콜 (connectionless protocol)로 설계되었으나, 오늘날의 IP 는 연결 지향 프로토콜 (connection-oriented protocol)로 사용되는 경향임

6.2 포워딩 (Forwarding) - Topics

- 1) 목적지 주소 기반 포워딩 (Forwarding Based on Destination Address)
 - ◆ 다음 홉 방법 (Next-Hop Method)
 - ◆ 네트워크 지정 방법 (Network-Specific Method)
 - ◆ 호스트 지정 방법 (Host-Specific Method)
 - ◆ 디폴트 방법 (Default Method)

6.2 포워딩 (Forwarding) - 다음 홉 방법 (Next-Hop Method)

✓ 이 기술에서, 라우팅 테이블 (routing table)은 전체 경로 (complete route)에 대한 정보 대신에, 다음 홉의 주소 (address of the next hop)만 저장함



A		
Destination	Route	
Host B	R1, R2, Host B	

R1		
Destination	Route	
Host B	R2, Host B	

R2		
Dest	ination	Route
Н	ost B	Host B

a. Routing tables based on route

A		
Destination	Next Hop	
Host B	R1	

R1		
Destination	Next Hop	
Host B	R2	

KZ		
	Destination	Next Hop
	Host B	

 \mathbf{p}_{2}

b. Routing tables based on next hop

그림 6.3 다음 홉 방법 (Next-hop method)

6.2 포워딩 (Forwarding) – 네트워크 지정 방법 (Network-Specific Method)

✓ 여기에서는, 같은 네트워크에 연결된 모든 호스트에 대해 각 호스트 별로 엔트리를 가지고 있는 대신에, 목적지 네트워크의 주소 (address of the destination network)를 정의하는 엔트리 하나만을 가지고 있음




그림 6.4 네트워크 지정 방법 (Network-specific method)

6.2 포워딩 (Forwarding) - 호스트 지정 방법 (Host-Specific Method)

- ✓ 이 방법은 다른 이점을 얻기 위하여 효율성 (efficiency)을 희생함
- ✓ 예를 들어, 그림 6.5에서 관리자가 호스트 B로 가는 패킷이 라우터 R1 대신에 R3을 통해 전달되기를 원한다면, 호스트 A의 라우팅 테이블에는 이러한 경로를 정의하는 한 개의 엔트리를 저장함




그림 6.5 호스트 지정 방법 (Host-specific method)

6.2 포워딩 (Forwarding) - 디폴트 방법 (Default Method)

✓ 라우팅을 간단하게 만드는 또 다른 기술은 **디폴트 방법 (default method)**임




Figure 6.6 디폴트 방법 (Default method)

6.2 포워딩 (Forwarding)




그림 6.7 클래스기반 주소지정 (주소체계)에서 서브네팅을 사용하지 않는 경우의 단순화된 포워딩 모듈 (Simplified forwarding module in classful address without subnetting)

- ✓ 그림 6.8은 Internet의 일부인 가상의 네트워크를 보여준다.
- ✓ 라우터 (router) R1의 라우팅 테이블 (routing table)을 보여라.

해답 (Solution)

(다음 페이지)




그림 6.8 예제 6.1에서의 라우팅 구성 (Configuration for routing, Example 6.1)

해답 (Solution)

- ✓ 그림 6.9는 라우터 R1이 사용하는 세 개의 테이블을 보여준다.
- ✓ 일부의 엔트리에는 다음 홉 주소 (next-hop address)가 비어 있는 경우가 있는데, 이는 라우터가 직접 연결된 네트워크에 목적지 (destination)가 존재하기 때문이다. → 직접 전달 (direct delivery)을 의미
- ✓ 이 경우, ARP (8장에서 설명될 예정)가 사용하는 다음 홉 주소 (next-hop address)는 패킷의 목적지 주소 (destination address of the packet)임

Class A

Network address	Next-hop address	Interface
111.0.0.0		m0

Class B

Network address	Next-hop address	Interface
145.80.0.0		m1
170.14.0.0		m2

Class C


Network address	Next-hop address	Interface
192.16.7.0	111.15.17.32	m0

Default: 111.30.31.18, m0

- ✓ 그림 6.8에서 **라우터 R1**은 목적지 주소 (destination address)가 **192.16.7.14**인 패킷을 수신한다.
- ✓ 패킷이 어떻게 포워딩되는지 보여라.

해답 (Solution)

- ✓ 목적지 주소는 2진법으로 11000000 00010000 000001110 0001110이다.
- ✓ 주소의 복사본을 오른쪽으로 28비트 쉬프트 (shift) 시킨다.
- ✓ 쉬프트 결과는 00000000 00000000 00000000 00001100 또는 12이다.
- ✓ 따라서, 목적지 네트워크는 class C이다.
- ✓ 목적지 주소에서 왼쪽 (leftmost) 24비트만 추출하면 네트워크 주소 192.16.7.0을 얻을 수 있다.
- ✓ 클래스 C의 테이블이 탐색된다.
- ✓ 네트워크 주소는 첫 번째 행에 존재한다.
- ✓ 다음 홉 주소 (next-hop address) 111.15.17.32와
 인터페이스 번호 m0가 ARP (8장 참조)에게 전달된다.



170.14.0.0/16

Figure 6.8

Class A			
Network address	Next-hop address	Interface	
111.0.0.0		m0	

Class B		
Network address	Next-hop address	Interface
145.80.0.0		ml
170.14.0.0		m2

Class C		
Network address	Next-hop address	Interface
192.16.7.0	111.15.17.32	m0


Default: 111.30.31.18, m0

그림 6.9 예제 6.1의 여러 테이블

145.80.0.0/16

- ✓ 그림 6.8에서 **라우터 R1**은 목적지 주소 (destination address)가 **167.24.160.5**인 패킷을 수신한다.
- ✓ 패킷이 어떻게 포워딩되는지 보여라.

- ✓ 목적지 주소는 2진법으로 10100111 00011000 10100000 00000101이다.
- ✓ 주소의 복사본을 오른쪽으로 28비트 쉬프트 (shift) 시킨다.
- ✓ 쉬프트 결과는 00000000 00000000 00000000 00001010 또는 10이다.
- ✓ 따라서, 목적지 네트워크는 class B이다.
- ✓ 목적지 주소에서 왼쪽 (leftmost) 16비트만 추출하면 네트워크 주소 167.24.0.0을 얻을 수 있다.
- ✓ 클래스 B의 테이블을 탐색하지만, 부합되는 엔트리를 발견할 수 없다 (No matching network address).
- ✓ (목적지 네트워크는 Internet 어딘가에 위치하므로) 패킷은 디폴트 라우터에게 전달되어야 한다.
- ✓ 다음 홉 주소 (next-hop address) 111.30.31.18과 인터페이스 번호 m0가 ARP에게 전달된다.



6.2 포워딩 (Forwarding)




그림 6.10 클래스기반 주소지정 (주소체계)에서 서브넷팅을 사용하는 경우 단순화된 포워딩 모듈 (Simplified forwarding module in classful address with subnetting)

✓ 그림 6.11은 네 개의 서브넷 (four subnets)에 연결된 라우터를 보여주고 있다.






그림 6.11 예제 6.4를 위한 네트워크 구성

- ✓ 몇 가지 점을 언급할 필요가 있다.
- ✓ 첫째, 사이트 주소 (site address)는 145.14.0.0/16 (클래스 B 주소)이다.
- ✓ 145.14.0.0에서 145.14.255.255 사이의 목적지 주소 (destination address)는 먼저 인터페이스 (interface) m4로 전달되고, 라우터에 의해 최종 목적지 서브넷으로 전달된다.

(다음 페이지)



- ✓ 둘째, 이 라우터가 어느 네트워크에 연결되어 있는지 모르므로, 인터페이스 m4에는 x.y.z.t/n이라는 주소를 사용하였다.
- ✓ 셋째, 테이블은 외부로 나갈 패킷을 위하여 디폴트 엔트리 (default entry)를 가지고 있다.
- ✓ 라우터는 모든 목적지 주소에 대해 /18 서브넷 마스크 (subnet mask)를 적용하도록 구성되어 있다.



- ✓ 목적지 주소가 145.14.32.78인 패킷을 그림 6.11의 라우터가 수신하였다.
- ✓ 패킷이 어떻게 포워딩되는지 보여라.

				1	
	145.14.0.0		m0		
	145.14.64.0		m1		
	145.14.128.0		m2		
	145.14.192.0		m3		
	0.0.0.0	default router	m4		
Rest of the Internet	x.y.z.t/n m	m2 m1 m0	Subnet mas	sk: /18	
	145.14.192.1/18 145.14.192.0/18			.14.0.1/18] 5.14.0.0/18	
	145.14.192.1/18		145.	14.64.1/18	
	145.14.128.0/18		145	.14.64.0/18	
15.14.0.0 이다.	Site: 145.14.0.0/16	igure 6.11			

Subnet

address

Next-hop

address

Interface

number

- ✓ 마스크 (mask)는 /18이다.
- ✓ 마스크를 적용한 후, 서브넷 주소 (subnet address)는 145.14.0.0이다.
- ✓ 패킷은 다음 홉 주소 (next-hop address) 145.14.32.78과 출력 인터페이스 (outgoing interface) 번호 m0와 함께 ARP (8장 참조)에게 전달된다.

✓ 그림 6.11에서 145.14.0.0 네트워크 내의 호스트는 주소가 7.22.67.91인 호스트에 보낼 패킷을 가지고 있다.

✓ 패킷이 어떻게 포워딩되는지 보여라.

	address	1	number
	145.14.0.0		m0
	145.14.64.	0	m1
	145.14.128	3.0	m2
	145.14.192	2.0	m3
	0.0.0.0	default router	m4
Rest of the	x.y.z.t/n	m4 m3	Subnet mas

- ✓ 라우터는 패킷을 수신한 뒤, 마스크 (mask) /18을 적용한다.
- ✓ 네트워크 주소 (network address)는 7.22.64.0이다.
- ✓ 테이블을 탐색하지만, 부합하는 주소를 찾지 못한다.
- ✓ 라우터는 디폴트 라우터 (그림에 없음)의 주소를 사용하여 패킷을 디폴트 라우터에게 보낸다.

6.2 포워딩 (Forwarding)

<u>클래스기반 주소체계 (classful addressing</u>)에서는 라우팅 테이블에 세 개의 열 (three columns)이 필요하지만,

<u>클래스없는 주소체계 (classless addressing</u>)에서는 <u>적어도 네 개의 열 (at least four columns</u>)이 필요함




그림 6.12 클래스없는 주소에서의 단순화된 포워딩 모듈 (Simplified forwarding module in classless address)


✓ 그림 6.13의 구성을 사용하여 라우터 R1의 라우팅 테이블 (routing table)을 만들라.

해답 (Solution)

✓ 표 6.1은 해당되는 라우팅 테이블 (corresponding table)을 보여준다.

Table 6.1 Routing table for router R1 in Figure 6.13

Mask	Network Address	Next Hop	Interface
/26	180.70.65.192	-	m2
/25	180.70.65.128	-	m0
/24	201.4.22.0	-	m3
/22	201.4.16.0		m1
Default	Default	180.70.65.200	m2



(Configuration for Example 6.7)

 Table 6.1
 Routing table for router R1 in Figure 6.13

Mask	Network Address	Next Hop	Interface
/26	180.70.65.192	-	m2
/25	180.70.65.128	-	m0
/24	201.4.22.0	-	m3
/22	201.4.16.0		m1
Default	Default	180.70.65.200	m2

✓ 그림 6.13에서 R1에 목적지 주소가 180.70.65.140인 패킷이 도착한 후의 포워딩 과정을 설명하라.

- ✓ 라우터는 다음의 과정 (steps)들을 수행한다.
- 1. 목적지 주소에 첫 번째 마스크 (first mask) /26이 적용된다. 결과는 180.70.65.128이고, 해당되는 네트워크 주소와 **부합되지 않는다**.
- 목적지 주소에 두 번째 마스크 (second mask) /25가 적용된다.
 결과는 180.70.65.128이고, 해당되는 네트워크 주소와 부합된다.
 다음 홉 주소 (이 경우, 패킷의 목적지 주소)와 인터페이스 번호 m0이 ARP (8장 참조) 모듈에 전달된다.

 Table 6.1
 Routing table for router R1 in Figure 6.13

Mask	Network Address	Next Hop	Interface
/26	180.70.65.192	-	m2
/25	180.70.65.128	-	m0
/24	201.4.22.0	-	m3
/22	201.4.16.0		m1
Default	Default	180.70.65.200	m2

✓ 그림 6.13에서 R1에 목적지 주소가 201.4.22.35인 패킷이 도착하면, 이 패킷이 어떻게 처리되는지 보여라.

- ✓ 라우터는 다음의 과정 (steps)들을 수행한다.
- 1. 목적지 주소에 첫 번째 마스크 (first mask) /26이 적용된다. 결과는 201.4.22.0이고, 행 1에 있는 네트워크 주소와 부합되지 않는다.
- 2. 목적지 주소에 **두 번째 마스크 (second mask) /25**이 적용된다. 결과는 **201.4.22.0**이고, 행 2에 있는 네트워크 주소와 **부합되지 않는다**.
- 3. 목적지 주소에 세 번째 마스크 (third mask) /24이 적용된다. 결과는 201.4.22.0이고, 행 3에 있는 네트워크 주소와 부합된다.

 Table 6.1
 Routing table for router R1 in Figure 6.13

Mask	Network Address	Next Hop	Interface
/26	180.70.65.192	-	m2
/25	180.70.65.128	-	m0
/24	201.4.22.0	-	m3
/22	201.4.16.0		m1
Default	Default	180.70.65.200	m2

✓ 그림 6.13에서 R1에 목적지 주소가 18.24.32.78인 패킷이 도착하면 이 패킷이 어떻게 처리되는지 설명하라.

- ✓ 이번에는, 목적지 주소에 모든 마스크가 적용되지만, 부합되는 네트워크 주소를 찾을 수 없다.
- ✓ 테이블의 끝에 도달하면, 모듈은 다음 홉 주소 180.70.65.200과 인터페이스 번호 m2를 ARP (8장 참조)에게 전달한다.
- ✓ 이것은 디폴트 라우터를 사용하여 외부의 Internet으로 전달되어야 하는 패킷일 것이다.

- ✓ 이번에는 다른 유형의 예제를 살펴보자.
- ✓ 라우팅 테이블 (routing table)의 내용을 알면 라우터 구성 (configuration of a router)을 알 수 있는가?
- ✓ 라우터 R1의 라우팅 테이블이 표 6.2에 주어져 있다.
- ✓ 토폴로지 (topology)를 그릴 수 있는가?

 Table 6.2
 Routing table for Example 6.11


	Network	Next-Hop	Interface
Mask	Address	Address	Number
/26	140.6.12.64	180.14.2.5	m2
/24	130.4.8.0	190.17.6.2	m1
/16	110.70.0.0		m0
/16	180.14.0.0		m2
/16	190.17.0.0		m1
Default	Default	110.70.4.6	m0

Solution

(다음 페이지)


해답 (Solution)

- ✓ 이 라우팅 테이블만으로는 토폴로지에 대한 일부 정보는 알지만, 모든 정보를 알 수는 없다 (don't have all for a definite topology).
- ✓ 라우터 R1이 m0, m1, m2의 세 개의 인터페이스 (three interfaces)를 가지고 있음을 알 수 있다.
- ✓ 라우터 R1은 세 개의 네트워크에 직접 연결 (three networks directly connected to R1)되어 있음도 알 수 있다.
- ✓ <u>두 개의 네트워크</u>가 R1에 간접적으로 연결 (two networks indirectly connected to R1)되어 있음을 알 수 있다.
- ✓ 다음 홉 열 (next-hop column)을 보면, R1 외에도 적어도 세 개의 라우터가 있음을 알 수 있다.
- ✓ 140.6.12.64 네트워크가 라우터 R3에 <u>직접 연결되어 있는지</u> 또는 점-대-점 네트워크 (WAN)와 다른 라우터를 통하여 연결되어 있는지 <u>알 수 없다</u>.
- ✓ 그림 6.14는 <u>추측할 수 있는 토폴로지 (guessed topology)</u>를 보여준다.



Network Next-Hop Interface Address Address Number Mask 180.14.2.5 /26 140.6.12.64 m2/24 130.4.8.0 190.17.6.2 m1/16 110.70.0.0 m0/16 180.14.0.0 m2 /16 190.17.0.0 m1Default Default 110.70.4.6 m0

6.2 포워딩 (Forwarding)



Mask	Network address	Next-hop address	Interface
/26	140.24.7.0		m0
/26	140.24.7.64		m1
/26	140.24.7.128		m2
/26	140.24.7.192		m3
/0	0.0.0.0	default router	m4

Mask	Network address	Next-hop address	Interface
/24	140.24.7.0		m0
/0	0.0.0.0	default router	m1

Routing table for R2

Routing table for R1

그림 6.15 주소 집단화 (Address aggregation)