

汇编语言程序设计 第三章 寻址方式与指令系统 Ⅱ

张华平 副教授 博士

Email: kevinzhang@bit.edu.cn

Website: http://www.nlpir.org/

@ICTCLAS张华平博士

NIP

大数据搜索挖掘实验室(wSMS@BIT)





指令告诉CPU执行什么样的操作及操作数从哪里得到。指令可以用大写、小写或大小写字母混合的方式书写。

CS指令格式和功能

CS指令所影响的标志位

C3指令执行周期 *

C3指令机器长度 *

汇编语言是面向机器的,指令和机器码基本上是一一对应的,所以它们的实现取决于硬件。



指令系统

- 7数据传送指令
- 7算术运算指令[2进制/10进制]
- 7逻辑指令
- 7程序控制指令
- 7处理机控制指令
- 7 串操作指令
- 7条件字节设置指令



数据传送指令

数据传送指令可以实现数据、地址、标志的传送。除了目标地址为标志寄存器的传送指令外,本组的其它指令不影响标志。

- 1. 通用数据传送指令;
- 2. 堆栈操作指令;
- 3. 输入输出指令;
- 4. 查表转换指令;
- 5. 地址传送指令;
- 6. 标志传送指令;



1. 通用数据传送指令

(1). 传送指令 MOV

格式: MOV DST, SRC

功能: SRC(源)→DST(目标)

说明: MOV指令可以实现一个字节、一个字、一个双字的数据传送,

注意: 源操作数和目标操作数的数据类型匹配问题, 即应同为字节、字或双字型数据。

MOV 指令可实现的数据传送方向



如下图所示。






图3-12 MOV指令数据传送方向示意图





数据传送规则:

- ■立即数不能作为目标操作数;
- ■立即数不能直接送段寄存器;
- ■目标寄存器不能是CS;
- ■两个段寄存器间不能直接传送;
- ■两个存储单元之间不能直接传送。





例:

MOV AL, 5

MOV DS, AX

MOV [BX], AX

MOV ES: VAR, 12

MOV WORD PTR [BX], 10

MOV EAX, EBX

"WORD PTR",它明确指出BX所指向的内存单元为字型,立即数12被汇编为16位的二进制数。若要生成8位的二进制数,需要用"BYTE PTR",这里的类型显式说明是必须的





(2). 带符号扩展的数据传送指令 MOVSX (386以上)

格式: MOVSX DST, SRC

(3). 带零扩展的数据传送指令 MOVZX (386以上)

格式: MOVZX DST, SRC



(4). 交换指令 XCHG

格式: XCHG OPR1, OPR2

功能:交换两个操作数。

说明: OPR是操作数,操作数可以

是8位、16位、32位。该指令可能的组合是:

XCHG 寄存器操作数,寄存器操作数

XCHG 寄存器操作数,存储器操作数

XCHG 存储器操作数,寄存器操作数





设: (AX) = 1234H, (BX) = 4567H

则: XCHG AX, BX

执行后 (AX) = 4567H, (BX) = 1234H

由于系统提供了这个指令,因此,采用其他方法交换时,速度将会较慢,并需要占用更多的存储空间,编程时要避免这种情况。





2. 堆栈操作指令

堆栈数据的存取原则是"LIFO"。 堆栈段段基址→SS 堆栈栈顶地址→SP/ESP 堆栈用途:

对现场数据的保护与恢复、子程序与中断服务返回地址的保护与恢复等。



(1). 进栈指令 PUSH

格式: PUSH SRC

功能: SP = SP - 2

SS:SP = (SRC)

说明: SRC可以是16位或32位

北京理工大學

(386以上)的寄存器操作数或存储器操作数。 在80286以上的机器中, SRC还可以是立即数 。若SRC是16位操作数,则堆栈指针减2;若 SRC是32位操作数,则堆栈指针减4。

《汇编语言程序设计》讲义/张华平

(2). 出栈指令 POP

格式: POP DST

功能: (DST) = SS:SP

SP = SP + 2

说明: DST可以是16位或32

位(386以上)的寄存器操作数和存储器操作数,也可以是除CS寄存器以外的任何段寄存器。若DST是16位,则堆栈指针加2;若DST是32位,则堆栈指针加4。



常见指令序列:

PUSH AX

PUSH BX

• • • • •

PUSH 1234H

;80286以

上可用

POP DX

.

POP BX

POP AX

注意堆栈的初始设置余幢挂异常

《汇编语言程序设计》讲义/张华平



(3). 全部16位通用寄存器进栈指令PUSHA

格式: PUSHA

(286以上)

功能: 把8个16位通用寄存器的内容压入堆栈,入栈顺序是AX、CX、DX、BX、SP(PUSHA指令执行前的值)、BP、SI、DI。入栈后SP值被减去16。

(4). 全部16位通用寄存器出栈指令POPA

格式: POPA

(286以上)





(5). 全部扩展通用寄存器进栈指令PUSHAD

格式: PUSHAD

(386以上)

功能: 把8个扩展通用寄存器的内容压入堆栈,入栈顺序是EAX、ECX、EDX、EBX、ESP(PUSHAD指令执行前的值)、EBP、ESI、EDI。入栈后ESP值被减去32。

(6). 全部扩展通用寄存器出栈指令POPAD

格式: POPAD

(386以上)



3. 输入输出指令

(1). 输入指令 IN

格式: IN ACR, PORT

功能:把外设端口(PORT)的内容传送给累

加器(ACR)。

说明:可以传送8位、16位、32位,相应的累加器选择AL、AX、EAX。





例.

IN AL, 61H ; AL ← (61H端口)

IN AX, 20H ; AX ← (20H端口)

MOV DX, 3F8H

IN AL, DX ; AL ← (3F8H端口)

IN EAX, DX

;EAX ← (DX所指向的端口)



(2). 输出指令 OUT

格式: OUT PORT, ACR

功能:把累加器的内容传送给外设端口。

说明:对累加器和端口号的选择限制同IN

指令。





例.

MOV AL, O

OUT 61H, AL

;61H端口← (AL)

;关掉PC扬声器

MOV DX, 3F8H

OUT DX, AL

;3F8H端口 ← (AL)

;向COM1端口输出一个字

符



4. 查表转换指令XLAT

格式: XLAT

引值在表 中查中。

功能: 通过AL寄存器中的索中查得表项内容并返回到AL

前提条件:

- 1. 数据段中应有一个字节型表;
- 2. 表起始地址的偏移量→BX;
- 3. 表索引值→AL。



通过查表转换指令,把0~15之间的十进制数转 换成十六进制数的ASCII值。为了实现这个功能,需 要先造一个十六进制数的ASCII值表,其顺序为 '0'~'9'、'A'~'F'。设要查11的十六进制 数的ASCII值,编写如下程序段:

```
TAB
    DB
'0','1','2','3','4','5','6','7','8','8','A','B','C','D',
  'E'. 'F'
    MOV
        AX , SEG TAB
    MOV
         DS , AX
    MOV BX OFFSET TAB
         AL , 11
     MOV
《汇编语言程序设计》讲义/张华平
```

5. 地址传送指令

这类指令传送的是操作数的 地址, 而不是操作数本身。



(1). 传送有效地址指令 LEA

格式: LEA REG, SRC

功能: 把源操作数的有效地址

送给指定的寄存器。

说明:源操作数必须是存储器

操作数。

例.

LEA SI, TAB
LEA BX, TAB [SI]
LEA DI, ASCTAB [BX] [SI]



(2). 加载数据段指针指令 LDS

格式: LDS REG, SRC

功能:把源操作数中的FAR型指

针拷贝到DS和指令中指定的通用寄存器。

说明:

1. 源操作数必须是存储器操作数

2. REG是16位→源操作数必须是32

REG是32位→源操作数必须是48

位

- 3. 低位→REG; 高位→DS;
- 4. 可用于为处理不在当前数据段的数据做准备,例如字符串指令的源操作数。此京理工大学

《汇编语言程序设计》讲义/张华平



例. LDS SI, ADDR

若 (DS: ADDR) = 78563412H

则这条指令的执行结果是:

(DS) = 7856H

(SI) = 3412H





(3). 加载附加数据段指针指令 LES

格式: LES REG, SRC

(4). 加载FS数据段指针指令LFS(386以上)

格式: LFS REG, SRC

(5). 加载GS数据段指针指令LGS(386以上)

格式: LGS REG, SRC

(6). 加载堆栈段指针指令 LSS (386以上)

格式: LSS REG, SRC





MOV 指令传送地址

MOV 指令除了可以实现数据传送外,还可实现地址传送,方法是借助于SEG和OFFSET操作符。





例:设TAB为一条语句的符号地址,则可以有以下指令:

MOV AX, SEG TAB

;把TAB的段基址送给AX寄存器

MOV DI, OFFSET TAB

;把TAB的偏移量送给DI寄存器

MOV DI, TAB MOV DI, TAB+2 LEA DI, TAB





指令的操作过程 考虑这些指令对标志位的影响!





(1). 16位标志进栈指令 PUSHF

格式:PUSHF

功能: SP减2; FLAGS→栈

顶单元。

(2).16位标志出栈指令 POPF

格式: POPF





(3). 32位标志进栈指令 PUSHFD

格式: PUSHFD

功能: ESP减4; EFLAGS→栈顶

0

(4). 32位标志出栈指令 POPFD

格式: POPFD

(5). 标志送AH指令 LAHF[低8位]

格式: LAHF

(6). AH送标志寄存器指令 SAHF

格式: SAHF





3.4 算术运算指令

- ●二进制算术运算指令
- ●十进制算术运算指令

对于其中的双操作数指令, 其两个操作数寻址方式的限定同MOV指令

0





1. 二进制算术运算指令

- 1. 实现二进制算术运算。
- 2. 操作数和运算结果为二进

制。

3. 操作数及计算结果:8位、 16位、32位无符号或带符号二进制数(在书 写指令时可以用十进制形式表示)。

4. 带符号数在机器中用补码 形式表示, 最高位为符号位, 0表示正数, 1表示负数。





一、类型转换指令

这类指令实际上是把操作 数的最高位进行扩展,用于处理带符号 数运算的操作数类型匹配问题。这类指 令均不影响标志。





(1). 字节扩展成字指令 CBW

格式:CBW

功能:把AL寄存器中的符号位值扩展

到AH中

MOV AL, FFH

例. MOV AL, 5

(AH) = 0, AL值不变

MOV AL, 98H

CBW ; (AX) = 0FF98H, AL值

不变

北京理工大學 BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY



(2). 字扩展成双字指令 CWD

格式: CWD

功能:把AX的符号位值扩展到DX中

(3). 双字扩展成四字指令 CDQ

格式: CDQ

(386以上)

功能: EAX符号位扩展到EDX中

(4). AX符号位扩展到EAX指令 CWDE

格式: CWDE

(386以上)

功能: AX寄存器符号位扩展到EAX高16位





二、二进制加法指令

任何一条二进制加、减法指令均适用于带符号数和无符号数运算。

(1). 加法指令 ADD

格式: ADD DST, SRC

功能: (DST) + (SRC) → DST

说明:对操作数的限定同MOV指令。

标志:影响OF、SF、ZF、AF、PF、CF标志

例. ADD AL, BL

ADD CL, 6

ADD WORD PTR[BX], 56

ADD EDX, EAX

动画





ADD运算的说明:

对于两个二进制数进行加法运算,如果把数解释为无符号数,其结果可能是溢出的,而如果把数解释为带符号数,其结果可能是不溢出的,反之也一样。

判定条件:

无符号数相加结果若使CF置1,则表示溢出; 带符号数相加结果若使OF置1,则表示溢出。

一旦发生溢出,结果就不正确了。<u>表3-2</u>以8位数 为例说明了这种情况。



	二进制数加法	解释为无符号数	解释为带符号数
a. 带符号数和无符号和无符号数不溢出	00000100 +00001011 00001111	+ 11 15 CF=0	+ (+11) +15 0F=0
b. <u>无符号</u> <u>数溢出</u>	00000111 +11111011 1 00000010	7 + 251 258(错) CF=1	+7 + (-5) +2 0F=0
<u>c. 带符号</u> <u>数溢出</u>	00001001 +01111100 10000101	9 + 124 133 CF=0	十9 十(十124) 一123(错) 0F=1
d. 带符号数 和无符号 数都溢出	10000111 +11110101 1 01111100	135 + 245 124(错) CF=1	—121 +(— 11) +124(错) 0F=1

表3-2 对二进制数加法结果的解释

《汇编语言程序设计》讲义/张华平





对于情况b:

最高位向前有进位,该进位记录在CF中,7加251应该等于258,但在有效的8位结果中,只看到2,这是因为丢掉了2⁸=256,所以对于无符号数来讲,通过判断CF=1,便知该结果是错的。





对于情况c:

因为两同号数相加,和的符号却与加数符号相反.所以对于带符号数来讲,该 结果是错的,发生这种情况后系统会置OF =1,所以可通过OF来判断。



(2). 带进位加法指令 ADC

格式: ADC DST, SRC

功能: (DST) + (SRC) + CF → DST

说明:对操作数的限定同MOV指令,该指令

适用于多字节或多字的加法运

算。

标志:影响OF、SF、ZF、AF、PF、CF标志 例. ADC AX, 35

$$(AX) = (AX) + 35 + CF$$





(3). 加1指令 INC

格式: INC DST

功能: (DST) +1→DST

标志:除不影响CF标志外,影响其它五个算术运算特征标志。

例. INC BX

例. 实现+2操作: ADD AX, 2

INC AX

INC AX





(4). 互换并加法指令 XADD (486以上)

格式: XADD DST, SRC

功能: (DST) + (SRC) → TEMP

 $(DST) \rightarrow SRC$

TEMP→ DST

说明: TEMP是临时变量。该指令执行后,原 DST的内容在SRC中,和在DST中

标志:影响OF、SF、ZF、AF、PF、CF。



0

二、二进制减法指令

(1). 减法指令 SUB

格式: SUB DST, SRC

功能: (DST) — (SRC) → DST

标志: 影响OF、SF、ZF、AF、PF、CF标志。

例. SUB AX, 35

SUB WORD PTR[BX], 56

减法指令执行后若使CF=1,则对无符号数而言发生了溢出。若使OF=1,则对带符号数而言发生了溢出。



(2). 带借位减法指令 SBB

格式: SBB DST, SRC

功能: (DST) — (SRC) — CF → DST

说明:除了操作为减外,其它要

求同ADC,该指令适用于多字节或多字的减法运算。

标志:影响OF、SF、ZF、AF、PF、CF标志 例. SBB AX, 35

(AX) = (AX) - 35 - CF





(3). 减1指令 DEC

格式: DEC DST

功能: (DST) —1→DST

说明:使用本指令可以很方

便地实现地址指针或循环次数的减1修改。

标志:除不影响CF标志外,

影响其它五个算术运算特征标志。

例. DEC BX



(4). 比较指令 CMP

格式: CMP DST, SRC

功能: (DST) - (SRC), 影响标志位。

说明:这条指令执行相减操作后只根

据结果设置标志位,并不改变两个操作数的原值,其它要求同SUB。CMP指令常用于比较两个数的大小

0

标志:影响OF、SF、ZF、AF、PF、CF

标志

例. CMP AX, [BX]



(5). 求补指令 NEG

格式: NEG DST

功能:对目标操作数(含符号位)求反加1,并且

把结果送回目标。即:实现0一(DST)→DST

说明:利用NEG指令可实现求一个数的相反数。

标志:影响OF、SF、ZF、AF、PF、CF标志。其中

对CF和OF的影响如下:

- a. 对操作数所能表示的最小负数(例若操作数是8 位则为-128)求补,原操作数不变,但0F被置1
- b. 当操作数为0时, 清0 CF。
- c. 对非0操作数求补后,置1 CF。

北京理工大學 BELING INSTITUTE OF TECHNOLOGY



例. 实现0 — (AL) 的运算 NEG AL

例. EAX中存放一负数, 求该数的绝对值 NEG EAX



内存低端

例. 试编写 两个三字节 长的二进制 数加法程序. 加数FIRST、 SECOND及和 SUM的分配情 况如图所示

0

FIRST

SECOND

SUM

11H **22H** 33H **44H** 55H 66H 3 2

112233H +445566H 321

图3_17 三字节长 观读程序示意學

分析: 为便于理解和方便讨论 , 设(FIRST) = 112233H, (SECOND) = 445566H, 存放顺序如上页图所示。

算法类似于手工计算,从最低字节数据开始加起,计算高字节时要考虑低字节的进位问题。为了简化讨论,假设和不会超过三字节,即最高位不会有进位产生。

为了最大限度地用到我们所学的指令和寻址方式,本程序不使用循环结构,不考虑优化问题。因为是三字节数据,所以不能用字或双字加法指令实现。

北京理工大学



DI, SUM ;建立和的地址指针DI

ADD DI, 2 ;DI指向和的低字节

MOV BX, 2

MOV AL, FIRST[BX] ; 取FIRST的低字节(本例为33H)

ADD AL, SECOND+2;两个低字节相加,和①在AL中,进位反映在CF中

MOV [DI], AL ;把低字节和存到DI指向的单元(本例为SUM+2单元)

DEC DI ;修改和指针,使其指向中字节

DEC BX ;修改加数指针,使其指向中字节

MOV AL, FIRST[BX] ;取FIRST的中字节(本例为22H)

ADC AL, SECOND+1;两个中字节相加且加CF,和②在AL中,进位反映在CF中

MOV [DI], AL ;把中字节和存到DI指向的单元(本例为SUM+1单元)

DEC DI ;修改和指针,使其指向高字节

DEC BX ;修改加数指针,使其指向高字节

MOV AL, FIRST[BX] ;取FIRST的高字节(本例为11H)

ADC AL, SECOND ;两个高字节相加且加CF,和③在AL中,进位反映

在CF中 MOV《行為语言程序设计》讲义。继善季节和存到DI指向的单元。《影例为SUM》中知的Logv



讨论:

① 两个ADC指令能否换为ADD

- 7
- ② DEC DI和SUB DI,1指令的功能从表面上看是等价的,是否可以互换?



- ③ 多字节或多字加减时, CF始终有意义(前边的反映进/借位, 最后一次反映溢出情况), 而OF只有最后一次的才有意义。
- ④ 溢出情况判断:若是两个无符号数相加,则当最后一次的CF被置1时,表示溢出,结果不正确;若是两个带符号数相加,则当最后一次的OF被置1时,表示溢出,结果不正确。

从该例可以看出,选取合适的算法、恰当的指令、灵活的寻址方式对汇编语言程序设计人员十分重要,它可以达到事半功倍的效果。



四、二进制乘法指令

(1). 无符号乘法指令 MUL

格式: MUL SRC_{reg/m}

功能:实现两个无符号二进制

数乘。

说明:该指令只含一个源操作数,另一个乘数必须事前放在累加器中。可以实现8位、16位、32位无符号数乘。





具体操作为:

字节型乘法: (AL)×(SRC)₈→AX

字型乘法: (AX)×(SRC)₁₆→DX:AX

双字型乘法: (EAX) × (SRC)₃₂→EDX:EAX

标志:影响CF、OF、SF、ZF、AF、PF,而只有CF、OF有意义,其它标志不确定。

对CF和OF的影响是:若乘积的高半部分(例字节型乘法结果的AH)为0则对CF和OF清0,否则置CF和OF为1。





MOV AL, 8

MUL BL ;(AL)×(BL), 结果在AX中

MOV AX, 1234H

MUL WORD PTR [BX]

;(AX)×([BX]), 结果在

DX:AX中

MOV AL, 80H

SUB AH, AH ; 清O AH

MUL BX ; (AX) × (BX), 结果在DX: AX中

《汇编语言程序设计》讲义/张华平



(2). 带符号乘法指令 IMUL

功能:实现两个带符号二进制数乘。

格式1: IMUL SRC_{reg/m}

说明:这种格式的指令除了是实现两

个带符号数相乘且结果为带符号数外,其它与MUL指令相同。所有的80X86 CPU都支持这种格式。

具体操作为:

字节型乘法: (AL)×(SRC)₈→AX

字型乘法: (AX)×(SRC)₁₆→DX:AX

双字型乘法: (EAX) × (SRC)₃₂→EDX:EAX

标志:

影响CF、OF、SF、ZF、AF、PF,而只有CF、OF有意义,其它标志不确定。对CF和OF的影响是:若乘积的高半部分为低半部分的符号扩展,则对CF和OF清0,否则置CF和OF为1。





格式2: IMUL REG, SRC_{reg/m} (286以上)

说明: REG和SRC的长度必须相同,目标操作数 REG必须是16位或32位通用寄存器,源操作数 SRC可以是寄存器或存储器操作数。

具体操作为:

 $(REG)_{16} \times (SRC)_{16} \rightarrow REG_{16}$

 $(REG)_{32} \times (SRC)_{32} \rightarrow REG_{32}$

格式3: IMUL REG, imm₈ (286以上)

格式4: IMUL REG, SRC_{reg/m}, imm₈ (286以上)



五、二进制除法指令

(1). 无符号除法指令 DIV

格式: DIV SRC_{reg/m}

功能:实现两个无符号二进制数除法。

说明:该指令只含一个源操作数

,该操作数作为除数使用,注意它不能是立即数。 被除数必须事前放在隐含的寄存器中。可以实现8 位、16位、32位无符号数除。



具体操作为

字节型除法: (AX) ÷ (SRC)₈ → (AX) ÷ (SRC)₈ → (AX) ÷ (A

双字型除法:(EDX:EAX)÷(SRC)₃₂ → 令数:EDX

标志:不确定。



学现1000÷25的无符号数除法。

MOV AX, 1000

MOV BL, 25

DIV BL

;(AX)÷(BL)、商在AL中、余数在AH中

例。实现1000÷512的无符号数除法。

MOV AX, 1000

SUB DX, DX

;清0 DX

MOV BX, 512

DIV BX

; (DX:AX)÷(BX)、商在AX中、余数在DX中 **从京理工大学**



(2). 带符号除法指令 IDIV

格式:IDIV SRC_{reg/m}

功能:实现两个带符号二进制数除。

说明:除了是实现两个带符号数相除且商和余数均为带符号数、余数符号与被除数相同外,其它与DIV指令相同。

具体操作同无符号数除法。



列 实现(-1000)÷(+25)的带符号数除法。

MOV AX, —1000

MOV BL, 25

IDIV BL

;(AX)÷(BL)、商在AL中、余数在AH中

例. 实现1000÷ (-512)的带符号数除法。

MOV AX. 1000

CWD

; AX的符号扩展到DX

MOV BX, -512

IDIV BX

;(DX:AX)÷(BX)、商在AX中、余数在DX中





注意:若除数为0或商超出操作数所表示的范围(例如字节型除法的商超出8位)会产生除法错中断,此时系统直接进入0号中断处理程序,为避免出现这种情况,必要时在程序中应事先对操作数进行判断。





感谢关注聆听!



张华平

Email: kevinzhang@bit.edu.cn

微博: @ICTCLAS张华平博士

实验室官网:

http://www.nlpir.org



大数据千人会

