```
; adapted from a sample found on http://wiki.superfamicom.org
.include "header.inc"
.include "initsnes.asm"
.macro ConvertX
; Data in: our coord in A
; Data out: SNES scroll data in C (the 16 bit A)
asl a
              ; multiply A by 32
.endr
rep #%00100000
                     ; 16 bit A
eor #$FFFF ; this will do A=1-A
              ; A=A+1
sep #%00100000
                  ; 8 bit A
.endm
.macro ConvertY
; Data in: our coord in A
; Data out: SNES scroll data in C (the 16 bit A)
.rept 5
asl a
              ; multiply A by 32
.endr
rep #%00100000
                     ; 16 bit A
eor #$FFFF ; this will do A=1-A
sep #%00100000
                  ; 8 bit A
.endm
.bank 0 slot 0
.org 0
.section "Vblank"
VBlank:
           ; get joypad status
lda $4212
and #%00000001
                     ; if joy is not ready
bne VBlank ; wait
lda $4219
              ; read joypad (BYSTudlr)
sta $0201
              ; store it
cmp $0200
              ; compare it with the previous
              ; if not equal, go
bne +
                ; if it's equal, then return
rti
+ sta $0200 ; store
and #%00010000
                     ; get the start button
              ; this will be the delete key
              ; if it's 0, we don't have to delete
beg +
ldx #$0000
- stz $0000,x ; delete addresses $0000 to $0008
inx
              ; this is 9. Guess why (homework:))
cpx #$09
bne -
stz $0100
              ; delete the scroll
```

```
stz $0101
              ; data also
+ lda $0201 ; get back the temp value
and #%11000000
                     ; Care only about B and Y
              ; if empty, skip this
beq +
; so, B or Y is pressed. Let's say B is O,
; and Y is X.
cmp #%11000000
                     ; both are pressed?
              ; then don't do anything
beg +
cmp #%10000000
                     ; B?
bne ++
              ; no, try Y
; B is pressed, write an O ($08)
; we have to tell the cursor position,
; and calculate an address from that
; Formula: Address=3*Y+X
lda $0101
              ; get Y
sta $0202
              ; put it to a temp value
clc
adc $0202
              ; multiply by 3 - an easy way
              ; A*3=A+A+A:)
adc $0202
              : add X
adc $0100
; Now A contains our address
ldx #$0000
              : be on the safe side
tax
lda #$08
sta $0000,x
              ; put $08 to the good address
              ; done with this
jmp +
              ; now for Y
++
cmp #%01000000
                     ; Y?
bne +
              ; no, jump forward (this should not happen)
; Y is pressed, write an X ($0A)
lda $0101
              ; get Y
sta $0202
              ; put it to a temp value
clc
              ; multiply by 3 - an easy way
adc $0202
              ; A*3=A+A+A:)
adc $0202
adc $0100
              ; add X
; Now A contains our address
ldx #$0000
              ; be on the safe side
tax
lda #$0A
sta $0000.x
              ; put $0A to the good address
              ; finished putting tiles
; cursor moving comes now
lda $0201
              ; get control
and #%00001111
                     ; care about directions
sta $0201
              ; store this
cmp #%00001000
                   ; up?
bne +
              ; if not, skip
```

```
; get scroll Y
lda $0101
              ; if on the top,
cmp #$00
beq +
              ; don't do anything
dec $0101
              ; sub 1 from Y
+
lda $0201
              ; get control
cmp #%00000100
                     ; down?
              ; if not, skip
bne +
lda $0101
cmp #$02
              ; if on the bottom,
              ; don't do anything
bea +
inc $0101
              ; add 1 to Y
+
lda $0201
              ; get control
cmp #%0000010
                    ; left?
bne +
              ; if not, skip
lda $0100
              ; if on the left,
cmp #$00
              ; don't do anything
beq +
dec $0100
              ; sub 1 from X
+
lda $0201
              ; get control
cmp #%0000001
                    ; right?
bne +
              ; if not, skip
lda $0100
cmp #$02
              ; if on the right,
beq +
              ; don't do anything
              ; add 1 to X
inc $0100
+
rti
              ; F|NisH3D!
.ends
; Palette 1 nach CGRAM kopieren:
; Dieser Code ist der Einstiegspunkt ins Programm..
; Hier wird A als 8 Bit Register und X/Y als 16 Bit Register verwendet.
; Das CGRAM- Adress-Register $2121 zeigt wegen dem Code in InitSNES schon auf Adresse 0.
; $2121 ist also ein Zeiger in den CG-RAM und er zeigt auf 0.
; Mit einem STA an das CG-RAM-Schreibe-Register $2122 werden 8 Farben aus der Datei tiles.inc
; in den Farbspeicher (CGRAM) an Adresse 0, 1, ... 7 übertragen. Bei einem Schreiben an $2122
; wird das Adress-Register automatisch erhöht. Es ist also kein 65x Opcode notwendig.
.bank 0 slot 0
.org 0
.section "Main"
Start:
InitSNES
rep #%00010000
                     ;16 bit xy
```

sep #%00100000

;8 bit ab

```
ldx #$0000
- lda UntitledPalette.l,x
sta $2122
inx
cpx #8
bne -
; Palette 2 nach CGRAM kopieren:
; Auch hier werden Farben in den Farbspeicher geladen. Diesmal jedoch nicht an Adresse
; 0, ...7 sondern an Adresse 33 und 34. Eine Farbe besteht übrigens aus 2 Byte. Hier wird also nur
; eine Farbe kopiert (aus Palette2)
; TODO: lda #33 verstehen.
; Meine Theorie: An Adresse 32 liegt 00, was die Hintergrundfarbe für den zweiten Hintergrund ist.
;I'll explain this later
;We'll have two palettes, only one color is needed for the second:
                     :The color we need is the 33rd
lda #33
sta $2121
lda.l Palette2
sta $2122
lda.l Palette2+1
sta $2122
; Grafiken/Tiles nach VRAM kopieren:
; Die Pixel werden hier nicht durch direktes schreiben in den VRAM übertragen (was auch ginge),
; sondern wie DMA. Deshalb sieht der Code hier etwas anders aus. Die DMA-Register $4302,
; $4303 und $4304 speichern die 3 Byte (24 Bit) A-BUS-Adresse von der gelesen wird. In unserem
; Fall die Symbolische Adresse UntitledData. Dort liegen die Grafiken.
; Das DMA-Register $4305 und $4306 enthält eine Zahl: Die Anzahl von Bytes die übertragen
; werden. Befinden sich also mehr Tiles an der Adresse UntitledData, so muss die Zahl in Y
: erhöht werden!
; Die Bits im DMA-Register $4300 beschrieben den Übertragungsmodus.
; In unserem Fall lda #%0000001
; Bit 7: bei 0 A to B (bei 1 wäre es umgekehrt)
; Bit 3-4: bei 00 Autoinkrement der Adresse. (bei 10 wäre es Dekrement)
; Bit 0-2: bei 001 2 Bytes zu 2 Bytes (Es werden also immer 2 Bytes übertragen)
; Erklärung: in CGRAM und OAM sind die Speicherstellen 16 Bit!
; Im "Normalen Speicher" und VRAM 8 Bit
: Das DMA-Register $4301 setzt die Adresse für den (8 Bit) B-BUS. Also in unserem Fall
; das wir die Grafiken in den VRAM speichern wollen. Das ist NICHT die Adresse, sondern die
; Adresse des VRAM-Write Registers $2118. d.h wir schreiben eine 18!
; Die eigentliche Adresse landet im V-RAM-Adress-Register $2116.
; Nachdem alles eingestellt ist startet das schreiben an $420B den Vorgang mit Channel 0.
; (Wir haben die ganze Zeit nur mit Channel 0 (es gibt 8) gearbeitet)
; Ida #%00000001: Das oberste bit ist Channel 7 ... das unterste Channel 0
: TODO: lda #:UntitledData verstehen.
; Meine Theorie: Die Syntax mit dem Doppelpunkt schnappt sich irgendwie die obersten Bytes der
; Adresse und packt sie in A. Die untern beiden sind schon in X.
; TODO: $211[89]: Kommentar verstehen
; Meine Theorie: bezieht sich auf $2118 und $2119. Das sind die VRAM-Write und VRAM-
; Read Register.
ldx #UntitledData
                     : Address
```

```
lda #:UntitledData
                    : of UntitledData
ldy #(15*16*2)
                     ; length of data
stx $4302
           ; write
sta $4304
              : address
sty $4305
              ; and length
lda #%0000001
                     ; set this mode (transferring words)
sta $4300
              ; $211[89]: VRAM data write
lda #$18
sta $4301
              : set destination
ldv #$0000
              ; Write to VRAM from $0000
sty $2116
lda #%0000001
                     ; start DMA, channel 0
sta $420B
; TileMap im VRAM anlegen:
; Das hier wird wieder manuell (also ohne DMA gemacht). Die Map beschreibt für einen
; Hintergrund aus welchen Tiles er zusammen gesetzt ist. Tiles im BG heißen Characters.
; Das VRAM-Adress-Register $2116 wird hierbei auf $4000 gesetzt.
; Mit schreiben ins VRAM-Write Register $2118 (oder $2119) wird dann fortlaufend
; ab Adresse $4000 in den VRAM geschrieben. Hier werden nur die Nummern der Tiles
; angegeben. Später sagen wir dann dem SNES wo die Grafiken anfangen (wir haben sie im
; vorherigen abschnitt mit DMA ab Adresse 0 in den VRAm geschrieben.
; Die WLA-Assembler-Instruktionen .rep X wiederholen die Instruktionen in dem Block bis .endr
; Setzen des Wertes 10000000 an VMANIC Register $2115 erhöht automatisch die Adresse in
; $2116 um 1 wenn 2 Byte geschrieben wurden.
lda #%10000000
                     ; VRAM writing mode
sta $2115
ldx #$4000 ; write to vram
stx $2116
              : from $4000
;ugly code starts here - it writes the # shape I mentioned before.
.rept 2
 X|X|X
 .rept 2
  ldx #$0000; tile 0 ()
  stx $2118
  ldx #$0002; tile 2 (|)
  stx $2118
  .endr
 ldx #$0000
 stx $2118
 ;first line finished, add BG's
 .rept 27
  stx $2118 ; X=0
 ;beginning of 2nd line
 :-+-+-
 .rept 2
  ldx #$0004; tile 4 (-)
  stx $2118
  ldx #$0006; tile 6 (+)
  stx $2118
```

```
.endr
 ldx #$0004 ; tile 4 (-)
 stx $2118
 ldx #$0000
 .rept 27
  stx $2118
  .endr
.endr
.rept 2
 ldx #$0000 ; tile 0 ( )
 stx $2118
 ldx #$0002 ; tile 2 (|)
 stx $2118
.endr
;Zweite TileMap im VRAM anlegen:
; Hier wird eine 1 Byte Tilemap ab Adresse $6000 angelegt. Das ist der Cursor.
ldx #$6000 ; BG2 will start here
stx $2116
ldx #$000C; And will contain 1 tile
stx $2118
; Tile und Tilemap position dem SNES mitteilen:
; Farben, Tiles und Tilemap liegen im Speicher. Nun müssen wir einen Modus wählen und
; alles (je nach Modus) den Hintergründen zuweisen.
; Das Schrieben von 00110000 an das BG-Mode Register $2105 setzt das SNES auf Mode 0
; (es gibt 8 Modes) und die Charactes (Tiles) von BG 1 und BG 2 auf 16x16
; Bit 0-2: Mode
; Bit 4-7: BG1 – BG4 Tiles size (0=8x8, 1=16x16)
; Das BG1-Soruce Register $2107 wird auf 01000000 gestezt. Damit beginnt die Tilemap
; bei $4000 im VRAM. Werte werden mit 1000 multipliziert.
; Das BG2-Soruce Register $2107 wird auf 01100000 gesetzt. Damit beginnt die Tilemap
; bei $6000 im VRAM. Werte werden mit 1000 multipliziert.
; Das BG12-Name-Base-Address-Register wird auf 0 gesetzt. Dort soll nach den Tiles geschaut
; werden und dort haben wir die vorhin mit DMA auch hingeschrieben.
; Ein schreiben an das Though-Main Register $212C setzt Hintergrund BG1 und B2 auf Sichtbar
: Die Bits (von 0 nach 5): BG1, BG2, BG3, BG4, OBJ
; Das Register $210E bestimmt den V-Scroll Wert von B1
; Das Register $2110 bestimmt den V-Scroll Wert von B2
; Das INITDISP Register $2100 setzt die Helligkeit (bit0-3) und schaltet das Forced-Blanking aus
; TODO: ich komme hier nicht auf $4000 und $6000
: Theorie: Evtl nur hohen Bytes? Also 0100 = 4 und 0110=6 (passt nicht zum SNES manual)
; TODO: nicht ganz klar was die Scroll-Register exakt machen
; Theorie: Der Kursor wird durch Scrollen des ganzen BG2 bewegt. Evtl. beeinflusst der
; Wert hier die Richtung und weite der Bewegung? Vermutlich wird hier nur an der oberen
; linken Ecke ausgerichtet (das ist komplett geraten)
:set up the screen
lda #%00110000
                     ; 16x16 tiles, mode 0
sta $2105
             ; screen mode register
lda #%01000000
                 ; data starts from $4000
sta $2107
           ; for BG1
lda #%01100000
                  ; and $6000
```

```
sta $2108
              : for BG2
stz $210B
              ; BG1 and BG2 use the $0000 tiles
lda #%0000011
                     ; enable bg1&2
sta $212C
;The PPU doesn't process the top line, so we scroll down 1 line.
rep #$20
              ; 16bit a
             ; this is -1 for BG1
lda #$07FF
              ; 8bit a
sep #$20
sta $210E
              : BG1 vert scroll
xba
sta $210E
rep #$20
              ; 16bit a
             ; this is -1 for BG2
lda #$FFFF
sep #$20
             ; 8bit a
sta $2110
              ; BG2 vert scroll
xba
sta $2110
lda #%00001111
                     ; enable screen, set brightness to 15
sta $2100
lda #%10000001
                     ; enable NMI and joypads
sta $4200
; Das ist die Hauptschleife. Alles hiervor in Main wird nur einmal gemacht. Das hier wiederholt
; sich. Mit Hilfe der Marco ConvertX und ConvertY wird hier der X/Y Wert aus dem WRAM
; gelesen (unser selbstgebauter Spielzustand) und der Hintergrund BG2 entsprechend verschoben.
; Es bewegt sich also NICHT die Grafik (der Cursor), sondern der gesamte Hintergrund!
forever:
wai
                     ; get 16 bit A
rep #%00100000
lda #$0000
                     ; empty it
sep #%00100000
                     ; 8 bit A
lda $0100
                     ; get our X coord
ConvertX
                     ; WLA needs a space before a macro name
sta $210F
                     : BG2 horz scroll
xba
sta $210F
                     ; write 16 bits
now repeat it, but change $0100 to $0101, and $210F to $2110;
rep #%00100000
                    ; get 16 bit A
lda #$0000
                     ; empty it
                     ; 8 bit A
sep #%00100000
                     ; get our Y coord
lda $0101
ConvertY
                     ; WLA needs a space before a macro name
                     : BG2 vert scroll
sta $2110
xba
sta $2110
                     ; write 16 bits
;-----
```

rep #%00100000 ; 16 bit A

; reset our counter

ldx #\$0000

```
lda #$0000
                      ; empty it
                            ; 8 bit a
sep #%00100000
                     ; this is a long indexed address, nice:)
lda VRAMtable.l,x
rep #%00100000
clc
                     ; add $4000 to the value
adc #$4000
                     ; write to VRAM from here
sta $2116
lda #$0000
                     ; reset A while it's still 16 bit
sep #%00100000
                             ; 8 bit A
                     ; get the corresponding tile from RAM
lda $0000,x
; VRAM data write mode is still %10000000
sta $2118
                     ; write
stz $2119
                     ; this is the hi-byte
inx
cpx #9
                     ; finished?
bne -
                     ; no, go back
jmp forever
.ends
; Hier endet die Hauptschleife und der ganze MAIN Block
; Das ist alles WLA spezifisch und hat nix mit dem SNES direkt zu tun.
; Tile-Daten einbinden.
.bank 1 slot 0
                     ; We'll use bank 1
.org 0
.section "Tiledata"
.include "tiles.inc"
                     ; If you are using your own tiles, replace this
.ends
.bank 2 slot 0
.org 0
.section "Conversiontable"
VRAMtable:
.db $00,$02,$04,$40,$42,$44,$80,$82,$84
.ends
```