图像处理与识别

——Part 4 图像频域增强

主讲:张磊



- ▶频域处理主要内容
- √ 频域滤波基本原理
- ✓ 频域滤波方法: 低通滤波、高通滤波、同态滤波
- ✓ 从频域规范产生空域模板:基本原理

- 频域处理主要内容
- > 空域图像增强的理论基础---线性系统滤波 g(x,y) = h(x,y) * f(x,y)
- ▶ 由傅里叶变换的卷积定理,上述系统可描述为G(u,v) = H(u,v)F(u,v)
- 这里,F(u,v)是待增强图像f(x,y)的傅里叶变换,即将图像分解成了一系列基图像;H(u,v)对应于空域线性系统单位冲击响应函数的傅里叶变换,称之为传递函数或滤波器函数。通过一系列基图像加权,实现图像增强——图像频域增强。

- 频域增强基本原理
- ✓ 预处理: $f(x,y) = (-1)^{x+y} f(x,y)$,频谱中心化
- \checkmark 傅里叶变换: $F(u,v) = F\{f(x,y)\}$
- \checkmark 滤波: G(u,v) = F(u,v)H(u,v)
- \checkmark 反变换: $g(x,y) = F^{-1}\{G(u,v)\}$
- ✓ 后处理: $g(x,y) = (-1)^{x+y}g(x,y)$

- 根据信息(信号+噪声)在空域和频域的对应关系,在傅里叶域,变换系数反映了图像在空域难以定义的特征:
- √ 频谱的直流低频分量对应于图像的平滑区域(背景、信号 缓变部分)
- ✓ 频谱的高频分量对应于图像的边缘或变换剧烈区域(空间 位置突变的信息)
- ✓ 外界叠加噪声对应于频谱中频率较高的部分
- ✓ 恒定的干扰条纹对应于频谱中的特征点

设计一个滤波器,通过提升、压低、去除某些频率分量,从而达到图像增强的目的。

对于较为复杂的杂波以及多特征的增强,空域模板法性能有限。

▶ 空域滤波与频域滤波的等价关系

如:空域模板平滑等价于频域低通滤波,空域模板的频率响应就是频域低通滤波器函数

$$W = \frac{1}{9} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

其频率响应

$$H(w_m, w_n) = \frac{1}{9} (1 + 2\cos(w_m)) (1 + 2\cos(w_n))$$

- ▶ 频域滤波
- □低通滤波器
- ✓ 频域低通滤波的基本思想
- ✓ 理想低通滤波器(ILPF)、Butterworth低通滤波器(BLPF)、 指数滤波器、梯形滤波器
- □高通滤波器
- √ 频域高通滤波的基本思想
- ✓理想高通滤波器(IHPF)、Butterworth高通滤波器 (BHPF)、指数滤波器、梯形滤波器
- □同态滤波器
- ✓基本思想




- ▶ 频域滤波
- □低通滤波器
- √频域低通滤波的基本思想:构造一个低通滤波器H(u,v), 使低频分量顺利通过,并有效阻止高频分量(高频噪 声),再经过逆变换,获得平滑图像。
- ✓ 低通滤波是一个以牺牲图像清晰度为代价来减少干扰 效果的过程
- □理想低通滤波器(ILPF)

$$H(u,v) = \begin{cases} 1; & if & D(u,v) \le D_0 \\ 0; & if & D(u,v) > D_0 \end{cases}$$

 D_0 一一截止频率

D(u,v)一-(u,v)到原点的距离,距离函数



三维透视图、幅频谱、滤波器矩形特性曲线; 以DO为半径的圆内所有频率分量无失真通过, 而圆外的所有频率分量全部抑制。



- ▶ 理想低通滤波器(ILPF)
- ✓ 截止频率D0设计

DO, 即圆形半径r的计算;

根据总能量的90%所占的圆的半径;

总能量的计算:
$$\sum_{u=0}^{N-1} \sum_{v=0}^{N-1} P(u,v)$$


$$p(u,v) = |F(u,v)|^2 = R^2(u,v) + I^2(u,v)$$

圆形内的能量:
$$\sum \sum P(u,v)$$

根据90%=
$$\sum_{u=0}^{N} \sum_{v=0}^{N-1} P(u,v) / \sum_{u=0}^{N-1} \sum_{v=0}^{N-1} P(u,v)$$
的值

✓求出相应的D。

$$r = D_0 = (u^2 + v^2)^{1/2}$$



- 理想低通滤波器特性分析
- ✓ D0半径内的频率分量无损通过
- ✓ 园外的频率分量会被滤除
- ✓ 若滤除的高频分量中含有大量的边缘信息,会发生图像边缘模糊 现象

90%的能量被保留,而大部分尖锐的细节信息存在于去掉的10%的能量中,被平滑的图像被一种非常严重的振铃效果所影响,见书P82



理想低通滤波器实现

采用理想低通,截止频率为D0=10,50,100,200步骤:

1.构造频率变量

$$U = 1 - \frac{M}{2}, \dots, 0, \dots, \frac{M}{2} - 1$$

$$V = 1 - \frac{N}{2}, \dots, 0, \dots, \frac{N}{2} - 1$$

2. 计算(U,V)到原点的距离

$$D_{ij} = \sqrt{U_i^2 + V_i^2}$$

- 3. 定义截止频率D₀
- 4. 计算滤波器函数H




▶ 理想低通滤波器实现



一幅高频信息较强的原图像

理想低通滤波器实现





截至频率为D0=10

截至频率为D0 = 50

理想低通滤波器实现




截至频率为D0 = 100



截至频率为D0 = 200

- ▶ Butterworth低通滤波器(BLPF)
- □定义
- 一个截止频率在原点距离为DO的n阶BLPF的传递函数为


$$H(u,v) = \frac{1}{1 + (\sqrt{2} - 1)[D(u,v)/D_0]^{2n}}$$



▶IPR,图像处理与识别 BLPF在通带和阻带(D0处)之间没有明显的不连续性,过渡比较光滑

Butterworth低通滤波器(BLPF)

三维透视图、幅频谱、滤波器矩形特性曲线



- 截止频率设计
- ▶通常把H(u,v)开始小于其最大值的一定比例的点当作其 截止频率点。比如当D0=D(u,v)时, $H(u,v)=1/\sqrt{2}$

- ▶ Butterworth低通滤波器(BLPF)的实现 截止频率为D0=10,50,100,200 步骤:
- 1.构造频率变量

$$U = 1 - \frac{M}{2}, \dots, 0, \dots, \frac{M}{2} - 1$$
$$V = 1 - \frac{N}{2}, \dots, 0, \dots, \frac{N}{2} - 1$$


2. 计算(U,V)到原点的距离

$$D_{ij} = \sqrt{U_i^2 + V_i^2}$$


- 3. 定义截止频率 D_0
- 4. 计算滤波器函数H



Butterworth低通滤波器(BLPF)的实现



截至频率为D0=10, 巴特沃斯



截至频率为D0=10,理想低通

▶ Butterworth低通滤波器(BLPF)的实现





截至频率为D0=50, 巴特沃斯

截至频率为D0=50,理想低通

Butterworth低通滤波器(BLPF)的实现




截至频率为D0=100, 巴特沃斯



截至频率为D0=100,理想低通

- ▶ 指数低通滤波器(ELPF)
- □定义
- ▶ 指数低通滤波器是一种平滑滤波,传递函数定义为

$$H(u,v) = exp\left\{-\left[\frac{D(u,v)}{D_0}\right]^n\right\}$$



- ▶ 指数低通滤波器(ELPF)
- □特性


与BLPF相比, ELPF的传递函数具有更快的衰减率, n越大, 衰减越快; 具有更平滑的过渡带, 滤波图像稍模糊, 但没有振铃现象。

一般,2阶指数滤波具有较好的特性。

高斯低通滤波器(GLPF)

与ELPF具有相似的特性。

$$H(u, v) = exp\left\{-\frac{D^{2}(u, v)}{D_{0}^{2}}\right\}$$



▶ 指数低通滤波器(ELPF)实现

截止频率为D0=10,50,100,200

步骤:

1.构造频率变量

$$U = 1 - \frac{M}{2}, \dots, 0, \dots, \frac{M}{2} - 1$$


$$V = 1 - \frac{N}{2}, \dots, 0, \dots, \frac{N}{2} - 1$$

2. 计算(U,V)到原点的距离

$$D_{ij} = \sqrt{U_i^2 + V_j^2}$$

- 3. 定义截止频率 D_0
- 4. 计算滤波器函数H

▶ 指数低通滤波器(ELPF)实现



截至频率为D0 = 10




截至频率为D0 = 100

- ▶ 梯形低通滤波器(TLPF)
- □定义

梯形低通滤波器是理想低通滤波器和完全平滑滤波器的 折合, 其传递函数为

$$H(u,v) = \begin{cases} 1 & D(u,v) < D_0 \\ \frac{D_1 - D(u,v)}{D_1 - D_0} & D_0 \le D(u,v) \le D_1 \\ 0 & D(u,v) > D_1 \end{cases}$$



其中, D_0 为截止频率。

特性:滤波效果好于理想低通滤波ILPF,振铃效应也好于 ILPF,但差于BLPF。



▶ 低通滤波器

截至频率越大,保留的频率成分(低频)越多。

与高通相反,截至频率越大,保留的频率成分(高频)越少。

- > 高通滤波器
- □基本思想

选取一个滤波器传递函数H(u,v),通过它减少F(u,v)的低频部分来得到G(u,v)=F(u,v)H(u,v),再通过逆变换得到锐化后的图像。


基本形式: $H_{hp}(u,v) = 1 - H_{lp}(u,v)$


图像的边缘反映在频域是高频,因此可以通过频域高通滤波得到图像的边缘信息 Δf ,从而获得锐化图像,即 $g(m,n)=f(m,n)+\alpha\cdot\Delta f$




- ▶理想高通滤波器(IHPF)
- ▶ 传递函数表达式为

$$H(u,v) = \begin{cases} 0 & \text{if } D(u,v) \le D_0 \\ 1 & \text{if } D(u,v) > D_0 \end{cases}$$







▶ 理想高通滤波器(IHPF)实现 截止频率为D0=10,50,100,200 步骤:

1.构造频率变量

$$U = 1 - \frac{M}{2}, \dots, 0, \dots, \frac{M}{2} - 1$$

$$V = 1 - \frac{N}{2}, \dots, 0, \dots, \frac{N}{2} - 1$$

2. 计算(U,V)到原点的距离

$$D_{ij} = \sqrt{U_i^2 + V_j^2}$$

- 3. 定义截止频率D₀
- 4. 计算滤波器函数H






▶理想高通滤波器(IHPF)实现




原始图




截至频率为D0=10

▶理想高通滤波器(IHPF)实现




截至频率为D0 = 10




截至频率为D0 = 50



▶理想高通滤波器(IHPF)实现



截至频率为D0 = 50




截至频率为D0 = 100




- ▶ Butterworth高通滤波器(BHPF)
- □传递函数:

$$H(u,v) = \frac{1}{1 + (\sqrt{2} - 1)[D_0/D(u,v)]^{2n}}$$



▶ Butterworth高通滤波器(BHPF)实现

与理想高通对比




截至频率为D0=10,理想低通



截至频率为D0=10, 巴特沃斯

Butterworth高通滤波器(BHPF)实现 与理想高通对比




截至频率为D0=50,理想低通



截至频率为D0=50, 巴特沃斯

- ▶ 指数高通滤波器(EHPF)
- □传递函数:

$$\square H(u,v) = \exp(-\left[\frac{D_0}{D(u,v)}\right]^n)$$



▶ 指数高通滤波器实现



原始图



截至频率为D0=10

▶ 指数高通滤波器实现



截至频率为D0=10




截至频率为D0 = 50

▶ 指数高通滤波器实现



截至频率为D0 = 50



截至频率为D0 = 100



- ▶ 高斯高通滤波器(GHPF)
- > 传递函数:

$$H(u, v) = 1 - e^{-D^2(u, v)/2D_0^2}$$

其中, Dn为截至频率。

▶ 拉普拉斯算子的频域实现 [参考第三部分P56]

$$H(u,v) = 4\pi^2 \left(u^2 + v^2\right)$$

拉普拉斯图像:

$$-\nabla^2 f(x,y) = \mathfrak{J}^{-1}\{F(u,v)H(u,v)\}\$$



▶ 高频强调滤波[参考第三部分P54]

与空域图像锐化中的高增益滤波器对应。


$$g(x,y) = \mathfrak{I}^{-1}\{[1+k\cdot[1-H_{LP}(u,v)]]F(u,v)\}$$
$$= \mathfrak{I}^{-1}\{[1+k\cdot H_{HP}(u,v)]F(u,v)\}$$

高频强调滤波的更一般表达式:

$$g(x,y) = \mathfrak{J}^{-1}\{[k_1 + k_2 \cdot H_{HP}(u,v)]F(u,v)\}\$$

- ▶ 梯形高通滤波器(EHPF)
- >传递函数:

$$H(u,v) = \begin{cases} 0; & D(u,v) < D_1 \\ \frac{D(u,v) - D_1}{D_0 - D_1}; D_1 \leq D(u,v) \leq D_0 \\ 1; & D(u,v) > D_0 \end{cases}$$





- ▶ 频域高通滤波器 特性分析
- □问题: 低频成分被严重地消弱, 使图像失去层次。
- □需要注意的是, 高通滤波器输出并不是锐化的图像, 而是图像的高频分量即图像的边缘。因此, 还需要加上原图像, 才能得到期望的锐化图像。
- □另外,在上述的低通或高通滤波器设计中,只考虑了单方面。如何处理低通和高通同时存在的情况? 也就是既需要低通,又需要高通?

- ▶ 同态滤波
- □目的: 为了达到压制低频部分(灰度动态范围),同时又能提升高频部分(对比度)。
- □背景:根据图像的形成和光特性,一幅图像是由光源的照度分量i(m,n)和目标的反射分量r(m,n)组成,即

$$f(m,n) = i(m,n) \cdot r(m,n)$$

在理想条件下,照度分量i(m,n)是常数,可以无失真的反映r(m,n);在实际中,光照并不均匀。而且,照度分量i(m,n)是缓慢变化,表现为低频部分,而r(m,n)反映目标的细节,表现为高频。

因此,需要对照度分量进行压缩,对反射分量进行增强,使图像更清晰,即同态滤波。

- ▶同态滤波
- □同态滤波原理

为了实现同态滤波,需要将i(m,n)和r(m,n)分开,并分别采取压缩低频、提升高频的方法。 对上式两端取对数,有

$$z(m,n) = ln[f(m,n)] = ln[i(m,n)] + ln[r(m,n)]$$


然后,进行频域变换(FFT) Z(u,v) = I(u,v) + R(u,v)

▶同态滤波

在频域,采用滤波器H(u,v)进行滤波处理,有 S(u,v) = H(u,v)Z(u,v)= H(u,v)I(u,v) + H(u,v)R(u,v)

然后,进行反变换到空域,再取指数运算,获得同态滤波后的空域图像。

这里,H(u,v)即为同态滤波器。





- ▶ 同态滤波 特性分析
- □图像的照度分量是平缓的空域变换,而反射分量近于陡峭 的空域变换;
- □低频部分对应于照度分量,而高频部分对应于反射分量;
- □上述特性是粗略的近似,可用于图像的增强;
- □可用利用同态滤波器对照度分量和反射分量分别操作进行
- □那么需要找一个滤波器函数H(u,v),对低频和高频部分具有压缩和提升作用。



▶ 选择性滤波

在很多应用中,需要对指定的频段进行处理,即选择性滤波。主要有两类:带通/带阻滤波器、陷波滤波器。


> 带通/带阻滤波器


设W为通带/阻带的带宽(粗略),则带阻滤波器的传递函数 $H_{BR}(u,v)$ 表示为

理想	Butterworth	高斯
$H(u,v) = $ $\begin{cases} 0, \angle BD_0 - \frac{w}{2} \le D \le D_0 - \frac{w}{2} \\ 1, \angle B \end{aligned}$	$H(u,v) = \frac{1}{1 + \left[\frac{DW}{D^2 - D_0^2}\right]^{2n}}$	$H(u, v) = 1 - e^{-\left[\frac{D^2 - D_0^2}{DW}\right]^2}$

带通滤波器的表达式: $H_{BP}(u,v)=1-H_{BR}(u,v)$,类似于低通和高通。

带阻滤波器





带通滤波器




图像频域增强

▶带阻滤波器

> 理想带阻滤波器


$$H(u, v) = \begin{cases} 1 & D(u, v) < D_0 - \frac{W}{2} \\ 0 & D_0 - \frac{W}{2} \le D(u, v) < D_0 + \frac{W}{2} \\ 1 & D(u, v) > D_0 - \frac{W}{2} \end{cases}$$



> 巴特沃斯带阻滤波器

$$H(u,v) = \frac{1}{1 + \left[\frac{D(u,v)W}{D^{2}(u,v) - D_{0}^{2}}\right]^{2\kappa}}$$

$$D(u,v) = \left[\left(u - \frac{M}{2} \right)^2 + \left(v - \frac{N}{2} \right)^2 \right]^{1/2}$$




> 高斯带阻滤波器

$$H(u,v) = 1 - e^{-\frac{1}{2} \left[\frac{D^2(u,v) - D_0^2}{D(u,v)W} \right]^2}$$









▶ 陷波滤波器(notch filter)

作用:实现某一频率点的信号迅速衰减,从而阻碍该频率的信号通过。从功能 上, 陷波滤波器属于带阻滤波器, 只是频带十分狭窄。(陷波带阻滤波器) 陷波带阻滤波器:可以通过一个高通滤波器与该高通滤波器向陷波滤波器中 心平移后的乘积构成。

$$H_{NR}(u, v) = \prod_{k=1}^{Q} H_k(u, v) H_{-k}(u, v)$$

其中, $H_k(u,v)$ 和 $H_{-k}(u,v)$ 为高通滤波器,中心分别位于 (u_k,v_k) 和 $(-u_k, -v_k)$ 处。有Q个陷波对。

对于n阶的batterworth陷波带阻滤波器,其表达式为

$$H_{NR}(u,v) = \prod_{k=1}^{3} \left[\frac{1}{1 + [D_{0k}/D_k(u,v)]^{2n}} \right] \left[\frac{1}{1 + [D_{0k}/D_{-k}(u,v)]^{2n}} \right]$$

其中, $D_k(u,v)$ 和 $D_{-k}(u,v)$ 表示距离。

H(u, v)

- ▶ 陷波滤波器(notch filter)
- ✓ 通常用于周期信号的频域滤波
 - 》理想陷波滤波器—中心在 (u_0, v_0) 并在 $(-u_0, -v_0)$ 对称的理想陷波器

$$H(u,v) = \begin{cases} 1 & D_1(u,v) \le D_0 \text{ or } D_2(u,v) \le D_0 \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

$$D_1(u,v) = \left[\left(u - \frac{M}{2} - u_0 \right)^2 + \left(v - \frac{N}{2} - v_0 \right)^2 \right]^{1/2}$$


$$D_2(u,v) = \left[\left(u - \frac{M}{2} + u_0 \right)^2 + \left(v - \frac{N}{2} + v_0 \right)^2 \right]^{1/2}$$

- ▶ 陷波滤波器(notch filter)
 - 巴特沃斯陷波滤波器

$$H(u,v) = \frac{1}{1 + \left[\frac{D_0^2}{D_1(u,v)D_2(u,v)}\right]^n}$$

$$D_{1}(u,v) = \left[\left(u - \frac{M}{2} - u_{0} \right)^{2} + \left(v - \frac{N}{2} - v_{0} \right)^{2} \right]^{1/2}$$


$$D_{2}(u,v) = \left[\left(u - \frac{M}{2} + u_{0} \right)^{2} + \left(v - \frac{N}{2} + v_{0} \right)^{2} \right]^{1/2}$$



- ▶ 陷波滤波器(notch filter)
 - ▶ 高斯陷波滤波器

$$H(u,v) = 1 - e^{-\frac{1}{2} \left[\frac{D_1(u,v)D_2(u,v)}{D_0^2} \right]^2}$$

$$\begin{split} D_1\!\left(\!u,v\right) &\!=\! \left[\!\left(u - \! \frac{M}{2} \! - \! u_0\right)^2 + \! \left(v - \! \frac{N}{2} \! - \! v_0\right)^2\right]^{\!1/2} \\ D_2\!\left(u,v\right) &\!=\! \left[\!\left(u - \! \frac{M}{2} \! + \! u_0\right)^2 + \! \left(v - \! \frac{N}{2} \! + \! v_0\right)^2\right]^{\!1/2} \end{split}$$



小结

本章主要学习图像频域增强的基本方法,主要包括:

- ■低通滤波器
- ✓ 理想低通(ILPF)
- ✓ Butterworth低通(BLPF)
- ✓ 指数低通(ELPF)
- ✓ 梯形低通(TLPF)
- ■高通滤波器
- ✓ 理想高通(IHPF)
- ✓ Butterworth 高通(BHPF)
- √ 指数高通(EHPF)
- ✓ 梯形高通(THPF)
- ■同态滤波
- 选择性滤波(带阻/带通滤波、陷波滤波)