ОГЛАВЛЕНИЕ

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	2
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯФАЙЛОВАЯ СИСТЕМА FAT	3
Шаг 1. Загрузочный сектор	
Шаг 2. Корневая директория	3
Шаг 3. Область данных	3
Шаг 3. Область данных Шаг 4. Директория	3
Шаг 5. Файл	4
Шаг 6. Кластеры файла	4
Шаг 7. Выгрузка кластеров файла	5
Шаг 8. Подготовка секторов	
Шаг 9. Объединение секторов.	6
Шаг 10. Обрезание размера файла	6
Шаг 11. Вычисление контрольной суммы	
ПРИМЕРНЫЙ ВАРИАНТ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ НА FAT12	7
ФАЙЛОВАЯ СИСТЕМА NTFS	

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1) Внутри зон байты читаются справа налево, но сами байты слева направо.

EB FØ 32 E4 CD 0xCDE432F0EB

2) Структура FAT:

+ Зарезервированные сектора	Загрузочный сектор	-++
	·	: : : : : : : : : : : : : : : : : : :
	Таблица FAT № I	и: о
-	: :	т:т : e:a +=
	Таблица FAT № Ы	м:с
	 Корневая директория 	а:ь я: :
	 	-++ :
	Область данных	:
	: : !	:
	' !	

3) АБОБА

ФАЙЛОВАЯ СИСТЕМА ГАТ

Шаг 1. Загрузочный сектор

```
offset 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
                                                                          Система хранения
00000000 EB 3C 90 6D 6B 66 73 2E 66 61 74 00 02 02 06 00 ë<⊡mkfs.fat.....
                                                                         Размер сектора в байтах
00000010 03 00 02 00 20 F8 0C 00 20 00 02 00 00 00 00 00 .... ø.. ......
                                                                          Размер кластера в секторах
00000020 00 00 00 00 80 00 29 C4 83 4A 39 4E 4F 20 4E 41 .... ₪.)Ä₪J9NO NA
                                                                         Количество зарезервированных
                                                                          секторов
00000030 4D 45 20 20 20 20 46 41 54 31 32 20 20 20 0E 1F ME
                                                                          Количество FAT-таблиц
00000040 BE 5B 7C AC 22 CO 74 0B 56 B4 0E BB 07 00 CD 10 | ¾[ |¬"Àt.V´.»..Í.
                                                                          Размер корневой директориии
00000050 5E EB F0 32 E4 CD 16 CD 19 EB FE 54 68 69 73 20 Λeδ2äÍ.Í.ebThis
                                                                          в байтах
00000060 69 73 20 6E 6F 74 20 61 20 62 6F 6F 74 61 62 6C is not a bootabl
                                                                          Размер FAT-таблицы
00000070 65 20 64 69 73 6B 2E 20 20 50 6C 65 61 73 65 20 e disk. Please
00000080 69 6E 73 65 72 74 20 61 20 62 6F 6F 74 61 62 6C insert a bootabl
00000090 65 20 66 6C 6F 70 70 79 20 61 6E 64 0D 0A 70 72 e floppy and..pr
000000A0 65 73 73 20 61 6E 79 20 6B 65 79 20 74 6F 20 74 ess any key to t
000000B0 72 79 20 61 67 61 69 6E 20 2E 2E 2E 20 0D 0A 00 ry again ... ...
```

Шаг 2. Корневая директория

Формула для нахождения первого сектора корневой директории:

Количество зарезервированных секторов + Количество FAT - таблиц · Размер FAT - таблицы.

Шаг 3. Область данных

Формула для нахождения размера корневой директории в секторах:

 $\frac{\textit{Размер корневой директории в байтах} \cdot \textit{Количество строк в секторе}}{\textit{Размер сектора в байтах}},$

где Количество строк в секторе = 32.

Формула для нахождения начала области данных:

Первый сектор корневой директории + Размер корневой директории в секторах.

Шаг 4. Директория

НАЧАЛО ПРОЦЕССА

```
offset 00 01 02 03 04 05 06 07
                             08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
                                                                  Имя директории
                                                             ... t Атрибут
00005400 E5 55 4E 4B 20 20 20 20
                             20 20 20 10 08 00 60 74 aUNK
                                                                  Номер первого
                             BF 5A 02 00 00 00 00 00 | ¿Z¿Z...`t¿Z......
00005410 BF 5A BF 5A 00 00 60 74
00005420 41 52 00 7A 00 78 00 79 00 58 00 0F 00 68 00 00| AR.z.x.y.X...h.. Размер директории
                                                                  кластера директории
20 20 20 10 00 00 63 74 RZXYX
00005440 52 5A 58 59 58 20 20 20
                             BF 5A 42 00 00 00 00 00
00005450 BF 5A BF 5A 00 00 63 74
                                                   ¿Z¿Z..ct¿ZB.....
```

Формула для перемещения к первому кластеру директории:

(*Номер первого кластера директории* $-2) \cdot$ *Размер кластера в секторах*+ *Начало области данных*, так как индексация кластеров начинаетсяя с 2.

КОНЕЦ ПРОЦЕССА

Данный процесс повторяем до тех пор, пока не доберёмся до файла.

Шаг 5. Файл

Формула для нахождения размера файла в байтах:

0x Размер файла $_{16}$ = Размер файла в байтах $_{10}$.

Формула для нахождения количества кластеров для хранения файла:

```
Размер файла в байтах
Размер сектора в байтах · Размер кластера в секторах
```

Формула для перемещения к первому кластеру файла:

 $(Homep nepвого кластера файла - 2) \cdot Paзмер кластера в секторах + Начало области данных.$

Шаг 6. Кластеры файла

Формула для перемещения к первой FAT-таблице:

Количество зарезервированных секторов.

```
Offset 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F


00000C00 F8 FF FF 00 60 01 FF 3F 02 4A C0 00 17 40 01 00 | фÿÿ.`.ÿ?.JÀ..@..

00000C10 10 09 35 F0 FF 1E 70 04 3A 00 00 98 80 01 89 10 | ...5бÿ.р....⊡⊡.⊡.

00000C20 03 7B 60 02 B5 00 00 32 F0 FF 48 A0 06 AA D0 04 | .{`.µ..2бÿH .≟Ð.}

00000C30 00 00 00 41 B0 06 FF EF 0B 51 00 00 FF FF FF 3B | ...A°.ÿï.Q..ÿÿÿ;

00000C40 D0 07 38 E0 06 00 F0 FF FF CF 03 B6 F0 FF 3F 30 | Ð.8à..бÿÿï.¶бÿ?0
```



НАЧАЛО ПРОЦЕССА

Формула для нахождения кластера в FAT-таблице:

 $(\mathit{Смеение}\ \mathit{FAT}$ -таблицы $)_{10}$ + Номер первого кластера \cdot Размер кластера в FAT -таблице.

FAT12		FAT16
Целое число	Дробное число	Переводим в 16-ую систему счисления.
Переводим в 16-ую	Округляем в	
систему счисления.	меньшую сторону и переводим в 16-ую систему счисления.	

В получившейся 16-ой записи отделяем последнюю цифру. Теперь оставшаяся часть указывает на строку, а цифра — на столбец. На пересечении этих значений будет байт, на который указывал кластер.



Переводим получившейся значение в 10-ую систему счисления.

КОНЕЦ ПРОЦЕССА

Данный процесс надо повторять до тех пор, пока не дойдем до последнего кластера файла. Он должен указывать на FFF в случае FAT12 или FF в случае FAT16.

Шаг 7. Выгрузка кластеров файла

Выгружаем все кластеры. Для этого надо скачать все секторы каждого кластера. Не забываем, что в загрузочном секторе указывался *Размер кластера в секторах*.

Формула для перехода к нужному кластеру:

 $(Hомер \, кластера - 2) \cdot Pазмер \, кластера \, в \, секторах + Начало области данных$

Если *Размер кластера в секторах* не равен 1, то требуется выгрузить ещё *Размер кластера в секторах* – 1 следующих за ним секторов.

Шаг 8. Подготовка секторов

Переместим все выгруженные секторы в отдельную папку, затем переименуем их в порядке скачивания. Для удобства лучше использовать натуральные числа.

Шаг 9. Объединение секторов

С помощью команды *cat* объединим все секторы в один файл.

Пример: cat 1 2 3 4 > объединенный файл.

Затем можно проверить размер полученного файла с помощью команды ls -l. Он должен равняться значению:

Размер сектора в байтах · Размер кластера в секторах · Количество кластеров для хранения файла.

Шаг 10. Обрезание размера файла

С помощью команды *dd* обрежем размер объединённого файла до *Размера* файла в байтах.

Общий вид команды:

 $dd\ if = oбъединенный файл\ of = конечный файл\ bs = 1\ count = \$((pasмep файла в байтаx)).$

Шаг 11. Вычисление контрольной суммы

С помощью команды *md5sum* вычислим контрольную сумму.

Общий вид команды: md5sum конечныйфайл.

Вывод команды копируем без имени файла и вставляем на сайте.

ПРИМЕРНЫЙ ВАРИАНТ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ НА FAT12

```
Система - FAT12
Размер сектора в байтах - 512 байт
Размер кластера в секторах - 2
Кол-во зарезервированных секторов - 6
Кол-во fat-таблиц - 3
Размер корневой директории - 512 байт
Размер fat-таблицы - 12
Первый сектор корневой директории - 6+3*12 = 42
Размер корневой директории - 32
Начало области данных - 42 + 32 = 74
vwiBm - (0x4b-2)*2+74 = 220
GaQvz - (0x2f-2)*2+74 = 164
yIuzc - (0x33-2)*2+74 = 172
vwiBm: объем = 0xc5d = 3165 байт
кол-во кластеров для хранения файла = 3165/(512*2) = 3.0908203125-> 4
первый кластер файла имеет номер = 0xf = 15
смещение fat-таблицы = 0xC00 = 3072
3072+15*1.5 = 3094.5 \rightarrow 3094 = 0xc16 \rightarrow c1 \text{ } 6
1E 70 04 -> 04701e-> 047|01e: дробь => 0x047 = 71
3072+71*1.5 = 3178.5 -> 3178 = 0xc6a -> c6 \mu a
6F 60 06 -> 06606f -> 066|06f: дробь => 0х066 = 102
3072+102*1.5 = 3225 = 0xc99 -> c9 и 9
AD 30 07 -> 0730ad -> 073|0ad: целое => 0x0ad = 173
3072+173*1.5 = 3331.5 -> 3331 = 0xd03 => d0 и 3 => конец
```

3d1da833b24d1b397da102d8f52cb184

ФАЙЛОВАЯ СИСТЕМА NTFS