

# 大学物理•电磁学

主讲教师: 吴 喆

# 第 11章 静磁学


- 11.1 磁现象的电本质
- 11.2 毕奥-萨伐尔定律
- 11.3 静磁场的高斯定理
- 11.4 安培环路定理
- 11.5 介质静磁学
- 11.6\* 铁磁性
- 11.7 磁场对运动电荷的作用





## 11.1.1 磁现象


- 早期磁现象:磁铁 ==== 磁铁间的相互作用
- 1819年, 奥斯特实验(电流与磁铁间有力的作用),逐渐揭开了磁现象与电现象的内在联系。




- (1) 电流对磁铁有力的作用;
- (2) 磁场对运动电荷有力的作用;
- (3) 电流对电流有力的作用.



## 11.1.2 磁现象电本质的物理模型





库伦假说: 把宏观磁现象归结为微观粒子的磁现象

安培假说: 把宏观磁现象归结为微观大量分子电流的电本质



#### 11.1.3 磁现象电本质的相对论解释

#### (1) 电场变换


特例1:垂直于运动电荷方向的电场变换

电荷相对于 
$$S'$$
 静止 板外  $\overrightarrow{E}=0$  板内  $\overrightarrow{E}_y=rac{\sigma'}{\varepsilon_0}\overrightarrow{J}$ 

电荷相对于 S 运动, 速度为 v

$$egin{aligned} & l = l_0 \sqrt{1 - v^2/c^2} \ & \sigma = rac{\sigma'}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} = \gamma \sigma' \end{aligned}$$
 $\left\{ egin{aligned} 
oldsymbol{k} 
oldsymbol{E}' = 0 \ 
oldsymbol{k} 
oldsymbol{E}' 
oldsymbol{E}' 
oldsymbol{j} = rac{\gamma \sigma'}{arepsilon_0} 
oldsymbol{j} 
onumber \end{aligned} 
ight.$ 

结论1:垂直于电荷运动方向上,电场增强  $\gamma$  倍






## 11.1.3 磁现象电本质的相对论解释

#### (1) 电场变换

特例2: 平行于运动电荷方向的电场变换

$$\overrightarrow{E}_{x}=\overrightarrow{E}_{x}^{\prime}=\sigma^{\prime}/arepsilon_{0}$$




## 结论2:平行于电荷运动方向上,电场保持不变

特例3: 与运动电荷方向成夹角的电场变换

$$\vec{E} = E_{x}\vec{i} + E_{y}\vec{j} + E_{z}\vec{k}$$

$$\vec{v}_{0} = v_{0}\vec{i}$$

$$\begin{vmatrix}
E_{x} = E'_{x} \\
E_{y} = \gamma_{0}E'_{y} \\
E_{z} = \gamma_{0}E'_{z} \\
\gamma_{0} = \frac{1}{\sqrt{1 - v_{0}^{2}/c^{2}}}$$





## 11.1.3 磁现象电本质的相对论解释

- (2) 运动电荷受力 设电荷相对 S 系速度  $\vec{v} = v_x \vec{i} + v_y \vec{j} + v_z \vec{k}$

$$\begin{cases} F_{x} = \frac{F'_{x} + \frac{v}{c^{2}} \cdot \overrightarrow{F}' \cdot v'}{1 + v_{0}v'_{x}/c^{2}} \\ F_{y} = \frac{F_{y}'}{\gamma_{0}(1 + v_{0}v'_{x}/c^{2})} \\ F_{z} = \frac{F_{z}'}{\gamma_{0}(1 + v_{0}v'_{x}/c^{2})} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \vec{F} = q\vec{E} + q\vec{v} \times \vec{B} \\ \vec{B} = \vec{v}_0/c^2 \times \vec{E} \end{cases}$$

狭义相对论力的变换:  $\mathbf{c} \cdot \mathbf{c} \cdot \mathbf{$ 

$$\left\{ egin{aligned} v_x' &= rac{v_x - v_0}{1 - v_0 v_x/c^2} \ v_y' &= rac{v_y \sqrt{1 - v_0^2/c^2}}{1 - v_0 v_x/c^2} \ v_z' &= rac{v_z \sqrt{1 - v_0^2/c^2}}{1 - v_0 v_x/c^2} \end{aligned} 
ight.$$

$$\begin{cases} v'_{y} = \frac{v_{y}\sqrt{1 - v_{0}/c^{2}}}{1 - v_{0}v_{x}/c^{2}} \\ v'_{z} = \frac{v_{z}\sqrt{1 - v_{0}^{2}/c^{2}}}{1 - v_{0}v_{x}/c^{2}} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} F_{x} = qE_{x} + q(E_{y}v_{y} + E_{z}v_{z})v_{0}/c^{2} \\ F_{y} = qE_{y} + qv_{0}v_{x}E_{y}/c^{2} \end{cases} \\ F_{z} = qE_{z} + qv_{0}v_{x}E_{z}/c^{2} \end{cases}$$

磁场力是运动电荷产生的电场力的相对论效应部分




## 11.1.4 磁感应强度

• 试验线圈 (电流、尺寸都很小的载流线圈)的磁矩定义为:

$$\overrightarrow{p}_m = NIS\overrightarrow{e}_n$$


式中N为线圈的匝数,S为线圈包围的面积, $\vec{e}_n$ 为载流线圈平面正法向单位矢量,其方向与电流流向呈右螺旋关系。



- · 规定:将试验线圈悬在磁场中,试验线圈处于平衡位置时,线圈正法线所指方向即为该点磁场 $\overrightarrow{B}$ 的方向。
- ・ 定义:  $B = \frac{M_{max}}{p_m}$   $\vec{e}_n \perp \vec{B}$ 时, $M_{max}$ 是线圈受到的最大磁力矩,且 $M_{max} \propto p_m$
- 在SI制中,磁感应强度的单位是特斯拉(T) 1T = 1N·A<sup>-1</sup>·m<sup>-1</sup>, 1GS = 10<sup>-4</sup>T



## 11.1.5 磁感应线 (磁力线)



# 磁感应强度 $\overrightarrow{B}$ (矢量)

- · 磁感应线上每一点的切线方向与该点的磁感应强度 $\overrightarrow{B}$ 的方向一致。
- 通过某点垂直于磁场方向的单位面积上的磁感应线条数等于该点 $\overrightarrow{B}$  的大小。

#### 磁感应线的特点:

- · 磁感应线是无头无尾的闭合曲线(或两端伸向无穷远处)。磁场是涡旋场。
- 磁感应线与载流电路互相套合,二者的方向遵从右手螺旋法则。
- 任两条磁感应线都不相交。



磁场的散度和旋度? 世界上是否存在磁单极子?



