

大学物理•电磁学

主讲教师: 吴 喆

第12章 变化的电磁场

- 12.1 电磁感应定律
- 12.2 动生电动势与感生电动势
- 12.3 自感与互感
- 12.4 磁场能量
- 12.5 位移电流
- 12.6 麦克斯韦方程组
- 12.7 电磁波





★ 12.1 电磁感应定律

本节的研究内容


- 电磁感应现象
- 电磁感应规律
- 奥斯特实验: 电流产生磁场
- 安培假说:一切磁现象起源于电荷的运动

电能生磁,磁能否生电?

12.1.1 电磁感应现象

(1)导体在磁场中运动

如图所示,导体在磁场中运动,回路产生电流 I_i








(2)磁场变化

如图,导体不动磁场变化,回路中产生电流 I_i

思考: 这两类实验现象有什么共同点?

共同点:无论导体运动还是磁场变化,都引起回路中的磁通量发生变化,从而在回路中产生感应电流(感应电动势),这就是电磁感应现象



12.1.2 电磁感应定律

法拉第指出:无论什么原因使通过回路的磁通量发生变化,就会在该回路产生感应电动势

感应电动势: $\varepsilon_i = -\frac{\mathrm{d}\varphi_m}{\mathrm{d}t}$





感应电动势:
$$\varepsilon_i = -\frac{\mathrm{d}\varphi_m}{\mathrm{d}t}$$

- 式中 φ_m 是穿过回路所围面积 S 的磁通量,即: $\varphi_m = \int_S \vec{B} \cdot \mathbf{d}\vec{S}$
- 式中负号表示感应电动势的方向与磁通量变化间的关系 如图所示,若


$$\varphi_m \uparrow \longrightarrow \frac{\mathrm{d}\varphi_m}{\mathrm{d}t} > 0 \longrightarrow \varepsilon_i = -\frac{\mathrm{d}\varphi_m}{\mathrm{d}t} < 0$$

则 ε_i 与 \vec{B} 反方向符合右手螺旋关系。



$$\varepsilon_i = -N \frac{\mathrm{d} \varphi_m}{\mathrm{d} t} = -\frac{\mathrm{d} \Psi}{\mathrm{d} t}$$

式中 $Y=N\varphi_m$ 称为线圈的磁通链数简称<mark>磁链数</mark>







12.1.3 楞次定律

(1) 楞次定律

闭合导体回路中感应电流的方向, 总是企图使它自身产生的磁场 去反抗引起感应电流的磁通量的改变

- 若 φ_m 增加:感应电流的磁场线应与 \vec{B} 反向; 所以感应电流 I_i 与原磁场 \vec{B} 的反方向成右手螺旋关系
- 若 φ_m 减少: 感应电流的磁场线应与 \vec{B} 同向; 所以感应电流 I_i 与原磁场 \vec{B} 的正方向成右手螺旋关系。









(2) 楞次定律中的能量转换与守恒

I 实验1:


▶ 思考: 图中灯泡发光发热,能量从哪里来?


按楞次定律,线圈中感应电流的磁场对磁棒有阻力作用,磁棒移动过程中外界要克服磁力作功,正是这部分机械功转化成感应电流所释放的焦耳热。



按楞次定律,感应电流逆时针方向,导线受到与运动方向相反的安培力,所以要想维持回路中电流,外力必须克服安培力作功。这符合能量守恒定律。

▶ 思考: 如果把楞次定律中的"反抗"改为"助长",情况会怎样?









12.1.4 电磁感应定律的应用

——求闭合回路感应电动势、感应电流

(1) 求解步骤

• 求通过回路的磁通量(取正值): $\varphi_m = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = \int_S B \cos \theta dS$

对匀强磁场中的平面线圈: $\varphi_m = \vec{B} \cdot d\vec{S} = B \cos \theta dS$

• 求出回路的感应电动势:

$$\varepsilon_i = -\frac{\mathrm{d}\varphi_m}{\mathrm{d}t}$$
或大小: $\varepsilon_i = \left| -\frac{\mathrm{d}\varphi_m}{\mathrm{d}t} \right|$

- ・ 根据楞次定律判断 ε_i 的方向
- ・ 如果闭合回路的总电阻为R,则回路中的感应电流: $I_i = rac{\mathcal{E}_i}{R}$



(2) 应用举例

例:面积S、匝数N的平面线圈,以角速度 α 在匀强磁场中匀速转动; 求线圈中的感应电动势。 设 t=0 线圈平面与磁场平行。

解: 均匀磁场中,穿过线圈的磁通量: $\varphi_m = BS\cos\theta = BS\cos(\omega t + \theta_0)$

式中 θ_0 为 t=0 时B与线圈法线方向间的夹角,此题中 S=ab , $\theta_0=\pi/2$

$$\therefore \varphi_m = Bab\cos(\omega t + \pi/2) = -Bab\omega\sin(\omega t)$$

$$\varepsilon_i = -N \frac{\mathrm{d}\varphi_m}{\mathrm{d}t} = NBab \cos \omega t$$

电动势大小和方向都做周期性变化,这就是交流发电机的工作原理

