

大学物理•热力学基础

主讲教师: 李华

第8章 热力学基础 章结构

- (1) 热运动与其它运动形式之间的能量转换
 - 8.1 热力学第一定律与典型热力学过程
 - 8.2 循环过程与卡诺循环
- (2) 热力学第二定律与不可逆过程
 - 8.3 热力学第二定律
 - 8.4 热力学第二定律的数学表述——熵、熵增加原理
 - 8.5 热力学第二定律的统计意义





★ 8.1 热力学第一定律与典型热力学过程

本节的研究内容

- 8.1.1 基本概念
- 8.1.2 热运动与其它运动形式之间的能量转换
- 8.1.3 典型热力学过程能量转换的案例分析

Part 1

热力学第一定律

$$Q=E_2-E_1+A$$

Part 2



8.1.3 典型热力学过程能量转换的案例分析

(1) 热容量

- 热容量:在不发生化学反应或相变的情况下,物质升高单位温度所吸收的热量
- 比热容(c): 单位物质升高单位温度所吸收的热量
- 摩尔热容(C): 一摩尔物质升高单位温度所吸收的热量
- 定容摩尔热容: $C_V = \frac{\mathrm{d}Q_V}{\mathrm{d}T} = \frac{i}{2}\mathrm{R}$ $dQ_V = dE + dA = \frac{M}{U} \frac{i}{2} RdT + pdV = \frac{i}{2} RdT \implies \frac{dQ_V}{dT} = \frac{i}{2} R$
- 定压摩尔热容: $C_p = dQ_p/dT = C_V + R = (i+2)R/2$ (迈耶公式) (自行推证)
- 比热容比 (绝热系数): $\gamma = C_p/C_V = (i+2)/i$





为什么 $C_p > C_V$? $(C_p = C_V + R)$


引入 C_v 后,对理想气体的准静态过程,热力学第一定律可写为:


$$dQ = \frac{M}{\mu}C_V dT + p dV$$

(2) 等容过程的能量转换

$$V = V_0$$
 (恒量)

$$V = V_0$$
 (恒量) 或 $\frac{p_1}{p_2} = \frac{T_1}{T_2}$





等容过程系统内能的改变

$$\mathrm{d}E = \frac{M}{\mu} C_V \mathrm{d}T \longrightarrow$$

$$dE = \frac{M}{\mu} C_V dT \longrightarrow \Delta E = \int \frac{M}{\mu} C_V dT = \frac{M}{\mu} C_V (T_2 - T_1)$$

等容过程系统对外界做功

$$dA = pdV = 0$$

等容过程系统从外界吸热

$$\mathbf{I}Q = \mathbf{d}E + \mathbf{d}A = \mathbf{d}E$$

结论: 等容过程中,系统吸收的热量完全用来增加热力学系统的内能





(3) 等温过程能量转换

等温过程的过程方程

$$pV=rac{M}{\mu}$$
R $T_0=恒量$

或
$$p_1V_1=p_2V_2$$





等温过程系统内能改变

$$\mathrm{d}E = \frac{M}{\mu}C_V\mathrm{d}T = 0$$

等温过程系统对外界做功

$$A = \int_{V1}^{V2} p \, dV$$

$$pV = \frac{M}{\mu} RT$$

$$A = \frac{M}{\mu} RT \ln \frac{V_2}{V_1}$$

等温过程系统从外界吸热
$$dQ = dE + dA = dA$$

等温过程系统从外界吸热
$$dQ = dE + dA = dA$$
 \longrightarrow $Q = A = \frac{M}{\mu} RT \ln \frac{V_2}{V_1}$

结论: 等温过程中吸收的热量完全用来对外做功,而不增加系统内能



等压过程能量转换

等压过程的过程方程

$$p = p_0$$
 (恒量) 或 $\frac{V_1}{V_2} = \frac{T_1}{T_2}$

等压过程系统内能改变
$$dE = \frac{M}{U}C_V dT$$

$$\mathrm{d}E = \frac{M}{\mu}C_V\mathrm{d}T$$

等压过程系统对外界做功

$$A = \int_{V1}^{V2} p \, dV = p(V_2 - V_1)$$

$$pV = \frac{M}{\mu} RT$$

$$A = \frac{M}{\mu} R(T_2 - T_1)$$

$$O = \Delta E + A$$


等压过程系统从外界吸热


$$Q=\Delta E+A$$

$$\Delta E = \frac{M}{\mu} C_V (T_2 - T_1)$$

$$A = \frac{M}{\mu} R(T_2 - T_1)$$

$$C_P = C_V + R$$





$$A = \frac{M}{\mu} R(T_2 - T_1)$$

$$A = \frac{M}{\mu} R(T_2 - T_1)$$


$$Q = \frac{M}{\mu} C_p(T_2 - T_1)$$



(5) 绝热过程能量转换

绝热过程内能改变

$$\Delta E = \frac{M}{\mu} C_V (T_2 - T_1)$$



绝热过程传热

绝热过程系统对外界做功

$$Q = \Delta E + A$$

$$A = -\Delta E = -\frac{M}{\mu}C_V(T_2 - T_1)$$

Q = 0

绝热过程的过程方程

$$pV = \frac{M}{\mu}RT \longrightarrow Vdp + pdV = \frac{M}{\mu}RdT$$

$$dQ = dE + dA = \frac{M}{\mu}C_VdT + pdV = 0 \longrightarrow \frac{M}{\mu}C_VdT = -pdV$$

$$Vdp + pdV = -\frac{R}{C_V}pdV$$



绝热过程的过程方程

$$\frac{C_p}{C_V} p dV = -V dp \qquad \frac{\gamma = C_p/C_V}{V} \qquad \gamma \frac{dV}{V} = -\frac{dp}{p}$$

$$pV^{\gamma} = \text{const}$$

$$pV^{\gamma} = \text{const}$$

$$V^{\gamma-1}T = \text{const}$$

$$p^{\gamma-1}T^{-\gamma} = \text{const}$$

讨论: 同一初始状态气体的等温过程与绝热过程的比较

等温过程 p-V 曲线的斜率
$$pV = \text{const} \Rightarrow \left(\frac{dp}{dV}\right)_T = -\frac{p}{V}$$

绝热过程 p-V 曲线的斜率
$$pV^{\gamma} = \text{const} \Rightarrow \left(\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}V}\right)_Q = -\gamma \frac{p}{V}$$



课后作业

- 进一步从微观角度解释为什么绝热线比等温线陡?
- 查阅文献,自学多方过程的能量交换

