

大学物理•电磁学

主讲教师: 吴 喆

第10章 静电学

10.1 电场 电场的描述

10.2 静电场的高斯定理

10.3 静电场的环路定理; 电势

10.4 静电场中的导体

10.5 电介质

10.6 电容和电容器

10.7 静电场的能量





★ 10.4 静电场中的导体

10.4.1 金属导体和电场的相互作用

金属导体特征: 体内存在大量的自由电子

(1)无外场时自由电子无规运动:"电子气" (2)在外场 \overrightarrow{E}_0 中,无规运动+宏观定向运动"静电感应"




图1(a) 无外场时的导体




图1 (b) 外场中的导体 (开始阶段)





10.4.2 导体的静电平衡

导体内部及表面均无电荷定向运动,导体上电荷及空间电场分布达到稳定.

静电平衡条件:

- 或:
- (1) 导体内部的场强处处为零, 即 $\vec{E} = \vec{E}_0 + \vec{E}_i = 0$ (1) 导体是等势体;
- (2) 导体表面附近的场强方向垂直于导体表面。
- (2) 导体表面是等势面,且表面电势与内部相等。





图2 导体的静电平衡条件



静电平衡的导体





10.4.3 静电平衡时导体中的电荷分布

(1) 实心导体的电荷只能分布在导体的表面上

在导体内任取一高斯面S(宏观小,微观大)

$$\oint_{S} \vec{E}_{||S|} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_{0}} \sum_{i} q_{||S|} = \int_{V} \frac{1}{\varepsilon_{0}} \rho dV$$




图4 实心导体的电荷分布

静电平衡条件
$$\vec{E}_{\text{内}}=0$$

$$\therefore \rho = 0$$
,净电荷只分布于外表面

(2) 腔内无带电体的导体空腔, 电荷只能分布在外表面上。

紧贴内表面作高斯面S

$$\oint_{S} \vec{E}_{\text{內}} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_{0}} \sum q_{\text{內}} = \frac{1}{\varepsilon_{0}} \int_{\text{內表面}} \sigma dS = 0$$
 即空腔内表面无净电荷。




图5 空心导体的电荷分布






(2) 腔内无带电体的导体空腔, 电荷只能分布在外表面上。

空腔内表面无净电荷。但是否会出现 $\sigma_{\text{th}} \neq 0$ 的情况? 如图6。

 $\rho = 0, \sigma = 0$ 净电荷只能分布于外表面,如图7。



空心导体带 (左) 负电荷 (右) 正电荷

(3) 腔内有带电体q的导体空腔,若带电Q

则空腔内表面带电-q,空腔外表面带电q+Q。

$$\oint_{S} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_{0}} (q + q_{|\gamma|})$$

$$oldsymbol{q}_{
ho}=-oldsymbol{q}$$

由电荷守恒定律可得 $q_{_{eta _{\!h}}}=Q+q$

$$q_{gh} = Q + q$$




图 6 内部出现等量异号电荷




图 8 腔内右电荷的空心导体的电荷分布



10.4.4 静电屏蔽

- · 电场线不能进入腔内,即:静电屏蔽。
- 静电屏蔽的两种方式:
- (1) 不接地的空心导体,保护内部物体不受外电场的影响
- (2) 接地的空心导体,保护外界不受导体内部电场的影响。




图 10 空心导体的静电屏蔽 (左) 不接地; (右) 接地




图 9 空心导体的静电屏蔽



图 11 法拉第笼





10.4.5 导体表面附近的场强

过导体表面紧邻处P 点作平行于表面的面元 ΔS ,以 ΔS 为底,过P 点的法向为轴,作如图高斯面 S。

$$\oint_{S} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \int_{\Delta S} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \int_{\Delta S'} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \int_{S_{(Q)}} \vec{E} \cdot d\vec{S} = E\Delta S = \frac{1}{\varepsilon_{0}} \cdot \sigma \Delta S$$




图 12 导体附近的场强 (示意图)

$$\vec{E} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} \vec{e}_n$$

导体表面附近的场强,大小与该处面电荷密度 σ 成正比,方向垂直于导体表面。

带电导体表面附近的电荷密度σ分布 与表面的曲率相关




图 13 带电导体的尖端效应



图 14 避雷针



