

大学物理•电磁学

主讲教师: 吴 喆

第12章 变化的电磁场

- 12.1 电磁感应定律
- 12.2 动生电动势与感生电动势
- 12.3 自感与互感
- 12.4 磁场能量
- 12.5 位移电流
- 12.6 麦克斯韦方程组
- 12.7 电磁波





12.4 磁场能量

本节的研究内容


- 线圈储能
- 磁场能量

12.4.1 载流线圈的储能

如图所示电路,开关由 $1\rightarrow 2$ 后灯泡A不会立即熄灭,那么灯泡发光发热的能量从哪里来的?

开关
$$K \rightarrow 1$$
,回路方程为 $\varepsilon - L \frac{dI}{dt} = IR$ (1)

式中
$$\varepsilon_L = -L \frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t}$$
 是自感电动势





将(1)式两边乘以电流再积分

$$\int_0^t \varepsilon I dt = \int_0^I L I dI + \int_0^t I^2 R dt \qquad (2)$$

(2)式左边是电源发出的总功,右边第一项是电源反抗自感做的功,第二项是电阻上的焦耳热

电源克服自感电动势所做的功,就转化为线圈的储能:

$$W_m = \frac{1}{2}LI^2$$

线圈电流的建立过程也是线圈中磁场的建立的过程,实验证明,线圈中的储能储存在磁场中。

12.4.2 磁场能量

磁场能量的分布取决于磁场的分布,下面以长直螺线管为例求磁场能量密度





设螺线管单位长度有n匝,体积为V,其中充满磁导率为 μ 的均匀磁介质,其自感系数

$$L = \mu n^2 V$$

当螺线管通以电流 I 时,其内部磁感应强度 $B=\mu nI=\mu H$

螺线管的储能
$$W_m = \frac{1}{2}LI^2 = \frac{1}{2}\frac{B^2}{\mu} \cdot V = \frac{1}{2}\mu H^2 \cdot V$$

螺线管内磁场是均匀的,所以磁场能量的分布也是均匀的。单位体积内磁场的能量即<mark>磁场能量</mark> 密度:

$$w_m = \frac{W_m}{V} = \frac{B^2}{2\mu} = \frac{1}{2}BH = \frac{1}{2}\vec{B}\cdot\vec{H}$$

可以证明,上式适用于一切磁场(铁磁质除外)。




在非均匀磁场中,有限体积内的磁场能量

$$W_m = \int_V w_m dV = \int_V \frac{B^2}{2\mu} dV = \int_V \frac{1}{2}BHdV$$

例1 一根长直同轴电缆由两个同轴薄圆筒构成,其半径分别为 R_1 和 R_2 ,流有大小相等、方向相反的轴向电流I,两筒间为真空。试计算电缆单位长度的自感系数和所储存的磁能。

解: 根据安培环路定理
$$\iint_{l} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_o \sum I_{\text{pl}}$$

$$B = egin{cases} 0 & r < R_1 \ rac{\mu_o I}{2\pi r} & R_1 < r < R_2 \end{cases}$$
 方向由如图所示。 $r > R_2$





$$R_1 < r < R_2$$
: 磁场能量密度 $w_m = \frac{B^2}{2\mu_o} = \frac{\mu_0 I^2}{8\pi^2 r^2}$

电缆单位长度的磁能

$$W_{m} = \int_{R_{1}}^{R_{2}} w_{m} 2\pi r dr \cdot 1 = \int_{R_{1}}^{R_{2}} \frac{\mu_{o} I^{2}}{4\pi} \cdot \frac{dr}{r} = \frac{\mu_{o} I^{2}}{4\pi} \ln \frac{R_{2}}{R_{1}}$$

由
$$W_m = \frac{1}{2}LI^2$$
 得单位长度的自感系数 $L = \frac{\mu_0}{2\pi} \ln \frac{R_2}{R_1}$

练习: 先求电缆单位长度的自感系数再求储能。

