Android IPC数据在内核空间中的发送过程分析

2013-06-14 10:02 2423人阅读 评论(5) 收藏 举报

Ⅲ 分类:

【Android Binder通信】(8) -

版权声明:本

文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。

```
目录(?) [+]
```

在上一篇文章Android请求注册服务过程源码分析中从Java层面和C++层面分析了服务请求注册的过程,无论 Java还是C++最后都是将需要发送的数据写入的Parcel容器中,然后通过Binder线程持有对象IPCThreadState向 Binder驱动发送,本文继续在Android请求注册服务过程源码分析的基础上更深入地介绍服务注册的整个过程。

客户进程向ServiceManager进程发送IPC服务注册信息

```
[cpp]
      status_t BpBinder::transact(uint32_t code, const Parcel& data, Parcel* reply, uint32_t flags)
01.
02.
          // Once a binder has died, it will never come back to life.
03.
94.
          if (mAlive) {
05.
              //mHandle = 0
              //code = ADD SERVICE TRANSACTION
06.
              //data.writeInterfaceToken("android.os.IServiceManager");
07.
              //data.writeString16("media.camera");
08.
09.
              //data.writeStrongBinder(new CameraService());
10.
              status_t status = IPCThreadState::self()->transact(mHandle, code, data, reply, flags);
11.
12.
              if (status == DEAD_OBJECT) mAlive = 0;
13.
              return status;
14.
          }
                                                                             1载‡
15.
          return DEAD OBJECT;
16.
      }
```

由于CameraService服务是向ServiceManager注册,因此将使用ServiceManager的BpBinder来传输Binder数据,由于ServiceManager对应的Handle值为0,因此在这里的mHandle = 0,BpBinder直接调用IPCThreadState来完成数据的传输:


```
[cpp]
      status_t IPCThreadState::transact(int32_t handle,uint32_t code, const Parcel& data,
01.
                                        Parcel* reply, uint32_t flags)
02.
03.
      {
          status_t err = data.errorCheck();
04.
          flags |= TF_ACCEPT_FDS;
05.
06.
          if (err == NO_ERROR) {
              //将要发送的数据写入到IPCThreadState的成员变量mOut中,
07.
              err = writeTransactionData(BC_TRANSACTION, flags, handle, code, data, NULL);
08.
09.
10.
          if (err != NO_ERROR) {
              if (reply) reply->setError(err);
11.
              return (mLastError = err);
12.
```

```
13.
          }
14.
          //同步请求
                                                                            1载‡
15.
          if ((flags & TF ONE WAY) == 0) {
              if (reply) {
16.
17.
                  //等待服务端的回复
                  err = waitForResponse(reply);
18.
19.
              } else {
20.
                  Parcel fakeReply;
21.
                  err = waitForResponse(&fakeReply);
22.
              }
23.
          } else {
24.
              err = waitForResponse(NULL, NULL);
25.
26.
          return err;
27.
     }
```

该函数首先调用writeTransactionData函数将需要发送的数据写入到IPCThreadState的成员变量mOut中,然后调用waitForResponse函数等待服务端返回数据。对于每一个采用binder通信机制的进程有且只有一个


ProcessState对象,该对象的成员变量mDriverFD 保存了本进程打开的binder设备文件句柄,成员变量mVMStart 保存了设备文件映射到内核空间的起始地址。每个进程拥有一个binder线程池,用于接收客户端的请求,每个线程有且只有一个IPCThreadState对象,当进程需要进程之间通信时,直接通过IPCThreadState对象来访问binder 驱动,IPC发送数据保存在IPCThreadState的mOut成员变量中,而接收数据则保存在mIn成员变量中。

ProcessState对象与进程一一对应,IPCThreadState对象与线程一一对应,一个进程中存在一个线程池,即一个进程内可以有多个线程,因此一个进程内部可以有多个IPCThreadState对象,如下图所示:



数据打包过程

我们先来分析一下writeTransactionData函数,该函数主要负责将向服务进程发送的数据写入到Parcel对象中。在分析该函数前,先介绍一下Binder传输中使用到的binder_transaction_data数据结构:



对于CameraService服务注册,writeTransactionData函数的参数cmd=BC_TRANSACTION; binderFlags = TF_ACCEPT_FDS; handle = 0; code =ADD_SERVICE_TRANSACTION; statusBuffer = Null; 发送的data 为:

```
[cpp]

01. data.writeInterfaceToken("android.os.IServiceManager");
02. data.writeString16("media.camera");
03. data.writeStrongBinder(new CameraService());
```

writeTransactionData函数的定义如下:

```
[cpp]
      status_t IPCThreadState::writeTransactionData(int32_t cmd, uint32_t binderFlags,
01.
          int32_t handle, uint32_t code, const Parcel& data, status_t* statusBuffer)
02.
03.
      {
          binder_transaction_data tr;
04.
          //将发送的数据信息存放到binder_transaction_data中
05.
06.
          tr.target.handle = handle;
          tr.code = code;
07.
          tr.flags = binderFlags;
08.
          tr.cookie = 0;
09.
          tr.sender_pid = 0;
10.
11.
          tr.sender_euid = 0;
```

```
12.
13.
          const status t err = data.errorCheck();
14.
          if (err == NO ERROR) {
15.
              tr.data size = data.ipcDataSize();
16.
              tr.data.ptr.buffer = data.ipcData();
              tr.offsets_size = data.ipcObjectsCount()*sizeof(size_t);
17.
              tr.data.ptr.offsets = data.ipcObjects();
18.
19.
          } else if (statusBuffer) {
20.
              tr.flags |= TF_STATUS_CODE;
21.
              *statusBuffer = err;
22.
              tr.data size = sizeof(status t);
23.
              tr.data.ptr.buffer = statusBuffer;
24.
              tr.offsets_size = 0;
                                                                             u载扌
25.
              tr.data.ptr.offsets = NULL;
26.
          } else {
27.
              return (mLastError = err);
28.
          }
          //首先写入Binder协议头
29.
30.
          mOut.writeInt32(cmd);
31.
          //写入binder transaction data
          mOut.write(&tr, sizeof(tr));
32.
33.
34.
          return NO ERROR;
35.
      }
```

上图清晰地展示了writeTransactionData函数的赋值过程。

数据发送过程

完成数据打包后,接下来将调用waitForResponse函数来实现数据的真正发送过程,并且等待服务进程的数据返回。

```
[cpp]
     status t IPCThreadState::waitForResponse(Parcel *reply, status t *acquireResult)
01.
02.
03.
        int32_t cmd;
04.
        int32 t err;
05.
06.
        while (1) {
07.
           //将IPC数据通过Binder驱动发送给服务讲程,talkWithDriver是和Binder驱动交互的核心、阻塞型函数
08.
09.
           if ((err=talkWithDriver()) < NO ERROR) break;</pre>
10.
           11.
12.
           //检查服务进程返回来的数据
13.
           err = mIn.errorCheck();
14.
           if (err < NO_ERROR) break;</pre>
15.
           if (mIn.dataAvail() == 0) continue;
16.
           //读取Binder通信协议命令头
17.
           cmd = mIn.readInt32();
18.
           //针对不同的命令头做不同的处理
19.
           switch (cmd) {
20.
           case BR TRANSACTION COMPLETE:
21.
           case BR_DEAD_REPLY:
           case BR_FAILED_REPLY:
```


```
23.
               case BR ACQUIRE RESULT:
24.
               case BR REPLY:
25.
               default:
26.
                   err = executeCommand(cmd);
27.
                   if (err != NO_ERROR) goto finish;
28.
                   break;
                                                                               u载 ł
29.
               }
30.
           }
31.
32.
      finish:
           if (err != NO ERROR) {
33.
34.
               if (acquireResult) *acquireResult = err;
35.
               if (reply) reply->setError(err);
36.
               mLastError = err;
37.
           }
38.
           return err;
39.
      }
```

该函数首先通过talkWithDriver向Binder驱动发送数据,talkWithDriver是阻塞类型的函数,只有在发送完数据后才会返回,当talkWithDriver函数返回后,立即从mln容器中读取服务进程回复的数据,并根据回复的数据中的Binder协议命令头来执行不同的处理,对于BR_TRANSACTION_COMPLETE、BR_DEAD_REPLY、BR_FAILED_REPLY、BR_ACQUIRE_RESULT、BR_REPLY以外的命令则调用executeCommand函数来处理。接下来我们继续分析Binder数据的发送过程,对于接收数据的处理则在接下来的小节中介绍。


```
[cpp]
      status t IPCThreadState::talkWithDriver(bool doReceive)
01.
02.
      {
03.
          //判断Binder设备驱动是否已打开
          LOG ASSERT(mProcess->mDriverFD >= 0, "Binder driver is not opened");
04.
05.
          binder write read bwr;
          // 判断读buffer是否为空,
06.
97.
          const bool needRead = mIn.dataPosition() >= mIn.dataSize();
08.
          // We don't want to write anything if we are still reading
09.
          // from data left in the input buffer and the caller
          // has requested to read the next data.
10.
11.
          const size_t outAvail = (!doReceive || needRead) ? mOut.dataSize() : 0;
12.
          //将打包的Parcel写入到用户空间的binder write read数据结构中, binder write read存储了发送的数据,同
13.
      时也存储了接收到的回复数据
14.
          bwr.write_size = outAvail;
15.
          bwr.write buffer = (long unsigned int)mOut.data();
16.
          // This is what we'll read.
          if (doReceive && needRead) {
17.
              bwr.read size = mIn.dataCapacity();
18.
19.
              bwr.read buffer = (long unsigned int)mIn.data();
20.
          } else {
21.
             bwr.read_size = 0;
              bwr.read buffer = 0;
22.
23.
24.
          // 如果没有数据需要处理立即返回
25.
          if ((bwr.write_size == 0) && (bwr.read_size == 0)) return NO_ERROR;
26.
27.
          bwr.write consumed = 0;
28.
          bwr.read_consumed = 0;
```

```
29.
          status t err;
30.
          //通过Binder设备驱动发送数据,在数据发送完成前函数阻塞在此
31.
              //通过ioctl系统调用切换到内核空间
32.
33.
              if (ioctl(mProcess->mDriverFD, BINDER_WRITE_READ, &bwr) >= 0)
                  err = NO_ERROR;
34.
35.
              e1se
36.
                  err = -errno;
37.
          } while (err == -EINTR);
38.
39.
          //数据发送失败
          if (err >= NO ERROR) {
40.
41.
              //如果已发送的数据个数大于0
42.
              if (bwr.write consumed > 0) {
                  if (bwr.write consumed < (ssize t)mOut.dataSize())</pre>
43.
44.
                      //从发送数据的Parcel中移除已经发送的数据
45.
                     mOut.remove(0, bwr.write_consumed);
46.
                  else
47.
                      mOut.setDataSize(0);
48.
              }
              if (bwr.read consumed > 0) {
49.
50.
                  mIn.setDataSize(bwr.read consumed);
                  mIn.setDataPosition(0);
51.
52.
              }
53.
              return NO ERROR;
54.
          }
55.
          return err;
56.
      }
```

函数首先从mOut中将数据拷贝到binder_write_read数据结构中,关于Parcel的存储如下图所示:




talkWithDriver函数通过ioctl系统调用进入到Binder驱动程序,为什么进程之间的IPC通信一定要通过Binder驱动呢,这里首先介绍一下关于Linux系统的内存空间分配。Android系统是基于LInux内核的操作系统,Android进程与Linux进程一样,只运行在进程固有的虚拟地址空间中。每个进程可寻址的虚拟地址空间大小为4G,其中3G是用户空间,剩余的1G是内核空间。用户代码和相关库分别运行在用户空间的代码区、数据区及堆栈区中,而内核空间中运行的代码则运行在内核空间中的各个区域中,进程具有各自独立的用户空间,所有进程共享内核空间,运行在内核空间中的代码数据是彼此共享的。




从上图可以清楚地知道,当进程A需要把IPC数据发送给进程B时,必须通过内核空间共享机制来完成,这也印证了为什么Android Binder通信过程中经过层层数据封装后,最终要通过系统调用ioctl进入到Binder驱动中的原因。学过Linux驱动设计的同学应该知道,当调用ioctl函数时,binder_ioctl函数会被调用,这两个函数自己有什么内在关联吗?这里简单介绍一下,Linux设备驱动很好地实现了模块化,在Linux内核启动的时候,会注册所有的内核驱动模块,在Android Init进程源码分析中介绍Init进程启动流程中提到过内核驱动初始化。驱动模块注册完就建立了函数之间的调用关系,在Binder驱动程序中以下代码正是建立ioctl与binder ioctl之间的映射关系:


```
[cpp]
01.
      static const struct file operations binder fops = {
02.
           .owner = THIS MODULE,
03.
           .poll = binder_poll,
04.
           .unlocked_ioctl = binder_ioctl,
05.
           .mmap = binder mmap,
06.
           .open = binder open,
07.
           .flush = binder_flush,
           .release = binder release,
08.
09.
      };
```




因此当用户程序调用ioctl系统调用时,Binder驱动函数binder_ioctl自动被调用。接下来详细分析该函数,从此我们就进入到了内核空间代码的分析了。ioctl 的命令参数为BINDER_WRITE_READ,数据参数为binder_write_read,该数据结构定义为:



binder_write_read中存储的数据如下:





BINDER_WRITE_READ命令用来请求Binder驱动发送或接收IPC应答数据,在使用BINDER_WRITE_READ命令调用ioctl()函数时,函数的第三个参数是binder_write_read结构体的变量,该结构体中有两个buffer,一个为IPC数据接收buffer;write_size与read_size分别用来指定write_buffer与read_buffer的数据大小。write_consumed与read_consumed分别用来设定write_buffer与read_buffer中被处理的数据大小,从上面分析可知,需要发送的数据为:

```
[cpp]

01. bwr.write_size = outAvail;

02. bwr.write_buffer = (long unsigned int)mOut.data();

03. bwr.read_size = 0;

04. bwr.read_buffer = 0;

05. bwr.write_consumed = 0;

06. bwr.read_consumed = 0;
```

把将要发送的IPC数据存放到binder_write_read结构体中后通过ioctl系统调用传入到binder驱动程序中,binder_write_read以参数的形式传入内核空间,关于binder_ioctl函数的介绍在ServiceManager 进程启动源码分析中详细介绍了。由于read_size= 0,write_size 大于0,因此binder_ioctl函数对BINDER_WRITE_READ命令的处理如下:

[cpp]

```
01.
      case BINDER WRITE READ: {
02.
          //在内核空间中创建一个binder write read
03.
          struct binder write read bwr;
          if (size != sizeof(struct binder write read)) {
04.
05.
              ret = -EINVAL;
96.
              goto err;
          }
97.
08.
          //拷贝用户空间的binder write read到内核空间的binder write read
          if (copy from user(&bwr, ubuf, sizeof(bwr))) {
09.
              ret = -EFAULT;
10.
11.
              goto err;
          }
12.
          //根据write size判断是否需要发送IPC数据
13.
          if (bwr.write_size > 0) {
14.
15.
              //调用binder_thread_write来发送数据
16.
              ret = binder thread write(proc, thread, (void user *)bwr.write buffer, bwr.write size, &
17.
              //如果数据发送失败
              if (ret < 0) {
18.
19.
                  bwr.read_consumed = 0;
20.
                  if (copy to user(ubuf, &bwr, sizeof(bwr)))
                      ret = -EFAULT;
21.
22.
                  goto err;
              }
23.
24.
          }
          //拷贝内核空间的binder write read到用户空间的binder write read
25.
26.
          if (copy_to_user(ubuf, &bwr, sizeof(bwr))) {
27.
              ret = -EFAULT;
28.
              goto err;
29.
          }
          break;
30.
31.
      }
```

binder_write_read结构体中包含着用户空间中生成的IPC数据,在Binder驱动中也存在一个相同的binder_write_read结构体,用户空间设置完binder_write_read结构体数据后,调用ioctl()函数传递给Binder驱动,Binder驱动则调用copy_from_user()函数将用户空间中的数据拷贝到Binder内核空间的binder_write_read结构体中。相反,在传递IPC应答数据时,Binder驱动调用copy_to_user()函数将内核空间的binder_write_read结构体中的数据拷贝到用户空间。

由于此时是客户进程向ServiceManager进程发送IPC注册信息,因此binder_write_read结构体的write_size大于 0,调用binder_thread_write()函数进一步实现数据的跨进程发送,此时的Binder命令协议头为 BC TRANSACTION

```
[cpp]
01.
      int binder_thread_write(struct binder_proc *proc, struct binder_thread *thread,
02.
                 void user *buffer, int size, signed long *consumed)
03.
      {
04.
          uint32 t cmd;
05.
          //ptr指向要处理的IPC数据, consumed表示IPC数据的个数
          void user *ptr = buffer + *consumed;
96.
          void __user *end = buffer + size;
07.
08.
```

```
2016/1/19
                        Android IPC数据在内核空间中的发送过程分析 - 深入剖析Android系统 - 博客频道 - CSDN.NET
   09.
             while (ptr < end && thread->return error == BR OK) {
   10.
                 //将IPC数据的Binder系统头命令拷贝到内核空间的cmd中,此时的命令为BC TRANSACTION
   11.
                 if (get user(cmd, (uint32 t user *)ptr))
                     return -EFAULT;
   12.
                 //将ptr指针移动到binder transaction data所在地址
   13.
                 ptr += sizeof(uint32_t);
   14.
   15.
                 //统计该Binder命令使用率
                                                                           口载扫
   16.
                 if ( IOC NR(cmd) < ARRAY SIZE(binder stats.bc)) {</pre>
                     binder stats.bc[ IOC NR(cmd)]++;
   17.
   18.
                     proc->stats.bc[ IOC NR(cmd)]++;
   19.
                     thread->stats.bc[ IOC NR(cmd)]++;
   20.
                 }
   21.
                 //根据Binder命令做相应的处理
                 switch (cmd) {
   22.
   23.
                 case BC_TRANSACTION:
   24.
                 case BC REPLY: {
   25.
                     //在内核空间定义一个binder transaction data变量
   26.
                     struct binder transaction data tr;
   27.
                     //将用户空间的binder transaction data拷贝到内核空间,拷贝原因在于参数buffer是用户空间的指
          针
   28.
                     if (copy_from_user(&tr, ptr, sizeof(tr)))
   29.
                         return -EFAULT;
   30.
                     ptr += sizeof(tr);
                     //调用binder_transaction函数来执行Binder寻址、复制Binder IPC数据、生成及检索Binder节点操
   31.
          作
                     binder_transaction(proc, thread, &tr, cmd == BC_REPLY);
   32.
   33.
                     break;
   34.
                 }
                 default:
   35.
                     return -EINVAL;
   36.
   37.
                 }
   38.
                 *consumed = ptr - buffer;
   39.
             }
   40.
             return 0;
   41.
         }
```

binder_transaction()函数相当复杂,主要完成Binder寻址,生成Binder节点等。由于cmd = BC TRANSACTION,因此binder transaction函数的第四个参数为false。

```
[cpp]
01.
      static void binder_transaction(struct binder_proc *proc,
02.
                        struct binder_thread *thread,
                        struct binder transaction data *tr, int reply)
03.
04.
      {
05.
         //proc指向的是客户进程的binder_proc
06.
         //thread指向的是客户进程的binder_thread
         //tr指向发送的IPC数据
07.
08.
09.
         //定义数据发送事务
10.
         struct binder_transaction *t;
11.
         struct binder work *tcomplete;
         size_t *offp, *off_end;
12.
13.
14.
         //指向目标进程的binder_proc结构体
15.
         struct binder_proc *target_proc;
```

//如果不是同步请求,并且客户进程的线程binder_thread的事务堆栈transaction_stack不为空

72.

```
2016/1/19
                        Android IPC数据在内核空间中的发送过程分析 - 深入剖析Android系统 - 博客频道 - CSDN.NET
  130.
                 t->from = NULL;
             //设置IPC数据发送进程的euid
  131.
  132.
             t->sender euid = proc->tsk->cred->euid;
  133.
             //设置IPC数据接收进程的binder proc
  134.
             t->to proc = target proc;
             //设置IPC数据接收进程的binder_thread
  135.
             t->to thread = target thread;
  136.
             //设置IPC数据RPC命令码
  137.
             t->code = tr->code;
  138.
  139.
             //设置IPC数据flags标志位
  140.
             t->flags = tr->flags;
  141.
             //设置当前进程的优先级
  142.
             t->priority = task nice(current);
             //分配一块buffer用来从接收端的IPC数据接收缓冲区复制IPC数据,接收端缓冲区空间在binder mmap()函数中确
  143.
          定, binder proc中的free_buffers指向该区域, binder_alloc_buf函数在free_buffers中根据RPC数据的大小分配
         binder buffer
  144.
             t->buffer = binder alloc buf(target proc, tr->data size,tr->offsets size, !reply && (t-
          >flags & TF ONE WAY));
  145.
             if (t->buffer == NULL) {
  146.
                 return error = BR FAILED REPLY;
                 goto err_binder_alloc_buf_failed;
  147.
  148.
             }
             //初始化分配的内核缓冲区binder buffer结构体
  149.
             t->buffer->allow_user_free = 0;
  150.
             t->buffer->debug id = t->debug id;
  151.
             t->buffer->transaction = t;
  152.
             t->buffer->target node = target node;
  153.
  154.
             if (target_node)
  155.
                 binder inc node(target node, 1, 0, NULL);
             //计算偏移数组的起始地址
  156.
             offp = (size_t *)(t->buffer->data + ALIGN(tr->data_size, sizeof(void *)));
  157.
             //从binder_transaction_data中将RPC数据拷贝到数据发送事务的内核缓冲区binder_buffer的data成员变量
  158.
         中
  159.
             if (copy from user(t->buffer->data, tr->data.ptr.buffer, tr->data size)) {
                 return error = BR FAILED REPLY;
  160.
  161.
                 goto err_copy_data_failed;
  162.
             }
             //从binder_transaction_data中将偏移数组中的数据拷贝到数据发送事务的内核缓冲区binder_buffer的data成
  163.
          员变量中
             if (copy_from_user(offp, tr->data.ptr.offsets, tr->offsets_size)) {
  164.
                 return error = BR FAILED REPLY;
  165.
  166.
                 goto err copy data failed;
  167.
             }
             if (!IS ALIGNED(tr->offsets size, sizeof(size t))) {
  168.
  169.
                 return error = BR FAILED REPLY;
  170.
                 goto err_bad_offset;
  171.
             }
             //计算偏移数组的结束地址
  172.
             off_end = (void *)offp + tr->offsets_size;
  173.
             //循环遍历所有的Binder实体对象
  174.
             for (; offp < off_end; offp++) {</pre>
  175.
                 //定义一个描述Binder实体对象的flat binder object
  176.
  177.
                 struct flat binder object *fp;
                 if (*offp > t->buffer->data_size - sizeof(*fp) || t->buffer-
  178.
          >data size < sizeof(*fp) ||!IS ALIGNED(*offp, sizeof(void *))) {</pre>
  179.
                     return_error = BR_FAILED_REPLY;
                     goto err_bad_offset;
  180.
```

```
2016/1/19
                         Android IPC数据在内核空间中的发送过程分析 - 深入剖析Android系统 - 博客频道 - CSDN.NET
  181.
                  }
                  //计算flat binder object的地址, 起始地址+偏移量
  182.
  183.
                  fp = (struct flat binder object *)(t->buffer->data + *offp);
  184.
                  //判断flat binder object对象的类型
  185.
                  switch (fp->type) {
                  //传输的是Binder实体对象
  186.
  187.
                  case BINDER TYPE BINDER:
  188.
                  case BINDER TYPE WEAK BINDER: {
  189.
                      struct binder ref *ref;
  190.
                      //从客户进程的binder proc中查找传输的Binder实体节点
                      struct binder node *node = binder get node(proc, fp->binder);
  191.
  192.
                      //如果不存在
  193.
                      if (node == NULL) {
                          //为传输的Binder对象创建一个新的Binder实体节点
  194.
                          node = binder_new_node(proc, fp->binder, fp->cookie);
  195
  196.
                          if (node == NULL) {
  197.
                              return error = BR FAILED REPLY;
                              goto err binder_new_node_failed;
  198.
  199.
                          }
  200.
                          node->min_priority = fp->flags & FLAT_BINDER_FLAG_PRIORITY_MASK;
                          node->accept_fds = !!(fp->flags & FLAT_BINDER_FLAG_ACCEPTS_FDS);
  201.
  202.
                      }
                      if (fp->cookie != node->cookie) {
  203.
  204.
                          goto err_binder_get_ref_for_node_failed;
  205.
                      }
                      //从目标进程的binder proc中查找传输的binder对象的引用对象
   206.
                      ref = binder_get_ref_for_node(target_proc, node);
  207.
  208.
                      if (ref == NULL) {
  209.
                          return error = BR FAILED REPLY;
                          goto err_binder_get_ref_for_node_failed;
  210.
  211.
                      }
                      if (fp->type == BINDER_TYPE_BINDER)
  212.
  213.
                          fp->type = BINDER TYPE HANDLE;
  214.
                      else
   215.
                          fp->type = BINDER TYPE WEAK HANDLE;
  216.
                      fp->handle = ref->desc;
  217.
                      binder inc ref(ref, fp->type == BINDER TYPE HANDLE,&thread->todo);
                  } break;
  218.
  219.
                  //传输的是Binder引用对象
                  case BINDER_TYPE_HANDLE:
  220.
                  case BINDER TYPE WEAK HANDLE: {
  221.
  222.
                      struct binder_ref *ref = binder_get_ref(proc, fp->handle);
  223.
                      if (ref == NULL) {
                          return error = BR FAILED REPLY;
  224.
  225.
                          goto err binder get ref failed;
  226.
                      if (ref->node->proc == target_proc) {
  227.
                          if (fp->type == BINDER_TYPE_HANDLE)
  228.
                              fp->type = BINDER_TYPE_BINDER;
  229.
  230.
                          else
  231.
                              fp->type = BINDER TYPE WEAK BINDER;
                          fp->binder = ref->node->ptr;
  232.
                          fp->cookie = ref->node->cookie;
  233.
  234.
                          binder_inc_node(ref->node, fp->type == BINDER_TYPE_BINDER, 0, NULL);
  235.
                      } else {
   236.
                          struct binder_ref *new_ref;
   237.
                          new_ref = binder_get_ref_for_node(target_proc, ref->node);
```

```
2016/1/19
                          Android IPC数据在内核空间中的发送过程分析 - 深入剖析Android系统 - 博客频道 - CSDN.NET
   238.
                           if (new ref == NULL) {
  239.
                               return error = BR FAILED REPLY;
                               goto err binder get ref for node failed;
   240.
   241.
                           }
                           fp->handle = new ref->desc;
  242.
                           binder_inc_ref(new_ref, fp->type == BINDER_TYPE_HANDLE, NULL);
  243.
  244.
                       }
   245.
                   } break;
                   //传输的是文件描述符
   246.
   247.
                   case BINDER TYPE FD: {
  248.
                       int target fd;
                       struct file *file;
  249.
  250.
                       if (reply) {
  251.
                           if (!(in reply to->flags & TF ACCEPT FDS)) {
  252
                               return_error = BR_FAILED_REPLY;
  253.
                               goto err_fd_not_allowed;
   254.
                           }
  255.
                       } else if (!target node->accept fds) {
  256.
                           return error = BR FAILED REPLY;
  257.
                           goto err_fd_not_allowed;
  258.
                       }
  259.
                       file = fget(fp->handle);
  260.
  261.
                       if (file == NULL) {
  262.
                           return error = BR FAILED REPLY;
                           goto err fget failed;
   263.
  264.
                       }
  265.
                       target_fd = task_get_unused_fd_flags(target_proc, O_CLOEXEC);
  266.
                       if (target fd < 0) {</pre>
  267.
                           fput(file);
                           return_error = BR_FAILED_REPLY;
  268.
                           goto err_get_unused_fd_failed;
  269.
  270.
                       }
  271.
                       task_fd_install(target_proc, target_fd, file);
                       fp->handle = target_fd;
   272.
  273.
                   } break;
  274.
  275.
                   default:
  276.
                       return_error = BR_FAILED_REPLY;
  277.
                       goto err_bad_object_type;
  278.
                   }
  279.
               }
               //需要应答
  280.
  281.
               if (reply) {
  282.
                   BUG ON(t->buffer->async transaction != 0);
  283.
                   binder_pop_transaction(target_thread, in_reply_to);
  284.
  285.
               } else if (!(t->flags & TF_ONE_WAY)) {
                   BUG_ON(t->buffer->async_transaction != 0);
  286.
  287.
                   t->need_reply = 1;
  288.
                   t->from parent = thread->transaction stack;
                   thread->transaction stack = t;
  289.
  290.
               } else {
  291.
                   BUG_ON(target_node == NULL);
                   BUG ON(t->buffer->async transaction != 1);
  292.
   293.
                   if (target_node->has_async_transaction) {
                       target_list = &target_node->async_todo;
   294.
```

```
2016/1/19
                        Android IPC数据在内核空间中的发送过程分析 - 深入剖析Android系统 - 博客频道 - CSDN.NET
  295.
                     target wait = NULL;
  296.
                 } else
  297.
                     target node->has async transaction = 1;
             }
  298.
             //设置事务类型为BINDER WORK TRANSACTION
  299.
             t->work.type = BINDER WORK TRANSACTION;
  300.
  301.
             //将事务添加到目标进程或线程的待处理队列中
  302.
             list add tail(&t->work.entry, target list);
  303.
  304.
             //设置数据传输完成事务类型
  305.
             tcomplete->type = BINDER WORK TRANSACTION COMPLETE;
             //将数据传输完成事务添加到客户进程的待处理队列中
  306.
  307.
             list add tail(&tcomplete->entry, &thread->todo);
             //唤醒目标进程或线程
  308.
  309
             if (target_wait)
  310.
                 wake_up_interruptible(target_wait);
  311.
             return;
  312.
  313.
          err get unused fd failed:
  314.
          err_fget_failed:
  315.
          err fd not allowed:
          err binder get ref for node failed:
  316.
  317.
          err_binder_get_ref_failed:
  318.
          err_binder_new_node_failed:
  319.
          err bad object type:
  320.
          err bad offset:
  321.
          err_copy_data_failed:
  322.
             323.
             t->buffer->transaction = NULL;
  324.
             binder free buf(target proc, t->buffer);
          err_binder_alloc_buf_failed:
  325.
             kfree(tcomplete);
  326.
  327.
             binder stats deleted(BINDER STAT TRANSACTION COMPLETE);
  328.
          err alloc tcomplete failed:
             kfree(t);
  329.
  330.
             binder_stats_deleted(BINDER_STAT_TRANSACTION);
          err_alloc_t_failed:
  331.
  332.
          err bad call stack:
  333.
          err_empty_call_stack:
  334.
          err dead binder:
  335.
          err invalid target handle:
  336.
          err no context mgr node:
  337.
             {
  338.
                 struct binder transaction log entry *fe;
  339.
                 fe = binder transaction log add(&binder transaction log failed);
                  *fe = *e;
  340.
  341.
             }
  342.
             BUG ON(thread->return error != BR OK);
  343.
  344.
             if (in_reply_to) {
                 thread->return error = BR TRANSACTION COMPLETE;
  345.
  346.
                 binder send failed reply(in reply to, return error);
  347.
             } else
  348.
                 thread->return_error = return_error;
         }
  349.
```

函数首先根据传进来的参数binder_transaction_data来封装一个工作事务binder_transaction,关于binder_transaction结构的介绍在Android Binder通信数据结构介绍中已经详细介绍过了,然后将封装好的事务挂载到目标进程或线程的待处理队列中,最后唤醒目标进程,这样就将IPC数据发送给了目标进程,同时唤醒目标进程对IPC请求进行处理,以下两句最为重要:

```
[cpp]


01. //将事务添加到目标进程或线程的待处理队列中

02. list_add_tail(&t->work.entry, target_list);

03. //唤醒目标进程或线程

04. if (target_wait)

05. wake_up_interruptible(target_wait);
```



至此就介绍完了IPC数据在内核空间的发送过程。