Android开发之ProcessState和IPCThreadState类分析

标签: Android ProcessState IPCThreadState Binder Thread

2013-08-04 18:25 3000人阅读 评论(1) 收藏 举报

₩ 分类:

■ Android 源码分析(26) -

版权声明:本

文为博主原创文章, 未经博主允许不得转载。

在Android中ProcessState是客户端和服务端公共的部分,作为Binder通信的基础,ProcessState是一个singleton类,每个

进程只有一个对象,这个对象负责打开Binder驱动,建立线程池,让其进程里面的所有线程都能通过Binder通信。

与之相关的是IPCThreadState,每个线程都有一个IPCThreadState实例登记在Linux线程的上下文附属数据中,主要负责

Binder的读取,写入和请求处理框架。IPCThreadState在构造的时候获取进程的ProcessState并记录在自己的成员变量

mProcess中,通过mProcess可以获得Binder的句柄。

```
[html] view plain copy print ?
01.
      frameworks/base/include/binder/ProcessState.h
02.
      class ProcessState : public virtual RefBase
03.
      {
      public:
04.
05.
          static sp<ProcessState> self(); // 单例模式, 获取实例
06.
          void setContextObject(const sp<IBinder>& object);
07.
08.
          sp<IBinder> getContextObject(const sp<IBinder>& caller);
09.
10.
          void setContextObject(const sp<IBinder>& object, const String16& name);
11.
          sp<IBinder> getContextObject(const String16& name, const sp<IBinder>& caller);
12.
13.
          void startThreadePool();
                                                                                    加载插
14.
15.
          typdef bool (*context_check_func)
      (const String16& name, const sp<IBinder>& caller, void* userData);
16.
17.
          bool isContextManager(void) const;
18.
          bool becomeContextManager(context_check_func checkFunc, void* userData);
19.
20.
          sp<IBinder> getStrongProxyForHandle(int32_t handle);
21.
          wp<IBinder> getWeakProxyForHandle(int32_t handle);
```

// 线程池是否已经创建

volatile int32 t mThreadPoolSeq; // 这个进程中启动线程个数

1) 获得ProcessState的实例

};

48.

49. 50.

```
[html] view plain copy print ?
01.
      sp<ProcessState> proc(ProcessState::self());
      调用函数:
02.
      sp<ProcessState> ProcessState::self()
03.
04.
05.
          if (gProcess != NULL) return gProcess;
          AutoMutext _l(gProcessMutex);
06.
07.
          if(gProcess == NULL) gProcess = new ProcessState;
08.
          return gProcess;
```

bool mThreadPoolStarted;

```
2016/1/18
    09.
          }
          进入构造函数:
    10.
    11.
          ProcessState::ProcessState() : mDriverFD(open driver())
    12.
                       , mVMStart(MAP_FAILED),
                       , mManagerContexts(false)
    13.
                                                                                          加载插
    14.
                         mBinderContextCheckFunc(NULL)
                         mBinderContextUserData(NULL)
    15.
    16.
                         mThradPoolStarted(false)
    17.
                       , mThreadPoolSeq(1)
    18.
           {
    19.
          }
    20.
```

这个构造函数里面调用open_driver()打开了/dev/binder设备驱动文件,返回文件描述符。这样我们就能通过这个 mDriverFd

来和binder驱动交互了。

2) 创建线程ProcessState::self()->startThreadPool();

```
[html] view plain copy print ?
01.
      void ProcessState::startThreadPool()
02.
          AutoMutex _1(mLock);
03.
04.
          if(!mThreadPoolStarted) {
05.
             mThreadPoolStarted = true;
              spawnPooledThread(true);
96.
07.
          }
08.
      }
09.
      void ProcessState::spawnPoolThread(bool isMain)
10.
      {
11.
          if (mThreadPoolStarted) {
12.
              int32_t s = android_atomic_add(1, &mThreadPoolSeq);
13.
              sp<Thread> t = new PoolThread(isMain);
                                                                                加载插
14.
             t->run(buf);
15.
          }
      }
16.
      [html] view plain copy print ?
01.
      其实这里就是创建一个线程PoolThread,而PoolThread是一个继承于Thread的类。所以调用t->run()之后相当于调
      用
      PoolThread类的threadLoop()函数,我们来看看PoolThread类的threadLoop线程函数。
02.
      virtual bool threadLoop()
03.
```

```
2016/1/18
   04.
   05.
              IPCThreadState::self()->joinThreadPool(mIsMain);
   06.
              // 这里线程函数调用了一次IPCThreadState::self()->joinThreadPool()后就退出了
   07.
              return false;
   08.
          }
```

3) IPCThreadState::self()->joinThreadPool();

加载插

我们知道:进程调用spawnPoolThread()创建了一个线程,执行joinThreadPool(),而主线程也是调用这个函 数。唯一区别

是参数,主线程调用的joinThreadPool(true),创建的线程调用的是jointThreadPool(false)。

下面我们来分析下这个函数,首先我们来看看IPCThreadState这个类

```
[html] view plain copy print ?
01.
      frameworks/base/include/IPCThreadState.h
      class IPCThreadState
02.
03.
      {
04.
      public:
05.
          static IPCThreadState* self();
06.
          sp<ProcessState> process();
07.
          . . . . . .
          void joinThradPool(bool isMain = true);
08.
09.
          status_t transact(int32_t handle, uint32_t code, const Parcel& data, Parcel* reply, uint32_t
          void incStrongHandle(int32_t handle);
10.
          void decStrongHandle(int32_t handle);
11.
12.
          void incWeakHandle(int32 t handle);
                                                                                     加载插
13.
          void decWeakHandle(int32_t handle);
14.
      private:
          IPCThraedState();
15.
16.
          ~IPCThreadState();
17.
          status_t sendReplay(const Parcel& reply, uint32_t flags);
18.
          status_t waitForResponse(Parcel& reply, status_t *acquireResult = NULL);
19.
          status t talkWithDriver(bool doReceice = true);
20.
          status_t writeTransactionData();
21.
          status_t executeCommand();
22.
      private:
23.
          sp<ProcessState> mProcess;
24.
          Vector<BBinder> mPendingStrongDerefs;
25.
          Vector<RefBase::weakref_type*> mPendingWeakDerefs;
26.
          Parcel mIn;
27.
          Parcel mOut;
```

```
28.
      }
29.
      上面是IPCThreadState类常用的几个函数。
      IPCThreadState* IPCThreadState::self()
30.
31.
      {
32.
          if(gHaveTLS) { // 第一次进来肯定为false
33.
      restart:
34.
             const pthread_key_t k = gTLS;
35.
             IPCThreadState* st = (IPCThreadState*)pthread getspecific(k);
             if(st) return st;
36.
             return new IPCThreadState; // new 一个IPCThreadState对象
37.
38.
          }
39.
40.
          if(gShutdown) return NULL;
41.
          pthread_mutex_lock(&gTLSMutex);
42.
          if(!gHaveTLS) {
43.
             // 第一个参数为指向一个键值的指针,第二个参数指明一个destructor函数,当线程结束时调用
44
45.
             if(phread_key_create(&gTLS, threadDestructor) != 0) {
                 pthread_mutex_unlock(&gTLSMutex);
46.
                 return NULL;
47.
             }
48.
49.
              gHaveTLS = true;
50.
51.
          pthread_mutex_unlock(&gTLSMutex);
52.
          goto restart;
53.
      }
```

下面来说明下线程中特有的线程存储: Thread Specific Data.

在多线程中,所有线程共享程序中变量,如果每一个线程都希望单独拥有它,就需要线程存储了。即一个变量 表面看起来是

全局变量,所有线程都可以使用它,它的值在每一个线程都是单独存储的。

用法:

- 1) 创建一个类型为pthread_key_t 类型变量
- 2) pthread_key_create()创建改变量,第二个参数表上一个清理函数,用来在线程释放该线程存储的时候调用。
- 3)当线程中需要存储特殊值的时候,可以用pthread_setspecific(),第一个参数为pthread_key_t 变量,第二个参数为void* 变量,可以存储任何类型的值。
 - 4) 当需要取出存储值的时候,调用pthread_getspecific(),返回void*类型变量值。

好了我们现在知道pthread_key_t是干什么用的了? 既然代码中有pthread_getspecific()获取IPCThreadState*对象的函数

那么肯定有设置这个变量值的地方? 我们找到IPCThreadState的构造函数:

```
[html] view plain copy print ?
01.
      IPCThreadState()
02.
          : mProcess(ProcessState::self()),
03.
            mMyThreadId(androidGetTid()),
04.
            mStrictModePolicy(0),
            mLastTransactionBinderFlags(0)
05.
06.
      {
07.
          pthread setspecific(gTLS, this); // 设置为当前this 指针
08.
          clearCaller();
09.
          mIn.setDataCapacity(256);
                                     // 这里mIn 和 mOut分别表示Binder输入输出的变量,我们后面分析
10.
          mOut.setDataCapacity(256);
11.
      }
                                                                                  加载插
      [html] view plain copy print ?
01.
      最后进入IPCThreadState::joinThreadPool(bool isMain)
                                                        // 默认为true
      void IPCThreadState::joinThreadPool(bool isMain)
02.
03.
      {
          mOut.writeInt32(isMain ? BC_ENTER_LOOPER : BC_REGISTER_LOOPER);
04.
05.
          do {
06.
              int32 t cmd;
97
08.
              if(mIn.dataPosition() >= mIn.dataSize()){
09.
                  size_t numPending = mPendingWeakDerefs.size();
                  if(numPending > 0) {
10.
                      for(size t i = 0; i < numPending; i++) {</pre>
11.
                                                                                  加载插
12.
                          RefBase::weakref_type* refs = mPendingWeakDerefs[i];
13.
                          refs->decWeak(mProcess.get);
14
                      }
                      mPendingWeakDerefs.clear();
15.
16.
17.
                  numPending = mPendingStrongDerefs.size();
                  if(numPending > 0) {
18.
                      for(sizt_t i = 0; i < numPending; i++) {</pre>
19.
20.
                          BBinder* obj = mPendingStrongDerefs[i];
21.
                          obj->decStrong(mProcess.get);
22.
                      }
23.
                      mPendingStrongDerefs.clear();
24.
                  }
```

```
25.
              }
26.
              // 读取下一个command进行处理
              result = talkWithDriver();// 来等待Client的请求
27.
              if(result >= NO_ERROR) {
28.
29.
                   size_t IN = mIn.dataAvail();
                   if(IN < sizeof(int32_t)) continue;</pre>
30.
31.
                   cmd = mIn.readInt32();
32.
              }
33.
              result = executeCommand(cmd);
34.
35.
              if(result == TIMED_OUT && !isMain)
36.
                   break;
37.
           } while(result != -ECONNREFUSED && result != -EBADF);
38.
39.
          mOut.writeInt32(BC_EXIT_LOOPER);
           talkWithDriver(false);
40.
41.
      }
```

这里的talkWithDriver()里面之际调用的是ioctl(mProcess->mDriverFD, BINDER_WRITE_READ, &bwr)

从/dev/binder读取

Client端发过来的请求,然后调用executeCommand处理

```
[html] view plain copy print ?
01.
      status_t IPCThreadState::executeCommand(int32_t cmd)
02.
      {
03.
          BBinder* obj;
          RefBase::weakref_type* refs;
04.
          status t result = NO ERROR;
05.
06.
07.
          switch(cmd) {
08.
               case BR TRANSACTION:
09.
               binder_transaction_data tr;
10.
               result = mIn.read(&tr, sizeof(tr));
11.
                                                                                      加载插
12.
               Parcel reply;
13.
               if(tr.target.ptr) {
14.
                   sp<BBinder> b((BBinder*)tr.cookie);
15.
                   const status_t error = b->transact(tr.code, buffer, &reply, tr.flags);
16.
               }
17.
18.
               break;
19.
```

```
20.
          }
      }
21.
22.
      最后又调用到BBinder 的transact()函数里面去了。
23.
      status_t BBinder::transact(uint32_t code, const Parcel& data, Parcel* reply, uint32_t flags )
24.
      {
          data.setDataPosition(0);
25.
26.
          switch(code)
27.
          {
              case PING_TRANSACTION:
28.
29.
                  reply->writeInt32(pingBinder());
30.
                  break;
31.
              default:
32.
                  err = onTransact(code, data, reply, flags);
33.
                  break;
34.
          }
35.
          return err;
36.
      }
```

到这里IPCThreadState类的流程就大概清楚了,线程调用joinThreadPool()从/dev/binder读取客户端的请求,然后调用

BBinder::transact()处理。那么这个BBinder是怎么来的呢?

上面代码中: sp<BBinder> b((BBinder*)tr.cookie)说明这个BBinder指针是从Binder驱动中获取到,肯定是客户端

发送过来的,那么它的实际类型又是什么呢?而BBinder调用的onTransact()函数只是一个虚函数,肯定由它的子类来实

现,那我们服务端又怎么找到这个BBinder的实际类型呢?

这些内容我们下一节通过MediaPlayer这个具体示例分析。

