## 红茶一杯话Binder(传输机制篇\_下)

发表于2年前(2013-10-08 22:44) 阅读(4496) | 评论(9) 56人收藏此文章, 我要收藏

#### 12月12日北京OSC源创会 —— 开源技术的年终盛典 » HOT



# 红茶一杯话Binder (传输机制篇\_下)

侯亮


## 1 事务的传说和处理

从IPCThreadState的角度看,它的transact()函数是通过向binder驱动发出BC\_TRANSACTION语 义,来表达其传输意图的,而后如有必要,它会等待从binder发回的回馈,这些回馈语义常常以"BR"开 头。另一方面,当IPCThreadState作为处理命令的一方需要向发起方反馈信息的话,它会调用sendRepl y()函数,向binder驱动发出BC\_REPLY语义。当BC\_语义经由binder驱动递送到目标端时,会被binder驱动 自动修改为相应的BR 语义,这个我们在后文再细说。

当语义传递到binder驱动后,会走到binder\_ioctl()函数,该函数又会调用到binder\_thread\_writ e()和binder\_thread\_read():



在上一篇文章中,我们大体阐述了一下binder\_thread\_write()和binder\_thread\_read()的唤醒与被 唤醒关系,而且还顺带在"传输机制的大体运作"小节中提到了todo队列的概念。本文将在此基础上再补充一些 知识。需要强调的是,我们必须重视binder\_thread\_write()和binder\_thread\_read(),因为事务的传递和 处理就位于这两个函数中,它们的调用示意图如下:



binder\_thread\_write()的代码截选如下。因为本文主要关心传输方面的问题,所以只摘取了case B C\_TRANSACTION、case BC\_REPLY部分的代码:

```
}
.....
.....

*consumed = ptr - buffer;
}
return 0;
}
```

这部分代码比较简单,主要是从用户态拷贝来binder\_transaction\_data数据,并传给binder\_transaction()函数进行实际的传输。而binder\_transaction()可是需要我们费一点儿力气去分析的,大家深吸一口气,准备开始。

### 1.1 BC\_TRANSACTION事务(携带TF\_ONE\_WAY标记)的处理

首先我们要认识到,同样是BC\_TRANSACTION事务,带不带TF\_ONE\_WAY标记还是有所不同的。我们先看相对简单的携带TF\_ONE\_WAY标记的BC\_TRANSACTION事务,这种事务是不需要回复的。

### 1.1.1 binder\_transaction()

此时, binder\_transaction()所做的工作大概有:

- 1. 找目标binder\_node;
- 2. 找目标binder\_proc;
- 3. 分析并插入红黑树节点; (我们在上一篇文章中已在说过这部分的机理了,只是当时没有贴出相应的代码)
- 4. 创建binder\_transaction节点,并将其插入目标进程的todo列表;
- 5. 尝试唤醒目标进程。

binder\_transaction()代码截选如下:

```
static void binder transaction(struct binder proc *proc,
                  struct binder thread *thread,
                  struct binder transaction data *tr, int reply)
   struct binder transaction *t;
   . . . . . .
   struct binder proc *target proc;
   struct binder thread *target thread = NULL;
   struct binder node *target node = NULL;
   struct list head *target list;
   wait queue head t *target wait;
    . . . . . .
    . . . . . .
       // 先从tr->target.handle句柄值,找到对应的binder ref节点,及binder node节点
        if (tr->target.handle)
           struct binder ref *ref;
           ref = binder get ref(proc, tr->target.handle);
```

```
target node = ref->node;
   }
   else
       // 如果句柄值为0,则获取特殊的binder context mgr node节点,
       // 即Service Manager Service对应的节点
       target node = binder context mgr node;
       . . . . . .
   // 得到目标进程的binder proc
   target proc = target node->proc;
   . . . . . .
}
// 对于带TF ONE WAY标记的BC TRANSACTION来说,此时target thread为NULL,
// 所以准备向binder proc的todo中加节点
   target list = &target proc->todo;
   target wait = &target proc->wait;
. . . . . .
// 创建新的binder transaction节点。
t = kzalloc(sizeof(*t), GFP KERNEL);
. . . . . .
t->from = NULL;
t->sender euid = proc->tsk->cred->euid;
t->to proc = target proc;
t->to thread = target thread;
// 将binder transaction data的code、flags域记入binder transaction节点。
t->code = tr->code;
t->flags = tr->flags;
t->priority = task nice(current);
t->buffer = binder alloc buf(target proc, tr->data size, tr->offsets size,
                           !reply && (t->flags & TF ONE WAY));
. . . . . .
t->buffer->transaction = t;
t->buffer->target node = target node;
. . . . . .
// 下面的代码分析所传数据中的所有binder对象,如果是binder实体的话,要在红黑树中添加相应的节点。
// 首先,从用户态获取所传输的数据,以及数据里的binder对象的偏移信息
offp = (size t *)(t->buffer->data + ALIGN(tr->data size, sizeof(void *)));
if (copy from user(t->buffer->data, tr->data.ptr.buffer, tr->data size))
. . . . . .
if (copy from user(offp, tr->data.ptr.offsets, tr->offsets size))
// 遍历每个flat binder object信息,创建必要的红黑树节点 ....
for (; offp < off end; offp++)</pre>
{
   struct flat binder object *fp;
```

}

}


```
fp = (struct flat binder object *)(t->buffer->data + *offp);
   switch (fp->type)
   case BINDER TYPE BINDER:
   case BINDER TYPE WEAK BINDER:
       // 如果是binder实体
       struct binder ref *ref;
       struct binder node *node = binder get node(proc, fp->binder);
       if (node == NULL)
           // 又是"没有则创建"的做法,创建新的binder node节点
          node = binder new node(proc, fp->binder, fp->cookie);
           . . . . . .
       }
       // 必要时,会在目标进程的binder proc中创建对应的binder ref红黑树节点
       ref = binder get ref for node(target proc, node);
       // 修改所传数据中的flat binder object信息,因为远端的binder实体到了目标
       // 端,就变为binder代理了,所以要记录下binder句柄了。
       fp->handle = ref->desc;
   } break;
   case BINDER TYPE HANDLE:
   case BINDER TYPE WEAK HANDLE: {
       struct binder ref *ref = binder get ref(proc, fp->handle);
       // 有时候需要对flat binder object做必要的修改,比如将BINDER TYPE HANDLE
       // 改为BINDER TYPE BINDER
       . . . . . .
   } break;
   case BINDER TYPE FD: {
       . . . . . .
   } break;
   . . . . . .
. . . . . .
   if (target node->has async transaction)
       target list = &target node->async todo;
       target wait = NULL;
   }
   else
       target node->has async transaction = 1;
t->work.type = BINDER WORK TRANSACTION;
```

```
// 终于把binder_transaction节点插入target_list (即目标todo队列) 了。
list_add_tail(&t->work.entry, target_list);
......
list_add_tail(&tcomplete->entry, &thread->todo);

// 传输动作完毕,现在可以唤醒系统中其他相关线程了,wake up!
if (target_wait)
    wake_up_interruptible(target_wait);
return;
......
}
```

虽然已经是截选,代码却仍然显得冗长。这也没办法,Android frameworks里的很多代码都是这个样子,又臭又长,大家凑合着看吧。我常常觉得google的工程师多少应该因这样的代码而感到脸红,不过,哎,这有点儿说远了。

我们画一张示意图,如下:



上图体现了从binder\_ref找到"目标binder\_node"以及"目标binder\_proc"的意思,其中"A端"表示发起方,"B端"表示目标方。可以看到,携带TF\_ONE\_WAY标记的事务,其实是比较简单的,驱动甚至不必费心去找目标线程,只需要创建一个binder\_transaction节点,并插入目标binder\_proc的todo链表即可。

另外,在将binder\_transaction节点插入目标todo链表之前,binder\_transaction()函数用一个for循环分析了需要传输的数据,并为其中包含的binder对象生成了相应的红黑树节点。

再后来,binder\_transaction节点成功插入目标todo链表,此时说明目标进程有事情可做了,于是binder\_transaction()函数会调用wake\_up\_interruptible()唤醒目标进程。

### 1.1.2 binder\_thread\_read()

当目标进程被唤醒时,会接着执行自己的binder\_thread\_read(),尝试解析并执行那些刚收来的工作。无论收来的工作来自于"binder\_proc的todo链表",还是来自于某"binder\_thread的todo链表",现在要开始从todo链表中摘节点了,而且在完成工作之后,会彻底删除binder\_transaction节点。

binder\_thread\_read()的代码截选如下:

```
static int binder thread read(struct binder proc *proc,
                struct binder thread *thread,
                 void user *buffer, int size,
                 signed long *consumed, int non block)
retry:
   // 优先考虑thread节点的todo链表中有没有工作需要完成
   wait for proc work = thread->transaction stack == NULL
                       && list empty(&thread->todo);
    . . . . . .
   if (wait for proc work)
       ret = wait event interruptible exclusive(proc->wait,
       binder has proc work(proc, thread));
   }
   else
       ret = wait event interruptible(thread->wait, binder has thread work(thread));
   }
   thread->looper &= ~BINDER LOOPER STATE WAITING;
   // 如果是非阻塞的情况, ret值非0表示出了问题, 所以return。
   // 如果是阻塞 (non block) 情况, ret值非0表示等到的结果出了问题, 所以也return。
   if (ret)
       return ret;
   while (1)
       // 读取binder thread或binder proc中todo列表的第一个节点
       if (!list empty(&thread->todo))
           w = list first entry(&thread->todo, struct binder work, entry);
       else if (!list empty(&proc->todo) && wait for proc work)
           w = list first entry(&proc->todo, struct binder work, entry);
       . . . . . .
```

```
switch (w->type)
{
case BINDER WORK TRANSACTION: {
   t = container of (w, struct binder transaction, work);
} break;
case BINDER WORK TRANSACTION COMPLETE: {
   cmd = BR TRANSACTION COMPLETE;
   . . . . . .
     // 将binder transaction节点从todo队列摘下来
   list del(&w->entry);
   kfree(w);
   binder stats deleted (BINDER STAT TRANSACTION COMPLETE);
} break;
 . . . . . .
  . . . . . .
if (!t)
   continue;
if (t->buffer->target node)
   struct binder node *target node = t->buffer->target node;
   tr.target.ptr = target node->ptr;
   // 用目标binder node中记录的cookie值给binder transaction data的cookie域赋值,
     // 这个值就是目标binder实体的地址
     tr.cookie = target node->cookie;
   t->saved priority = task nice(current);
   . . . . . .
   cmd = BR TRANSACTION;
. . . . . .
tr.code = t->code;
tr.flags = t->flags;
tr.sender euid = t->sender euid;
. . . . . .
tr.data size = t->buffer->data size;
tr.offsets size = t->buffer->offsets size;
// binder transaction data中的data只是记录了binder缓冲区中的地址信息,并再做copy动作
tr.data.ptr.buffer = (void *)t->buffer->data +
           proc->user buffer offset;
tr.data.ptr.offsets = tr.data.ptr.buffer +
           ALIGN(t->buffer->data size,
               sizeof(void *));
 // 将cmd命令写入用户态,此时应该是BR TRANSACTION
if (put_user(cmd, (uint32_t __user *)ptr))
   return -EFAULT;
ptr += sizeof(uint32 t);
 // 当然, binder transaction data本身也是要copy到用户态的
if (copy to user(ptr, &tr, sizeof(tr)))
   return -EFAULT;
```

```
// 将binder_transaction节点从todo队列摘下来
list_del(&t->work.entry);
t->buffer->allow_user_free = 1;
if (cmd == BR_TRANSACTION && !(t->flags & TF_ONE_WAY)) {
    t->to_parent = thread->transaction_stack;
    t->to_thread = thread;
    thread->transaction_stack = t;
} else {
    t->buffer->transaction = NULL;
    // TF_ONE_WAY情况, 此时会删除binder_transaction节点
    kfree(t);
    binder_stats_deleted(BINDER_STAT_TRANSACTION);
}
break;
}
.....
return 0;
}
```

简单说来就是,如果没有工作需要做,binder\_thread\_read()函数就进入睡眠或返回,否则binder\_thread\_read()函数会从todo队列摘下了一个节点,并把节点里的数据整理成一个binder\_transaction\_data结构,然后通过copy\_to\_user()把该结构传到用户态。因为这次传输带有TF\_ONE\_WAY标记,所以copy完后,只是简单地调用kfree(t)把这个binder\_transaction节点干掉了。

binder\_thread\_read()尝试调用wait\_event\_interruptible()或wait\_event\_interruptible\_exclusive()来等待待处理的工作。wait\_event\_interruptible()是个宏定义,和wait\_event()类似,不同之处在于前者不但会判断"苏醒条件",还会判断当前进程是否带有挂起的系统信号,当"苏醒条件"满足时(比如binder\_has\_thread\_work(thread)返回非0值),或者有挂起的系统信号时,表示进程有工作要做了,此时wait\_event\_interruptible()将跳出内部的for循环。如果的确不满足跳出条件的话,wait\_event\_interruptible()会进入挂起状态。

请注意给binder\_transaction\_data的cookie赋值的那句:

```
tr.cookie = target_node->cookie;
```

binder\_node节点里储存的cookie值终于发挥作用了,这个值反馈到用户态就是目标binder实体的BBinder 指针了。

另外,在调用copy\_to\_user()之前,binder\_thread\_read()先通过put\_user()向上层拷贝了一个命令码,在当前的情况下,这个命令码是BR\_TRANSACTION。想当初,内核态刚刚从用户态拷贝来的命令码是BC\_TRANSACTION,现在要发给目标端了,就变成了BR\_TRANSACTION。

### 1.2 BC\_TRANSACTION事务(不带TF\_ONE\_WAY标记)

### 1.2.1 再说binder\_transaction()

然而,对于不带TF\_ONE\_WAY标记的BC\_TRANSACTION事务来说,情况就没那么简单了。因为bind

er驱动不仅要找到目标进程,而且还必须努力找到一个明确的目标线程。正如我们前文所说,binder驱动希望 可以充分复用目标进程中的binder工作线程。

那么,哪些线程(节点)是可以被复用的呢?我们再整理一下binder\_transaction()代码,本次主要截 选不带TF ONE WAY标记的代码部分:

```
static void binder transaction(struct binder proc *proc,
                  struct binder thread *thread,
                  struct binder transaction data *tr, int reply)
{
   struct binder transaction *t;
   . . . . . .
    . . . . . .
       if (tr->target.handle)
           . . . . . .
           target node = ref->node;
       }
       else
       {
           target node = binder context mgr node;
           . . . . . .
        . . . . . .
       // 先确定target_proc
       target proc = target node->proc;
       if (!(tr->flags & TF ONE WAY) && thread->transaction stack)
           struct binder transaction *tmp;
           tmp = thread->transaction stack;
           . . . . . .
           // 找到from parent这条链表中,最后一个可以和target proc匹配
           // 的binder transaction节点,
           // 这个节点的from就是我们要找的"目标线程"
           while (tmp)
               if (tmp->from && tmp->from->proc == target proc)
                   target thread = tmp->from;
               tmp = tmp->from parent;
           }
       }
   // 要确定target list和target wait了,如果能找到"目标线程",它们就来自目标线程,否则
   // 就只能来自目标进程了。
   if (target thread)
   {
       e->to thread = target thread->pid;
       target list = &target thread->todo;
       target wait = &target thread->wait;
   else {
       target list = &target proc->todo;
       target wait = &target proc->wait;
```

```
}
// 创建新的binder transaction节点。
t = kzalloc(sizeof(*t), GFP KERNEL);
. . . . . .
. . . . . .
t->from = thread; // 新节点的from域记录事务的发起线程
t->sender euid = proc->tsk->cred->euid;
t->to proc = target proc;
t->to thread = target thread; // 新节点的to thread域记录事务的目标线程
t->code = tr->code;
t->flags = tr->flags;
t->priority = task nice(current);
// Mbinder buffer中申请一个区域,用于存储待传输的数据
t->buffer = binder alloc buf(target proc, tr->data size,
                            tr->offsets size,
                            !reply && (t->flags & TF ONE WAY));
t->buffer->transaction = t;
t->buffer->target node = target node;
. . . . . .
// 从用户态拷贝来待传输的数据
if (copy_from_user(t->buffer->data, tr->data.ptr.buffer, tr->data size)) {
    . . . . . .
if (copy from user(offp, tr->data.ptr.offsets, tr->offsets size)) {
    . . . . . .
// 遍历每个flat binder object信息, 创建必要的红黑树节点 ....
for (; offp < off end; offp++)</pre>
    struct flat binder object *fp;
    . . . . . .
    . . . . . .
}
. . . . . .
    t->need reply = 1;
    // 新binder transaction节点成为发起端transaction stack栈的新栈顶
    t->from parent = thread->transaction stack;
    thread->transaction stack = t;
t->work.type = BINDER WORK TRANSACTION;
// 终于把binder transaction节点插入target list (即目标todo队列) 了。
list add tail(&t->work.entry, target list);
tcomplete->type = BINDER WORK TRANSACTION COMPLETE;
list add tail(&tcomplete->entry, &thread->todo);
if (target wait)
    wake up interruptible(target wait);
```

```
}
```


其中,获取目标binder\_proc的部分和前一小节没什么不同,但是因为本次传输不再携带TF\_ONE\_WAY标记 了,所以函数中会尽力去查一个合适的"目标binder thread",此时会用到binder thread里的"事务栈"(tr ansaction stack)概念。

那么,怎么找"目标binder\_thread"呢?首先,我们很清楚"发起端"的binder\_thread节点是哪个,而 且也可以找到"目标端"的binder proc, 这就具有了搜索的基础。在binder thread节点的transaction sta ck域里,记录了和它相关的若干binder\_transaction,这些binder\_transaction事务在逻辑上具有类似堆栈 的属性,也就是说"最后入栈的事务"会最先处理。

从逻辑上说,线程节点的transaction stack域体现了两个方面的意义:

- 1. 这个线程需要别的线程帮它做某项工作;
- 2. 别的线程需要这个线程做某项工作;

因此,一个工作节点(即binder transaction节点)往往会插入两个transaction stack堆栈,示意图如下:



当binder transaction节点插入"发起端"的transaction stack栈时,它是用from parent域来连接堆栈中 其他节点的。而当该节点插入"目标端"的transaction\_stack栈时,却是用to\_parent域来连接其他节点 的。关于插入目标端堆栈的动作,位于binder thread read()中,我们在后文会看到。

这么看来,from\_parent域其实将一系列逻辑上有先后关系的若干binder\_transaction节点串接起来 了,而且这些binder\_transaction节点可能是由不同进程、线程发起的。那么我们只需遍历一下这个堆栈里的 事务,看哪个事务的"from线程所属的进程"和"目标端的binder\_proc"一致,就说明这个from线程正是我们要 找的目标线程。为什么这么说呢?这是因为我们的新事务将成为binder\_transaction的新栈顶,而这个堆栈里 其他事务一定是在新栈顶事务处理完后才会处理的,因此堆栈里某个事务的发起端线程可以理解为正处于等待状 态,如果这个发起端线程所从属的进程恰恰又是我们新事务的目标进程的话,那就算合拍了,这样就找到"目标 binder thread"了。我把相关的代码再抄一遍:

```
struct binder transaction *tmp;
tmp = thread->transaction stack;
```

```
while (tmp) {
    if (tmp->from && tmp->from->proc == target proc)
        target thread = tmp->from;
    tmp = tmp->from parent;
}
```

代码用while循环来遍历thread->transaction stack, 发现tmp->from->proc == target proc, 就算 找到了。

如果能够找到"目标binder thread"的话, binder transaction事务就会插到它的todo队列去。不过 有时候找不到"目标binder\_thread",那么就只好退而求其次,插入binder\_proc的todo队列了。再接下来的 动作没有什么新花样,大体上会尝试唤醒目标进程。

#### 1.2.2 再说binder\_thread\_read()

目标进程在唤醒后,会接着当初阻塞的地方继续执行,这个已在前一小节阐述过,我们不再赘述。值得 一提的是binder thread read()中的以下句子:

```
// 将binder transaction节点从todo队列摘下来
list del(&t->work.entry);
t->buffer->allow user free = 1;
if (cmd == BR TRANSACTION && !(t->flags & TF ONE WAY)) {
   t->to parent = thread->transaction stack;
   t->to thread = thread;
   thread->transaction stack = t;
} else {
   t->buffer->transaction = NULL;
     // TF ONE WAY情况,此时会删除binder transaction节点
   kfree(t);
   binder stats deleted (BINDER STAT TRANSACTION);
```

因为没有携带TF\_ONE\_WAY标记,所以此处会有一个入栈操作,binder\_transaction节点插入了目标线程的 transaction\_stack堆栈,而且是以to\_thread域来连接堆栈中的其他节点的。

总体说来, binder\_thread\_read()的动作大体也就是:

- 1) 利用wait\_event\_xxxx()让自己挂起,等待下一次被唤醒;
- 2) 唤醒后找到合适的待处理的工作节点,即binder\_transaction节点;
- 3) 把binder\_transaction中的信息整理到一个binder\_transaction\_data中;
- 4) 整理一个cmd整数值,具体数值或者为BR\_TRANSACTION,或者为BR\_REPLY;
- 5) 将cmd数值和binder\_transaction\_data拷贝到用户态;
- 如有必要,将得到的binder transaction节点插入目标端线程的transaction stack堆栈中。

#### 1.2.3 目标端如何处理传来的事务

binder thread read()本身只负责读取数据,它并不解析得到的语义。具体解析语义的动作并不在内

核态,而是在用户态。

我们再回到用户态的IPCThreadState::waitForResponse()函数。

```
status t IPCThreadState::waitForResponse(Parcel *reply, status t *acquireResult)
   while (1)
   {
       // talkWithDriver()内部会完成跨进程事务
       if ((err = talkWithDriver()) < NO ERROR)</pre>
           break;
       // 事务的回复信息被记录在mIn中, 所以需要进一步分析这个回复
       cmd = mIn.readInt32();
       . . . . . .
           err = executeCommand(cmd);
       . . . . . .
   }
}
```

当发起端调用binder\_thread\_write()唤醒目标端的进程时,目标进程会从其上次调用binder\_thread\_rea d()的地方苏醒过来。辗转跳出上面的talkWithDriver()函数,并走到executeCommand()一句。

因为binder\_thread\_read()中已经把BR\_命令整理好了,所以executeCommand()当然会走到case BR TRANSACTION分支:

```
status t IPCThreadState::executeCommand(int32 t cmd)
   BBinder* obj;
   RefBase::weakref type* refs;
    . . . . . .
   case BR TRANSACTION:
            binder transaction data tr;
            result = mIn.read(&tr, sizeof(tr));
            mCallingPid = tr.sender pid;
            mCallingUid = tr.sender euid;
            mOrigCallingUid = tr.sender euid;
            . . . . . .
            Parcel reply;
            . . . . . .
            if (tr.target.ptr) {
                sp<BBinder> b((BBinder*)tr.cookie);
                const status t error = b->transact(tr.code, buffer, &reply, tr.flags);
                if (error < NO ERROR) reply.setError(error);</pre>
            } else {
                const status t error = the context object->transact(tr.code, buffer, &rep
```

```
if (error < NO ERROR) reply.setError(error);</pre>
        if ((tr.flags & TF ONE WAY) == 0)
            LOG ONEWAY ("Sending reply to %d!", mCallingPid);
            sendReply(reply, 0);
    break;
return result;
```

最关键的一句当然是b->transact()啦,此时b的值来自于binder transaction data的cookie域,本 质上等于驱动层所记录的binder node节点的cookie域值,这个值在用户态就是BBinder指针。

在调用完transact()动作后,executeCommand()会判断tr.flags有没有携带TF\_ONE\_WAY标 记,如果没有携带,说明这次传输是需要回复的,于是调用sendReply()进行回复。

# 2 小结

至此、《红茶一杯话Binder(传输机制篇)》的上、中、下三篇文章总算写完了。限于个人水平、文中 难免有很多细节交代不清,还请各位看官海涵。作为我个人而言,只是尽力尝试把一些底层机制说得清楚一点 儿,奈何Android内部的代码细节繁杂,逻辑交叠,往往搞得人头昏脑涨,所以我也只是针对其中很小的一部分 进行阐述而已。因为本人目前的主要兴趣已经不在binder了,所以这篇文章耽误了好久才写完,呵呵,见谅见 谅。

如需转载本文内容,请注明出处。

http://my.oschina.net/youranhongcha/blog/167314