



# Betriebssysteme (BS) Ein- und Ausgabe


http://ess.cs.tu-dortmund.de/DE/Teaching/SS2017/BS/


## **Olaf Spinczyk**

olaf.spinczyk@tu-dortmund.de http://ess.cs.tu-dortmund.de/~os



AG Eingebettete Systemsoftware Informatik 12, TU Dortmund






## Inhalt

- Wiederholung
- Ein-/Ausgabe-Hardware
- Geräteprogrammierung
- Aufgaben des Betriebssystems
- Zusammenfassung

Silberschatz, Kap. ... 13: *I/O-Systems* Tanenbaum, Kap. ... 5: Ein- und Ausgabe





## Inhalt


- Wiederholung
- Ein-/Ausgabe-Hardware
- Geräteprogrammierung
- Aufgaben des Betriebssystems
- Zusammenfassung





# Wiederholung

- In den bisherigen Vorlesungen
  - CPU
  - Hauptspeicher
- In der kommenden Vorlesung
  - Hintergrundspeicher
- Heute: E/A-Geräte






## Inhalt

- Wiederholung
- Ein-/Ausgabe-Hardware
- Geräteprogrammierung
- Aufgaben des Betriebssystems
- Zusammenfassung





## Anbindung von E/A-Geräten







## Beispiel: PC Tastatur


- Serielle zeichenweise Kommunikation
  - Tastatur ist intelligent (besitzt eigenen Prozessor)



Make und Break Codes für gedrückte Tasten

#### Aufgaben der Software

- Initialisierung des Controllers
- Abholen der Zeichen von der Tastatur
- Abbildung der Make und **Break Codes auf ASCII**
- Senden von Kommandos



Steuercodes z.B. LEDs an/aus


> Sobald ein Zeichen abholbereit ist, löst der Controller eine Unterbrechung aus.





## Beispiel: CGA Videocontroller


- Kommunikation über Videosignal
  - Umwandlung des Bildschirmspeicherinhalts in ein Bild (80x25 Z.)



#### Aufgaben der Software


- Initialisierung des Controllers
- Bildschirmspeicher mit den gewünschten Zeichencodes füllen
- Steuerung der Position des Cursors
- Cursor an- und abschalten






## Beispiel: IDE Plattencontroller

Kommunikation über AT-Befehle









## Beispiel: Ethernet Controller

- Serielle paketbasierte Buskommunikation
  - Pakete haben eine variable Größe und enthalten Adressen








## Geräteklassen


- Zeichenorientierte Geräte
  - Tastatur, Drucker, Modem, Maus, ...
  - Meist rein sequentieller Zugriff, selten wahlfreie Positionierung
- Blockorientierte Geräte
  - Festplatte, Diskette, CD-ROM, DVD, Bandlaufwerke, ...
  - Meist wahlfreier blockweiser Zugriff (random access)
- Andere Geräte passen weniger leicht in dieses Schema
  - Grafikkarten (insbesondere 3D-Beschleunigung)
  - Netzwerkkarten (Protokolle, Adressierung, Broadcast/Multicast, Nachrichtenfilterung, ...)
  - Zeitgeberbaustein (Einmalige oder periodische Unterbrechungen)
  - ...





# Unterbrechungen ...

signalisieren, dass die Software aktiv werden muss



("interrupt vector").






## Direct Memory Access (DMA) ....


 wird von komplexen Controllern benutzt, um Daten unabhängig von der CPU Daten in den bzw. aus dem Hauptspeicher zu transferieren.

#### **Durchführung eines DMA-Transfers**



2., 3. und 4. wird in Abhängigkeit von **count** wiederholt durchgeführt





## Inhalt


- Wiederholung
- Ein-/Ausgabe-Hardware
- Geräteprogrammierung
- Aufgaben des Betriebssystems
- Zusammenfassung







# Ein-/Ausgabeadressraum


• Zugriff auf Controller-Register und Controller-Speicher erfolgt je nach Systemarchitektur ...








- (a) Separater E/A-Adressraum
  - anzusprechen über spezielle Maschineninstruktionen
- (b) Gemeinsamer Adressraum (*Memory-Mapped I/O*)
- (c) Hybride Architektur





## Arbeitsweise von Gerätetreibern

- Je nach Fähigkeiten des Geräts erfolgt E/A mittels ...
  - Polling (oder "Programmierte E/A"),
  - Unterbrechungen oder
  - DMA
- Beispiel: Drucken einer Textzeile



Quelle: Tanenbaum, "Modern Operating Systems"






# Polling (oder "Programmierte E/A")

... bedeutet aktives Warten auf ein Ein-/Ausgabegerät

```
/* Zeichen in Kern-Puffer p kopieren */
copy_from_user (buffer, p, count);
/* Schleife über alle Zeichen */
for (i=0; i<count; i++) {</pre>
  /* Warte "aktiv" bis Drucker bereit */
  while (*printer_status_reg != READY);
  /* Ein Zeichen ausgeben */
  *printer_data_reg = p[i];
return_to_user ();
```

Pseudo-Code einer Betriebssystemfunktion zum Drucken von Text im Polling-Betrieb.





# Unterbrechungsgetriebene E/A


... bedeutet, dass die CPU während der Wartezeit einem anderen Prozess zugeteilt werden kann.

```
copy_from_user (buffer, p, count);
/* Druckerunterbrechungen erlauben */
enable_interrupts ();
/* Warte bis Drucker bereit */
while (*printer_status_reg != READY);
/* Erstes Zeichen ausgeben */
*printer_data_reg = p[i++];
scheduler ();
return_to_user ();
```

```
if (count > 0) {
  *printer_data_reg = p[i];
  count - -;
  i++;
else
  unblock_user ();
acknowledge_interrupt ();
return_from_interrupt ();
```

Code, der die E/A-Operation initiiert.

Unterbrechungsbehandlungsroutine



# DMA-getriebene E/A

... bedeutet, dass die Software nicht mehr für den Datentransfer zwischen Controller und Hauptspeicher zuständig ist.

Die CPU wird weiter entlastet.

```
copy_from_user (buffer, p, count);
set_up_DMA_controller (p, count);
scheduler ();
return_to_user ();
```

Code, der die E/A-Operation initiiert.

```
acknowledge_interrupt ();
unblock_user ();
return_from_interrupt
```


Unterbrechungsbehandlungsroutine





## Diskussion: Unterbrechungen

- Kontextsicherung
  - Wird teilweise von der CPU selbst erledigt, z.B. Statusregister und Rücksprungsadresse, aber nur das Minimum.
  - Alle veränderten Register müssen gesichert und am Ende der Behandlung wiederhergestellt werden.
- Möglichst kurz machen
  - Während der Unterbrechungsbehandlung werden i.d.R. weitere Unterbrechungen unterdrückt.
    - Es droht der Verlust von Unterbrechungen.
  - Möglichst nur den Prozess wecken, der auf E/A-Beendigung wartet.





# Diskussion: Unterbrechungen (2)

- Unterbrechungen sind die Quelle der Asynchronität
  - Ursache für Wettkampfbedingungen im Betriebssystemkern
- Unterbrechungssynchronisation
  - Einfachste Möglichkeit: Unterbrechungsbehandlung durch die CPU zeitweise "hart" verbieten, während kritische Abschnitte durchlaufen werden
    - x86: sti, cli
    - Wieder Gefahr des Unterbrechungsverlusts
  - In der Praxis werden meist mehrstufige Behandlungen realisiert, durch die das harte Sperren von Unterbrechungen minimiert wird.
    - UNIX: Top Half, Bottom Half
    - Linux: Tasklets
    - Windows: Deferred Procedures





## Diskussion: Direct Memory Access

#### Caches

- Heutige Prozessoren arbeiten mit Daten-Caches;
   DMA läuft am Cache vorbei!
- Vor dem Aufsetzen eines DMA-Vorgangs muss der Cache-Inhalt in den Hauptspeicher zurückgeschrieben und invalidiert werden bzw. der Cache darf für die entsprechende Speicherregion nicht eingesetzt werden.

#### Speicherschutz

- Heutige Prozessoren verwenden eine MMU zur Isolation von Prozessen und zum Schutz des Betriebssystems;
   DMA läuft am Speicherschutz vorbei!
- Fehler beim Aufsetzen von DMA-Vorgängen sind extrem kritisch.
- Anwendungsprozesse dürfen DMA-Controller nie direkt programmieren!






## Inhalt

- Wiederholung
- Ein-/Ausgabe-Hardware
- Geräteprogrammierung
- Aufgaben des Betriebssystems
- Zusammenfassung



# Aufgaben des Betriebssystems

- Geräteabstraktionen schaffen
  - Einheitlich, einfach, aber vielseitig
- Ein-/Ausgabenprimitiven bereitstellen
  - Synchron und/oder asynchron
- Pufferung
  - Falls das Gerät bzw. der Empfängerprozess noch nicht bereit ist
- Geräteansteuerung
  - Möglichst effizient unter Beachtung mechanischer Eigenschaften
- Ressourcenzuordnung verwalten
  - Bei teilbaren Geräte: Welcher Prozess darf wo lesen/schreiben?
  - Bei unteilbaren Geräte: Zeitweise Reservierungen
- Stromsparzustände verwalten
- Plug&Play unterstützen
- ...






# Aufgaben des Betriebssystems


- Geräteabstraktionen schaffen
  - Einheitlich, einfach, aber vielseitig
- Ein-/Ausgabenprimitiven bereitstellen
  - Synchron und/oder asynchron
- Pufferung
  - Falls das Gerät bzw. der Empfängerprozess noch nicht bereit ist
- Geräteansteuerung
  - Möglichst effizient unter Beachtung mechanischer Eigenschaften
- Ressourcenzuordnung verwalten
  - Bei teilbaren Geräte: Welcher Prozess darf wo lesen/schreiben?
  - Bei unteilbaren Geräte: Zeitweise Reservierungen
- Stromsparzustände verwalten
- Plug&Play unterstützen

• ...





## Schichten des E/A-Subsystems



Quelle: Tanenbaum, "Modern Operating Systems"



## **UNIX: Geräteabstraktionen**

- Periphere Geräte werden als Spezialdateien repräsentiert
  - Geräte können wie Dateien mit Lese- und Schreiboperationen angesprochen werden
  - Öffnen der Spezialdateien schafft eine Verbindung zum Gerät, die durch einen Treiber hergestellt wird
  - Direkter Durchgriff vom Anwender auf den Treiber
- Blockorientierte Spezialdateien (block devices)
  - Plattenlaufwerke, Bandlaufwerke, Floppy Disks, CD-ROMs
- Zeichenorientierte Spezialdateien (character devices)
  - Serielle Schnittstellen, Drucker, Audiokanäle etc.





## **UNIX: Geräteabstraktionen (2)**

- Eindeutige Beschreibung der Geräte durch ein 3-Tupel: (Gerätetyp, *Major Number*, *Minor Number*)
- Gerätetyp: Block Device, Character Device
- Major Number: Auswahlnummer für einen Treiber
- *Minor Number*: Auswahl eines Gerätes innerhalb eines Treibers





## UNIX: Geräteabstraktionen (3)

Auszug aus dem *Listing* des /dev Verzeichnisses

```
brw-rw---- olaf disk 3, 0 2008-06-15 14:14 /dev/hda
brw-rw---- olaf disk 3, 64 2008-06-15 14:14 /dev/hdb
brw-r---- root disk 8, 0 2008-06-15 14:13 /dev/sda
brw-r--- root disk 8, 1 2008-06-15 14:13 /dev/sda1
crw-rw---- root uucp 4, 64 2006-05-02 08:45 /dev/ttyS0
crw-rw---- root lp 6, 0 2008-06-15 14:13 /dev/lp0
crw-rw-rw- root root 1, 3 2006-05-02 08:45 /dev/null
lrwxrwxrwx root root 3 2008-06-15 14:14 /dev/cdrecorder -> hdb
                        3 2008-06-15 14:14 /dev/cdrom -> hda
lrwxrwxrwx root root
                                                Name der
                                  Erstellungs-
     Zugriffs-
               Eigen-
                       Major und
                                                Spezialdatei
                                  zeitpunkt der
                       Minor No.
```

Spezialdatei


c: character device

rechte

tümer

b: block device

1: link





## **UNIX: Zugriffsprimitiven**

Das Wichtigste in Kürze ... (siehe man 2 ...)

- int open(const char \*devname, int flags)
  - "Öffnen" eines Geräts. Liefert Dateideskriptor als Rückgabewert.
- off t lseek(int fd, off t offset, int whence)
  - Positioniert den Schreib-/Lesezeiger natürlich nur bei Geräten mit wahlfreiem Zugriff.
- ssize t read(int fd, void \*buf, size t count)
  - Einlesen von max. count Bytes in Puffer buf von Deskriptor fd.
- ssize\_t write(int fd, const void \*buf, size\_t count)
  - Schreiben von count Bytes aus Puffer buf auf Deskriptor fd
- int close(int fd)
  - "Schließen" eines Geräts. Dateideskriptor fd kann danach nicht mehr benutzt werden.





## **UNIX: Gerätespezifische Funktionen**

 spezielle Geräteeigenschaften werden über ioctl angesprochen:


```
IOCTL(2)

NAME
    ioctl - control device

SYNOPSIS
    #include <sys/ioctl.h>
    int ioctl(int d, int request, ...);
```

Schnittstelle generisch und Semantik gerätespezifisch:


```
No single standard. Arguments, returns, and semantics of ioctl(2) vary according to the device driver in question (the call is used as a catch-all for operations that don't cleanly fit the Unix stream I/O model). The ioctl function call appeared in Version 7 AT&T Unix.
```





## **UNIX: Warten auf mehrere Geräte**

- Bisher: Lese- oder Schreibaufrufe blockieren
  - Was tun beim Lesen von mehreren Quellen?
- Alternative 1: nichtblockierende Ein-/Ausgabe
  - O\_NDELAY beim open()
  - Polling-Betrieb: Prozess muss immer wieder read() aufrufen, bis etwas vorliegt
  - Unbefriedigend, da Verschwendung von CPU-Zeit





## UNIX: Warten auf mehrere Geräte (2)

- Alternative 2: Blockieren an mehreren Dateideskriptoren
  - Systemaufruf:


- nfds legt fest, bis zu welchem Dateideskriptor select wirken soll.
- ...fds sind Dateideskriptoren, auf die gewartet werden soll:
  - readfds bis etwas zum Lesen vorhanden ist
  - writefds bis man schreiben kann
  - errorfds bis ein Fehler aufgetreten ist
- Timeout legt fest, wann der Aufruf spätestens deblockiert.
- Makros zum Erzeugen der Dateideskriptormengen
- Ergebnis: In den Dateideskriptormengen sind nur noch die Dateideskriptoren vorhanden, die zur <u>De</u>blockade führten.






## Pufferung bei E/A-Operationen

- Probleme ohne Datenpuffer im Betriebssystem:
  - Daten, die eintreffen bevor *read* ausgeführt wurde (z.B. von der Tastatur), müssten verloren gehen.
  - Wenn ein Ausgabegerät beschäftigt ist, müsste write scheitern oder den Prozess blockieren, bis das Gerät wieder bereit ist.
  - Ein Prozess, der eine E/A-Operation durchführt, kann nicht ausgelagert werden.



(a) Leseoperation ohne Puffer






## E/A-Einzelpuffer

#### Einlesen

- Daten können vom System entgegengenommen werden, auch wenn der Leserprozess noch nicht *read* aufgerufen hat.
- Bei Blockgeräten kann der nächste Block vorausschauend gelesen werden, während der vorherige verarbeitet wird.
- Prozess kann problemlos ausgelagert werden. DMA erfolgt in Puffer.

#### Schreiben

 Daten werden kopiert. Aufrufer blockiert nicht. Datenpuffer im Benutzeradressraum kann sofort wiederverwendet werden.







## E/A-Einzelpuffer

#### Leistungsabschätzung

der

Eine einfache Rechnung zeigt den Leistungsgewinn beim wiederholten blockweisen Lesen mit anschließender Verarbeitung:

T: Dauer der Leseoperation

C: Rechenzeit für die Verarbeitung

M: Dauer des Kopiervorgang (Systempuffer→Benutzerprozess)


G: Gesamtdauer für Lesen und Verarbeiten eines Blocks

Ohne Puffer:  $G_0 = T + C$ 

Mit Puffer:  $G_F = max(T,C) + M$ 

Mit T  $\approx$  C und M  $\approx$  0 wäre  $G_0 \approx 2 \cdot G_E$ . Leider ist M > 0.

(b) Leseoperation mit Einzelpuffer






## E/A-Wechselpuffer

#### Einlesen

Während Daten vom E/A-Gerät in den einen Puffer transferiert werden, kann der andere Pufferinhalt in den Empfängeradressraum kopiert werden.

#### Schreiben

 Während Daten aus einem Puffer zum E/A-Gerät transferiert werden, kann der andere Puffer bereits mit neuen Daten aus dem Senderadressraum gefüllt werden.



(b) Leseoperation mit Wechselpuffer





## E/A-Wechselpuffer

Einlesen

#### Leistungsabschätzung

Mit einem Wechselpuffer kann ein Leseoperation parallel zur • Kopieroperation und Verarbeitung erfolgen.


Ohne Puffer:  $G_0 = T + C$ 

Mit Puffer:  $G_E = max(T,C) + M$ 

Mit Wechselpuffer:  $G_w = max(T, C + M)$ 

Mit C + M <= T könnte das Gerät zu 100% ausgelastet werden.


(b) Leseoperation mit Wechselpuffer






# E/A-Ringpuffer

- Einlesen
  - Viele Daten können gepuffert werden, auch wenn der Leserprozess nicht schnell genug *read* Aufrufe tätigt.
- Schreiben
  - Ein Schreiberprozess kann mehrfach write Aufrufe tätigen, ohne blockiert werden zu müssen.




(b) Leseoperation mit Ringpuffer





## Diskussion: E/A-Puffer

- E/A-Puffer entkoppeln die E/A-Operationen der Nutzerprozesse vom Gerätetreiber
  - Kurzfristig lässt sich eine erhöhte Ankunftsrate an E/A-Aufträgen bewältigen
  - Langfristig bleibt auch bei noch so vielen Puffern ein Blockieren von Prozessen (oder Verlust von Daten) nicht aus.
- Puffer haben ihren Preis
  - Verwaltung der Pufferstruktur
  - Speicherplatz
  - Zeit für das Kopieren
- In komplexen Systemen wird teilweise mehrfach gepuffert
  - Beispiel: Schichten von Netzwerkprotokollen
  - Nach Möglichkeit vermeiden!





# Geräteansteuerung: Bsp. Platte


- Treiber muss mechanische Eigenschaften beachten!
- Plattentreiber hat in der Regel mehrere Aufträge in seiner Warteschlange
  - Eine bestimmte Ordnung der Ausführung kann Effizienz steigern
  - Zusammensetzung der Bearbeitungszeit eines Auftrags:


• Positionierungszeit: abhängig von akt. Stellung des Plattenarms


• Rotationsverzögerung: Zeit bis der Magnetkopf den Sektor bestreicht

• Übertragungszeit: Zeit zur Übertragung der eigentlichen Daten

Ansatzpunkt: Positionierungszeit









## E/A-Scheduling: FIFO

- Bearbeitung gemäß Ankunft des Auftrags (*First In First Out*)
  - Referenzfolge (Folge von Spurnummern): 98, 183, 37, 122, 14, 124, 65, 67
  - Aktuelle Spur: 53




- Gesamtzahl der Spurwechsel: 640
- Weite Bewegungen des Schwenkarms: mittlere Bearbeitungsdauer lang!





# E/A-Scheduling: SSTF

- Es wird der Auftrag mit der kürzesten Positionierzeit vorgezogen (Shortest Seek Time First)
  - Gleiche Referenzfolge
  - (Annahme: Positionierungszeit proportional zum Spurabstand)




- Gesamtzahl der Spurwechsel: 236
- ähnlich wie SJF kann auch SSTF zur Aushungerung führen!
- noch nicht optimal



# E/A-Scheduling: Elevator

- Bewegung des Plattenarms in eine Richtung bis keine Aufträge mehr vorhanden sind (Fahrstuhlstrategie)
  - Gleiche Referenzfolge (Annahme: bisherige Kopfbewegung Richtung 0)



- Gesamtzahl der Spurwechsel: 208
- Neue Aufträge werden miterledigt ohne zusätzliche Positionierungszeit
- Keine Aushungerung, lange Wartezeiten aber nicht ausgeschlossen





## Diskussion: E/A-Scheduling heute

- Platten sind intelligente Geräte
  - Physikalische Eigenschaften werden verborgen (Logische Blöcke)
  - Platten weisen riesige Caches auf
  - Solid State Disks enthalten keine Mechanik mehr
- E/A-Scheduling verliert langsam an Bedeutung
- Erfolg einer Strategie ist schwerer vorherzusagen
- Trotzdem ist E/A-Scheduling noch immer sehr wichtig
  - CPUs werden immer schneller, Platten kaum
  - Linux implementiert zur Zeit zwei verschiedene Varianten der Fahrstuhlstrategie (+ FIFO für "Platten" ohne Positionierungszeit):
    - DEADLINE: Bevorzugung von Leseanforderungen (kürzere Deadlines)
    - COMPLETE FAIR: Prozesse erhalten gleichen Anteil an E/A-Bandbreite





## Inhalt

- Wiederholung
- Ein-/Ausgabe-Hardware
- Geräteprogrammierung
- Aufgaben des Betriebssystems
- Zusammenfassung





# Zusammenfassung

- E/A-Hardware ist sehr unterschiedlich
  - teilweise auch "hässlich" zu programmieren
- Die Kunst des Betriebssystembaus besteht darin, ...
  - trotzdem einheitliche und einfache Schnittstellen zu definieren
  - effizient mit der Hardware umzugehen
  - CPU und E/A-Geräteauslastung zu maximieren
- Gerätetreibervielfalt ist für den Erfolg eines Betriebssystems extrem wichtig
  - Bei Systemen wie Linux und Windows sind die Gerätetreiber das weitaus größte Subsystem