# 第06章 磁盘管理

讲师:武永亮

#### 课程目标

- 了解CentOS的磁盘相关基本概念
- 掌握CentOS的磁盘分区命令
- 了解CentOS的文件系统
- 了解CentOS的磁盘限额

# 课程内容



#### 硬盘的技术指标

- 主轴转速:指硬盘盘片在一分钟内所能完成的最大转数。
- 平均寻道时间:指磁头从得到指令到寻找到数据所在磁道的时间,它描述硬盘读取数据的能力。
- 数据传输率:指的是从硬盘缓存向外输出数据的速度,单位为MB/s。
- 高速缓存:缓存是数据的临时寄存器,主要用来缓解速度差和实现数据预存取等。
- 单碟容量:指每张碟片的最大容量。这是反映硬盘综合性能 指标的一个重要的因素。

#### 硬盘接口方式

- FC-AL接口主要应用于任务级的关键数据的大容量实时存储. 可以满足高性能、高可靠和高扩展性的存储需要。
- SCSI接口主要应用于商业级的关键数据的大容量存储。
- SAS接口是个全才,可以支持SAS和SATA磁盘,很方便地满足不同性价比的存储需求,是具有高性能、高可靠和高扩展性的解决方案,因而被业界公认为取代并行SCSI的不二之选.
- SATA接口主要应用于非关键数据的大容量存储,近线存储和 非关键性应用(如替代以前使用磁带的数据备份)。
- PATA (俗称IDE)接口已基本淘汰。

## 主引导记录 (Main Boot Record, MBR)

- MBR位于硬盘的0磁道0柱面1扇区【512字节】
  - ✓装载操作系统的硬盘引导程序【446字节】
  - ✓硬盘分区表 (Disk Partition Table, DPT) 【64字节】
    - 分区ID或者类型
    - 分区起始磁道
    - 分区磁道数
  - ✓最后两个字节"55, AA"是分区的结束标志
- MBR是由分区程序(如fdisk)所产生的
  - ✓不依赖任何操作系统
  - ✓ 硬盘引导程序是可以改变的,从而实现多系统共存。

#### 磁盘分区

- 指向附加分区描述符的扩展分区
- 内核最多支持分区数:
  - ✓IDE驱动器为63
  - ✓SCSI驱动器为15
- 为什么是分区驱动?
  - ✓容量、性能、配额和修复

## 两种硬盘存储方式

- 基本硬盘存储
  - ✓在基本磁盘上存储数据需要在磁盘上创建主分区、扩展分区和逻辑 分区,然后对这些分区进行管理。
- 动态硬盘存储
  - ✓ 在动态磁盘上存储数据需要在磁盘上创建动态卷,然后对这些卷进 行管理。

# 课程内容



#### 分区管理工具

- 常用的分区工具
  - **✓** fdisk
  - ✓ sfdisk
  - ✓GNU parted 高级分区操作(创建、复制、调整大小等等)
- partprobe 重新设置内存中的内核分区表版本

# 磁盘分区工具——fdisk

- 进入fdisk的交互操作方式
  - **✓**# fdisk <硬盘设备名>
- 在命令行方式下显示指定硬盘的分区表信息
  - ✓# fdisk -l <硬盘设备名>

子命令	说明	子命令	说明
а	调整硬盘的启动分区	р	列出硬盘分区表
d	删除一个硬盘分区	q	退出fdisk,不保存更改
1	列出所有支持的分区类型	t	更改分区类型
m	列出所有命令	u	切换所显示的分区大小的单位
n	创建一个新的分区	W	把设置写入硬盘分区表之后退出

# 磁盘分区工具——parted

- 交互模式
  - ✓# parted [选项] <硬盘设备名>
- 命令行模式
  - ✓# parted [选项] <硬盘设备名> <子命令> [<子命令参数>]
  - ✓子命令
    - 打印帮助信息: help [COMMAND]
    - 显示分区表: print [free|NUMBER|all]
    - 创建新分区: mkpart PART-TYPE [FS-TYPE] START END
    - •删除指定分区:rm NUMBER
    - 设置分区标记: set NUMBER FLAG STATE

#### 静态分区的缺点

- 在安装 Linux 的过程中如何正确地评估各分区大小是一个难题, 因为系统管理员不但要考虑到当前某个分区需要的容量, 还要预见该分区以后可能需要的容量的最大值。
- 某个分区空间耗尽时,通常的解决方法是:
  - ✓使用符号链接 —— 破坏了 Linux 文件系统的标准结构
  - ✓使用调整分区大小的工具 (如:Patition Magic 等) —— 必须停机一段时间进行调整
  - ✓备份整个系统、清除硬盘、重新对硬盘分区,然后恢复数据到新分区——必须停机一段时间进行恢复操作

# 课程内容




# 文件系统 (File System ) 的各种定义

- 文件系统是包括在一个磁盘(硬盘、光盘及其它存储设备) 上的目录结构;一个磁盘设备可以包含一个或多个文件系统。
- 文件系统是在一个磁盘(硬盘、光盘及其它存储设备)上组 织文件的方法。
- 文件系统是文件的数据结构或组织方法。
- 文件系统是基于被划分的存储设备上的一种文件的命名、存储、组织及读取的方法。
- 一个文件系统是有组织存储文件或数据的方法,目的是易于 查询和存取。文件系统是基于一个存储设备,比如硬盘或光 盘,并且包含文件文件物理位置的维护。

#### Linux的文件系统结构

- Linux下的所有文件和目录以一个树状的结构组织构成了 Linux 中的文件系统。
  - ✓ Linux文件系统标准 (Linux File System Standard, FSSTND)
  - ✓文件系统层次结构标准 (File System Hierarchy Standard, FHS)



## Linux支持多种文件系统

- Linux的内核采用了称之为虚拟文件系统(Virtual File System, VFS)的技术,因此Linux可以支持多种不同的文件系统类型。
- Linux可支持的文件系统
  - ✓Linux目前几乎支持所有的UNIX类的文件系统,如 HFS、XFS、 JFS、Minix FS 及 UFS 等
  - ✓ Linux 支持 NFS 文件系统
  - ✓ Linux 也支持 NTFS 和 vfat (FAT32)

## Linux支持的日志文件系统

- Linux 支持
  - ✓ext3/ext4
  - ✓JFS (IBM)
  - ✓XFS (SGI)
  - ✓ Reiserfs
- 日志文件系统的优点
  - ✓提高了文件的存储安全性
  - ✓降低了文件被破坏的机率
  - ✓缩短了对磁盘的扫描时间
  - ✓减少了磁盘整体扫描次数

## Linux下常见的文件系统

- ext2/ext3/ext4
  - ✓Linux使用的标准文件系统
- swap
  - ✓交换文件系统
- FAT32/vfat
  - ✓Windows文件系统
- NFS
  - ✓网络文件系统
- iso9660
  - ✓标准光盘文件系统

## 使用Linux文件系统的一般方法

- 在硬盘上创建分区或逻辑卷
  - ✓可以使用fdisk命令创建分区。
  - ✓可以使用LVM的相关命令创建逻辑卷
- 在分区/LV上建立文件系统
  - ✓类似于在Windows下进行格式化操作。
- 挂装文件系统到系统中
  - ✓手工挂装:使用mount命令
  - ✓启动时自动挂装:编辑 "/etc/fstab"添加相应的配置行。
- 卸装文件系统
  - ✓对于可移动介质上的文件系统,当使用完毕可以使用umount命令 实施卸装操作。

# 挂装和卸装文件系统

# 挂装文件系统——mount命令

- 功能:挂装文件系统
- 格式
  - ✓ mount [选项] [<分区设备名>] [<挂装点>]
- 常用选项
  - ✓-t <文件系统类型>:指定文件系统类型
  - ✓-r:使用只读方式来挂载
  - ✓-a:挂装/etc/fstab文件中记录的设备
  - ✓-o iocharset=cp936:使挂装的设备可以显示中文文件名
  - ✓-o loop:使用回送设备挂装ISO文件和映像文件

#### mount命令举例

• \$ mount

- # mount -t ext3 /dev/sdb1 /opt
- # mount -t ext4 /dev/sdb2 /data
- # mount -t vfat /dev/hda6 /mnt/win
- # mount -t vfat -o iocharset=cp936 /dev/hda8 /mnt/win2
- # mount -o loop CentOS-6.5-x86\_64-bin-DVD1.iso /mnt/iso
- # mount -o remount,ro /data

# 卸裝文件系统

- umount命令的格式
  - ✓# umount < 分区设备名或挂装点>
- 举例
  - ✓# umount /dev/hda6
  - ✓# umount /dev/sdb1
  - ✓# umount /opt

## 挂装/卸装 文件系统的注意事项

- 挂装点目录必须存在
- 应该在挂装目录的上级目录下进行挂装操作
- 不该在同一个挂装点目录下挂装两个文件系统
- 当文件系统处于 "busy"状态时不能进行卸装
- 文件系统何时处于 "busy"状态
  - ✓文件系统上面有打开的文件
  - ✓某个进程的工作目录在此文件系统上
  - ✓文件系统上面的缓存文件正在被使用

#### fuser命令

- fuser命令可以根据文件(目录、设备)查找使用它的进程, 同时也提供了杀死这些进程的方法。
- 使用举例
  - ✓查看挂接点有哪些进程需要杀掉
  - ✓# fuser -cu /mount\_point
  - ✓杀死这些进程(向其发送[SIGKILL, 9]信号)
  - ✓# fuser -ck /mount\_point
  - ✓查看是否还有进程在访问挂接点
  - ✓# fuser -c /mount\_point
  - ✓卸载挂接点上的设备
  - ✓# umount /mount\_point

# 可移动介质

#### 可移动介质简介

- 挂载(Mounting)意味着使外来的文件系统看起来如同是主目录树的一部分。
- 访问前、介质必须被挂载
- 摘除时,介质必须被卸载
- 按照默认设置,非根用户只能挂载某些设备(光盘、DVD、软盘、USB等等)
- 挂载点通常在/media 下

#### CD和DVD

- 在Gnome/KDE中自动挂载
- 使用命令行手工挂载
  - ✓CD/DVD(只读)
  - ✓ mount /media/cdrom
  - ✓CD/DVD(刻录)
  - ✓ mount /media/cdrecorder
- 卸载
  - ✓ umount /media/cdrom
  - ✓ umount /media/cdrecorder
  - ✓eject 卸载并弹出光盘

#### USB存储设备

- 被内核探测为SCSI设备
  - ✓/dev/sdaX、/dev/sdbX、或类似的设备文件
- 在Gnome/KDE中自动挂载
  - ✓在[计算机]窗口中创建图标
  - ✓挂载在/media/<设备ID>下
    - <设备ID>被厂商内建在设备中
- 命令行下手动挂载/卸载
  - ✓ mount -t vfat /dev/sda1 /mnt/usb1
  - ✓ umount /mnt/usb1

## 软盘

- 必须被手工挂载和卸载
  - ✓ mount /media/floppy
  - ✓ umount /media/floppy
- DOS软盘可以使用mtools工具
  - ✓透明地挂载和卸载设备
  - ✓使用DOS命名规则
    - mdir a:
    - mcopy /home/file.txt a:

## 直接挂装使用映像文件

- 用mount命令加-o loop选项挂装光盘镜像文件✓# mount -o loop <ISO文件名> <挂装点>
- 例如:
  - ✓# mount -o loop CentOS-6.5-x86\_64-bin-DVD1.iso /mnt/iso
- 卸装ISO文件
  - ✓# umount /mnt/iso

类似地,可以用同样的方法挂装使用 IMG 映像文件。


# 系统启动挂装表

## 系统启动时自动挂装文件系统

- /etc/fstab
  - ✓ fstab (file system table) 是一个纯文本文件,开机后,系统会自动搜索该文件中的内容,对列于该文件中的文件系统进行自动挂载。
  - ✓系统重启时保留文件系统体系结构
  - ✓配置文件系统体系结构
  - ✓被 mount、fsck 和其它程序使用
  - ✓使用 mount -a 命令挂载 /etc/fstab 中的所有文件系统
  - ✓可以在设备栏使用文件系统卷标

#### /etc/fstab文件的格式

- /etc/fstab包含的信息
  - ✓每一行说明一个文件系统的挂载信息
  - ✓每一行由 6 列信息组成,列与列之间用 TAB 键隔开,一般格式如下:



#### /etc/fstab文件的列信息

- fs\_spec:设备或远程文件系统
- fs\_file:挂装点目录
- fs\_type:文件系统类型
- fs\_options:文件系统挂载选项
- fs\_dump:被"dump"命令使用来检查一个文件系统应该以多快频率进行转储,若不需要转储则该字段为"0"
- fs\_pass:被"fsck"命令用来决定在启动时需要被扫描的文件系统的顺序,若无需在启动时扫描则该字段为"0"

分区或LV 挂装点 文件系统类型 挂装选项 备份频率 检查顺序 fs\_spec fs\_file fs\_type fs\_options fs\_dump fs\_pass

# 文件/etc/fstab实例

# <file p="" system<=""></file>	n> <mount poin<="" th=""><th>t&gt; <type></type></th><th><options></options></th><th><dump></dump></th><th><pass></pass></th><th></th></mount>	t> <type></type>	<options></options>	<dump></dump>	<pass></pass>	
• LABEL=/	/	ext4	defaults	1	1	
<ul><li>none</li></ul>	/dev/pts	devpts	gid=5,mode=620	0	0	
• LABEL=/hor	me /home	ext4	defaults	1	2	
<ul><li>none</li></ul>	/proc	proc	defaults	0	0	
<ul><li>none</li></ul>	/dev/shm	tmpfs	defaults	0	0	
• LABEL=/usr	· /usr	ext4	defaults	1	2	
<ul><li>/dev/sda5</li></ul>	swap	swap	defaults	0	0	
<ul><li>/dev/cdrom</li></ul>	/mnt/cdrom u	ıdf,iso9660	noauto,owner,kudz	u,ro 0	0	
• /dev/fd0	/mnt/floppy	auto	noauto,owner,kudz	u 0	0	
<ul><li>/dev/hda1</li><li>0</li></ul>	/mnt/win_c	vfat de	faults,pagecode=936	,iocharse	t=cp936,umask=00	00

# 挂装选项

选项	说明
defaults	使用 rw, suid, dev, exec, auto, nouser 和 async 挂装设备
acl/noacl	支持/不支持 POSIX Access Control Lists (ACL)
async	以非同步方式(延迟写)执行文件系统的输入输出操作
atime/noatime	每次访问文件时都 更新/不更新 文件的访问时间,atime 为默认值,noatime 会提高文件系统的访问速度
auto/noauto	使用 mount -a 或开机时 会/不会自动挂装
dev/nodev	可以/不可解读文件系统上的字符或区块设备

# 挂装选项(续)

选项	说明
exec/noexec	可以/不可执行文件系统上的二进制文件
suid/nosuid	开启/禁用 SUID和SGID设置位
user/nouser	允许普通用户/仅超级用户 挂装这个文件系统
users	使一般用户可以挂装/卸载,用于桌面环境,包含 noexec、nosuid、nodev 选项
rw/ro	以读写/只读方式挂装文件系统。
remount	重新挂装已挂装的文件系统(通常用于mount命令行)

## 课程内容



#### 磁盘限额

- 磁盘限额是系统管理员用来监控和限制用户或组对磁盘的使用的工具。
- 磁盘限额可以从两方面限制
  - ✓限制用户或组可以拥有的inode数(即文件个数)
  - ✓限制分配给用户或组的磁盘块的数目
- 磁盘配额是以每一使用者,每一文件系统为基础的。如果使用者可以在超过一个以上的文件系统上建立文件,那么必须在每一文件系统上分别设定。

#### 磁盘限额的限制策略

- 硬限制:超过此设定值后不能继续存储新的文件。
- 软限制:超过此设定值后仍旧可以继续存储新的文件,同时系统发出警告信息,建议用户清理自己的文件,释放出更多的空间。
- 时限:超过软限制多长时间之内(默认为7天)可以继续存储新的文件。

#### 配置磁盘限额的前提

- 查看内核是否支持
  - ✓默认安装时,是支持quota的。
- 查看系统中是否安装了quota的RPM
  - ✓ Red Hat/CentOS 默认已经安装。
- 查看启动脚本是否在系统启动时打开了quota
  - ✓RHEL/CentOS默认已经打开。

# 配置步骤(1)启用文件系统的quota功能

- 编辑/etc/fstab
  - ✓在中添加文件系统挂载选项
  - ✓usrquota,grpquota
  - ✓例如
  - ✓ LABEL=/home /home ext3
  - ✓ defaults,grpquota,usrquota 1 2
- 重新挂装文件系统
  - ✓# mount -o remount /home

# 配置步骤(2)创建quota数据库并开启quota

- 创建quota数据库
  - ✓# quotacheck -cmvug /home

- 开启quota功能
  - ✓# quotaon -avug

# 配置步骤(3)设置用户和组的quota

- 交互式编辑配额
  - ✓ edquota
- 命令式设置配额
  - ✓ setquota
- 将参考用户/组的配额复制给其他用户/组
  - ✓edquota -p protoname> .....
  - ✓ setquota -p protoname> .....

#### edquota命令

- 编辑指定用户的配额
  - ✓edquota [-u] [ -f filesystem ] <username>
- 编辑指定组的配额
  - ✓edquota -g [ -f filesystem ] <groupname>
- 编辑指定用户的配额时限
  - ✓edquota -t [-u] [ -f filesystem ]
- 编辑指定组的配额时限
  - ✓edquota -t -g [ -f filesystem ]

-f filesystem 表示对指定的文件系统设置配额,省略时表示对所有启用了quota的文件系统进行设置。

#### setquota命令

- 为指定用户的设置配额
  - ✓ setquota [-u] <username> <块软限制 块硬限制 inode软限制 inode硬 限制> <-a|文件系统>
- 为指定组的设置配额
  - ✓ setquota -g <groupname> <块软限制 块硬限制 inode软限制 inode硬 限制> <-a|文件系统>
- 为指定 若对所有启用了quota的文件系统设置配额, ✓ setquot 则使用-a;否则,若对指定的文件系统设置配置,则需要指定文件系统。
- - ✓ setquota -t -g <块时限 inode时限> <-a|文件系统>

## 使用参考用户或组复制配额

- 将参考用户 protouname 的限额设置复制给待设置用户 username
  - ✓ edquota [-u] -p protouname> <username>
  - ✓ setquota [-u] -p protouname> <username>
  - ✓ <-a|filesystem>
- 将参考组 protogname 的限额设置复制给待设置组 groupname
  - ✓ edquota -g -p protogname> <groupname>
  - ✓ setquota -g -p protogname> <groupname>
  - ✓ <-a|filesystem>

#### 查看磁盘限额

- 查看指定用户或组的quota设置
  - ✓# quota [-vl] [-u <username>]
  - ✓# quota [-vl] [-g <groupname>]
  - ✓# quota -q
- 显示文件系统的磁盘限额汇总信息
  - ✓显示指定文件系统的磁盘限额汇总信息
  - ✓ # repquota [-ugv] filesystem...
  - ✓显示所有文件系统的磁盘限额汇总信息
  - ✓ # repquota [-augv]

## 课程总结



#### 本章思考题

- 简述硬盘的技术指标?如何挑选服务器硬盘?
- fdisk/parted命令有哪些常用的子命令?含义是什么?
- 什么是MBR/GPT,它存放了什么信息?
- 使用LVM比使用固定分区有哪些优点?
- 简述PV-VG-LV-PE的逻辑关系。

## 本章思考题(续1)

- 什么是Linux文件系统?Linux下常用的文件系统有哪些?
- 非日志文件系统和日志文件系统有何区别?
- 简述在Linux环境下使用文件系统的一般方法。
- 如何创建文件系统?创建文件系统的操作类似于Windows下的什么操作?
- 如何设置ext2/3/4文件系统的属性?
- 如何挂装和卸装文件系统?
- 如何使用可移动存储介质(软盘、光盘、USB盘)?
- 如何直接挂装使用ISO文件和IMG文件?
- 如何在系统启动时自动挂装文件系统?简述/etc/fstab文件各个字段的 含义。
- 简述添加新硬盘并扩展现有逻辑卷的步骤。

#### 本章实验

- 学会使用fdisk/parted命令进行硬盘分区。
- 熟悉LVM的命令工具。
- 学会扩展和缩减逻辑卷的大小。
- 学会创建不同类型的文件系统。
- 学会挂装和卸装文件系统。
- 学会使用可移动存储介质(软盘、光盘、USB盘)。
- 学会使用ext2/ext3/ext4文件系统的维护命令。
- 学会操作系统挂装表文件/etc/fstab。

# THANK YOU!