Le multitâche sous Qt

© 2013-2016 tv <
tvaira@free.fr> - v.1.0


Sommaire

Le multitâche sous Qt	2
QThread	2
QMutex et QMutexLocker	3
QReadWriteLock	4
QSemaphore	4
QWaitCondition	5
Les signaux et les slots	5
Les threads sous Qt	6
Les mutex sous Qt	7
Utilisation des objets QObject avec les threads sous Qt	8
Le modèle producteur/consommateur	11
Utilisation des sémaphores sous Qt	12
Utilisation des threads Qt avec une GUI	1 4
Temporisation dans un thread Qt	17
Le modèle lecteurs/rédacteurs	18
Les objectifs de ce tp sont de découvrir la programmation multitâche sous Qt.	

Le multitâche sous Qt

Qt fournit plusieurs possibilités pour manipuler des threads :

- QThread : c'est une classe qui interface un thread. Elle va créer, stopper, faire exécuter sa méthode run() et autres opération sur un thread.
- QThreadPool : pour optimiser la création de threads, il est possible de manipuler un *pool* de thread avec QThreadPool. Ce *pool* de threads exécutera des classes héritant de QRunnable et réimplementant la méthode run().
- QtConcurrent : un ensemble d'algorithmes simplifiant énormément l'utilisation des threads. Il partage un *pool* de threads qui s'adaptera à la machine d'exécution.





Les classes QThreadPool et QtConcurrent ne sont pas traitées dans ce document.

QThread

Qt fournit la classe QThread pour la création et manipulation d'un thread.

Pour les version de Qt inférieures à la 4.4, elle ne peut être instanciée, car la méthode run() est virtuelle pure (QThread était donc abstraite). Pour les versions plus récentes, la méthode run() est uniquement virtuelle et la classe peut donc être instanciée et être utilisée telle quelle.

Les principales fonctionnalités de base sont :

- run(): méthode exécutée par le thread;
- exec() : fonction bloquante qui va exécuter une boucle d'événements (event loop) dans le thread, cette fonction ne peut être appelée que par la méthode run()
- quit() : slot qui stoppe la boucle d'événements du thread
- start() : slot qui lance un thread qui exécute la méthode run(), cette fonction peut prendre en paramètre la priorité donnée au thread
- setPriority() : modifie la priorité d'exécution du thread
- wait() : fonction bloquante qui attend la fin de l'exécution, il est possible de spécifier un timeout

- sleep(), msleep() et usleep() : ces méthodes statiques mettent en pause le thread respectivement pendant n secondes, n millisecondes ou n micro secondes
- yieldCurrentThread() : cette méthode statique permet de rendre la main du CPU à l'OS et se met en attente

Cette classe émet le signal started() lorsqu'un thread est lancé et finished() lorsque le thread est terminé.

→ Documentation Qt 4.8 : QThread

La grande majorité des API graphiques des divers OS ne sont absolument pas thread-safe. Le traitement GUI dans différents threads peut être la source d'accès concurrents qui peuvent mener à des erreurs fatales de l'application. C'est pour cela que Qt oblige les traitements GUI dans le thread principal (celui exécutant le main() du programme). Il faut utiliser le système de connexion signal/slot pour manipuler l'affichage GUI à partir d'un thread. (cf. "Utilisation des threads Qt avec une GUI" page 14)

Avant d'utiliser un QThread, il faut savoir que : (cf. "Utilisation des objets QObject avec les threads sous Qt" page 8)

- QThread n'est pas un thread et n'appartient pas au thread. Ses *slots* ne s'exécutent pas dans le thread qu'elle interface. Les objets héritant de QObject appartiennent à QThread et non au thread.
- Seule la fonction run() appartient au thread. Cette fonction run() est similaire au main() du programme principal. Son exécution correspond au moment où le thread existe réellement. Seuls les objets héritant de QObject créés dans la fonction run() appartiennent au thread. Les événements pour ces objets sont alors gérés par la boucle événementielle du thread.

Il y a donc plusieurs approches possibles dans l'utilisation de QThread, en voici deux :

- on dérive une classe de QThread et on implémente la fonction run() qui contiendra le code du thread (cf. "Les threads sous Qt" page 6). Seuls des objets n'héritant pas de QObject peuvent être utilisés. Si le thread doit utiliser des objets héritant de QObject, la boucle d'événements doit être exécutée (appel exec()). Il est possible de transférer les QObject que l'on veut utiliser vers ce thread (moveToThread()).
- pour exécuter du code dans un nouveau thread, on instancie directement un QThread et on assigne les objets héritant de QObject à ce thread en utilisant la fonction moveToThread() (cf. "Le modèle producteur/consommateur" page 11). Depuis Qt 4.4, QThread exécute une boucle d'événements par défaut.
- FAQ: qt.developpez.com/faq

QMutex et QMutexLocker

Pour protéger des données partagées entre threads, Qt fournit la classe QMutex (cf. "Les mutex sous Qt" page 7). Cette classe fournit les méthodes de base suivantes :

- lock(): bloque le mutex
- tryLock() : essaie de bloquer le mutex (possibilité de mettre un timeout)
- unlock() : libère le mutex

Afin de simplifier sa manipulation, Qt fournit la classe QMutexLocker (basée sur le pattern RAII) qui permet de manipuler correctement le mutex et éviter certains problèmes (un thread qui essaye de bloquer deux fois un mutex, un mutex non débloqué suite à une exception ou à un oubli ou une erreur de

codage ...). QMutexLocker va bloquer le mutex lors de sa création et le libérer lors de sa destruction. Il permet aussi de libérer (unlock()) et de bloquer à nouveau (relock()) le mutex.

Qt fournit deux classes qui simplifient la manipulation du mutex QMutexLocker :

- QReadLoker: manipulation du mutex en lecture;
- QWriteLoker : manipulation du mutex en écriture.
- → Documentation Qt 4.8 : QMutex et QMutexLocker

${\bf QReadWriteLock}$

QReadWriteLock est un synchronisateur à écriture exclusive et à lecture multiple pour l'accès à des données protégées (cf. "Le modèle lecteurs/rédacteurs" page 18).

Lorsqu'une ressource est partagée entre plusieurs threads, ces threads ont le droit d'accéder parallèlement à la ressource uniquement s'ils ne font que des accès en lecture. Ainsi, pour optimiser les accès, Qt fournit QReadWriteLock, qui est un autre mutex, beaucoup plus adapté. QReadWriteLock va différencier les lock() en lecture et écriture :

- Mutex bloqué en lecture :
 - Si un thread essaye de bloquer le mutex en lecture : aucune attente, le thread peut accéder à la ressource;
 - Si un thread essaye de bloquer le mutex en écriture : le thread attend la libération du mutex.
- Mutex bloqué en écriture :
 - Dans les deux cas, le thread attend la libération du mutex.

Cette classe fournit les méthodes de base suivantes :

- lockForRead() : bloque le mutex en lecture
- tryLockForRead() : essaie de bloquer le mutex en lecture (possibilité de mettre un timeout)
- lockForWrite() : bloque le mutex en écriture
- tryLockForWrite() : essaie de bloquer le mutex en écriture (possibilité de mettre un timeout)
- unlock() : libère le mutex
- → Documentation Qt 4.8 : QReadWriteLock

QSemaphore

La classe QSemaphore fournit un sémaphore à comptage général (cf. "Utilisation des sémaphores sous Qt" page 12).

Un sémaphore est une généralisation d'un mutex . Alors qu'un mutex ne peut être verrouillé qu'une fois, il est possible d'acquérir un sémaphore à plusieurs reprises. Les sémaphores sont généralement utilisés pour protéger un certain nombre de ressources identiques.

QSemaphore dispose notamment des méthodes suivantes :

- acquire(n) : tente d'acquérir n ressources. S'il n'y a pas assez de ressources disponibles, l'appel bloquera jusqu'à ce que ce soit le cas
- release(n) : libère n ressources
- tryAcquire(n): retourne immédiatement s'il ne peut pas acquérir les n ressources
- available() : renvoie le nombre de ressources disponibles à tout moment
- → Documentation Qt 4.8 : QSemaphore

QWaitCondition

Les variables conditions QWaitCondition agissent comme des signaux visibles pour tous les threads.

Quand un thread termine une opération dont dépendent d'autres threads, il le signale en appellant wakeAll(). wakeAll() active le signal afin que les autres threads en attente (wait()) soit débloqués.

→ Documentation Qt 4.8 : QWaitCondition

Les signaux et les slots

Qt offre le mécanisme *signal/slot* qui est utilisable entre les threads. Cela fournit une manière intéressante de communiquer (et donc passer des données) entre les threads (cf. "Le modèle producteur/consommateur" page 11).

Rappel: Si un thread interagit avec une GUI (*Graphical User Interface*) par un thread, on doit alors utiliser le système de connexion signal/slot (cf. "Utilisation des threads Qt avec une GUI" page 14 et "Le modèle lecteurs/rédacteurs" page 18).


Contrairement aux slots, les signaux sont *thread safe* et peuvent donc être appelés par n'importe quel thread.

Par défaut, la connexion entre threads est asynchrone, car le slot sera exécuté dans le thread qui possède l'objet receveur. Pour cette raison, les paramètres du signal doivent pouvoir être copiés. Ce qui implique quelques règles simples :

- Ne jamais utiliser un pointeur ou une "référence non const" dans les signatures des signaux/slots. Rien ne permet de certifier que la mémoire sera encore valide lors de l'exécution du slot
- S'il y a une référence const, l'objet sera copié
- Il est préférable d'utiliser des classes Qt car elles implémentent une optimisation de la copies

Il est possible d'utiliser ses propres classes dans le mécanisme signal/slot. Pour cela, il faut :

- que cette classe ait un constructeur, un constructeur de copie et un destructeur public
- l'enregistrer dans les métatypes par la méthode qRegisterMetaType() (cf. "Le modèle lecteurs/rédacteurs" page 18)



Le dernier paramètre de l'appel connect() indique le type de connexion et a son importance lorsqu'on utilise des threads :

La valeur par défaut est Qt::AutoConnection, ce qui signifie que, si le signal est émis d'un thread différent de l'objet le recevant, le signal est mis dans la queue de gestion d'événements, un comportement semblable à Qt::QueuedConnection. Le type de connexion est déterminé quand le signal est émis.

→ Les différents types de connexion (fr)

Les threads sous Qt

Sous Qt, il faut dériver la classe QThread pour créer son propre thread :

```
#include <QThread>

class MyThread1 : public QThread
{
   Q_OBJECT
   public:
       MyThread1(QObject * parent = 0);
       void run(); // le code du thread

   private:
   signals:
};
```

On écrit ensuite le code du thread dans la méthode run() :

```
// le code du thread
void MyThread1::run()
{
   int count = 0;
   char c1 = '*';

   while(isRunning() && count < 50)
   {
      write(1, &c1, 1);// écrit un caractère sur stdout (descripteur 1)
      count++;
   }
}</pre>
```

Pour finit, on crée et démarre le thread :

```
MyThread1 *myThread1; // *
myThread1 = new MyThread1;
myThread1->start();
myThread1->wait();
```

On appelera la méthode start() pour démarrer le *thread* et la méthode wait() pour attendre sa terminaison. C'est la méthode start() qui se charge d'exécuter la méthode run().

Les mutex sous Qt

La mise en place des *mutex* revient à instancier un objet de la classe QMutex fournie par l'API et à appeler la méthode lock() pour vérouiller le *mutex* et la méthode unlock() pour le dévérouiller. Un *mutex* est un objet d'exclusion mutuelle (*MUTual EXclusion*), et est très pratique pour protéger des données partagées de modifications concurrentes et pour implémenter des sections critiques.



Évidemment, l'objet mutex doit être partagé entre les threads.

Ici, la variable globale (value_globale) est une ressource critique puisque plusieurs tâches peuvent y accéder pour faire des modifications concurrentes. Il faut donc utiliser un **mutex** pour protéger l'accès à la variable globale (value_globale).

```
// la donnée partagée entre les threads
int value_globale = 1;
QMutex mutex;
// Le thread 1
void MyThread1::run()
   int count = 0;
   int value = 0;
   while(isRunning() && count < 50)</pre>
       // entre dans une section critique
       mutex.lock();
       value = value_globale;
       qDebug("Thread1 : load value (value = %d) ", value);
       value += 1;
       qDebug("Thread1 : increment value (value = %d) ", value);
       value_globale = value;
       qDebug("Thread1 : store value (value = %d) ", value_globale);
       mutex.unlock();
       // sort de la section critique
       count++;
  }
// Le thread 2
void MyThread2::run()
   int count = 0;
   int value = 0;
   while(isRunning() && count < 50)</pre>
   {
       // entre dans une section critique
       mutex.lock();
       value = value_globale;
       qDebug("Thread2 : load value (value = %d) ", value);
       value -= 1;
       qDebug("Thread2 : decrement value (value = %d) ", value);
       value_globale = value;
       qDebug("Thread2 : store value (value = %d) ", value_globale);
```

```
mutex.unlock();
  // sort de la section critique
  count++;
}
```

Afin de simplifier la manipulation des *mutex*, Qt fournit la classe QMutexLocker (basée sur le pattern RAII) qui permet de manipuler correctement le mutex et éviter certains problèmes (un *thread* qui essaye de bloquer deux fois un mutex, un mutex non débloqué suite à une exception ou à un oubli ou une erreur de codage ...).

QMutexLocker va bloquer le mutex lors de sa création et le libérer lors de sa destruction. Il permet aussi de libérer (unlock()) et de bloquer à nouveau (relock()) le mutex :

```
QMutex mutex;

void MyThread1::run() {
    // ...
    executerSectionCritique()
}

void MyThread1::executerSectionCritique() {
    QMutexLocker verrou(&mutex);

    // je suis dans la section critique ...
}
```

Utilisation des objets QObject avec les threads sous Qt

Exemple: FAQ Qt du site developpez.com.

Il y a plusieurs approches possibles dans l'utilisation de QThread, en voici deux :

• on dérive une classe de QThread et on implémente la fonction run() qui contiendra le code du thread (cf. "Les threads sous Qt" page 6). Seuls des objets n'héritant pas de QObject peuvent être utilisés. Si le thread doit utiliser des objets héritant de QObject, la boucle d'événements doit être exécutée (appel exec()).

FIGURE 1 – obj1 est créé par celui qui instancie le QThread. obj2 est créé dans le *thread*. lci, seul l'objet obj2 appartient au *thread*.

Il est possible de transférer les QObject que l'on veut utiliser vers ce thread (moveToThread()).

FIGURE 2 – obj1 est créé par celui qui instancie le QThread puis celui-ci transfére son appartenance au *thread* grâce à la méthode moveToThread(). obj2 est créé dans le *thread*. lci, les deux objets obj1 et obj2 appartiennent au *thread*.

• pour exécuter du code dans un nouveau thread, on instancie directement un QThread et on assigne les objets héritant de QObject à ce thread en utilisant la fonction moveToThread() (cf. "Le modèle producteur/consommateur" page 11). Depuis Qt 4.4, QThread exécute une boucle d'événements par défaut.

```
MonObjet monObjet; // crée mon objet actif ◀
QThread monThread; // crée un thread
// monObjet appartient au thread :
monObjet.moveToThread(&monThread);
monThread.start(); // démarre le thread
// démarrage la tâche lorsque le thread sera lancé
monObjet.connect(&monThread, SIGNAL(started()), SLOT(demarrer())));
         class MonObjet : public QObject
            Q OBJECT
            public:
               MonObjet (QObject *
                                   parent = 0);
                void demarrer(); // le code exécuté
                                  // dans le thread
            private:
                                                          OUI
                QObject obj1; ◀
```

FIGURE 3 — lci, les deux objets monObjet et obj1 appartiennent au *thread*. Le code exécuté dans le *thread* sera la méthode demarrer() (en quelque sorte le main() du *thread*).

Seule la fonction run() (et les objets qu'elle crée) appartient au thread. Le constructeur (et les membres attributs qu'il initialise), les slots et les autres méthodes n'appartiennent pas au thread mais a celui qui l'instancie.

Qt offre le mécanisme *signal/slot* qui offre une manière intéressante de **communiquer** (et donc passer des données) entre les *threads* (cf. "Le modèle producteur/consommateur" page 11).

Par défaut, la connexion entre *threads* est **asynchrone**, car le slot sera exécuté dans le thread qui possède l'objet receveur.




FIGURE 4 – **Message asynchrone**: obj1 appartient au *thread1* et obj2 appartient au *thread2*. Le slot de obj2 sera exécuté dans le *thread2* et le *thread1* continue son exécution une fois le signal émis.



Attention à l'appartenance des objets quand on utilise des threads :




FIGURE 5 – Message synchrone : obj1 et obj2 appartiennent au thread1. Le slot de obj2 sera donc exécuté dans le thread1 qui attendra la fin de l'exécution de celui-ci. Et ce sera pareil avec un slot de thread2!

Le modèle producteur/consommateur

Exemple : "Les threads sans maux de tête" de Bradley T. Hughes On va mettre en œuvre le modèle Producteur/Consommateur suivant :



Le modèle Producteur/Consommateur est un exemple de synchronisation de ressources. Il peut s'envisager dans différents contextes, notamment en environnement *multi-thread*. Ici, le principe mis en œuvre est le suivant : un producteur produit des données et un consommateur consomme les données produites.

Dans ce cas, on a juste besoin d'assurer une synchronisation entre le producteur et le consommateur car il n'y a pas de données partagées à protéger. Pour cela, on peut utiliser le **mécanisme signal/slot** propre à Qt. D'autre part, on n'a plus besoin de dériver QThread et d'implémenter la méthode run() depuis la version 4.4 de Qt (de plus la boucle d'évènements est démarré par défaut par un exec()).

```
enum {
   TailleMax = 123456,
   TailleBloc = 7890
};
int main( int argc, char **argv )
   QApplication a( argc, argv );
   // création du producteur et du consommateur
   Producteur producteur;
   Consommateur consommateur;
   // une simple synchronisation à base de signal/slot entre producteur et consommateur
   producteur.connect(&consommateur, SIGNAL(consomme()), SLOT(produire()));
   consommateur.connect(&producteur, SIGNAL(produit(QByteArray *)), SLOT(consommer(
       QByteArray *)));
   // chacun son thread : création du thread producteur et du thread consommateur
   QThread producteurThread;
   producteur.moveToThread(&producteurThread);
   QThread consommateurThread;
   consommateur.moveToThread(&consommateurThread);
   // démarrage de l'activité du producteur lorsque son thread sera lancé
   producteur.connect(&producteurThread, SIGNAL(started()), SLOT(produire()));
   // lorsque le consommateur a fini, on arrête son thread
   consommateurThread.connect(&consommateur, SIGNAL(fini()), SLOT(quit()));
   // lorsque le thread consommateur a fini, on stoppe le thread producteur
```

```
producteurThread.connect(&consommateurThread, SIGNAL(finished()), SLOT(quit()));

// lorsque le thread producteur a fini, on quitte l'application
a.connect(&producteurThread, SIGNAL(finished()), SLOT(quit()));

// on démarre les 2 threads
producteurThread.start();
consommateurThread.start();

// on exécute la boucle d'évènements de l'application
return a.exec();
}
```


Conclusion (de Bradley T. Hughes): Le résultat final est une solution au problème du Producteur/Consommateur sans la nécessité d'un verrou, d'une variable conditionnelle ou d'un sémaphore. Comment? on n'a même pas eu besoin d'écrire un thread. On peut tout faire d'une manière orientée objet. Le code du Producteur va à un endroit, celui du Consommateur dans un autre, puis on déplace tout cela dans un merveilleux thread boîte noire qui fait ce que on attend.

Utilisation des sémaphores sous Qt

Exemple de la documentation Qt : qt-threads-semaphores-example.html

Le modèle Producteur/Consommateur est un exemple de synchronisation de ressources. Il peut s'envisager dans différents contextes, notamment en environnement *multi-thread*.

Le principe mis en œuvre est le suivant : un producteur produit des informations et les place dans un tampon partagé. Un consommateur vide le tampon et consomme les informations. Le tampon peut être une file, un buffer circulaire, une zone mémoire partagée, etc ... Ici on utilisera un buffer circulaire de taille L (ici TailleBuffer).



Il faudra tenir compte des <u>contraintes</u> de <u>synchronisation</u> en définissant le comportement à avoir lorsqu'un consommateur souhaite lire depuis le buffer circulaire lorsque celui-ci est vide et lorsqu'un producteur souhaite écrire dans le buffer circulaire mais que celui-ci est plein. Et éventuellement, il faudra se protéger des accès concurrents sur les <u>ressources critiques</u> partagées. Ici, un seul processus produit des informations et un seul processus les consomme.

Donc:

- Le Producteur ne peut déposer que s'il existe une place libre dans le buffer circulaire.
- Le Consommateur ne peut prélever que si le buffer circulaire n'est pas vide.
- Le buffer circulaire est une ressource épuisable.

La synchronisation du Producteur et du Conducteur vis à vis du buffer circulaire est à mettre en place. On utilisera un **sémaphore octetsDisponibles initialisé à TailleBuffer**. La synchronisation du Consommateur vis à vis du Producteur est à mettre en place. On utilisera un **sémaphore semBuffer initialisé à 0**. Par contre, Le buffer circulaire n'est pas une ressource critique car le Producteur et le Consommateur n'en manipulent pas la même partie.

On a donc besoin des sémaphores suivants :

```
Sem semBuffer init 0
Sem octetsDisponibles init TailleBuffer
```

L'algorithme du Producteur :

```
Début

// Éventuellement : Construire information
P(octetsDisponibles)
Déposer information
V(semBuffer)
Fin
```

L'algorithme du Consommateur :

```
Début
P(semBuffer)
Retirer information
V(octetsDisponibles)
// Éventuellement : Traiter information
Fin
```

Utilisation des sémaphores dans le modèle Producteur/Consommateur :

```
enum
{
    TailleMax = 128,
    TailleBuffer = 8
};

// données partagées
char buffer[TailleBuffer];

QSemaphore octetsDisponibles(TailleBuffer);
QSemaphore semBuffer; // = 0

void Producteur::produire()
{
    qsrand(QTime(0,0,0).secsTo(QTime::currentTime()));
    for (int i = 0; i < TailleMax; ++i)
    {
        octetsDisponibles.acquire();
        buffer[i % TailleBuffer] = "ACGT"[(int)qrand() % 4]; // A ou C ou G ou T</pre>
```


```
semBuffer.release();
}

void Consommateur::consommer()
{
  for (int i = 0; i < TailleMax; ++i)
  {
    semBuffer.acquire();
    fprintf(stderr, "<%c>", buffer[i % TailleBuffer]);
    octetsDisponibles.release();
  }
}
```

Utilisation des threads Qt avec une GUI

Cette séquence est basée sur la "Utilisation des sémaphores sous Qt" page 12.

On désire simplement ajouter l'affichage du pourcentage des données produites et consommées ainsi que le pourcentage d'utilisation du buffer circulaire par le producteur et le consommateur :



La classe pour la GUI:

```
class MyDialog : public QDialog
{
  Q OBJECT
  public:
     MyDialog( QWidget *parent = 0 );
  private:
     // ...
     Producteur producteur;
     Consommateur consommateur;
     QThread producteurThread;
     QThread consommateurThread;
  private slots:
     void demarrer();
     void performProducteur(int steps);
     // ...
};
MyDialog::MyDialog( QWidget *parent ) : QDialog( parent )
  // ...
  // chacun son thread : création du thread producteur et du thread consommateur
  producteur.moveToThread(&producteurThread);
   consommateur.moveToThread(&consommateurThread);
  // démarrage des deux activités lorsque les 2 threads seront lancés
  producteur.connect(&producteurThread, SIGNAL(started()), SLOT(produire()));
   consommateur.connect(&consommateurThread, SIGNAL(started()), SLOT(consommer()));
   // la mise à jour de la GUI par signal/slot
   connect(&producteur, SIGNAL(evolutionProducteur(int)), this, SLOT(performProducteur(int))
   connect(&consommateur, SIGNAL(evolutionConsommateur(int)), this, SLOT(performConsommateur
      (int))):
   connect(&producteur, SIGNAL(evolutionProducteurBuffer(int)), this, SLOT(
      performProducteurBuffer(int)));
   connect(&consommateur, SIGNAL(evolutionConsommateurBuffer(int)), this, SLOT(
      performConsommateurBuffer(int)));
   // lorsque le consommateur a fini, on arrête son thread
   consommateurThread.connect(&consommateur, SIGNAL(fini()), SLOT(quit()));
  // lorsque le thread consommateur a fini, on stoppe le thread producteur
  producteurThread.connect(&consommateurThread, SIGNAL(finished()), SLOT(quit()));
  // lorsque le thread producteur a fini, on réinitialise la GUI
   connect(&producteurThread, SIGNAL(finished()), this, SLOT(terminer()));
}
```

```
void MyDialog::demarrer()
{
    // on démarre les 2 threads
    if (!producteurThread.isRunning())
    {
        producteurThread.start();
    }
    if (!consommateurThread.isRunning())
    {
        consommateurThread.start();
    }
}

void MyDialog::performProducteur(int steps)
{
    if(steps <= progressBarProducteur->maximum())
        progressBarProducteur->setValue(steps);
}

// ...
```

Utilisation de la GUI dans le modèle Producteur/Consommateur :

```
void Producteur::produire()
  qsrand(QTime(0,0,0).secsTo(QTime::currentTime()));
  for (int i = 0; i < TailleMax; ++i)</pre>
  {
     octetsDisponibles.acquire();
     buffer[i % TailleBuffer] = "ACGT"[(int)qrand() % 4]; // A ou C ou G ou T
     emit evolutionProducteur((int)(double(i)/double(TailleMax)*100.));
     emit evolutionProducteurBuffer((int)(double(TailleBuffer-octetsDisponibles.available()
         )/double(TailleBuffer)*100.));
     semBuffer.release();
  }
  emit fini();
void Consommateur::consommer()
  for (int i = 0; i < TailleMax; ++i)</pre>
  {
     semBuffer.acquire();
     fprintf(stderr, "<%c>", buffer[i % TailleBuffer]);
     emit evolutionConsommateur((int)(double(i)/double(TailleMax)*100.));
     emit evolutionConsommateurBuffer((int)(double(TailleBuffer-octetsDisponibles.available
         ())/double(TailleBuffer)*100.));
     octetsDisponibles.release();
     // ...
  }
  emit fini();
```

Temporisation dans un thread Qt

La classe QThread fournit des méthodes statiques protected pour mettre en pause le *thread* pendant n secondes (sleep()), n millisecondes (msleep()) ou n micro secondes (usleep()).



La méthode statique yieldCurrentThread() permet de rendre la main du CPU à l'OS et le *thread* se met en attente

Ces méthodes sont seulement utilisables si on dérive son propre thread à partir de QThread ("Les threads sous Qt" page 6).

Malheureusement, on ne peut pas appeler à partir d'un objet QObject s'exécutant dans un thread les méthodes statiques sleep(), msleep() et usleep() de la classe QThread car elles sont déclarées protected.


À la place, on va utiliser le *timeout* d'un QWaitCondition pour créer une méthode msleep() interne à l'objet :

```
class XXX : public QObject
{
    Q_OBJECT
private:
    QMutex localMutex;
   QWaitCondition sleepSimulator;
   void msleep(unsigned long sleepMS)
       sleepSimulator.wait(&localMutex, sleepMS);
   }
   void cancelSleep()
       sleepSimulator.wakeAll();
    }
public:
   XXX() { localMutex.lock(); }
. . .
};
```

Le modèle lecteurs/rédacteurs

Exemple: "Thread travailleur utilisant les signaux et les slots"

Pour cela, on va mettre en œuvre le modèle Lecteur/Rédacteur suivant :



N processus (ou tâches) répartis en 2 catégories (les Lecteurs et les Rédacteurs), se partagent une ressource commune :

- Les lecteurs peuvent à accéder simultanément en lecture.
- Les rédacteurs doivent avoir un accès exclusif à la ressouce : lorsqu'un rédacteur écrit, aucune Lecture ni aucune Ecriture n'est possible.

Sous Qt, le plus simple pour mettre en œuvre le modèle Lecteur/Rédacteur est d'utiliser un QReadWriteLock qui est un synchronisateur à écriture exclusive et à lecture multiple pour l'accès à des données protégées.

La classe pour la GUI crée les threads et interagit avec eux à partir du mécanisme signal/slot :

```
class MyDialog : public QDialog
{
    Q_OBJECT

public:
    MyDialog( QWidget *parent = 0 );

private:
    // ...
    QList<Redacteur *> redacteurs;
    QList<Lecteur *> lecteurs;
```

```
QList<QThread *> redacteursThread;
     QList<QThread *> lecteursThread;
   private slots:
     // ...
  signals:
     // ...
};
MyDialog::MyDialog( QWidget *parent ) : QDialog( parent )
  // chacun son thread : création des threads redacteur et des threads lecteur
  redacteurs.push_back(new Redacteur);
  redacteurs.push_back(new Redacteur);
  lecteurs.push_back(new Lecteur);
  lecteurs.push_back(new Lecteur);
  redacteursThread.push_back(new QThread);
  redacteursThread.push_back(new QThread);
  lecteursThread.push_back(new QThread);
  lecteursThread.push_back(new QThread);
  redacteurs.at(0)->moveToThread(redacteursThread.at(0));
  redacteurs.at(1)->moveToThread(redacteursThread.at(1));
  lecteurs.at(0)->moveToThread(lecteursThread.at(0));
  lecteurs.at(1)->moveToThread(lecteursThread.at(1));
  // démarrage des deux activités lorsque les 2 threads seront lancés
   connect(redacteursThread.at(0), SIGNAL(started()), redacteurs.at(0), SLOT(acquerir()));
   connect(redacteursThread.at(1), SIGNAL(started()), redacteurs.at(1), SLOT(acquerir()));
   connect(lecteursThread.at(0), SIGNAL(started()), lecteurs.at(0), SLOT(prelever()));
   connect(lecteursThread.at(1), SIGNAL(started()), lecteurs.at(1), SLOT(traiter()));
   // la mise à jour de la GUI par signal/slot
   connect(redacteurs.at(0), SIGNAL(evolutionRedacteur(double)), this, SLOT(performRedacteur
      (double)));
   connect(redacteurs.at(1), SIGNAL(evolutionRedacteur(double)), this, SLOT(performRedacteur
      (double)));
   qRegisterMetaType <QVector<double> >("QVector<double>");
   connect(lecteurs.at(0), SIGNAL(evolutionLecteur(double)), this, SLOT(performLecteur(
      double)));
   connect(lecteurs.at(0), SIGNAL(evolutionLecteur(const QVector<double> &, bool)), this,
      SLOT(performLecteur(const QVector<double> &, bool)));
   connect(lecteurs.at(1), SIGNAL(evolutionLecteur(const QVector<double> &, bool)), this,
      SLOT(performLecteur(const QVector<double> &, bool)));
   connect(lecteurs.at(1), SIGNAL(evolutionLecteurMinMax(double, double)), this, SLOT(
      performLecteurMinMax(double, double)));
   connect(lecteurs.at(1), SIGNAL(evolutionLecteurCalculs(double, double)), this, SLOT(
      performLecteurCalculs(double, double)));
   // lorsque les lecteurs ont fini, on arrête leur thread
```

```
connect(lecteurs.at(0), SIGNAL(fini()), lecteursThread.at(0), SLOT(quit()));
  connect(lecteurs.at(1), SIGNAL(fini()), lecteursThread.at(1), SLOT(quit()));
  // lorsque les redacteurs ont fini, on arrête leur thread
  connect(redacteurs.at(0), SIGNAL(fini()), redacteursThread.at(0), SLOT(quit()));
  connect(redacteurs.at(1), SIGNAL(fini()), redacteursThread.at(1), SLOT(quit()));
  // lorsque les threads redacteurs ont fini, on stoppe les lecteurs
  connect(redacteursThread.at(0), SIGNAL(finished()), this, SLOT(arreterLecteurs()));
  connect(redacteursThread.at(1), SIGNAL(finished()), this, SLOT(arreterLecteurs()));
  // lorsque les threads lecteurs ont fini, on réinitialise la GUI
  connect(lecteursThread.at(0), SIGNAL(finished()), this, SLOT(terminer()));
  connect(lecteursThread.at(1), SIGNAL(finished()), this, SLOT(terminer()));
  // pour stopper les lecteurs
  connect(this, SIGNAL(stopLecteur()), lecteurs.at(0), SLOT(arreter()));
  connect(this, SIGNAL(stopLecteur()), lecteurs.at(1), SLOT(arreter()));
  // pour stopper les redacteurs
  connect(this, SIGNAL(stopRedacteur()), redacteurs.at(0), SLOT(arreter()));
  connect(this, SIGNAL(stopRedacteur()), redacteurs.at(1), SLOT(arreter()));
void MyDialog::demarrer()
  // on démarre les threads
  redacteursThread.at(0)->start();
  redacteursThread.at(1)->start();
  lecteursThread.at(0)->start();
  lecteursThread.at(1)->start();
  // ...
void MyDialog::arreter()
{
  // on stoppe les threads redacteurs
  if (redacteursThread.at(0)->isRunning() && redacteursThread.at(1)->isRunning())
     emit stopRedacteur();
  }
void MyDialog::arreterLecteurs()
  // on stoppe les lecteurs lorsque les threads redacteurs sont terminés
  while(redacteursThread.at(0)->isRunning() || redacteursThread.at(1)->isRunning());
  emit stopLecteur();
}
```

Il est possible d'utiliser ses propres classes ou ses propres structures de données (ici QVector<double>) dans le mécanisme signal/slot. Pour cela, il faut l'enregistrer dans les métatypes par la méthode qRegisterMetaType().

La classe Redacteur produit périodiquement une mesure stockée dans le QStack en utilisant le verrou QReadWriteLock pour un accès en écriture. La classe Lecteur assure deux traitements (prelever() et traiter()) à partir des mesures stockées dans le QStack en utilisant le verrou QReadWriteLock pour un accès en lecture.

```
// données partagées
QStack<double> donnees; // LIFO
QReadWriteLock verrou;
void Redacteur::acquerir()
  running = true;
  double donnee = 0.;
  qsrand(QTime(0,0,0).secsTo(QTime::currentTime())+QThread::currentThreadId());
  while(running)
      // acquisition périodique
      donnee = mesurer(0., 50.);
      verrou.lockForWrite();
      donnees.push(donnee);
      verrou.unlock();
      emit evolutionRedacteur(donnee);
      qApp->processEvents(); // traite tous les événements en attente
  }
  emit fini():
void Lecteur::prelever()
{
  running = true;
  double donnee = 0.;
  while(running)
  {
      verrou.lockForRead();
      if(!donnees.isEmpty())
         donnee = donnees.top();
      verrou.unlock();
      emit evolutionLecteur(donnee);
      emit evolutionLecteur(donnees, false);
      qApp->processEvents(); // traite tous les événements en attente
```

```
emit fini();
void Lecteur::traiter()
  running = true;
  double donneeMin = 0., donneeMax = 0., mediane = 0., moyenne = 0., somme = 0.;
  while(running)
  {
      verrou.lockForRead();
      QVector<double> donneesLocales = donnees;
      verrou.unlock();
      qSort(donneesLocales.begin(), donneesLocales.end());
      donneeMin = donneesLocales.first();
      donneeMax = donneesLocales.last();
      if(donneesLocales.count() % 2 == 0) {
           mediane = static_cast<double>((donneesLocales[donneesLocales.count() / 2 - 1] +
              donneesLocales[donneesLocales.count() / 2])) / 2;
      } else {
           mediane = donneesLocales[donneesLocales.count() / 2];
      somme = 0.;
      for(int i=0; i < donneesLocales.count(); i++) {</pre>
           somme += donneesLocales.at(i);
      }
      moyenne = somme / (double)donneesLocales.count();
      emit evolutionLecteur(donneesLocales, true);
      emit evolutionLecteurMinMax(donneeMin, donneeMax);
      emit evolutionLecteurCalculs(mediane, moyenne);
      qApp->processEvents(); // traite tous les événements en attente
  emit fini();
```