Multitâche sous Qt

© 2013-2016 tv <
tvaira@free.fr> - v.1.0


Sommaire

Le multitâche sous Qt	2
QThread	2
QMutex et QMutexLocker	5
QReadWriteLock	5
QSemaphore	6
QWaitCondition	6
Les signaux et les slots	6
Séquence n°1 : les threads sous Qt	8
Séquence n°2 : les mutex sous Qt	10
Séquence n°3 : utilisation des objets QObject avec les threads sous Qt	12
Séquence n°4 : producteur/consommateur	14
Séquence n°5 : utilisation des sémaphores sous Qt	18
Séquence n°6 : utilisation des threads Qt avec une GUI	23
Séquence $n^{\circ}7$: lecteurs/rédacteurs	29
Les objectifs de ce tp sont de découvrir la programmation multitâche sous Qt.	

Le multitâche sous Qt

Qt fournit plusieurs possibilités pour manipuler des threads :

- QThread : c'est une classe qui interface un thread. Elle va créer, stopper, faire exécuter sa méthode run() et autres opération sur un thread.
- QThreadPool : pour optimiser la création de threads, il est possible de manipuler un *pool* de thread avec QThreadPool. Ce *pool* de threads exécutera des classes héritant de QRunnable et réimplementant la méthode run().
- QtConcurrent : un ensemble d'algorithmes simplifiant énormément l'utilisation des threads. Il partage un *pool* de threads qui s'adaptera à la machine d'exécution.





Les classes QThreadPool et QtConcurrent ne sont pas traitées dans ce document.

QThread

Qt fournit la classe QThread pour la création et manipulation d'un thread.

Pour les version de Qt inférieures à la 4.4, elle ne peut être instanciée, car la méthode run() est virtuelle pure (QThread était donc abstraite). Pour les versions plus récentes, la méthode run() est uniquement virtuelle et la classe peut donc être instanciée et être utilisée telle quelle.

Les principales fonctionnalités de base sont :

- run() : méthode exécutée par le thread;
- exec() : fonction bloquante qui va exécuter une boucle d'événements (event loop) dans le thread, cette fonction ne peut être appelée que par la méthode run()
- quit() : slot qui stoppe la boucle d'événements du thread
- start() : slot qui lance un thread qui exécute la méthode run(), cette fonction peut prendre en paramètre la priorité donnée au thread
- setPriority() : modifie la priorité d'exécution du thread
- wait() : fonction bloquante qui attend la fin de l'exécution, il est possible de spécifier un timeout

- sleep(), msleep() et usleep() : ces méthodes statiques mettent en pause le thread respectivement pendant n secondes, n millisecondes ou n micro secondes
- yieldCurrentThread() : cette méthode statique permet de rendre la main du CPU à l'OS et se met en attente

Cette classe émet le signal started() lorsqu'un thread est lancé et finished() lorsque le thread est terminé.

→ Documentation Qt 4.8 : QThread

La grande majorité des API graphiques des divers OS ne sont absolument pas thread-safe. Le traitement GUI dans différents threads peut être la source d'accès concurrents qui peuvent mener à des erreurs fatales de l'application. C'est pour cela que Qt oblige les traitements GUI dans le thread principal (celui exécutant le main() du programme). Il faut utiliser le système de connexion signal/slot pour manipuler l'affichage GUI à partir d'un thread. (cf. "Séquence n°6: utilisation des threads Qt avec une GUI" page 23)

Avant d'utiliser un QThread, il faut savoir que : (cf. "Séquence n°3 : utilisation des objets QObject avec les threads sous Qt" page 12)

- QThread n'est pas un thread et n'appartient pas au thread. Ses *slots* ne s'exécutent pas dans le thread qu'elle interface. Les objets héritant de QObject appartiennent à QThread et non au thread.
- Seule la fonction run() appartient au thread. Cette fonction run() est similaire au main() du programme principal. Son exécution correspond au moment où le thread existe réellement. Seuls les objets héritant de QObject créés dans la fonction run() appartiennent au thread. Les événements pour ces objets sont alors gérés par la boucle événementielle du thread.

Il y a plusieurs approches possibles dans l'utilisation de QThread, en voici deux :

• on dérive une classe de QThread et on implémente la fonction run() qui contiendra le code du thread (cf. "Séquence n°1 : les threads sous Qt" page 8). Seuls des objets n'héritant pas de QObject peuvent être utilisés. Si le thread doit utiliser des objets héritant de QObject, la boucle d'événements doit être exécutée (appel exec()).

FIGURE 1 – obj1 est créé par celui qui instancie le QThread. obj2 est créé dans le *thread*. lci, seul l'objet obj2 appartient au *thread*.

Il est possible de transférer les QObject que l'on veut utiliser vers ce thread (moveToThread()).

FIGURE 2 – obj1 est créé par celui qui instancie le QThread puis celui-ci transfére son appartenance au *thread* grâce à la méthode moveToThread(). obj2 est créé dans le *thread*. lci, les deux objets obj1 et obj2 appartiennent au *thread*.

• pour exécuter du code dans un nouveau thread, on instancie directement un QThread et on assigne les objets héritant de QObject à ce thread en utilisant la fonction moveToThread() (cf. "Séquence n°4 : producteur/consommateur" page 14). Depuis Qt 4.4, QThread exécute une boucle d'événements par défaut.

```
MonObjet monObjet; // crée mon objet actif ◀
QThread monThread; // crée un thread
// monObjet appartient au thread :
monObjet.moveToThread(&monThread);
monThread.start(); // démarre le thread
// démarrage la tâche lorsque le thread sera lancé
monObjet.connect(&monThread, SIGNAL(started()), SLOT(demarrer()));
          class MonObjet : public QObject
             Q OBJECT
             public:
                MonObjet (QObject * parent = 0);
void demarrer(); // le code exécuté
                 void demarrer();
                                     // dans le thread
             private:
                                                              OUI
                 QObject obj1; ◀
```

FIGURE 3 — lci, les deux objets monObjet et obj1 appartiennent au *thread*. Le code exécuté dans le *thread* sera la méthode demarrer() (en quelque sorte le main() du *thread*).

→ FAQ : qt.developpez.com/faq

QMutex et QMutexLocker

Pour protéger des données partagées entre threads, Qt fournit la classe QMutex (cf. "Séquence n°2 : les mutex sous Qt" page 10). Cette classe fournit les méthodes de base suivantes :

- lock() : bloque le mutex
- tryLock() : essaie de bloquer le mutex (possibilité de mettre un timeout)
- unlock() : libère le mutex

Afin de simplifier sa manipulation, Qt fournit la classe QMutexLocker (basée sur le pattern RAII) qui permet de manipuler correctement le mutex et éviter certains problèmes (un thread qui essaye de bloquer deux fois un mutex, un mutex non débloqué suite à une exception ou à un oubli ou une erreur de codage ...). QMutexLocker va bloquer le mutex lors de sa création et le libérer lors de sa destruction. Il permet aussi de libérer (unlock()) et de bloquer à nouveau (relock()) le mutex.

Qt fournit deux classes qui simplifient la manipulation du mutex QMutexLocker :

- QReadLoker: manipulation du mutex en lecture;
- QWriteLoker : manipulation du mutex en écriture.
- → Documentation Qt 4.8 : QMutex et QMutexLocker

QReadWriteLock

QReadWriteLock est un synchronisateur à écriture exclusive et à lecture multiple pour l'accès à des données protégées (cf. "Séquence n°7 : lecteurs/rédacteurs" page 29).

Lorsqu'une ressource est partagée entre plusieurs threads, ces threads ont le droit d'accéder parallèlement à la ressource uniquement s'ils ne font que des accès en lecture. Ainsi, pour optimiser les accès, Qt fournit QReadWriteLock, qui est un autre mutex, beaucoup plus adapté. QReadWriteLock va différencier les lock() en lecture et écriture :

- Mutex bloqué en lecture :
 - Si un thread essaye de bloquer le mutex en lecture : aucune attente, le thread peut accéder à la ressource;
 - Si un thread essaye de bloquer le mutex en écriture : le thread attend la libération du mutex.
- Mutex bloqué en écriture :
 - Dans les deux cas, le thread attend la libération du mutex.

Cette classe fournit les méthodes de base suivantes :

- lockForRead() : bloque le mutex en lecture
- tryLockForRead() : essaie de bloquer le mutex en lecture (possibilité de mettre un timeout)
- lockForWrite() : bloque le mutex en écriture
- tryLockForWrite() : essaie de bloquer le mutex en écriture (possibilité de mettre un timeout)
- unlock() : libère le mutex
- → Documentation Qt 4.8 : QReadWriteLock

QSemaphore

La classe QSemaphore fournit un sémaphore à comptage général (cf. "Séquence n°5 : utilisation des sémaphores sous Qt" page 18).

Un sémaphore est une généralisation d'un mutex . Alors qu'un mutex ne peut être verrouillé qu'une fois, il est possible d'acquérir un sémaphore à plusieurs reprises. Les sémaphores sont généralement utilisés pour protéger un certain nombre de ressources identiques.

QSemaphore dispose notamment des méthodes suivantes :

- acquire(n): tente d'acquérir n ressources. S'il n'y a pas assez de ressources disponibles, l'appel bloquera jusqu'à ce que ce soit le cas
- release(n) : libère n ressources
- try Acquire(n) : retourne immédiatement s'il ne peut pas acquérir les n ressources
- available() : renvoie le nombre de ressources disponibles à tout moment
- → Documentation Qt 4.8 : QSemaphore

QWaitCondition

Les variables conditions QWaitCondition agissent comme des signaux visibles pour tous les threads.

Quand un thread termine une opération dont dépendent d'autres threads, il le signale en appellant wakeAll(). wakeAll() active le signal afin que les autres threads en attente (wait()) soit débloqués.

→ Documentation Qt 4.8 : QWaitCondition

Les signaux et les slots

Qt offre le mécanisme *signal/slot* qui offre une manière intéressante de **communiquer** (et donc passer des données) entre les threads (cf. "Séquence n°4 : producteur/consommateur" page 14).

Rappel : Si un thread interagit avec une **GUI** (*Graphical User Interface*), on doit alors utiliser le système de connexion signal/slot (cf. "Séquence n°6 : utilisation des threads Qt avec une GUI" page 23 et "Séquence n°7 : lecteurs/rédacteurs" page 29).

Contrairement aux slots, les signaux sont *thread safe* et peuvent donc être appelés par n'importe quel thread.

Par défaut, la connexion entre threads est **asynchrone**, car le slot sera exécuté dans le thread qui possède l'objet receveur.





FIGURE 4 – **Message asynchrone**: obj1 appartient au *thread1* et obj2 appartient au *thread2*. Le slot de obj2 sera exécuté dans le *thread2* et le *thread1* continue son exécution une fois le signal émis.

Pour cette raison, les paramètres du signal doivent pouvoir être copiés. Ce qui implique quelques règles simples :

- Ne jamais utiliser un pointeur ou une "référence non const" dans les signatures des signaux/slots. Rien ne permet de certifier que la mémoire sera encore valide lors de l'exécution du slot
- S'il y a une référence const, l'objet sera copié
- Il est préférable d'utiliser des classes Qt car elles implémentent une optimisation de la copies

Il est possible d'utiliser ses propres classes dans le mécanisme signal/slot. Pour cela, il faut :

- que cette classe ait un constructeur, un constructeur de copie et un destructeur public
- l'enregistrer dans les métatypes par la méthode qRegisterMetaType() (cf. "Séquence n°7 : lecteurs/rédacteurs" page 29)



Le dernier paramètre de l'appel connect() indique le type de connexion et a son importance lorsqu'on utilise des threads :

La valeur par défaut est Qt::AutoConnection, ce qui signifie que, si le signal est émis d'un thread différent de l'objet le recevant, le signal est mis dans la queue de gestion d'événements, un comportement semblable à Qt::QueuedConnection. Le type de connexion est déterminé quand le signal est émis.

Les différents types de connexion (fr)



Attention à l'appartenance des objets quand on utilise des threads :




FIGURE 5 – **Message synchrone** : obj1 et obj2 appartiennent au *thread1*. Le slot de obj2 sera donc exécuté dans le *thread1* qui attendra la fin de l'exécution de celui-ci. Et ce sera pareil avec un slot de *thread2*!

Séquence n°1 : les threads sous Qt

L'objectif de cette séquence est la mise en oeuvre simple d'une application à base de *threads* sous Qt. Sous Qt, il faut dériver la classe QThread pour créer son propre *thread*:

```
#ifndef MYTHREAD1_H
#define MYTHREAD1_H

#include <QThread>

class MyThread1 : public QThread
{
    Q_OBJECT
    public:
        MyThread1(QObject * parent = 0);
        void run(); // le code du thread

    private:
};

#endif
```

Déclarer son propre thread sous Qt (thread1.h)

On écrit ensuite le code du thread dans la méthode run() :

```
#include "mythread1.h"
#include "main.h"

MyThread1::MyThread1(QObject * parent) : QThread(parent)
{
}
```

```
void MyThread1::run()
{
   int count = 0;
   char c1 = '*';

   while(isRunning() && count < COUNT)
   {
      write(1, &c1, 1);// écrit un caractère sur stdout (descripteur 1)
      count++;
   }
}</pre>
```

Définir son propre thread sous Qt (thread1.cpp)

Dans le programme principal, on va créer deux *threads* : thread1 affichera des étoiles '*' et thread2 des dièses '#'.



On appelera la méthode start() pour démarrer le *thread* et la méthode wait() pour attendre sa terminaison.

```
#include <QApplication>
#include <stdio.h>
#include "main.h"
#include "mythread1.h"
#include "mythread2.h"
int main( int argc, char **argv )
{
   QApplication a( argc, argv );
   setbuf(stdout, NULL); // pas de tampon sur stdout
   MyThread1 *myThread1; // *
   MyThread2 *myThread2; // #
   myThread1 = new MyThread1;
   myThread2 = new MyThread2;
   myThread1->start();
   myThread2->start();
   myThread1->wait();
   myThread2->wait();
   return 0;
}
```

Le programme principal (main.cpp)

```
#ifndef MAIN_H
#define MAIN_H
#define COUNT 25
#endif // MAIN_H
```

main.h

Séquence n°2: les mutex sous Qt

L'objectif de cette séquence est la mise en oeuvre simple d'une synchronisation de données entre deux traitements multi-tâches sous Qt.

On va créer deux tâches : une incrémente une variable partagée et l'autre la décrémente. Les deux tâches réalisent le même nombre de traitement (COUNT). On suppose donc que la variable globale (value_globale) doit revenir à sa valeur initiale (1) puisqu'il y aura le même nombre d'incrémentation et de décrémentation. La variable globale (value_globale) est une ressource critique puisque les deux tâches doivent y accéder pour des modifications concurrentes. Il faut donc utiliser un mutex pour protéger l'accès à la variable globale (value_globale).

La mise en place des *mutex* revient à instancier un objet de la classe QMutex fournie par l'API et à appeler la méthode lock() pour vérouiller le *mutex* et la méthode unlock() pour le dévérouiller. Un *mutex* est un objet d'exclusion mutuelle (*MUTual EXclusion*), et est très pratique pour protéger des données partagées de modifications concurrentes et pour implémenter des sections critiques.



Évidemment, l'objet mutex doit être partagé entre les deux threads.

```
#ifndef MYTHREAD1_H
#define MYTHREAD1_H
#include <QThread>

class MyThread1 : public QThread
{
    Q_OBJECT
    public:
        MyThread1(QObject * parent = 0);
        void run();

    private:
        int value;
    signals:
};
#endif
```

Déclarer son propre thread sous Qt

```
#include "mythread1.h"
#include "main.h"

MyThread1::MyThread1(QObject * parent) : QThread(parent), value(0)
{
}

void MyThread1::run()
{
  int count = 0;
  while(isRunning() && count < COUNT)
  {
}</pre>
```

```
// entre dans une section critique
       mutex.lock();
       value = value_globale;
       qDebug("Thread1 : load value (value = %d) ", value);
       value += 1;
       qDebug("Thread1 : increment value (value = %d) ", value);
       value_globale = value;
       qDebug("Thread1 : store value (value = %d) ", value_globale);
       mutex.unlock();
       // sort de la section critique
       count++;
  }
  if(count >= COUNT)
  {
       qDebug("Le thread1 a fait ses %d boucles\n", count);
  }
}
```

Définir son propre thread sous Qt

Dans le programme principal, on va créer deux *threads* : **thread1** qui va s'occuper d'incrémenter la variable (globale) partagée et **thread2** qui la décrémente.

```
#include <QApplication>
#include <QtCore>
#include "mythread1.h"
#include "mythread2.h"
// la donnée partagée entre les 2 threads
int value_globale = 1;
QMutex mutex;
int main( int argc, char **argv )
   QApplication a( argc, argv );
   MyThread1 *myThread1; // ++
   MyThread2 *myThread2; // --
   myThread1 = new MyThread1;
   myThread2 = new MyThread2;
   myThread1->start();
   myThread2->start();
   myThread1->wait();
   myThread2->wait();
   qDebug("Apres les threads : value = %d\n", value_globale);
   return 0;
```

Le programme principal

Pour permettre aux deux *threads* d'accèder à la variable globale partagée, on la déclare dans un fichier d'en-tête :

```
#ifndef MAIN_H
#define MAIN_H

#include <QtCore>

#define COUNT 25000
extern int value_globale;
extern QMutex mutex;
#endif // MAIN_H
```

main.h

Séquence n°3 : utilisation des objets QObject avec les threads sous Qt

L'objectif de cette séquence est de montrer la notion d'appartenance des objets héritant de QObject entre différents threads. Cette séquence est basée sur un exemple de la FAQ Qt du site developpez.com.

Pour cela, le thread principal de l'application va créer un thread QThread et différents objets QObject :

```
#include <QApplication>
#include <QDebug>
#include "mythread.h"

int main( int argc, char **argv )
{
    QApplication a( argc, argv );

    qDebug() << "Thread principal : " << a.thread();
    qDebug() << "Thread principal PID : " << (int) a.applicationPid();
    //qDebug() << "Thread principal : " << QApplication::instance()->thread();

    QObject obj1;
    qDebug() << "Obj 1 :" << obj1.thread();

    MyThread t;

    t.start();
    t.wait();
    return 0;
}</pre>
```

main.cpp

Le thread est créé à partir d'une classe qui hérite de QThread :

```
#ifndef MYTHREAD_H
#define MYTHREAD_H
```

```
#include <QThread>
class MyThread : public QThread
{
    Q_OBJECT
    public:
        MyThread(QObject * parent = 0);
        void run();

    private:
        QObject obj5;

    signals:
};
#endif
```

thread.h

```
#include "mythread.h"
#include <QApplication>
#include <QDebug>
MyThread::MyThread(QObject * parent) : QThread(parent)
   QObject obj2;
   qDebug()<< "Obj 2 :" << obj2.thread();</pre>
  qDebug() << "Obj 5 :" << obj5.thread();</pre>
   obj5.moveToThread(this);
   qDebug() << "Obj 5 :" << obj5.thread();</pre>
}
void MyThread::run()
{
   QObject obj3;
   qDebug() << "MyThread :" << this;</pre>
   qDebug() << "MyThread TID : " << currentThreadId();</pre>
   qDebug() << "Obj 3 :" << obj3.thread();</pre>
   QObject obj4(this);
  qDebug() << "Obj 4 :" << obj4.thread();</pre>
   qDebug() << "Obj 5 :" << obj5.thread();</pre>
}
```

thread.cpp

```
On obtient ceci:
```

```
$ ./qt-qthread-qobject
Thread principal : QThread(0x1ba3f80)
Thread principal PID : 5299
Obj 1 : QThread(0x1ba3f80)
```

```
Obj 2 : QThread(0x1ba3f80)
Obj 5 : QThread(0x1ba3f80)
Obj 5 : MyThread(0x7fff00dcdd60)
MyThread : MyThread(0x7fff00dcdd60)
MyThread TID : 139832346552064
Obj 3 : MyThread(0x7fff00dcdd60)
QObject: Cannot create children for a parent that is in a different thread.
(Parent is MyThread(0x7fff00dcdd60), parent's thread is QThread(0x1ba3f80), current thread is MyThread(0x7fff00dcdd60)
Obj 4 : MyThread(0x7fff00dcdd60)
Obj 5 : MyThread(0x7fff00dcdd60)
```


<u>Analyse</u>: obj1 et obj2 sont créés par le thread principal et sont associés au même QThread que QApplication. obj3 est créé dans le thread et est associé au QThread. obj4 génère un message d'avertissement à l'exécution! obj5 est créé par le thread principal qui transfére ensuite son appartenance au QThread grâce à la méthode moveToThread().

<u>Conclusion</u>: seule la fonction run() (et les objets qu'elle crée) appartient au thread. Le constructeur (et les membres attributs qu'il initialise), les slots et les autres méthodes n'appartiennent pas au thread mais a celui qui le crée.

Séquence n°4: producteur/consommateur

L'objectif de cette séquence est d'utiliser des threads Qt qui manipulent des objets héritant de QObject. Cette séquence est basée sur l'exemple "Les threads sans maux de tête" de Bradley T. Hughes.

Pour cela, on va mettre en œuvre le modèle Producteur/Consommateur suivant :



Le modèle Producteur/Consommateur est un exemple de synchronisation de ressources. Il peut s'envisager dans différents contextes, notamment en environnement *multi-thread*. Ici, le principe mis en œuvre est le suivant : un producteur produit des données et un consommateur consomme les données produites.

Dans ce cas, on a juste besoin d'assurer une synchronisation entre le producteur et le consommateur car il n'y a pas de données partagées à protéger. Pour cela, on va utiliser le **mécanisme signal/slot** propre à Qt. D'autre part, on n'a plus besoin de dériver QThread et d'implémenter la méthode run() depuis la version 4.4 de Qt (de plus la boucle d'évènements est démarré par défaut par un exec()).

```
#include <QApplication>
#include <QDebug>
#include "consommateur.h"
#include "producteur.h"

int main( int argc, char **argv )
{
    QApplication a( argc, argv );
```

```
// création du producteur et du consommateur
   Producteur producteur;
   Consommateur consommateur;
   // une simple synchronisation à base de signal/slot entre producteur et consommateur
   producteur.connect(&consommateur, SIGNAL(consomme()), SLOT(produire()));
    consommateur.connect(&producteur, SIGNAL(produit(QByteArray *)), SLOT(consommer(
       QByteArray *)));
    // chacun son thread : création du thread producteur et du thread consommateur
   QThread producteurThread;
   producteur.moveToThread(&producteurThread);
   QThread consommateurThread;
    consommateur.moveToThread(&consommateurThread);
   // démarrage de l'activité du producteur lorsque son thread sera lancé
   producteur.connect(&producteurThread, SIGNAL(started()), SLOT(produire()));
   // lorsque le consommateur a fini, on arrête son thread
   consommateurThread.connect(&consommateur, SIGNAL(fini()), SLOT(quit()));
   // lorsque le thread consommateur a fini, on stoppe le thread producteur
   producteurThread.connect(&consommateurThread, SIGNAL(finished()), SLOT(quit()));
   // lorsque le thread producteur a fini, on quitte l'application
   a.connect(&producteurThread, SIGNAL(finished()), SLOT(quit()));
   // on démarre les 2 threads
   producteurThread.start();
   consommateurThread.start();
    // on exécute la boucle d'évènements de l'application
   return a.exec();
}
                                           main.cpp
enum {
   TailleMax = 123456,
   TailleBloc = 7890
};
                                            main.h
La classe Producteur:
#ifndef PRODUCTEUR H
#define PRODUCTEUR_H
#include <QtCore>
#include <stdio.h>
class Producteur : public QObject
{
```

Q_OBJECT

```
private:
    QByteArray donnees;
    int nbOctetsProduits;

public:
    Producteur();

public slots:
    void produire();

signals:
    void produit(QByteArray *donnees);
    void fini();
};

#endif // PRODUCTEUR_H
```

producteur.h

```
#include "producteur.h"
#include "main.h"
Producteur::Producteur() : nbOctetsProduits(0) { }
void Producteur::produire()
 int restant = TailleMax - nbOctetsProduits;
 if (restant == 0)
 {
     emit fini();
     return;
 }
 if (donnees.size() != 0) // this will never happen
     qFatal("Producteur : le consommateur ne consomme pas !");
 int nbOctets = qMin(int(TailleBloc), restant);
 nbOctetsProduits += nbOctets;
 restant -= nbOctets;
 donnees.fill('Q', nbOctets);
 printf("Producteur : %d/%d (%d)\n", nbOctets, TailleMax, nbOctetsProduits);
 emit produit(&donnees);
```

producteur.cpp

La classe Consommateur :

```
#ifndef CONSOMMATEUR_H
#define CONSOMMATEUR_H

#include <QtCore>
#include <stdio.h>

class Consommateur : public QObject
```

```
{
    Q_OBJECT
private:
    int nbOctetsConsommes;

public:
    Consommateur();

public slots:
    void consommer(QByteArray *donnees);

signals:
    void consomme();
    void fini();
};

#endif // CONSOMMATEUR
```

consommateur.h

```
#include "consommateur.h"
#include "main.h"
Consommateur::Consommateur() : nbOctetsConsommes(0) { }
void Consommateur::consommer(QByteArray *donnees)
 // this will never happen
 if (donnees->size() == 0)
     qFatal("Consommateur : le producteur ne produit pas !");
 int restant = TailleMax - nbOctetsConsommes;
 int taille = donnees->size();
 restant -= taille;
 nbOctetsConsommes += taille;
 donnees->clear();
 printf("Consommateur : %d/%d (%d)\n", taille, TailleMax, nbOctetsConsommes);
 emit consomme();
 if (restant == 0)
 {
     emit fini();
     return;
```

consommateur.cpp

```
On obtient ceci (ici avec TailleMax = 100 et TailleBloc = 8):

$ ./qt-qthread-producteur-consommateur

Producteur : 8/100 (8)

Consommateur : 8/100 (16)

Consommateur : 8/100 (16)
```

Producteur: 8/100 (24) Consommateur: 8/100 (24) Producteur: 8/100 (32) Consommateur : 8/100 (32) Producteur: 8/100 (40) Consommateur: 8/100 (40) Producteur: 8/100 (48) Consommateur : 8/100 (48) Producteur: 8/100 (56) Consommateur : 8/100 (56) Producteur: 8/100 (64) Consommateur : 8/100 (64) Producteur: 8/100 (72) Consommateur : 8/100 (72) Producteur: 8/100 (80) Consommateur : 8/100 (80) Producteur: 8/100 (88) Consommateur : 8/100 (88) Producteur: 8/100 (96) Consommateur : 8/100 (96) Producteur: 4/100 (100) Consommateur : 4/100 (100) \$


Conclusion (de Bradley T. Hughes): Le résultat final est une solution au problème du Producteur/Consommateur sans la nécessité d'un verrou, d'une variable conditionnelle ou d'un sémaphore. Comment? on n'a même pas eu besoin d'écrire un thread. On peut tout faire d'une manière orientée objet. Le code du Producteur va à un endroit, celui du Consommateur dans un autre, puis on déplace tout cela dans un merveilleux thread boîte noire qui fait ce que on attend.

Séquence n°5 : utilisation des sémaphores sous Qt

L'objectif de cette séquence est d'utiliser des sémaphores pour gérer le problème du Producteur/Consommateur. Cette séquence est basée sur un exemple de la documentation Qt (qt-threads-semaphores-example.html).

Le modèle Producteur/Consommateur est un exemple de synchronisation de ressources. Il peut s'envisager dans différents contextes, notamment en environnement *multi-thread*.

Le principe mis en œuvre est le suivant : un producteur produit des informations et les place dans un tampon partagé. Un consommateur vide le tampon et consomme les informations. Le tampon peut être une file, un buffer circulaire, une zone mémoire partagée, etc ... Ici on utilisera un buffer circulaire de taille L (ici TailleBuffer).



Il faudra tenir compte des <u>contraintes de synchronisation</u> en définissant le comportement à avoir lorsqu'un consommateur souhaite lire depuis le buffer circulaire lorsque celui-ci est vide et lorsqu'un producteur souhaite écrire dans le buffer circulaire mais que celui-ci est plein. Et éventuellement, il faudra se protéger des accès concurrents sur les <u>ressources critiques</u> partagées. Ici, un seul processus produit des informations et un seul processus les consomme.

Donc:

- Le Producteur ne peut déposer que s'il existe une place libre dans le buffer circulaire.
- Le Consommateur ne peut prélever que si le buffer circulaire n'est pas vide.
- Le buffer circulaire est une ressource épuisable.

La synchronisation du Producteur et du Conducteur vis à vis du buffer circulaire est à mettre en place. On utilisera un sémaphore octetsDisponibles initialisé à TailleBuffer. La synchronisation du Consommateur vis à vis du Producteur est à mettre en place. On utilisera un sémaphore semBuffer initialisé à 0. Par contre, Le buffer circulaire n'est pas une ressource critique car le Producteur et le Consommateur n'en manipulent pas la même partie.

On a donc besoin des sémaphores suivants :

```
Sem semBuffer init 0
Sem octetsDisponibles init TailleBuffer
```

L'algorithme du Producteur :

```
Début

// Éventuellement : Construire information
P(octetsDisponibles)
Déposer information
V(semBuffer)
Fin
```

L'algorithme du Consommateur :

```
Début
P(semBuffer)
Retirer information
V(octetsDisponibles)
// Éventuellement : Traiter information
Fin
```

Le programme principal:

```
#include <QApplication>
#include <QtCore>
#include "main.h"
#include "consommateur.h"
#include "producteur.h"
// données partagées
char buffer[TailleBuffer];
QSemaphore octetsDisponibles(TailleBuffer);
QSemaphore semBuffer; // = 0
int main( int argc, char **argv ) {
   QApplication a( argc, argv );
   // création du producteur et du consommateur et de leur thread
   Producteur producteur;
   Consommateur consommateur;
   QThread producteurThread;
   QThread consommateurThread;
   // chacun son thread :
   producteur.moveToThread(&producteurThread);
   consommateur.moveToThread(&consommateurThread);
   // démarrage des deux activités lorsque les 2 threads seront lancés
   producteur.connect(&producteurThread, SIGNAL(started()), SLOT(produire()));
   consommateur.connect(&consommateurThread, SIGNAL(started()), SLOT(consommer()));
   // lorsque le consommateur a fini, on arrête son thread
   consommateurThread.connect(&consommateur, SIGNAL(fini()), SLOT(quit()));
   // lorsque le thread consommateur a fini, on stoppe le thread producteur
   producteurThread.connect(&consommateurThread, SIGNAL(finished()), SLOT(quit()));
   // lorsque le thread producteur a fini, on quitte l'application
   a.connect(&producteurThread, SIGNAL(finished()), SLOT(quit()));
   // on démarre les 2 threads
   producteurThread.start();
   consommateurThread.start();
   // on exécute la boucle d'évènements de l'application
   return a.exec();
```

main.cpp

```
#ifndef MAIN_H
#define MAIN_H

enum {
    TailleMax = 128,
    TailleBuffer = 8
};
```

```
#endif // MAIN_H
```

main.h

La classe Producteur:

```
#ifndef PRODUCTEUR_H
#define PRODUCTEUR_H
#include <QtCore>
#include <stdio.h>

class Producteur : public QObject
{
        Q_OBJECT
private:

public:
        Producteur();

public slots:
        void produire();

signals:
        void fini();
};
#endif // PRODUCTEUR_H
```

producteur.h

producteur.cpp

La classe Consommateur :

```
#ifndef CONSOMMATEUR_H
#define CONSOMMATEUR_H

#include <QtCore>
#include <stdio.h>

class Consommateur : public QObject
{
    Q_OBJECT
private:

public:
    Consommateur();

public slots:
    void consommer();

signals:
    void fini();
};

#endif // CONSOMMATEUR
```

consommateur.h

consommateur.cpp

Les données partagées :

```
#ifndef DONNEES_H
#define DONNEES_H
#include "main.h"

extern char buffer[TailleBuffer];
```

```
extern QSemaphore octetsDisponibles;
extern QSemaphore semBuffer;
#endif // DONNEES_H
```

donnees.h


On obtient ceci:

\$./qt-qthread-semaphore Producteur: 0/128 (8) 7 Producteur: 1/128 (8) 6 <C>Producteur: 2/128 (8) 5 Producteur: 3/128 (8) 4 Producteur: 4/128 (8) 3 Producteur: 5/128 (8) 2 Producteur: 6/128 (8) 1 Producteur: 7/128 (8) 0 Consommateur: 0/128 (8) 4 <A>Producteur: 8/128 (8) 0 Consommateur : 1/128 (8) 0 <C>Producteur: 9/128 (8) 0 Consommateur: 119/128 (8) 0 <C>Producteur: 127/128 (8) 0 Consommateur: 120/128 (8) 0 Producteur : fini <C>Consommateur : 121/128 (8) 1 <T>Consommateur : 122/128 (8) 2 <G>Consommateur : 123/128 (8) 3 <T>Consommateur : 124/128 (8) 4 <A>Consommateur : 125/128 (8) 5 <C>Consommateur : 126/128 (8) 6 <A>Consommateur : 127/128 (8) 7 Consommateur : fini

Séquence n°6 : utilisation des threads Qt avec une GUI

L'objectif de cette séquence est d'utiliser des threads en relation avec une GUI (*Graphical User Interface*). Cette séquence est basée sur la "Séquence n°5 : utilisation des sémaphores sous Qt" page 18.

On désire simplement ajouter l'affichage du pourcentage des données produites et consommées ainsi que le pourcentage d'utilisation du buffer circulaire par le producteur et le consommateur :



Le programme principal:

```
#include <QApplication>
#include "main.h"

#include "mydialog.h"

// données partagées
char buffer[TailleBuffer];
QSemaphore octetsDisponibles(TailleBuffer);
QSemaphore semBuffer; // = 0

int main( int argc, char **argv )
{
    QApplication a( argc, argv );

    MyDialog w;
    w.show();

    // on exécute la boucle d'évènements de l'application
    return a.exec();
}
```

main.cpp

La classe pour la GUI :

```
#ifndef MYDIALOG_H
#define MYDIALOG_H

#include <QtGui>
#include "producteur.h"
```

```
#include "consommateur.h"
class MyDialog : public QDialog
{
  Q OBJECT
  public:
     MyDialog( QWidget *parent = 0 );
  private:
     QProgressBar *progressBarProducteur;
     QProgressBar *progressBarProducteurBuffer;
     QProgressBar *progressBarConsommateur;
     QProgressBar *progressBarConsommateurBuffer;
     QPushButton *bDemarrer;
     QPushButton *bQuitter;
     Producteur producteur;
     Consommateur consommateur;
     QThread producteurThread;
     QThread consommateurThread;
  private slots:
     void demarrer();
     void terminer();
     void performProducteur(int steps);
     void performProducteurBuffer(int steps);
     void performConsommateur(int steps);
     void performConsommateurBuffer(int steps);
};
#endif
```

mydialog.h

```
#include <QtGui>
#include "mydialog.h"
MyDialog::MyDialog( QWidget *parent ) : QDialog( parent )
{
  QLabel *labelProducteur = new QLabel(QString::fromUtf8("Producteur :"), this);
  progressBarProducteur = new QProgressBar(this);
  progressBarProducteur->setMaximum(100);
  progressBarProducteur->setValue(0);
  QLabel *labelProducteurBuffer = new QLabel(QString::fromUtf8("Buffer :"), this);
  progressBarProducteurBuffer = new QProgressBar(this);
  progressBarProducteurBuffer->setMaximum(100);
  progressBarProducteurBuffer->setValue(0);
  QLabel *labelConsommateur = new QLabel(QString::fromUtf8("Consommateur :"), this);
  progressBarConsommateur = new QProgressBar(this);
  progressBarConsommateur->setMaximum(100);
  progressBarConsommateur->setValue(0);
  QLabel *labelConsommateurBuffer = new QLabel(QString::fromUtf8("Buffer :"), this);
```

```
progressBarConsommateurBuffer = new QProgressBar(this);
progressBarConsommateurBuffer->setMaximum(100);
progressBarConsommateurBuffer->setValue(0);
bDemarrer = new QPushButton(QString::fromUtf8("Démarrer"), this);
bQuitter = new QPushButton("Quitter", this);
connect(bDemarrer, SIGNAL(clicked()), this, SLOT(demarrer()));
connect(bQuitter, SIGNAL(clicked()), this, SLOT(close()));
QVBoxLayout *vLayout1 = new QVBoxLayout;
QVBoxLayout *vLayout2 = new QVBoxLayout;
QHBoxLayout *hLayouta = new QHBoxLayout;
QHBoxLayout *hLayoutb = new QHBoxLayout;
QHBoxLayout *hLayoutc = new QHBoxLayout;
QHBoxLayout *hLayoutd = new QHBoxLayout;
QHBoxLayout *hLayout1 = new QHBoxLayout;
QVBoxLayout *mainLayout = new QVBoxLayout;
hLayouta->addWidget(labelProducteur);
hLayoutb->addWidget(progressBarProducteur);
hLayouta->addWidget(labelProducteurBuffer);
hLayoutb->addWidget(progressBarProducteurBuffer);
vLayout1->addLayout(hLayouta);
vLayout1->addLayout(hLayoutb);
hLayoutc->addWidget(labelConsommateur);
hLayoutd->addWidget(progressBarConsommateur);
hLayoutc->addWidget(labelConsommateurBuffer);
hLayoutd->addWidget(progressBarConsommateurBuffer);
vLayout2->addLayout(hLayoutc);
vLayout2->addLayout(hLayoutd);
hLayout1->addWidget(bDemarrer);
hLayout1->addWidget(bQuitter);
mainLayout->addLayout(vLayout1);
mainLayout->addLayout(vLayout2);
mainLayout->addLayout(hLayout1);
setLayout(mainLayout);
setWindowTitle(QString::fromUtf8("QThread GUI"));
setFixedHeight(sizeHint().height());
// chacun son thread : création du thread producteur et du thread consommateur
producteur.moveToThread(&producteurThread);
consommateur.moveToThread(&consommateurThread);
// démarrage des deux activités lorsque les 2 threads seront lancés
producteur.connect(&producteurThread, SIGNAL(started()), SLOT(produire()));
consommateur.connect(&consommateurThread, SIGNAL(started()), SLOT(consommer()));
// la mise à jour de la GUI par signal/slot
connect(&producteur, SIGNAL(evolutionProducteur(int)), this, SLOT(performProducteur(int))
connect(&consommateur, SIGNAL(evolutionConsommateur(int)), this, SLOT(performConsommateur
connect(&producteur, SIGNAL(evolutionProducteurBuffer(int)), this, SLOT(
```

```
performProducteurBuffer(int)));
  connect(&consommateur, SIGNAL(evolutionConsommateurBuffer(int)), this, SLOT(
      performConsommateurBuffer(int)));
  // lorsque le consommateur a fini, on arrête son thread
  consommateurThread.connect(&consommateur, SIGNAL(fini()), SLOT(quit()));
  // lorsque le thread consommateur a fini, on stoppe le thread producteur
  producteurThread.connect(&consommateurThread, SIGNAL(finished()), SLOT(quit()));
  // lorsque le thread producteur a fini, on réinitialise la GUI
  connect(&producteurThread, SIGNAL(finished()), this, SLOT(terminer()));
}
void MyDialog::demarrer()
  // on démarre les 2 threads
  if (!producteurThread.isRunning())
     producteurThread.start();
  }
  if (!consommateurThread.isRunning())
     consommateurThread.start();
  }
  bDemarrer->setEnabled(false);
  bQuitter->setEnabled(false);
void MyDialog::terminer()
{
  progressBarProducteur->setValue(0);
  progressBarConsommateur->setValue(0);
  progressBarProducteurBuffer->setValue(0);
  progressBarConsommateurBuffer->setValue(0);
  bDemarrer->setEnabled(true);
  bQuitter->setEnabled(true);
void MyDialog::performProducteur(int steps)
  if(steps <= progressBarProducteur->maximum())
     progressBarProducteur->setValue(steps);
}
void MyDialog::performConsommateur(int steps)
  if(steps <= progressBarConsommateur->maximum())
     progressBarConsommateur->setValue(steps);
void MyDialog::performProducteurBuffer(int steps)
```

```
if(steps <= progressBarProducteurBuffer->maximum())
    progressBarProducteurBuffer->setValue(steps);
}

void MyDialog::performConsommateurBuffer(int steps)
{
    if(steps <= progressBarConsommateurBuffer->maximum())
        progressBarConsommateurBuffer->setValue(steps);
}
```

mydialog.cpp

Le code du producteur :

```
void Producteur::produire()
{
  qsrand(QTime(0,0,0).secsTo(QTime::currentTime()));
  for (int i = 0; i < TailleMax; ++i)</pre>
     // Simule un traitement
     this->msleep((int)(double(TailleMax-i)/double(TailleMax)*100.)/4);
     octetsDisponibles.acquire();
     buffer[i % TailleBuffer] = "ACGT"[(int)qrand() % 4]; // A ou C ou G ou T
     emit evolutionProducteur((int)(double(i)/double(TailleMax)*100.));
     emit evolutionProducteurBuffer((int)(double(TailleBuffer-octetsDisponibles.available()
         )/double(TailleBuffer)*100.));
     printf("Producteur : %d/%d (%d) %d\n", i, TailleMax, TailleBuffer, octetsDisponibles.
         available());
     semBuffer.release();
  }
  fprintf(stderr, "Producteur : fini\n");
  emit fini();
```

producteur.cpp

Le code du consommateur :

```
void Consommateur::consommer()
{
  for (int i = 0; i < TailleMax; ++i)</pre>
  {
     semBuffer.acquire();
     fprintf(stderr, "<%c>", buffer[i % TailleBuffer]);
     emit evolutionConsommateur((int)(double(i)/double(TailleMax)*100.));
     emit evolutionConsommateurBuffer((int)(double(TailleBuffer-octetsDisponibles.available
         ())/double(TailleBuffer)*100.));
     printf("Consommateur : %d/%d (%d) %d\n", i, TailleMax, TailleBuffer, octetsDisponibles.
         available());
     octetsDisponibles.release();
     // Simule un traitement
     this->msleep((int)(double(TailleMax-i)/double(TailleMax)*100.)/2);
  }
  fprintf(stderr, "Consommateur : fini\n");
```

```
emit fini();
}
```

consommateur.cpp


On a ajouté la possibilité de "simuler" un traitement par un endormissement côté producteur et consommateur. Malheureusement, on ne peut pas utiliser directement les méthodes statiques sleep(), msleep() et usleep() de la classe QThread car elles sont déclarées protected. À la place, on va utiliser le timeout d'un QWaitCondition pour créer une méthode msleep() interne à l'objet :

```
class XXX : public QObject
{
   Q_OBJECT
private:
   QMutex localMutex;
   QWaitCondition sleepSimulator;
   void msleep(unsigned long sleepMS)
   {
       sleepSimulator.wait(&localMutex, sleepMS);
   }
   void cancelSleep()
   {
       sleepSimulator.wakeAll();
   }
public:
   XXX() { localMutex.lock(); }
};
```

Séquence n°7 : lecteurs/rédacteurs

L'objectif de cette séquence est d'utiliser le mécanisme signal/slot entre threads sous Qt. Cette séquence s'inspire de l'exemple "Thread travailleur utilisant les signaux et les slots".

Pour cela, on va mettre en œuvre le modèle Lecteur/Rédacteur suivant :



N processus (ou tâches) répartis en 2 catégories : les Lecteurs et les Rédacteurs, se partagent une ressource commune :

- Les lecteurs peuvent à accéder simultanément en lecture.
- Les rédacteurs doivent avoir un accès exclusif à la ressouce : lorsqu'un rédacteur écrit, aucune Lecture ni aucune Ecriture n'est possible.

Sous Qt, le plus simple pour mettre en œuvre le modèle Lecteur/Rédacteur est d'utiliser un QReadWriteLock qui est un synchronisateur à écriture exclusive et à lecture multiple pour l'accès à des données protégées.

Le programme principal:

```
#include <QApplication>
#include 'QtCore>
#include "mydialog.h"

// données partagées
QStack<double> donnees; // LIFO

QReadWriteLock verrou;

int main( int argc, char **argv )
{
    QApplication a( argc, argv );

    MyDialog w;
    w.show();

    // on exécute la boucle d'évènements de l'application
```

```
return a.exec();
}
```

main.cpp

```
#ifndef MAIN_H
#define MAIN_H

#include <QtCore>
#define PERIODE 250 // ms

extern QStack<double> donnees; // LIFO

extern QReadWriteLock verrou;

#endif // MAIN_H
```

main.h

La classe Redacteur produit périodiquement une mesure stockée dans le QStack en utilisant le verrou QReadWriteLock pour un accès en écriture :

```
#ifndef REDACTEUR H
#define REDACTEUR_H
#include <QtCore>
class Redacteur : public QObject
{
   Q_OBJECT
private:
   bool running;
   QMutex localMutex;
   QWaitCondition sleepSimulator;
   void msleep(unsigned long sleepMS)
       sleepSimulator.wait(&localMutex, sleepMS);
   void cancelSleep()
       sleepSimulator.wakeAll();
   }
   double mesurer(double min, double max);
public:
   Redacteur();
public slots:
   void acquerir();
   void arreter();
signals:
   void evolutionRedacteur(double donnee);
```

```
void fini();
};
#endif // REDACTEUR_H
```

redacteur.h

```
#include "redacteur.h"
#include "main.h"
#include <QDebug>
Redacteur::Redacteur() { localMutex.lock(); }
void Redacteur::acquerir()
{
  qDebug() << Q_FUNC_INFO << QThread::currentThreadId();</pre>
  running = true;
  double donnee = 0.;
  qsrand(QTime(0,0,0).secsTo(QTime::currentTime())+QThread::currentThreadId());
  while(running)
  {
      // acquisition périodique
      this->msleep(PERIODE);
      // simulation
      donnee = mesurer(0., 50.);
      verrou.lockForWrite();
      donnees.push(donnee);
      verrou.unlock();
      emit evolutionRedacteur(donnee);
      qApp->processEvents(); // traite tous les événements en attente
  }
  qDebug() << Q_FUNC_INFO << " : fini " << QThread::currentThreadId();</pre>
  emit fini();
double Redacteur::mesurer(double min, double max)
   return static_cast<double>(min + (static_cast<double>(qrand()) / RAND_MAX * (max - min +
        1)));
}
void Redacteur::arreter()
  cancelSleep();
  running = false;
```

redacteur.cpp

La classe Lecteur assure deux traitements (prelever() et traiter()) à partir des mesures stockées dans le QStack en utilisant le verrou QReadWriteLock pour un accès en lecture :

```
#ifndef LECTEUR H
#define LECTEUR_H
#include <QtCore>
class Lecteur : public QObject
   Q_OBJECT
private:
   bool running;
   QMutex localMutex;
   QWaitCondition sleepSimulator;
   void msleep(unsigned long sleepMS)
   {
       sleepSimulator.wait(&localMutex, sleepMS);
   }
   void cancelSleep()
       sleepSimulator.wakeAll();
public:
   Lecteur();
public slots:
   void prelever();
   void traiter();
   void arreter() ;
signals:
   void evolutionLecteur(double donnee);
   void evolutionLecteur(const QVector<double> &donneesLocales, bool triee);
   void evolutionLecteurMinMax(double donneeMin, double donneesMax);
   void evolutionLecteurCalculs(double mediane, double moyenne);
   void fini();
};
#endif // LECTEUR_H
```

lecteur.h

```
#include "lecteur.h"
#include "main.h"

#include <QDebug>

Lecteur::Lecteur() { localMutex.lock(); }

void Lecteur::prelever()
{
    qDebug() << Q_FUNC_INFO << QThread::currentThreadId();</pre>
```

```
running = true;
  double donnee = 0.;
  while(running)
  {
      verrou.lockForRead();
      if(!donnees.isEmpty())
         donnee = donnees.top();
      verrou.unlock();
      emit evolutionLecteur(donnee);
      emit evolutionLecteur(donnees, false);
      // Simule un traitement
      this->msleep(10);
      qApp->processEvents(); // traite tous les événements en attente
  }
  qDebug() << Q_FUNC_INFO << " : fini " << QThread::currentThreadId();</pre>
  emit fini();
void Lecteur::traiter()
  qDebug() << Q_FUNC_INFO << QThread::currentThreadId();</pre>
  running = true;
  double donneeMin = 0., donneeMax = 0., mediane = 0., moyenne = 0., somme = 0.;
  while(running)
  {
      verrou.lockForRead();
      QVector<double> donneesLocales = donnees;
      verrou.unlock();
      qSort(donneesLocales.begin(), donneesLocales.end());
      donneeMin = donneesLocales.first();
      donneeMax = donneesLocales.last();
      if(donneesLocales.count() % 2 == 0)
           mediane = static_cast<double>((donneesLocales[donneesLocales.count() / 2 - 1] +
              donneesLocales(donneesLocales.count() / 2])) / 2;
      }
      else
      {
           mediane = donneesLocales[donneesLocales.count() / 2];
      somme = 0.;
      for(int i=0; i < donneesLocales.count(); i++)</pre>
      {
           somme += donneesLocales.at(i);
```

```
    moyenne = somme / (double)donneesLocales.count();
    emit evolutionLecteur(donneesLocales, true);
    emit evolutionLecteurMinMax(donneeMin, donneeMax);
    emit evolutionLecteurCalculs(mediane, moyenne);

    // Simule un traitement
    this->msleep(10);

    qApp->processEvents(); // traite tous les événements en attente
    }

    qDebug() << Q_FUNC_INFO << " : fini " << QThread::currentThreadId();
    emit fini();
}

void Lecteur::arreter()
{
    cancelSleep();
    running = false;
}</pre>
```

lecteur.cpp

La classe pour la GUI crée les threads et interagit avec eux à partir du mécanisme signal/slot:

```
#ifndef MYDIALOG_H
#define MYDIALOG_H
#include <QtGui>
class Redacteur;
class Lecteur;
class MyDialog : public QDialog
{
  Q_OBJECT
  public:
     MyDialog( QWidget *parent = 0 );
  private:
     QLabel *labelDonneeRedacteur;
     QLabel *labelDonnee;
     QLabel *labelDonneeMin;
     QLabel *labelDonneeMax;
     QLabel *labelDonneeMediane;
     QLabel *labelDonneeMoyenne;
     QTextEdit *teDonnees;
     QTextEdit *teDonneesTriees;
     QPushButton *bDemarrer;
     QPushButton *bArreter;
     QPushButton *bQuitter;
```

```
QList<Redacteur *> redacteurs;
     QList<Lecteur *> lecteurs;
     QList<QThread *> redacteursThread;
     QList<QThread *> lecteursThread;
  private slots:
     void demarrer();
     void arreter():
     void arreterLecteurs();
     void terminer();
     void performRedacteur(double donnee);
     void performLecteur(double donnee);
     void performLecteur(const QVector<double> &donneesLocales, bool triee);
     void performLecteurMinMax(double donneeMin, double donneeMax);
     void performLecteurCalculs(double mediane, double moyenne);
  signals:
     void stopRedacteur();
     void stopLecteur();
};
#endif
```

mydialog.h

```
#include <QtGui>
#include "mydialog.h"
#include "redacteur.h"
#include "lecteur.h"
#include "main.h"
MyDialog::MyDialog( QWidget *parent ) : QDialog( parent )
  QLabel *labelRedacteur = new QLabel(QString::fromUtf8("<b>Rédacteur</b>"), this);
  QLabel *labelLecteur = new QLabel(QString::fromUtf8("<b>Lecteur</b>"), this);
  labelDonneeRedacteur = new QLabel(QString::fromUtf8("Dernière mesure : ---"), this);
  labelDonnee = new QLabel(QString::fromUtf8("Dernière mesure lue : ---"), this);
  labelDonneeMin = new QLabel(QString::fromUtf8("Min : ---"), this);
  labelDonneeMax = new QLabel(QString::fromUtf8("Max : ---"), this);
  labelDonneeMediane = new QLabel(QString::fromUtf8("Mediane : ---"), this);
  labelDonneeMoyenne = new QLabel(QString::fromUtf8("Moyenne : ---"), this);
  QLabel *labelDonneesNonTriees = new QLabel(QString::fromUtf8("Mesures non triées :"),
  QLabel *labelDonneesTriees = new QLabel(QString::fromUtf8("Mesures triées :"), this);
  teDonnees = new QTextEdit(this);
  teDonnees->setFixedHeight(640);
  teDonnees->setReadOnly(true);
  teDonneesTriees = new QTextEdit(this);
  teDonneesTriees->setFixedHeight(640);
  teDonneesTriees->setReadOnly(true);
  bDemarrer = new QPushButton(QString::fromUtf8("Démarrer"), this);
  bArreter = new QPushButton(QString::fromUtf8("Arrêter"), this);
```

```
bArreter->setEnabled(false);
bQuitter = new QPushButton("Quitter", this);
connect(bDemarrer, SIGNAL(clicked()), this, SLOT(demarrer()));
connect(bArreter, SIGNAL(clicked()), this, SLOT(arreter()));
connect(bQuitter, SIGNAL(clicked()), this, SLOT(close()));
QHBoxLayout *hLayout1 = new QHBoxLayout;
QHBoxLayout *hLayouta = new QHBoxLayout;
QHBoxLayout *hLayoutb = new QHBoxLayout;
QVBoxLayout *vLayout3 = new QVBoxLayout;
QHBoxLayout *hLayout2a = new QHBoxLayout;
QHBoxLayout *hLayout2b = new QHBoxLayout;
QHBoxLayout *hLayout2c = new QHBoxLayout;
QHBoxLayout *hLayout2d = new QHBoxLayout;
QHBoxLayout *hLayout2e = new QHBoxLayout;
QHBoxLayout *hLayout2f = new QHBoxLayout;
QHBoxLayout *hLayout2g = new QHBoxLayout;
QHBoxLayout *hLayout2h = new QHBoxLayout;
QVBoxLayout *mainLayout = new QVBoxLayout;
hLayouta->addWidget(labelRedacteur);
hLayout2a->addWidget(labelDonneeRedacteur);
hLayoutb->addWidget(labelLecteur);
hLayout2b->addWidget(labelDonnee);
hLayout2c->addWidget(labelDonneeMin);
hLayout2d->addWidget(labelDonneeMax);
hLayout2e->addWidget(labelDonneeMediane);
hLayout2f->addWidget(labelDonneeMoyenne);
hLayout2g->addWidget(labelDonneesNonTriees);
hLayout2g->addWidget(labelDonneesTriees);
hLayout2h->addWidget(teDonnees);
hLayout2h->addWidget(teDonneesTriees);
vLayout3->addLayout(hLayouta);
vLayout3->addLayout(hLayout2a);
vLayout3->addLayout(hLayoutb);
vLayout3->addLayout(hLayout2b);
vLayout3->addLayout(hLayout2c);
vLayout3->addLayout(hLayout2d);
vLayout3->addLayout(hLayout2e);
vLayout3->addLayout(hLayout2f);
vLayout3->addLayout(hLayout2g);
vLayout3->addLayout(hLayout2h);
hLayout1->addWidget(bDemarrer);
hLayout1->addWidget(bArreter);
hLayout1->addWidget(bQuitter);
mainLayout->addLayout(vLayout3);
mainLayout->addLayout(hLayout1);
setLayout(mainLayout);
setWindowTitle(QString::fromUtf8("QThread GUI : Lecteurs-Rédacteurs"));
setFixedHeight(sizeHint().height());
```

```
// chacun son thread : création des threads redacteur et des threads lecteur
redacteurs.push_back(new Redacteur);
redacteurs.push_back(new Redacteur);
lecteurs.push back(new Lecteur);
lecteurs.push_back(new Lecteur);
redacteursThread.push_back(new QThread);
redacteursThread.push_back(new QThread);
lecteursThread.push_back(new QThread);
lecteursThread.push_back(new QThread);
redacteurs.at(0)->moveToThread(redacteursThread.at(0));
redacteurs.at(1)->moveToThread(redacteursThread.at(1));
lecteurs.at(0)->moveToThread(lecteursThread.at(0));
lecteurs.at(1)->moveToThread(lecteursThread.at(1));
// démarrage des deux activités lorsque les 2 threads seront lancés
connect(redacteursThread.at(0), SIGNAL(started()), redacteurs.at(0), SLOT(acquerir()));
connect(redacteursThread.at(1), SIGNAL(started()), redacteurs.at(1), SLOT(acquerir()));
connect(lecteursThread.at(0), SIGNAL(started()), lecteurs.at(0), SLOT(prelever()));
connect(lecteursThread.at(1), SIGNAL(started()), lecteurs.at(1), SLOT(traiter()));
// la mise à jour de la GUI par signal/slot
connect(redacteurs.at(0), SIGNAL(evolutionRedacteur(double)), this, SLOT(performRedacteur
   (double)));
connect(redacteurs.at(1), SIGNAL(evolutionRedacteur(double)), this, SLOT(performRedacteur
   (double)));
qRegisterMetaType <QVector<double> >("QVector<double>");
connect(lecteurs.at(0), SIGNAL(evolutionLecteur(double)), this, SLOT(performLecteur(
   double)));
connect(lecteurs.at(0), SIGNAL(evolutionLecteur(const QVector<double> &, bool)), this,
   SLOT(performLecteur(const QVector<double> &, bool)));
connect(lecteurs.at(1), SIGNAL(evolutionLecteur(const QVector<double> &, bool)), this,
   SLOT(performLecteur(const QVector<double> &, bool)));
connect(lecteurs.at(1), SIGNAL(evolutionLecteurMinMax(double, double)), this, SLOT(
   performLecteurMinMax(double, double)));
connect(lecteurs.at(1), SIGNAL(evolutionLecteurCalculs(double, double)), this, SLOT(
   performLecteurCalculs(double, double)));
// lorsque les lecteurs ont fini, on arrête leur thread
connect(lecteurs.at(0), SIGNAL(fini()), lecteursThread.at(0), SLOT(quit()));
connect(lecteurs.at(1), SIGNAL(fini()), lecteursThread.at(1), SLOT(quit()));
// lorsque les redacteurs ont fini, on arrête leur thread
connect(redacteurs.at(0), SIGNAL(fini()), redacteursThread.at(0), SLOT(quit()));
connect(redacteurs.at(1), SIGNAL(fini()), redacteursThread.at(1), SLOT(quit()));
// lorsque les threads redacteurs ont fini, on stoppe les lecteurs
connect(redacteursThread.at(0), SIGNAL(finished()), this, SLOT(arreterLecteurs()));
connect(redacteursThread.at(1), SIGNAL(finished()), this, SLOT(arreterLecteurs()));
// lorsque les threads lecteurs ont fini, on réinitialise la GUI
```

```
connect(lecteursThread.at(0), SIGNAL(finished()), this, SLOT(terminer()));
  connect(lecteursThread.at(1), SIGNAL(finished()), this, SLOT(terminer()));
  // pour stopper les lecteurs
  connect(this, SIGNAL(stopLecteur()), lecteurs.at(0), SLOT(arreter()));
  connect(this, SIGNAL(stopLecteur()), lecteurs.at(1), SLOT(arreter()));
  // pour stopper les redacteurs
  connect(this, SIGNAL(stopRedacteur()), redacteurs.at(0), SLOT(arreter()));
  connect(this, SIGNAL(stopRedacteur()), redacteurs.at(1), SLOT(arreter()));
void MyDialog::demarrer()
  // on démarre les threads
  donnees.clear();
  redacteursThread.at(0)->start();
  redacteursThread.at(1)->start();
  lecteursThread.at(0)->start();
  lecteursThread.at(1)->start();
  bDemarrer->setEnabled(false);
  bArreter->setEnabled(true);
  bQuitter->setEnabled(false);
void MyDialog::arreter()
  // on stoppe les threads redacteurs
  if (redacteursThread.at(0)->isRunning() && redacteursThread.at(1)->isRunning())
     emit stopRedacteur();
  }
}
void MyDialog::arreterLecteurs()
{
  // on stoppe les lecteurs lorsque les threads redacteurs sont terminés
  while(redacteursThread.at(0)->isRunning() || redacteursThread.at(1)->isRunning());
  emit stopLecteur();
void MyDialog::terminer()
  bDemarrer->setEnabled(true);
  bArreter->setEnabled(false);
  bQuitter->setEnabled(true);
void MyDialog::performRedacteur(double donnee)
{
   labelDonneeRedacteur->setText(QString::fromUtf8("Dernière mesure : ") + QString::number(
       donnee));
```

```
}
void MyDialog::performLecteur(double donnee)
   labelDonnee->setText(QString::fromUtf8("Dernière mesure lue : ") + QString::number(
       donnee));
}
void MyDialog::performLecteur(const QVector<double> &donneesLocales, bool triee)
{
   QString strDonnees = "";
   for(int i=0; i < donneesLocales.count(); i++)</pre>
       strDonnees += QString::number(donneesLocales.at(i)) + QString::fromUtf8("\n");
   if(triee == true)
       teDonneesTriees->clear();
       teDonneesTriees->append(strDonnees);
   }
   else
   {
       teDonnees->clear();
       teDonnees->append(strDonnees);
   }
void MyDialog::performLecteurMinMax(double donneeMin, double donneeMax)
   labelDonneeMin->setText(QString::fromUtf8("Min : ") + QString::number(donneeMin));
   labelDonneeMax->setText(QString::fromUtf8("Max : ") + QString::number(donneeMax));
void MyDialog::performLecteurCalculs(double mediane, double moyenne)
   labelDonneeMediane->setText(QString::fromUtf8("Médiane : ") + QString::number(mediane));
   labelDonneeMoyenne->setText(QString::fromUtf8("Moyenne : ") + QString::number(moyenne));
}
```

mydialog.cpp