

TP Réseau: Virtual LAN (VLAN)

© 2011-2018 tv <tvaira@free.fr> - v.1.0

Travail préparatoire	2
Installation du TP	2
La maquette	2
Virtual LAN (VLAN)	3
Construction des VLAN	3
Le standard IEEE 802.1Q	
GNU/Linux	4
Le mode pont	4
VLAN	5
Travail demandé	5
Switch classique	5
VLAN	6

Les TP d'acquisition des fondamentaux visent à construire un socle de connaissances de base, à appréhender des concepts, des notions et des modèles qui sont fondamentaux. Ce sont des étapes indispensables pour aborder d'autres apprentissages. Les TP sont conduits de manière fortement guidée pour vous placer le plus souvent dans une situation de découverte et d'apprentissage.

Objectifs -

Les objectifs de ce TP sont de découvrir le fonctionnement des VLAN sous GNU/Linux.

TP Réseau Virtual LAN (VLAN)

TP Réseau : Virtual LAN (VLAN)

Travail préparatoire

Installation du TP

Le TP3 est disponible dans l'archive /home/user/sujets-tp/tp4-vlan.tgz:

```
host> cd /home/user/
host> tar zxvf sujets-tp/tp4-vlan.tgz
host> cd /home/user/tp4-vlan
host> lstart -s
```

La maquette

Dans ce TP, la maquette NetKit est la suivante :


```
pc1[0]="A"
pc2[0]="B"
pc3[0]="C"
pc4[0]="F"
pc5[0]="F"

s1[0]="C"
s1[1]="A"
s1[2]="D"
s1[3]="B"

s2[0]="D"
s2[1]="F"
s2[2]="E"
```

Le fichier lab.conf

Ce qui donne l'architecture suivante :



Virtual LAN (VLAN)

Un VLAN ou réseau local virtuel est un réseau informatique logique indépendant. En configurant un commutateur (*switch*), il est possible de créer des réseaux dits « virtuels » au sein d'un LAN.

Plusieurs VLANs peuvent coexister sur un même commutateur réseau. Pour *Ethernet*, un VLAN est un domaine de diffusion (*broadcast domain*).

Les VLANs permettent la segmentation des réseaux ce qui permettra d'augmenter ou d'améliorer les performances (débit, bande passante, sécurité, ...).

Construction des VLAN

VLAN par port (Port-based VLAN): On affecte chaque port du commutateur à un VLAN. En cas de déplacement d'une machine, il suffit d'affecter (manuellement) son VLAN au nouveau port.

VLAN par adresse MAC (MAC address-based VLAN): Chaque commutateur maintient une table adresse MAC \longleftrightarrow VLAN. Il faut les initialiser (solution: VLAN par défaut). Le commutateur détermine le VLAN de chaque trame à partir de l'adresse MAC source ou destination. Le déplacement d'une machine est possible et transparent.


VLAN par adresse de niveau 3 : On affecte une adresse de niveau 3 à un VLAN. L'appartenance d'une trame à un VLAN est alors déterminée par l'adresse de couche 3 (IP par exemple) qu'elle contient (le commutateur doit donc accéder à ces informations). Cela provoque un fonctionnement moins rapide que les VLANs par port ou par MAC. Quand on utilise le protocole IP on parle souvent de VLAN par sous-réseau.

Le standard IEEE 802.1Q

Il permet de modifier la trame *Ethernet* au niveau de la sous-couche MAC (la couche 2 du modèle OSI) afin de fournir un mécanisme d'encapsulation très répandu et implanté dans de nombreux équipements de marques différentes. Il permet de propager plusieurs VLANs sur un même lien physique (*trunk*).

Le terme *trunk* indique un lien de réseau supportant des VLANs multiples entre 2 commutateurs ou entre un commutateur et un routeur.

802.1Q définit le contenu de la balise de VLAN (*VLAN tag*) avec laquelle on complète l'en-tête de la trame *Ethernet*.



GNU/Linux

Le mode pont

Il est possible d'ajouter à une machine GNU/Linux la fonction de commutateur Ethernet aussi appelée **pont** ou bridge. La machine doit possèder plusieurs cartes réseau qui seront utilisées comme des ports du commutateur. Ce pont fonctionnera comme un **commutateur** Ethernet classique (switch).

La définition d'un pont sous GNU/Linux se fait en utilisant la commande brctl.

Il faut commencer par créer une interface pont sw1:

```
s1:~# brctl addbr sw1
```

L'interface pour le pont apparaît comme une nouvelle interface, un peu comme eth0 ou eth1. Elle n'existe pas physiquement sur l'ordinateur, mais c'est une interface virtuelle qui prend juste les trames depuis une interface physique et de manière transparente les retransmet vers l'autre.

Ensuite, il faut ajouter les interfaces physiques qui vont être « pontées » :

```
s1:~# brctl addif sw1 eth1
s1:~# brctl addif sw1 eth3

Et pour finir, on active l'interface pont sw1:
s1:~# ifconfig sw1 up
s1:~# brctl show sw1
```

bridge name bridge id STP enabled interfaces sw1 8000.9a496fe4ea42 no eth1 eth3

Maintenant, les trames sont automatiquement rediffusées sur les autres ports. Il est donc possible de faire un ping entre pc1 et pc2.

```
pc1:~# ifconfig
         Link encap: Ethernet HWaddr 6e:5f:98:37:0c:07
eth0
         inet addr:192.168.0.2 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0
pc2:~# ifconfig
eth0
         Link encap: Ethernet HWaddr 2e:18:cc:d4:8c:e7
         inet addr:192.168.0.3 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0
pc1:~# ping -c 1 192.168.0.3
PING 192.168.0.3 (192.168.0.3) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.0.3: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.139 ms
--- 192.168.0.3 ping statistics ---
1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.139/0.139/0.139/0.000 ms
pc2:~# ping -c 1 192.168.0.2
PING 192.168.0.2 (192.168.0.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.0.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.141 ms
--- 192.168.0.2 ping statistics ---
```

TP Réseau Virtual LAN (VLAN)

```
1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms rtt min/avg/max/mdev = 0.141/0.141/0.141/0.000 ms
```

On peut voir que le mécanisme bridge de GNU/Linux possède une table d'association port / adresse MAC :

```
s1:~# brctl showmacs sw1
port no mac addr
                               is local?
                                              ageing timer
 2
       2e:18:cc:d4:8c:e7
                                                 2.88
                              nο
 1
       6e:5f:98:37:0c:07
                                                 2.88
                              no
                                                 0.00
 2
       9a:49:6f:e4:ea:42
                              yes
       b6:ab:81:26:f7:ed
                                                 0.00
 1
                              yes
```

Il existe d'autres options pour la commande brctl. Il est par exemple possible de définir le temps de vieillissement (ageing time) de l'adresse MAC en secondes. À l'expiration de ce temps, le pont supprimera cette adresse s'il n'a pas « vu » de trames pour elle. Par exemple :

```
s1:~# brctl setageing sw1 30
```

Pour d'autres options, faire un man brctl.

Pour supprimer l'interface pont sw1, il suffit de la désactiver puis de la supprimer comme ceci :

```
s1:~# ifconfig sw1 down
s1:~# brctl delbr sw1
```

VLAN

Sous GNU/Linux, il est possible de créer des VLANs en utilisant la commande vconfig.

La syntaxe de la commande pour créer un VLAN est la suivante : vconfig add interface VLAN-ID. Cela va créer une interface nommée "interface.VLAN-ID" qu'il faudra ensuite activer.


Par exemple:

```
s1:~# vconfig add eth2 100
s1:~# ifconfig eth2.100 up
```

Travail demandé

Switch classique

L'architecture réseau est la suivante :



Vérifier que les paramètres IP des interfaces de l'ensemble des machines sont bien configurés.


Question 1. Créer une interface pont sw1 sur le switch s1.

Question 2. Ajouter au pont sw1 les interfaces pour relier pc1, pc2 et s2. Activer l'interface pont sw1.

Question 3. Créer une interface pont sw2 sur le switch s2.

Question 4. Ajouter au pont sw2 les interfaces pour relier pc5 et s1. Activer l'interface pont sw2.

Question 5. Tester la connectivité entre les machines pc1, pc2 et pc5.




Question 6. Désactiver l'interface pont sw1 et supprimer la. Désactiver l'interface pont sw2 et supprimer la.

VLAN

On sépare maintenant les réseaux 192.168.0.0/24 et 192.168.1.0/24. Nous allons séparer chacun de ces réseaux sur un VLAN : le VLAN numéro 100 pour 192.168.0.0/24 et le VLAN numéro 200 pour 192.168.1.0/24. Il faudra aussi faire passer les trames par la liaison entre $\mathbf{s1}$ et $\mathbf{s2}$ (un trunk).

Le schéma ci-dessous présente l'organisation logique que l'on doit obtenir :



Question 7. Créer sur s1 le VLAN 100 pour l'interface eth2. Activer l'interface eth2.100 sur le switch s1.

Question 8. Créer sur s1 le VLAN 200 pour l'interface eth2. Activer l'interface eth2.200 sur le switch s1.

Question 9. Créer une interface pont vlan100 sur le switch s1.

Question 10. Ajouter au pont vlan100 les interfaces pour relier pc1, pc2 et s2. Activer l'interface pont vlan100 sur le switch s1.

Question 11. Créer une interface pont vlan200 sur le switch s1.

Question 12. Ajouter au pont vlan200 les interfaces pour relier pc3 et s2. Activer l'interface pont vlan200 sur le switch s1.

Question 13. Créer sur s2 le VLAN 100 pour l'interface eth0 et eth2. Activer l'interface eth0.100 et eth2.100 sur le switch s2.

Question 14. Créer sur s2 le VLAN 200 pour l'interface eth0 et eth2. Activer l'interface eth0.200 et eth2.200 sur le switch s2.

Question 15. Créer une interface pont vlan100 sur le switch s2.

Question 16. Ajouter au pont vlan100 les interfaces pour relier pc5, routeur et s1. Activer l'interface pont vlan100 sur le switch s2.

Question 17. Créer une interface pont vlan200 sur le switch s2.

Question 18. Ajouter au pont vlan200 les interfaces pour relier pc4, router et s1. Activer l'interface pont vlan200 sur le switch s2.

Question 19. Tester la connectivité entre toutes les machines (pc1, pc2 ...).

Capturer avec wireshark les échanges de trames du domaine D.

host> vdump D | wireshark -i - -k &

Question 20. Identifier les VLAN ID dans les trames Ethernet.