wls2环境搭建

1. 安装ubuntu系统

> (1) 在“Microsft Store”内安装ubuntu22.04

如果出现这个Error，



步骤 1：以管理员身份打开 PowerShell

在 Windows 搜索栏中键入 PowerShell。
在右侧，点击 “以管理员身份运行”。

步骤 2：执行以下命令
在打开的 PowerShell 窗口中，输入以下命令并按回车：
dism.exe /online /enable-feature /featurename:Microsoft-Windows-Subsystem-Linux /all /norestart
步骤 3：执行第二个关键命令
接着，输入以下命令来启用“虚拟机平台”功能，这也是 WSL 2 所必需的：
dism.exe /online /enable-feature /featurename:VirtualMachinePlatform /all /norestart

步骤 4：重启电脑

非常重要！ 执行完上述命令后，必须重启您的电脑。

或者
在 Windows 搜索栏中输入“启用或关闭 Windows 功能”，并打开它。
在弹出的窗口中找到以下两项，并勾选它们：
适用于 Linux 的 Windows 子系统
虚拟机平台
点击“确定”，然后根据提示重启电脑。



(2) 点击打开运行，等待安装完毕后，设置用户名和密码。

(3) 以管理员运行“Windows PowerShell”



(4) 输入“wsl -l -v”，若“VERSION”显示“2”，则表示安装成功，否则继续第5步

```
PS C:\Users\10909> wsl -l -v
  NAME            STATE           VERSION
* Ubuntu-22.04    Running         2
```

(5) 输入以下指令，将WSL切换为版本2

```
#设置版本为wsl2
wsl --set-version Ubuntu-22.04 2
#再次确认
wsl -l -v
```

如果长时间未显示转换成功

前往https://learn.microsoft.com/zh-cn/windows/wsl/install-manual#step-5---set-wsl-2-as-your-default-version
步骤四-下载 Linux 内核更新包，下载最新的安装包

2. “Microsft Store”内安装“Windows Terminal”（可选），用于多窗口切换

3. 打开终端工具，选择以ubuntu22.04启动



4. 将项目工程压缩包拷贝到wsl2文件系统下进行解压编译

复制代码

```
#创建工作文件夹
mkdir -p ~/work
#拷贝工程压缩包到work目录
cp lvgl.zip ~/work
#进入work目录解压工程
cd ~/work
#解压工程到指定文件夹
unzip lvgl.zip -d ~/lvgl
```

5. 执行以下指令

```
sudo apt-get update
sudo apt-get install libssl1.1
sudo apt install build-essential
sudo apt-get install gcc
sudo apt-get install g++
```

6. 进入工程根目录，编译环境启动

```
cd ~/lvgl/
#加载环境
source env/env.sh
#编译
make
```

7. 浏览源码采用Vscode的WSL扩展插件打开WSL内部解压的工程文件夹进行浏览源码和修改，自行安装适配。

8. 一些说明

1. WSL是windows下的linux子系统，需要自行掌握学习ubuntu的一些基础指令操作，才能顺利玩转

2. 通过执行指令cd/mnt/d等指令可以访问windows电脑目录，实现电脑文件访问拷贝，用vscode打开，在linux下进行编译。

优库电子有限公司