


Parâmetros externos Volume e nº de particular J Associado tun-se Forças generalizadas (Potencial quinico, 1 ~ > No de particula, N > "Entropia"+ "Tenperatura" Condiceer de equilibris
para à variacco do parâmentos
exe termo associado. agente responsavel pela troca de calor (de~ tw) > de=Tds A sutropia, S, como en sade da Micanica Estatistica está a associada (1) associada (é uma medida) do nº de microestados doscietaras



Variavies de estado := propriedades (para nutros ou gran eliza revisuráviii) que canacterizam o estado do cisterna. Dependen apenas do estado en qui u en contra o sistema, sendependete/e de como o sutema atengiu aquel estado. intensivas := independen da qtd de matéria do sistema, Y. Extensivas := dependen da qtd de matéria do sistema, X. Extensivas específicas: = Variabel extensiva

et de matéria do setura

155: Alguns autous defuncion variailes de estado de pençois de estado, ou funçois termodinamicas que eniam funçois das variaies de estado

Francois du processo: = qd ocorre a variação de que variavel de estado. Transformações infinitermais: = Variações infinitermais de estado.

des variaveis de estado.

(Duitema teorica/e "permanea" en equilha) Transformação quaci-estatica: = Transformação infinitecimais

(su assoo de estados de equilisão) Osewaca: Una transformere quantestatica pode su uprementa da por uma ciura en un diagrava PXV, O MM Nad i underde para uma tronsformació not quare-rota tica, a qual e upresentado por uma regioù hachurada. Processos reversives: = sat a queles que poder ser realizades no sent.


do inverso sem que Nenhuma autra modificato

seja consada.

Processos irreversives: = Aqueles que nos reversives. Todo processo reversivel e quase-estatico, pour ven todoprocesso quase-estatico e reversivel.

> puncipies ~ leis Experiência > Lemperatura, T. Lei Zero > ENergia interna, U 1º Lei > EN tropia, S 2ª Lei lin Cy=0 1 lin Cp=0 Jeourna de Nernet => lins = de

Equilibro tenno => TA=TB Sistema >T= coc Trabalho:= é a forma de transferência de energia de esas sistema pora autro Não devido a diferença de tempuatura Pode su realizado sen que haja variação de energia conética au poteneral. := é a foura de transferencia de envergia através da fromteira de un sixtema en un dada temperatura, para outro sistema que apresenta temperatura inferior. Temodinànica diz respecto, no ese chinva/e, a pousas de la tipo é una forma de tronsferences (Calor ~ traballo =) de everga. Tresalho de configuração: YdX Traballo discipativo: - sempu Nigatio wet pode en express en tuno de Variação de alguna variavel de estado.



Outros sistemas twrio = -Fdl 1) Fio (barra) -> (l, F,T) Eq. de ustado => l=l(F,T) 1 = lo [1 + x (T-To) + F) ii) Material Paramagnietico > (M, H, T) H= un forme => Lei de Gurie M = GeH Gc = CTe de Gurie Magnetiques orb: = M Von Material Dieletria > (P, E, T) P = (a + 5) E a 25 cTes two poloniques = - EdP iv) Menbrana Superfival -> (A,O,T) JE Ten 85 superficial. Force pare o interior exercida por uma das suprificies de mensione, per unidade de comprimento de fronteire. I aprosernação $\sigma = \sigma_0 \left(\frac{\tau_c - \tau_0}{\tau_c - \tau_0} \right)$ of Whenhane = $-\sigma dA$ v) Selula Eletrolítica -> (E,Z,T) | t Walk = - E dZ E= ε. ε. Μ. E= ε. ε. Μ. E= ε. ο + α (T-20°) + β (T-20°) + Γ (T-20°)³

«, Bet = cre.1. em dependem do natural de cilula.

$$\left[1-\frac{\partial x}{\partial y}\right]_3\frac{\partial y}{\partial x}_3dx=\left[\frac{\partial x}{\partial y}\right]_3\frac{\partial y}{\partial x}_4+\frac{\partial x}{\partial y}_3dy$$

i) su dj=0, unto
$$\left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)^2 = \frac{1}{(\partial x)^3}$$

$$\left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)^3 \left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)^n \left(\frac{\partial x}{\partial x}\right)^{\gamma} = -1.$$

Definencial exacta =>
$$\frac{\partial^2 x}{\partial y \partial z} = \frac{\partial^2 x}{\partial z \partial y}$$

Sistema P. V, T

$$V = V(P,T) \Rightarrow dV = \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right) dT + \left(\frac{\partial V}{\partial P}\right) dP$$

$$B:=\frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_{P}$$
, coeficiente de dilectação volumétrica ou expansibilidade $B:=\frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_{P}$