

DET 05970 Termodinâmica e Transmissão de Calor

Trabalho, Calor e Primeira Lei

Aula 5-6


Prof. Dr. Yuri Nariyoshi

Trabalho

$$w = F \times \ell$$

compressão

$$\boldsymbol{F} = \boldsymbol{p}_{ext}\boldsymbol{A}$$



$$w = -(p_{ext}A) \cdot \ell = -p_{ext}DV$$

<u>convenção</u>: o sinal de "negativo" implica que W > 0 se $\Delta V < 0$, a vizinhança realiza trabalho no sistema.

Se p_{ext} não é constante, então deve-se atentar para alterações infinitesimais

$$\overline{d}W = -p_{ext} dV$$

d significa que não é diferencial exata

Integral

$$w = - \oint_{1}^{2} p_{ext} dv$$

Depende do caminho!!!


• Dependência do caminho de W

Exemplo: processo reversível em que p_{ext}=p

$$Ar(g, p_1, V_1) = Ar(g, p_2, V_2)$$

$$V_1 > V_2$$


$$p_1 < p_2$$



Dois caminhos:

(1)
$$V_1 \rightarrow V_2$$
 com $p = p_1$ (2) $p_1 \rightarrow p_2$ com $V = V_1$ $p_1 \rightarrow p_2$ com $V = V_2$ $V_1 \rightarrow V_2$ com $p = p_2$

$$Ar(g, p_1, V_1) = Ar(g, p_1, V_2) = Ar(g, p_2, V_2)$$
 $Ar(g, p_1, V_1) = Ar(g, p_2, V_1) = Ar(g, p_2, V_2)$



Note: W > 0 (trabalho realizado **no** sistema - compressão)

 $W_{(1)} \neq W_{(2)}$

Para o ciclo fechado [caminho (1)] – [caminho (2)],

W não é uma função de estado!

$$W = f(p,V)$$

Calor

Forma de energia trocada entre o **sistema** e a **vizinhança** que pode ser usada para alterar as respectivas temperaturas.

Convenção de sinal: o calor que entra no sistema é positivo.

Da mesma forma que W, o calor (q) é uma função do caminho e não uma função de estado.

Podemos ter uma mudança de estado

$$(p_1, V_1, T_1) = (p_2, V_2, T_2)$$

Adiabaticamente (**sem** transferência de calor) ou não adiabaticamente (**com** transferência de calor)

Historicamente medida em calorias

[1 cal = calor necessário para elevar 1 g de H₂O 1 °C, de 14,5 para 15,5 °C]

A unidade moderna de calor e trabalho é o Joule

$$[1 cal = 4,184 J]$$

Capacidade calorífica

C – conecta calor com temperatura

$$dq = -C_{caminho} dT$$
 ou $C_{caminho} = \left(\frac{dq}{dT}\right)_{caminho}$

Volume constante: C_v

Pressão constante: C_p


$$\setminus q = \hat{0} C_{caminho} dT$$

Equivalência de trabalho e calor

[Joule (1840's)]

Joule mostrou que é possível elevar a temperatura da água:


(a) somente com calor



$$T_1 \longrightarrow T_2$$



(b) somente com trabalho



$$T_1 \longrightarrow T_2$$

Encontrou-se experimentalmente que:

$$\oint (dW + dq) = 0$$

- A soma (W + q) é independente do caminho
- ☐ Isso implica que existe uma função de estado cuja diferencial é đW + đq

Vamos definir como "energia interna", U:

$$\setminus dU = dq + dW$$

Para um processo ciclíco $\oint dU = 0$

Para uma mudança do estado 1 para o estado 2,

$$DU = \int_{1}^{2} dU = U_{2} - U_{1} = q + W$$
 não depende do caminho
Termodinâmica e Transmissão de Calor

Para um "n" fixo, somente precisamos de duas propriedades, por exemplo, (T, V), para descrever totalmente o sistema.

$$U = U (T, V)$$

U é uma propriedade extensiva (varia com o tamanho do sistema)

$$\overline{U} = \frac{U}{n}$$
 energia interna molar (propriedade intensiva)

A Primeira Lei da Termodinâmica

Definição matemática:

$$dU = \overline{dq} + \overline{dW}$$
ou
$$DU = q + W$$
ou
$$-\oint dq = \oint dW$$

Corolário: Conservação de energia

$$DU_{sistema} = q + W$$

$$DU_{vizinhança} = -q - W$$

Definição de Clausius da 1ª Lei:

A energia do universo é conservada.

