

Centro Tecnológico Departamento de Engenharia Elétrica

Eletromagnetismo II

Profs. Responsáveis: Marcelo Segatto (<u>segatto@ele.ufes.br</u>) Edson Cardoso (<u>edson@ele.ufes.br</u>) e Jair Silva (<u>jair.silva@ufes.br</u>)

<u>Laboratório # II – Incidência Oblíqua</u>

1. Objetivos

Nesta aula o aluno terá a oportunidade de observar os ângulos Crítico e de Brewster através da incidência oblíqua de ondas eletromagnéticas. O conceito de ângulo Crítico será observado mediante a propagação de sinais de áudio em fibras ópticas de plástico em um kit didático.

2. Conceitos Envolvidos

- Incidência Oblíqua e Polarização
- Ângulo Crítico e Ângulo de Brewster

3. Teoria

3.1 – Incidência Oblíqua

Na incidência obliqua o ângulo de incidência da onda eletromagnética com a normal de uma interface entre dois meios é menor que 90⁰. Neste caso os comportamentos dos campos refletido e transmitido serão influenciados pela polarização de onda eletromagnética. A Figura 1 mostra que esta polarização pode ser dividida em polarização perpendicular e polarização paralela.




Figura 1 – Polarizações paralela e perpendicular da onda eletromagnética incidente.



Centro Tecnológico Departamento de Engenharia Elétrica

Conforme ilustra a Figura 1, para qualquer uma das polarizações tem-se que $\theta_i = \theta_r$. A relação da **lei de Snell** permite calcular o ângulo de transmissão θ_t para o meio 2 através de:

$$n_1.\operatorname{sen}(\theta_i) = n_2.\operatorname{sen}(\theta_t) \tag{1}$$

onde θ_i é o ângulo de incidência, n_1 e n_2 são respectivamente os índices de refração do meio 1 e meio 2 dados por $n = \sqrt{\mu_r \varepsilon_r}$.

3.2 – Ângulo Crítico

O ângulo crítico é definido na situação na qual começa-se a ter reflexão total. No caso em que o ângulo de incidência for igual ou maior que o crítico só há reflexão e por isso não existe onda transmitida para o meio 2. Esta situação ocorre independentemente da polarização de onda. A situação em que o ângulo de incidência atinge o valor crítico é encontrada analisando-se a equação da lei de Snell. Se o ângulo de transmissão do meio 2 atinge 90^{0} (sen $(\theta_t) = 1$) há como a onda propagar-se no mesmo. Logo,

$$n_1.\operatorname{sen}(\theta_c) = n_2 \tag{2}$$

$$\theta_c = sen^{-1} \left(\frac{n_2}{n_1} \right) \tag{3}$$

3.2 – Ângulo de Brewster

A. Polarização Paralela

Mostrada na Figura 1(a) neste caso pode-se escrever a dependência espacial dos campos elétrico (E_{is}) e magnético incidente (H_{is}) além dos campos elétrico (E_{rs}) e magnético (H_{rs}) refletidos no meio 1 como:

$$E_{is} = E_{i0}(\cos\theta_i \hat{a}_x - \sin\theta_i \hat{a}_z) e^{-j\beta_1(x\sin\theta_i + z\cos\theta_i)}$$
(4)

$$H_{is} = \frac{E_{i0}}{\eta_1} e^{-j\beta_1(xsen\theta_i + zcos\theta_i)} \hat{a}_y$$
 (5)

$$E_{rs} = E_{r0}(\cos\theta_r \hat{a}_x + \sin\theta_r \hat{a}_z)e^{-j\beta_1(x\sin\theta_r - z\cos\theta_r)}$$
 (6)

$$H_{rs} = -\frac{E_{ro}}{\eta_1} e^{-j\beta_1 (xsen\theta_r - zcos\theta_r)} \hat{a}_y, \tag{7}$$

sendo η_1 e β_1 respectivamente a impedância intrínseca e a constante de fase do meio 1 e E_{i0} e E_{r0} as amplitudes dos campos elétricos incidente e refletido respectivamente. Os campos transmitidos no meio 2 são dados por:

$$E_{ts} = E_{t0}(\cos\theta_t \hat{a}_x - \sin\theta_t \hat{a}_z)e^{-j\beta_2(x\sin\theta_t + z\cos\theta_t)}$$
 (8)



Centro Tecnológico Departamento de Engenharia Elétrica

$$H_{ts} = \frac{E_{t0}}{\eta_2} e^{-j\beta_2(xsen\theta_t + zcos\theta_t)} \hat{a}_y \tag{9}$$

sendo η_2 e β_2 respectivamente a impedância intrínseca e a constante de fase do meio 2 e E_{t0} a amplitude de campo elétrico transmitido. Assumindo $\theta_i = \theta_r$ e que as componentes de campo elétrico magnéticos são contínuos na interface obtêm-se:

$$(E_{i0} + E_{r0})\cos\theta_i = E_{t0}\cos\theta_t \tag{10}$$

$$\frac{1}{\eta_1}(E_{i0} - E_{r0}) = \frac{1}{\eta_2}E_{t0}.$$
(11)

Organizando as equações (10) e (11) encontra-se o coeficiente de reflexão $\Gamma_{/}$ e transmissão $T_{/}$ para polarização paralela:

$$\Gamma_{//} = \frac{E_{r0}}{E_{i0}} = \frac{\eta_2 \cos \theta_t - \eta_1 \cos \theta_i}{\eta_2 \cos \theta_t + \eta_1 \cos \theta_i}$$
(12)

$$T_{//} = \frac{E_{t0}}{E_{i0}} = \frac{2\eta_2 cos\theta_i}{\eta_2 cos\theta_t + \eta_1 cos\theta_i}$$

$$\tag{13}$$

Analisando a equação (13) fica evidente que existe uma situação onde $\Gamma_{//}=0$. Nesta situação, a transmissão é total, sendo o ângulo de incidência chamado de ângulo de Brewster (θ_B). Para tal anula-se o denominador da equação e chama-se o ângulo de incidência de ângulo de Brewster para polarização paralela fazendo $\eta_2 cos\theta_t = \eta_1 cos\theta_{B/}$. Obtém-se assim

$$tg(\theta_{B//}) = \frac{n_2}{n_1} \tag{14}$$

B. Polarização Perpendicular

Uma análise similar permite encontrar a os coeficientes de reflexão e de transmissão no caso da polarização paralela conforme

$$\Gamma_{\perp} = \frac{E_{r0}}{E_{i0}} = \frac{\eta_2 \cos \theta_i - \eta_1 \cos \theta_t}{\eta_2 \cos \theta_i + \eta_1 \cos \theta_t} \tag{15}$$

$$\Gamma_{\perp} = \frac{E_{r0}}{E_{i0}} = \frac{\eta_2 cos\theta_i - \eta_1 cos\theta_t}{\eta_2 cos\theta_i + \eta_1 cos\theta_t}$$

$$T_{\perp}T = \frac{E_{t0}}{E_{i0}} = \frac{2\eta_2 cos\theta_i}{\eta_2 cos\theta_i + \eta_1 cos\theta_t}$$
(15)

Para encontrar o ângulo de Brewster para polarização perpendicular basta anular o denominador da equação obtendo-se



Centro Tecnológico Departamento de Engenharia Elétrica

$$sen^2\theta_{B\perp} = \frac{1 - \mu_1 \varepsilon_2 / \mu_2 \varepsilon_1}{1 - (\mu_1 / \mu_2)^2} \tag{17}$$

Analisando a equação (17) para meios não magnéticos ($\mu_1 = \mu_2 = \mu_0$) o $sen^2 \theta_B \longrightarrow \infty$, o que indica que embora o ângulo de Brewster seja teoricamente possível na prática seja bem raro.

4. Experimento

A Figura 2 apresenta o *setup* experimental desta aula de laboratório. Consiste de um laser de potência (fonte), um filtro, um prisma e uma superfície de incidência das ondas refletida e refrata.




Figura 2 - Setup Experimental.

5. Análise

Rode a base de sustentação do prisma para encontrar os ângulos Crítico e de Brewster. Em que situação estes ocorrem? Qual a funcionalidade do filtro usado no experimento?

6. Propagação de Sinais de Áudio em Cabos de Fibra Óptica de Plástico

A Figura 3 ilustra o layout do sistema de transmissão de ondas eletromagnéticas em fibras ópticas de plástico POF. Monte um circuito que capte um sinal de áudio através de entrada de microfone da placa nº 1 do kit didático, o transmite via a fibra POF disponível no kit. Após o circuito detector da placa nº4 inserira o sinal no circuito amplificador de áudio que contém o altofalante. Varie os potenciômetros do transceptor e analise os efeitos no sinal de áudio recebido.



Centro Tecnológico Departamento de Engenharia Elétrica




Figura 3 - Montagem do kit didático para a transmissão de sinais de áudio em fibras ópticas de plástico (POF).