

Laboratório de Pesquisa em Redes e Multimídia


Sistemas Operacionais

Gerência de Memória - conceitos básicos



Laboratório de Pesquisa em Redes e Multimídia

Central processing unit (CPU)





Universidade Federal do Espirito Santo Departamento de Informática





Memória Principal (cont.)

- Componente essencial dentro da arquitetura de "programa armazenado", de John von Neumann.
- Quanto mais processos residentes na memória principal, melhor será o compartilhamento da CPU, que é o principal recurso do sistema e computação.
- A memória é um recurso caro e escasso, o que significa dizer que o S.O. deve implementar alguma estratégia de gerência deste este recurso.
- O próprio S.O., da sua parte, não deve usar muita memória, de modo a "liberá-la" para os programas de usuário.
- A Gerência de Memória, isto é, o seu uso eficiente e racional, é, portanto, uma das tarefas primordiais dos S.O.





Memória Principal (cont.)

- Sistema operacional deve
 - controlar quais regiões de memória são utilizadas e por qual processo
 - decidir qual processo deve ser carregado para a memória, quando houver espaço disponível
 - alocar e desalocar espaço de memória
- Algumas funções do Gerente de Memória:
 - Controlar quais as unidades de memória estão ou não estão em uso, para que sejam alocadas quando necessário;
 - Liberar as unidades de memória que foram desocupadas por um processo que finalizou;
 - Tratar do Swapping entre memória principal e memória secundária.
 - Transferência temporária de processos residentes na memória principal para memória secundária, atendendo demanda do gerenciamento de processos.





Gerência de Memória

Memória Lógica / Virtual - é aquela que o processo enxerga, o processo é capaz de acessar.

<u>Memória Física</u> - é aquela implementada pelos circuitos integrados de memória, pela eletrônica do computador (memória real, RAM)

CPU Endereço lógico ou virtual

Gerenciador de Memória

Endereço físico


Memória





Espaço de Endereçamento Virtual de um Processo

- Cada processo possui o seu próprio espaço de endereçamento, que é o Espaço de Endereçamento Virtual
- Esse espaço é contínuo, começando em 0, indo até o limite definido pela arquitetura da CPU (ex: em maq. de 32bits, o espaço de endereçamento é 0 a "4G-1" (são 4G endereços ao total)
- Normalmente os processos não utilizam todos os endereços do seu espaço de endereçamento (procure agora no seu PC algum processo com 4Gbytes de memória!!) . A figura ao lado ilustra como isso é feito:
 - O processo é dividido em "trechos" ou segmentos (código, dados, pilhas,...) que são posicionados nesse espaço de endereçamento
 - Os demais endereços são endereços NÃO utilizados. Se o processo tentar acessar algum desses endereços o sistema acusará um erro.
 - Com isso, em um maq. de 32bits... quando um processo é alocado na memória física, ele não vai ocupar 4G de RAM... seu tamanho é calculado considerando-se apenas os endereços virtuais que são de fato utilizados
 - À medida que o processo vai alocando memória dinamicamente (ex: malloc, shmat) o SO escolhe endereços virtuais livres e vai associando aos novos trechos de memória. Essa mem. dinâmica compõe a *Heap* do processo.








SEM Memória Virtual


Program Address = RAM Address







COM Memória Virtual




https://www.youtube.com/watch?v=qlH4-oHnBb8







Objeto: rotinas de bibliotecas (em **ling de máquina**)



Problema
Algoritmo
Programa fonte
Programa objeto
Programa executável
(ELF - Executable and
Linking Format)

em ling de máquina

Carregador

Memória





Espaço de Endereços de um Programa

Executável: programa em ling de máquina

Espaço de Endereçamento Lógico

Código absoluto:

- Endereços relativos ao início da memória (endereços reais)
- Gerado quando a localização do processo na memória é conhecida a

Priori


- Ex: arquivos .COM do DOS

Código relocável

- O programa pode ser carregado em qualquer posição da memória.
- Deve haver uma **tradução** de endereços (ou relocação de endereços)

Lprm


Código Absoluto



Para códigos absolutos, a atribuição de endereços pode ocorrer diretamente na edição, na compilação ou na ligação.

Aqui não há memória virtual!!

Sistemas embarcados que exigem tempos de resposta muito rápidos e/ou muito consistentes podem optar por não usar memória virtual (sistemas de memória virtual podem causar alguns indeterminismos...). Além disso, o hardware para converter endereços virtuais em endereços físicos (MMU!!) normalmente requer uma área significativa de chip para ser implementado, e nem todos os chips usados em sistemas embarcados incluem esse hardware.





Código Relocável (1)

Executável: programa em ling de máquina

Espaço de Endereçamento Lógico

Relocação de Endereços <u>Estática</u>

A **tradução** dos endereços é feita toda de uma vez (em todo o código) quando este é **carregado** em memória (i.e. quando o processo é criado)

Relocação de Endereços Dinâmica

O código é mantido em memória contendo os endereços todos "lógicos". A **tradução** dos endereços é feita no momento em que um endereço é referenciado: ele é traduzido **em tempo real** (pela MMU) para um endereço físico.



Conjunto de endereços reais





Técnicas de Gerência de Memória Real

- Alocação Contígua Simples
- Alocação Particionada
 - Partições Fixas
 - Alocação Particionada Estática;
 - Partições Variáveis
 - Alocação Particionada Dinâmica.

Reg





Alocação Contígua Simples (1)

- Implementada nos primeiros sistemas
 - Ainda usada nos monoprogramáveis
- Memória é dividida em duas áreas:
 - Área do Sistema Operacional
 - Área do Usuário
- Um usuário não pode usar uma área maior do que a disponível
- Registrador de proteção delimita as áreas
 - Sistema verifica acessos à memória em relação ao valor do registrador;
- Simples, mas não permitia utilização eficiente de processador/memória

Memória principal

Sistema Operacional

Área de Programas do usuário





Alocação Contígua Simples (2)


- Limitados pelo tamanho da memória principal disponível...
- Solução: Overlay
 - Dividir o programa em módulos;
 - Permitir execução independente de cada módulo, usando a mesma área de memória;
- Área de Overlay
 - Área de memória comum onde módulos compartilham mesmo espaço.

Memória principal

Sistema Operacional

> Área do Módulo Principal

> > Área de Overlay







Alocação Particionada

- Multiprogramação.
 - Necessidade do uso da memória por vários usuários simultaneamente.
- Ocupação mais eficiente do processador;
- Alocação Particionada Estática=>Partições fixas
 - Memória dividida em pedaços de tamanho fixo chamados partições;
- O tamanho de cada partição era estabelecido na inicialização do sistema;
- Para alteração do particionamento, era necessário uma nova inicialização com uma nova configuração.





Alocação Particionada Estática (1)


- Partições fixas
 - Tamanho fixo ; número de partições fixo
- Alocação Particionada Estática Absoluta:
 - Código absoluto;
 - Programas exclusivos para partições específicas.
 - Simples de gerenciar
 - E se todos os processos só pudessem ser executados em uma mesma partição
- b) Alocação Particionada Estática Relocável:
 - Código relocável
 - Programas podem rodar em qualquer partição





Alocação Particionada Estática (2)

- Proteção:
 - Registradores com limites inferior e superior de memória acessível.
- Programas não ocupam totalmente o espaço das partições, gerando uma fragmentação interna.







Alocação Particionada Dinâmica (1)

- Não existe realmente o conceito de partição dinâmica.
 - O espaço utilizado por um programa é a sua partição.
- Não ocorre fragmentação interna.
 - o tamanho da memória alocada é igual ao tamanho do programa
- Ao terminarem, os programas deixam espalhados espaços pequenos de memória, provocando a fragmentação externa.
 - os fragmentos são pequenos demais para serem reaproveitados

Memória principal

Sistema Operacional

Processo A

Processo C

Processo F

Processo E








Alocação Particionada Dinâmica (2)

Sistema Operacional -

ÁREA LIVRE 11 KB







(B-4 kB)

C - 1 kB

Sistemas Operacionais

D-3 kB








Alocação Particionada Dinâmica (3)

Soluções:

- Reunião dos espaços contíguos.
- Realocar todas as partições ocupadas eliminando espaços entre elas e criando uma única área livre contígua-> Relocação Dinâmica de endereços:
 - Movimentação dos programas pela memória principal.
 - Resolve o problema da fragmentação
 - Consome recursos do sistema
 - Processador, disco, etc.
 - Proteção
 - Não correção ou correção errada implica em acesso a outra partição








Alocação Particionada Dinâmica (4)

- Definição do tamanho das partições pode ser difícil
 - Processos crescem quando em execução
 - É bom definir áreas extra para dados e pilhas
- Como gerenciar as partições alocáveis de memória ?
 - Mapamento de bits
 - Mapeamento da Memória com listas encadeadas








Gerenciamento de Espaço Livre - Mapa de bits

- Usado para o gerenciamento com alocação dinâmica
- Memória é dividida em unidades de alocação
 - De algumas palavras a vários kilobytes
 - Qto menor → maior o mapa de bits
 - Qto maior → desperdiço na última unidade
- A cada unidade é associado um bit que descreve a disponibilidade da unidade



Principal problema:


- Busca de k zeros consecutivos para alocação de k unidades
- Raramente é utilizado atualmente (Muito lenta!)





Gerenciamento de Espaço Livre -Mapeamento da Memória com lista encadeada (1)


- Lista ligada de segmentos alocados ou livres
- Um segmento é uma área de memória alocada ou livre
- Cada elemento da lista indica
 - Estado do segmento (P) Alocado por um processo ou (H) Buraco livre
 - Unidade em que inicia
 - Tamanho em unidades
- Lista duplamente encadeada facilita de concatenação de segmentos
- Lista ordenada por endereço permite vários algoritmos de alocação







Gerenciamento de Espaço Livre - Mapeamento da Memória com lista encadeada (2)







A escolha da partição ideal (1)

- Existem 4 maneiras de percorrer a lista de espaços livre atrás de uma lacuna de tamanho suficiente, são eles:
 - Best-fit (utiliza a lacuna que resultar a menor sobra)
 - Espaço mais próximo do tamanho do processo;
 - Tempo de busca grande;
 - Provoca fragmentação.
 - Worst-Fit (utiliza a lacuna que resultar na maior sobra):
 - Escolhe o maior espaço possível;
 - Tempo de busca grande;
 - Não apresenta bons resultados.





A escolha da partição ideal (2)

- First-Fit (primeira alocação):
 - utiliza a primeira lacuna que encontrar com tamanho suficiente
 - Melhor performance.
- Circular-fit ou Next-Fit (próxima alocação):
 - como first-fit mas inicia a procura na lacuna seguinte a última sobra
 - Performance inferior ao First-Fit.





A escolha da partição ideal (3)

- Considerações sobre Mapeamento da Memória com listas ligadas :
 - Todos melhoram em performance se existirem listas distintas para processos e espaços, embora o algoritmo fique mais complexo.
 - Listas ordenadas por tamanho de espaço melhoram a performance.