

Laboratório de Pesquisa em Redes e Multimídia

Sistemas Operacionais

Processos - algoritmos de escalonamento





Escalonamento da UCP

- O objetivo do escalonamento da UCP ("processor scheduling") é designar os processos a serem executados pela(s) UCP(s) ao longo do tempo, tendo como base os objetivos definidos para o sistema operacional e sua política de escalonamento.
- O escalonador divide o tempo da UCP entre os diversos processos ativos no sistema (processos de usuário e processos de sistema).





Tipos de Escalonamento


- Três tipos básicos:
 - Escalonamento de longo prazo ("long-term scheduling"): adiciona processos ao pool de processos a serem executados;
 - Escalonamento de médio prazo ("medium-term scheduling"): controla o swap in e swap out de processos, atendendo às flutuações de carga do sistema.
 - Escalonamento de curto prazo ("short-term scheduling" ou "dispatcher"): responsável pela troca de contexto e alocação efetiva da UCP ao processo selecionado.


Obs: OS também impmententaEscalonamento de E/S ("I/O scheduling"): seleciona o processo a obter a posse de dispositivo de I/O.





Escalonamento e a Transição de Estados









Escalonador de Curto Prazo (1)

- Denominado Escalonador da UCP
 - ou Dispatcher, ou CPU Scheduler
- Seleciona qual processo deve ser executado a seguir (ready → running).
- É invocado **muito freqüentemente** (ordem de milisegundos).
 - Deve, portanto, ser rápido/eficiente.





Escalonador de Longo Prazo

- Originalmente conhecido como Escalonador de Jobs ("Job Scheduler").
 - Foi criado inicialmente em Sistemas Batch
- Seleciona quais processos devem ser levados para a fila de prontos (new → ready).
- Baixa frequência de invocação (ordem de segundos ou minutos).
- Permite o controle da carga no sistema (controla o grau de multiprogramação... i.e. a quantidade de processos ativos no sistema).






Escalonador de Médio Prazo

- Utiliza a técnica de swapping.
 - Swap out: o processo é suspenso e o seu código e dados são temporariamente copiados para o disco.
 - Swap in: o processo é copiado de volta do disco para a memória; sua execução será retomada do ponto onde parou.
- Está intimamente ligado à gerência de memória.





Escalonamento e as Filas do Sistema







Tipos de Escalonadores (Resumo)

Long-term scheduling The decision to add to the pool of processes to be executed

Medium-term scheduling The decision to add to the number of processes that are

partially or fully in main memory

Short-term scheduling The decision as to which available process will be executed

by the processor

I/O scheduling The decision as to which process's pending I/O request

shall be handled by an available I/O device





Critérios de Escalonamento

- Maximizar a taxa de utilização da UCP.
- Maximizar a vazão ("throughput") do sistema.
- Minimizar o tempo de execução ("turnaround").
 - Turnaround: tempo total para executar um processo.
- Minimizar o tempo de espera ("waiting time"):
 - Waiting time: tempo de espera na fila de prontos.
- Minimizar o tempo de resposta ("response time").
 - Response time: tempo entre requisição e resposta (processos interativos).

Requisitos normalmente contraditórios!





Políticas de Escalonamento

Preemptivas:

- A UCP pode ser tomada do processo em execução **a qualquer momento**, ou seja, o processo de posse da UCP pode perdê-la compulsoriamente na ocorrência de certos eventos, como fim de fatia de tempo, processo mais prioritário torna-se pronto para execução, etc.
- Não permite a monopolização da UCP.

Não-Preemptivas:

O processo em execução só perde a posse da UCP caso termine ou a devolva deliberadamente, isto é, uma vez no estado running, ele só muda de estado caso conclua a sua execução ou bloqueie a si mesmo (ex. chamada de sistema para fazer uma operação de E/S.)





Algoritmos de Escalonamento (1)

- Os critéiros mostrados (slide 10) podem ser contraditórios
 - Impossível atender a todos eles simultaneamente
- Com isso... os algoritmos buscam:
 - Obter bons tempos médios ao invés de maximizar ou minimizar um determinado critério.
 - Privilegiar a variância em relação a tempos médios, i.e., garantir níveis de serviço previsíveis.
- As Políticas de Escalonamento podem combinar diferentes algoritmos.





Exemplos de Algoritmos de Escalonamento

- FIFO (First-In First-Out) ou FCFS (First-Come First-Served)
- SJF (Shortest Job First) ou SPN (Shortest Process Next)
- SRTF (Shortest Remaining Time First)
- Round-Robin
- Priority
- Multiple queue (acaba sendo uma política...)





First-Come First-Served (1)

- Algoritmo de baixa complexidade.
- Exemplo de abordagem não-preemptiva.
- Algoritmo:
 - Processos que se tornam aptos para execução são inseridos no final da fila de prontos.
 - O primeiro processo da fila é selecionado para execução.
 - O processo executa até que:
 - Termina a sua execução;
 - · Realiza uma chamada ao sistema.





First-Come First-Served (2)


- Processos pequenos podem ter que esperar por muito tempo, atrás de processos longos, até que possam ser executados ("convoy effect").
- Favorece processos CPU-bound.
 - Processos I/O-bound têm que esperar muito até que processos CPU-bound terminem a sua execução.
- Algoritmo particularmente problemático para sistemas de tempo compartilhado, em que os usuários precisam da CPU a intervalos regulares.

... Muito usado em sistemas Batch (sem processos interativos)



Processo	Tempo Exec.	
P1	24s	
P2	3s	
P3	3s	

First-Come First-Served (3)



- Todos ingressaram na fila de prontos no instante 0s, mas nessa ordem: P₁, P₂, P₃
- Tempo de espera para cada processo:
 - Waiting time: $P_1 = 0$; $P_2 = 24$; $P_3 = 27$
- Tempo médio de espera:
 - Average waiting time (Tw): (0 + 24 + 27)/3 = 17

Lprin	Laboratorio
_	_

Processo	Tempo Exec.	
P1	24s	
P2	3s	
P3	3s	

First-Come First-Served (4)

... e se trocássemos a ordem de chegada?!



- Suponha que os mesmos processos cheguem agora na seguinte ordem: P_2 , P_3 , P_1
- Tempo de espera de cada processo:
 - Waiting time: $P_1 =$ __; $P_2 =$ __; $P_3 =$ __
- Tempo médio de espera:
 - Average waiting time (Tw):





First-Come First-Served (5)

Outro Exemplo... (solução no prox. slide)

	Ingresso	Duração	Prioridade
t1	0	5	2
t2	0	2	3
t2 t3 t4	1	4	1
t4	3	1	4
t5	5	2	5

Qual é o tempo médio de execução ("turnaround") e o tempo médio de espera na fila de prontos?


ATENÇÃO!! Apesar da **prioridade** estar sendo fornecida na tabela, reparem que para o algoritmo FCFS/FIFO, ela não é utilizada!!



Este é um
"Diagrama
de Gantt"
(tradicional)



First-Come First-Served (6)



	Ingresso	Duração	Prioridade
t1	0	5	2
t2	0	2	3
t3	1	4	1
t4	3	1	4
t5	5	2	5

$$Tt = [(5-0)+(7-0)+(11-1)+(12-3)+(14-5)]/5=8,0s$$

$$Tw = [(0-0)+(5-0)+(7-1)+(11-3)+(12-5)]/5=5,2s$$

- Tt é a média dos tempos de execução (turnaround) dos processos.
- O tempo de execução de cada processo é: tempo de término tempo de ingresso/chegada na fila de prontos.
- Tw é o tempo médio de espera
- O tempo de espera é o tempo que um processo passa no estado "ready" (fila de prontos)





Shortest Job First - SJF (1)

- Baseia-se no fato de que privilegiando processos pequenos o tempo médio de espera decresce
 - O tempo de espera dos processos pequenos decresce mais do que o aumento do tempo de espera dos processos longos.
 - ... vejam slide 16 vs. slide 17
- É um algoritmo ótimo, de referência.
 - ... muito difícil de ser implementado!!





Shortest Job First - SJF (2)

- Abordagem 1:
 - Processo com menor expectativa de tempo de processamento total é selecionado para execução.
 - ... esta abordagem faz mais sentido para sistemas Batch
- Abordagem 2:
 - Associado com cada processo está o tamanho do seu próximo CPU burst.
 - Esse tamanho é usado como critério de escalonamento, sendo selecionado o processo de menor próximo CPU burst.

... o problema é justamente como saber qual é o tamanho do próximo CPU burst






Shortest Job First - SJF₍₃₎

- Dois esquemas:
 - Não-preemptivo uma vez a CPU alocada a um processo ela não pode ser dada a um outro antes do término do CPU burst corrente.
 - Preemptivo se chega um novo processo com CPU burst menor que o tempo remanescente do processo corrente ocorre a preempção. Esse esquema é conhecido como Shortest-Remaining-Time-First (SRTF).





SJF (Não-Preemptivo) - Exemplo



	Ingresso	Duração	Prioridade
t1	0	5	2
t2	0	2	3
t3	1	4	1
t4	3	1	4
t5	5	2	5


... prioridade NÃO é utilizada no SJF!!

- Tt é a média dos tempos de execução (turnaround) dos processos.
- O tempo de execução de cada processo é: tempo de término tempo de ingresso/chegada na fila de prontos.
- Tw é o tempo médio de espera
- O tempo de espera é o tempo que um processo passa no estado "ready" (fila de prontos)





SJF Preemptivo (ou SRTF)



Ingresso Duração Prioridade

	0	•	
t1	0	5	2
t2	0	2	3
t3	1	4	1
t4	3	1	4
t5	5	2	5

Observem que o tempo de espera da tarefa t3 é 2s pois ela passou 2 vezes pela fila de prontos, ficando 1s em cada vez





Prevendo o Tamanho do Next CPU Burst (1)

- A real dificuldade do algoritmo é conhecer o tamanho da próxima requisição de CPU.
 - Para escalonamento de longo prazo num sistema batch, podemos usar como tamanho o limite de tempo de CPU especificado pelo usuário quando da submissão do job.
 - No nível de escalonamento de curto prazo sua implementação pode ser apenas aproximada, já que não há como saber o tamanho da próxima requisição de CPU.






Prevendo o Tamanho do Next CPU Burst (2)

$$\tau_{n+1} = \alpha t_n + (1 - \alpha)\tau_n$$

- 1. t_n = actual length of n^{th} CPU burst
- 2. τ_{n+1} = predicted value for the next CPU burst
- 3. α , $0 \le \alpha \le 1$









Escalonamento por Prioridade (1)

- Um número inteiro é associado a cada processo, refletindo a sua prioridade no sistema.
- A CPU é alocada ao processo de maior valor de prioridade na fila de prontos.
 - Obs: normalmente no UNIX, é usada uma escala negativa/invertida, i.e., menor valor = maior prioridade (a maior prioridade é 0)
- Estratégia muito usada em S.O. de tempo real.



LPRM/DI/UFES




Escalonamento por Prioridade (2)

- Prioridades podem ser definidas interna ou externamente.
 - Definição interna:
 - Usa alguma medida (ou uma combinação delas) para computar o valor da prioridade. Por exemplo, limite de tempo, requisitos de memória, n∘ de arquivos abertos, razão entre average I/O burst e average CPU burst, etc.
 - Definição externa:
 - Definida por algum critério externo ao S.O (tipo do processo, departamento responsável, custo, etc.)
 - Problema: "starvation"
 - Prioridades estáticas pode levar um processo de baixa prioridade a nunca executar
 - Solução: "envelhecimento" ("aging")
 - Prioridade dinâmica... em que a Prioridade aumenta com o passar do tempo.





Prioridade Estática (1)



	Ingresso	Duração	Prioridade
t1	0	5	2
t2	0	2	3
t3	1	4	1
t4	3	1	4
t5	5	2	5


OBS: neste exemplo qto maior o número maior a prioridade.





Prioridade Dinâmica com "Aging"

(livro do Maziero, pg.79-80)




Ingresso Duração Prioridade

	9.000	_ 0 0. 3 0. 0	
t1	0	5	2
t2	0	2	3
t3	1	4	1
t4	3	1	4
t5	5	2	5






Problema da "Inversão de Prioridades" (1)







O Protocolo de Herança de Prioridade (PHP) (1)








Escalonamento Circular ("Round-Robin") (1)

- Algoritmo típico de sistemas operacionais de tempo compartilhado.
- Cada processo recebe uma pequena fatia de tempo de CPU (quantum)
 - Usualmente entre 10 e 100 ms.
- Após o término da sua fatia de tempo o processo é "interrompido" (preemptado!) e colocado no final da fila de prontos.







Escalonamento Circular ("Round-Robin") (2)

- Se n processos existem na fila de prontos e a fatia de tempo é q, então cada processo recebe 1/n do tempo de CPU, em fatias de q unidades de tempo de cada vez.
- Nenhum processo espera mais do que (n-1).q unidades de tempo.
 - Qual a relação c/ o tempo de resposta?
- Tipicamente, apresenta um tempo de turnaround médio maior que o SJF, por que?


É um algoritmo justo???





Escalonamento Circular ("Round-Robin") (3)

- Dependente do tamanho do quantum:
 - q grande \Rightarrow tende a FIFO.
 - **q pequeno** ⇒ gera muito *overhead* devido às trocas de contexto
 - Regra geral: 80% CPU burst < q







Escalonamento Circular ("Round-Robin") (4)

Ingresso Duração Prioridade

t1	0	5	2
t2	0	2	3
t3	1	4	1
t4	3	1	4
t5	5	2	5

Supondo uma fatia de tempo (*quantum*) = 2, calcular:


Tt = tempo de execução (turnaround time)

Tw= tempo de espera na fila de prontos (waiting time)





Escalonamento Circular ("Round-Robin") (5)




	Ingresso	Duração	Prioridade
t1	0	5	2
t2	0	2	3
t3	1	4	1
t4	3	1	4
t5	5	2	5

Tt = [(14-0)+(4-0)+(13-1)+(9-3)+(11-5)]/5 = (14+4+12+6+6)/5 = 42/5 = 8,4s Tw = [(4+5)+2+(3+5)+5+4] = (9+2+8+5+4)/5 = 28/5 = 5,6s





Escalonamento Circular ("Round-Robin") (6)








Escalonamento Multinível (1)

- A idéia base é dividir os processos em diferentes grupos, com diferentes requisitos de tempos de resposta.
- A cada grupo é associada uma fila, e dentro dessa fila é aplicado um algoritmo de escalonamento
- Também deve-se definir um algoritmo de escalonamento entre as filas
- Acaba representando uma POLÍTICA DE ESCALONAMENTO








Escalonamento Multinível (2)

- EXEMPLO 2
 - A fila de prontos pode ser dividida em duas filas separadas:
 - foreground (p/ processos interativos)
 - background (p/ processamento batch)
 - Cada fila apresenta o seu próprio algoritmo de escalonamento:
 - foreground RR
 - background FCFS







Escalonamento Multinível (3)

- Normalmente, o escalonamento entre as filas é implementado usando:
 - Prioridades fixas atende primeiro aos processos da fila foreground e somente depois aos da fila background.
 - . OU
 - **Time slice** cada fila recebe uma quantidade de tempo de CPU para escalonamento entre os seus processos. Ex: 80% para *foreground* em RR e 20% para background em FCFS.





Escalonamento Multinível com Feedback (1)

- O processo pode se mover entre as várias filas.
- O escalonador trabalha com base nos seguintes parâmetros:
 - Número de filas;
 - Algoritmo de escalonamento de cada fila;
 - Método usado para determinar quando aumentar e quando reduzir a prioridade do processo;
 - Escalonamento entre filas feito com base em Prioridades
 - Método usado para se determinar em que fila o processo será inserido.





Escalonamento Multinível com Feedback (2)

EXEMPLO 3:

- Suponha a existência de 3 filas:
 - Q_0 time quantum 8 milliseconds
 - Q_1 time quantum 16 milliseconds
 - $Q_2 FCFS$

Escalonamento:


- Um job novo entra na fila Q_0 , que é servida segundo a estratégia RR. Quando ele ganha a CPU ele recebe 8 ms. Se não terminar em 8 ms, o job é movido para a fila Q_1 .
- Em Q_1 o job é novamente servido RR e recebe 16 ms adicionais. Se ainda não completar, ele é interrompido e movido para a fila Q_2 .
- . Em Q2, FCFS
- Entre as filas, aplica-se Prioridade





Escalonamento Multinível com Feedback (3)

■ EXEMPLO 3 (CONT.)




■ E se as filas de cima nunca ficarem vazias???





Escalonamento Multinível com Feedback (4)

■ EXEMPLO 3 (CONT.)



- E se as filas de cima nunca ficarem vazias???
 - Starvation!!
 - Solução: Usar o feedback pra implementar AGING!






Escalonamento com Multiprocessamento (1)

- No caso de Asymetric Multi-Processing (Master-Slave)
 - Todas as decisões de escalonamento são tomadas usando-se uma das CPUs (master)
 - As demais executam apenas programas de usuário.
- No caso de Symetric Multi-Processing (SMP)
 - Cada CPU roda código de kernel (escalonador)
 - Pode haver:
 - Uma fila única para todos os processadores
 - Filas diferentes para processadores diferentes
 - . É importante realizar load balancing





Escalonamento com Multiprocessamento (2)



Processor affinity

- Atualização da Cache é custosa
- Pode ser interessante o processo "ter afinidade" com o processador no qual ele está rodando
- Soft affinity x hard affinity





Referências

- C. Maziero, Sistemas Operacionais
 - Capítulo 6 (6.1 a 6.4), p.70-82, Escalonamento de Tarefas. Capítulo 7 (inversão de prioridades)
- A. Sylberschatz, Operating Systems, 6th edition
 - Chapter 6 (6.1 to 6.5), p.151-172, CPU Scheduling.
- W. Stallings, Operating Systems, sixth edition
 - Chapter 9, p.405-418, Uniprocessor Scheduling.
- H. Deitel, Sistemas Operacionais, 3a edição
 - Capítulo 8, p.208-226, Escalonamento de Processador.