Capítulo 5: A Camada de Enlace


Nossos objetivos:

- entender os princípios por trás dos serviços da camada de enlace:
 - detecção de erros, correção
 - compartilhando um canal broadcast: acesso múltiplo
 - endereçamento da camada de enlace
 - trasnferência de dados confiável, controle de fluxo: já visto!
- instanciação e implementação de várias tecnologias da camada de enlace

Visão Geral:


- serviços da camada de enlace
- 🗖 detecção de erros, correção
- protocolos de acesso múltiplo e LANs
- endereçamento da camada de enlace, ARP
- tecnologias específicas da camada de enlace:
 - Ethernet
 - hubs, pontes, switches
 - IEEE 802.11 LANs
 - PPP
 - O ATM

Camada de enlace: definindo o contexto



Camada de enlace: definindo o contexto

- □ dois elementos físicos fisicamente conectados:
 - host-roteador, roteador-roteador, host-host
- unidade de dados: quadro (frame)



Serviços da Camada de Enlace

- □ Enquadramento, acesso ao enlace:
 - encapsula datagramas em quadros, acrescentando cabeçalhos e trailer
 - o implementa acesso ao canal se o meio é compartilhado
 - 'endereços físicos' usados nos cabeçalhos dos quadros para identificar a fonte e o destino dos quadros
 - · diferente do endereço IP!
- □ Entrega confiável entre dois equipamentos fisicamente conectados:
 - o já aprendemos como isto deve ser feito (capítulo 3)!
 - raramente usado em enlaces com baixa taxa de erro (fibra, alguns tipos de par trançado)
 - o enlaces sem-fio (wireless): altas taxas de erro
 - Q: porque prover confiabilidade fim-a-fim e na camada de enlace?

Serviços da Camada de Enlace (cont.)

□ Controle de Fluxo:

 limitação da transmissão entre transmissor e receptor

□ Detecção de Erros.


- o erros causados pela atenuação do sinal e por ruídos.
- o o receptor detecta a presença de erros:
 - · avisa o transmissor para reenviar o quadro perdido

□ Correção de Erros:

o receptor identifica *e corrige* o bit com erro(s) sem recorrer à retransmissão

Implementação: Camada de Enlace

- □ implementado no "adaptador"
 - o ex., placa PCMCIA, placa Ethernet
 - o tipicamente inclui: RAM, chips DSP, interface com barramento do host, e interface do enlace




Detecção de Erros

EDC= Bits de Detecção e Correção de Erros (redundancia)

D = Dados protegidos pela verificação de erros, pode incluir os campos de cabeçalho

- · A detecção de erros não é 100% confiável!
 - · protocolos podem deixar passar alguns erros, mas é raro
 - · Quanto maior o campo EDC melhor é a capacidade de detecção e correção de erros



Verificação de Paridade

Paridade com Bit único:


Detecta erro de um único bit




0111000110101011 0

Paridade Bi-dimensional:

Detecta e corrige erros de um único bit





Checksum da Internet

Objetivo: detectar "erros" (ex. bits trocados) num segmento transmitido (nota: usado *apenas* na camada de trasnporte)

Sender:


- □ trata o conteúdo de segmentos como seqüências de números inteiros de 16 bits
- checksum: adição (soma em complemento de um) do conteúdo do segmento
- transmissor coloca o valor do checksum no campo checksum do UDP

Receptor:

- computa o checksum do segmento recebido
- verifica se o checksum calculado é igual ao valor do campo checksum:
 - NÃO erro detectaado
 - SIM não detectou erro.
 Mas talvez haja erros apesar disso? Mais depois....

Verificação de Redundância Cíclica

- encara os bits de dados, D, como um número bináario
- escolhe um padrão gerador de r+1 bits, 6
- objetivo: escolhe r CRC bits, R, tal que
 - <D,R> é divisível de forma exata por G (módulo 2)
 - o receptor conhece G, divide <D,R> por G. Se o resto é diferente de zero: erro detectado!
 - pode detectar todos os erros em seqüência (burst errors) com comprimento menor que r+1 bits
- □ largamente usado na prática (ATM, HDCL)



Exemplo de CRC

Desejado:

D.2r XOR R = nG


equivalente a:

 $D \cdot 2r = nG \times CR R$

equivalente a:

se nós dividimos D.2r por G, buscamos resto R


$$R = resto[\frac{D \cdot 2r}{G}]$$



Enlaces de Acesso Múltiplo e Protocolos

Três tipos de enlaces:

- □ pointo-a-pointo (fio único, ex. PPP, SLIP)
- broadcast (fio ou meio compartilhado; ex, Ethernet, Wavelan, etc.)



□ switched (ex., switched Ethernet, ATM etc)

Protocolos de Acesso Múltiplo

- canal de comunicação único e compartilhado
- duas ou mais transmissões pelos nós: interferência
 - apenas um nó pode transmitir com sucesso num dado instante de tempo
- protocolo de múltiplo acesso:
 - algoritmo distribuído que determina como as estações compartilham o canal, isto é, determinam quando cada estação pode transmitir
 - o comunicação sobre o compartilhamento do canal deve utilizar o própro canal!
 - o que procurar em protocolos de múltiplo acesso:
 - · síncrono ou assíncrono
 - informação necessária sobre as outras estações
 - robustez (ex., em relação a erros do canal)
 - · desempenho

Protocolos de Acesso Múltiplo

- ☐ tese: os humanos usam protocolos de múltiplo acesso todo o tempo
- classe pode "descobrir" protocolos de múltiplo acesso
 - o protocolo multiacesso 1:
 - o protocolo multiacesso 2:
 - o protocolo multiacesso 3:
 - o protocolo multiacesso 4:

Protocolos MAC: uma taxonomia

Três grandes classes:


- Particionamento de canal
 - o dividem o canal em pedaços menores (compartimentos de tempo, frequência)
 - o aloca um pedaço para uso exclusivo de cada nó
- Acesso Aleatório
 - o permite colisões
 - "recuperação" das colisões
- □ Passagem de Permissão
 - compartilhamento estritamente coordenado para evitar colisões

Objetivo: eficiente, justo, simples, descentralizado

<u>Protocolos MAC com Particionamento de</u> Canal: TDMA

TDMA: acesso múltiplo por divisão temporal


- □ acesso ao canal é feito por "turnos"
- cada estação controla um compartimento ("slot") de tamanho fixo (tamanho = tempo de transmissão de pacote) em cada turno
- compartimentos não usados são disperdiçados
- exemplo: rede local com 6 estações: 1,3,4 têm pacotes, compartimentos 2,5,6 ficam vazios



<u>Protocolos MAC com Particionamento</u> de Canal: FDMA

FDMA: acesso múltiplo por divisão de frequência

- 🗖 o espectro do canal é dividido em bandas de freqüência
- 🗖 cada estação recebe uma banda de freqüência
- tempo de transmissão não usado nas bandas de freqüência é disperdiçado
- exemplo: rede local com 6 estações: 1,3,4 têm pacotes, as bandas de freqüência 2,5,6 ficam vazias




Particionamento de Canal (CDMA)

CDMA (Acesso Múltiplo por Divisão de Códigos)


- um código único é atribuído a cada usuário, isto é, o código define o particionamento
- muito usado em canais broadcast, sem-fio (celular, satelite,etc)
- todos os usuários usam a mesma freqüência, mas cada usuário tem a sua própria maneira de codificar os dados. Esta codificação é definida pelo código que o usuário recebe ("chipping sequence")
- sinal codificado = (dados originais) X (chipping sequence)
- decodificação: produto interno do sinal codificado e da seqüência de codificação ("chipping sequence")
- permite que múltiplos usuários "coexistam" e transmitam simultaneamente com mínima interferência (os códigos que minimizam a interferência são chamados "ortogonais")

CDMA Codificação e Decodificação



CDMA: interferência de dois transmissores

transmissores




Protocolos de Acesso Aleatório

- Quando o nó tem um pacote a enviar:
 - transmite com toda a taxa do canal R.
 - o não há uma regra de coordenação a priori entre os nós
- dois ou mais nós transmitindo -> "colisão",
- □ Protocolo MAC de acesso aleatório especifica:
 - o como detectar colisões
 - o como as estações se recuperam das colisões (ex., via retransmissões atrasadas)
- □ Exemplos de protocolos MAC de acesso aleatório:
 - slotted ALOHA
 - ALOHA
 - O CSMA e CSMA/CD

Slotted Aloha

- tempo é dividido em compartimentos de tamanho igual (= tempo de transmissão de um pacote)
- nó com pacote pronto: transmite no início do próximo compartimento
- se houver colisão: retransmite o pacote nos futuros compartimentos com probabilidade p, até que consiga enviar.



Compartimentos: Sucesso (S), Colisão (C), Vazio (E)

Eficiência do Slotted Aloha

- P: qual a máxima fração de compartimentos com sucesso?
- R: Suponha que N estações têm pacotes para enviar
 - cada uma transmite num compartimento com probabilidade p
 - o prob. sucesso de transmissão, S, é:

```
por um único nó: S = p(1-p)^{(N-1)}

por qualquer um dos N nós

S = Prob (apenas um transmite)


= N p (1-p)^{(N-1)}
... escolhendo p ótimo quando N -> infinito ...

= 1/e = .37 quando N -> infinito
```

No máximo: uso do canal para envio de dados úteis: 37% do tempo!

ALOHA Puro (unslotted)

- unslotted Aloha: operãção mais simples, não há sincronização
- pacote necessita transmissão:
 - o enviar sem esperar pelo início de um compartimento
- a probabilidade de colisão aumenta:
 - o pacote enviado em t_0 colide com outros pacotes enviados em $[t_0-1, t_0+1]$



Aloha Puro (cont.)

P(sucesso por um dado nó) = P(nó transmite) ·


P(outro nó não transmite em $[t_0-1,t_0]$).

P(outro nó não transmite em $[t_0,t_0+1]$)

$$= p \cdot (1-p) \cdot (1-p)$$

P(sucesso por um qualquer dos N nós) = N p \cdot (1-p) \cdot (1-p)

... escolhendo p ótimo quando n -> infinito ...



protocolo limita a vazão efetiva do canal!

CSMA: Carrier Sense Multiple Access

CSMA: escuta antes de transmitir:

- □ Se o canal parece vazio: transmite o pacote
- □ Se o canal está ocupado, adia a transmissão
 - CSMA Persistente: tenta outra vez imediatamente com probabilidade p quando o canal se torna livre (pode provocar instabilidade)
 - CSMA Não-persistente: tenta novamente após um intervalo aleatório
- □ analogia humana: não interrompa os outros!

Colisões no CSMA

colisões podem ocorrer:


o atraso de propagação implica que dois nós podem não ouvir as transmissões de cada outro

colisão:

todo o tempo de transmissão do pacote é disperdiçado

nota:

papel da distância e do atraso de propagação na determinação da probabilidade de colisão.




CSMA/CD (Detecção de Colisão)

CSMA/CD: detecção de portadora, deferência como no CSMA

- o colisões detectadas num tempo mais curto
- transmissões com colisões são interrompidas, reduzindo o disperdício do canal
- o retransmissões persistentes ou não-persistentes
- detecção de colisão:
 - fácil em LANs cabeadas: medição da intensidade do sinal, comparação dos sinais transmitidos e recebidos
 - difícl em LANs sem fio: receptor desligado enquanto transmitindo
- □ analogia humana: o "bom-de-papo" educado

CSMA/CD detecção de colisão



Protocolos MAC com Passagem de Permissão

Protocolos MAC com particionamento de canais:

- compartilham o canal eficientemente quando a carga é alta e bem distribuída
- ineficiente nas cargas baixas: atraso no acesso ao canal.
 A estação consegue uma banda de 1/N da capacidade do canal, mesmo que haja apenas 1 nó ativo!

Protocolos MAC de acesso aleatório

- eficiente nas cargas baixas: um único nó pode usar todo o canal
- o cargas altas: excesso de colisões

Protocolos de passagem de permissão

buscam o melhor dos dois mundos!


Protocolos MAC com Passagem de Permissão

Polling:

- nó mestre "convida" os escravos a transmitirem um de cada vez
- Mensagens Request to Send e Clear to Send
- problemas:
 - o polling overhead
 - o latência
 - ponto único de falha (mestre)

Token passing:

- controla um token passado de um nó a outro sequencialmente.
- mensagem token
- problemas:
 - token overhead
 - o latência
 - ponto único de falha (token)



Protocolos de Reserva

Polling distribuído:

- O tempo é dividido em compartimentos ("slots")
- omeça com N compartimentos de reserva, mais curtos
 - tempo do compartimento de reserva é igual ao atrso de propagação fim-a-fim do canal
 - o estação com mensagem a enviar faz uma reserva
 - o reserva é viata por todas as estações
- depois dos compartimentos de reserva ocorre a transmissão das mensagens ordenadas pelas reservas e pelas prioridades de transmissão

