Pontos de Função

Apresentação da disciplina ACH 2027 — Prática e Gerenciamento de Projetos

Douglas Fernandes NoUSP 6776282

Introdução -Histórico

- 1979 Allan Albrecht (IBM) cria as primeiras regras da APF
- 1986 criação da primeira diretoria do IFPUG
- 1998 criação do BFPUG

Introdução - Objetivos

- Medir o que foi requisitado e recebido pelo usuário.
- Medir independentemente da tecnologia utilizada para implementação.

Introdução - Vantagens

- Fator de normalização e comparação de softwares
- Estimativa de custos e recursos
- Linguagem comum usuário x fornecedor
- Transparente
- Possibilita geração de histórico de projetos
- Indicador de qualidade de projetos

Introdução

- O que é Tamanho Funcional?
- Tamanho funcional é uma medida de tamanho de software, baseada em uma avaliação padronizada dos requisitos lógicos dos usuários.

Algumas definições

- Usuário
 - descreve necessidades do Negócio
 - interage com o aplicativo(pessoa ou outro sistema)
- Visão do usuário
 - Descrição das necessidades do sistemas em alto nível
- Processo elementar
 - menor atividade significativa para usuário
 - completo(atômico)
- Mantido pela aplicação
 - habilidade de modificar dados através de um processo elementar

Introdução - Passos

- (1) determinar tipo de contagem.
- (2) identificar a fronteira e escopo da aplicação.
- (3) contar as funções tipo dados.
- (4) contar as funções tipo transação.
- (5) calcular pontos de função não ajustados.
- (6) calcular o valor do fator de ajuste.
- (7) calcular os pontos de função ajustados.

P(1) - determinar tipo de contagem

- Desenvolvimento
 - Primeira Instalação
- Manutenção (Melhoria)
 - Modificações(inclusão, alteração, exclusão)
- Aplicação
 - Somente para avaliação de aplicação instalada.

P(2)- identificar a fronteira da aplicação

 A fronteira da aplicação pode ser considerada como uma interface conceitual, linha imaginária, que delimita a área de influencia da aplicação que está sendo analisada e o usuário, o mundo exterior.

 Representam as necessidades referentes aos dados que o sistemas irá manipular, estes podem ser: Arquivo Lógico Interno (ALI) ou Arquivo de Interface Externa(AIE)


- Arquivo Lógico Interno (ALI): São grupos lógicos de dados ou informações de controle, reconhecidas pelo usuário, que são mantidas dentro da fronteira da aplicação sendo contada.
- Arquivo de Interface Externa(AIE): São grupos lógicos de dados ou informações de controle, reconhecidas pelo usuário, referenciados pela aplicação sendo contada, mas mantidos fora da fronteira.

 Para determinar a complexidade de cada função fazemos a contagem de seus tipos de dados elementares (TED) e seus tipos de elementos de Registro(TER) associados.

- TED é um campo único, reconhecido pelo usuário e não repetido. Ex: nome, cidade
- TER é um subgrupo de elementos de dados, reconhecidos pelo usuário, situado dentro de um ALI ou de um AIE.

- Representam as funcionalidades de processamento dos dados fornecidos pelo sistema ao usuários, estão são:
- Entrada Externa(EE)
- Saída Externa(SE)
- Consulta Externa(CE)

- EE processo elementar que gerencia dados ou informações de controle que entram na fronteira da aplicação.
- SE processo elementar que envia dados ou informações de controle para fora da fronteira (dados derivados, cálculos, etc)
- CE processo elementar que envia dados ou informações de controle para fora da fronteira (sem modificá-los.)



- Para definir suas complexidades fazemos a contagem de dois tipos de elementos, TED e TAR:
- Tipos de Elementos de Dados (TED) é um campo único, reconhecido pelo usuário e não repetido. Ex: nome, cidade
- Tipos de arquivos referenciados (TAR) é a quantidade de ALI e AIE utilizados na transação

P(5) calcular pontos de função não ajustados.

Para calcular os pontos de função não ajustados, de cada função deve-se primeiro determinar se a sua complexidade é alta, média ou baixa, baseado na sua quantidade de TER e TED para função do tipo dado e baseado na quantidade de TED e TAR para a função do tipo transação.

P(5) – complexidade função do tipo dado.

	1 a 19 TED	20 a 50 TED	51 OU + TED
1TER	BAIXA	BAIXA	MÉDIA
2 a 5 TER	BAIXA	MÉDIA	ALTA
6 ou + TER	MÉDIA	ALTA	ALTA

Tipo de Função	Baixa	Média	Alta
ALI	7	10	15
AIE	5	7	10

P(5) – complexidade função do tipo transação.

PARA EE	1a4TED	5 a 15 TED	16 ou + TED
o a 1 TAR	BAIXA	BAIXA	MÉDIA
2 TAR	BAIXA	MÉDIA	ALTA
3 ou + TAR	MÉDIA	ALTA	ALTA

PARA CE E SE	1 a 5 TED	6 a 19 TED	20 OU + TED
o a 1 TAR	BAIXA	BAIXA	MÉDIA
2 a 3 TAR	BAIXA	MÉDIA	ALTA
4 ou + TAR	MÉDIA	ALTA	ALTA

P(5) – complexidade função do tipo transação

Tipo de Função	Baixa	Média	Alta
EE	3	4	6
SE	4	5	7
CE	3	4	6

P(5) – complexidade função do tipo transação

 Após obter o valor de cada função a soma deste, é o total de pontos de função não ajustados(PFNA).

Exemplo

 Calcule os pontos de função para um sistema que faça um Cadastro de Clientes onde é possível tirar uma listagem por ordem alfabética e exportar-lo através de um arquivo texto.

Exemplo

Contagem:

- ALI = 01 (Arquivo de Clientes)
- AIE = 0
- SE = 01 (Listagem por ordem alfabética)
- EE = 01 (Processo de inclusão)
- CE = 01 (Arquivo Texto)

Todos os tipos de função podem ser considerados de complexidade BAIXA nesse exemplo.

P(6) calcular o valor do fator de ajuste

 Calculado a com base em pesos entre o a 5, atribuídos à 14 características gerais da aplicação. O valor de ajuste é a soma destes pesos.(VFA)


- 1. Comunicação de Dados
- 2. Processamento Distribuído de Dados
- 3. Desempenho
- 4. Configuração Intensamente Utilizada
- 5. Taxa de Transação
- 6. Entrada de Dados On-Line
- 7. Eficiência do Usuário Final

- 8. Atualização On-Line
- 9. Processamento Complexo
- 10. Reutilização
- 11. Facilidade de Instalação
- 12. Facilidade de Operação
- 13. Múltiplas Localidades
- 14. Facilidade de Alteração

(7) calcular os pontos de função ajustados(PFA)

- Para Desenvolvimento
- PFA = PFNA(0,65 + (VFA*0,01))

- Sua equipe foi incumbida para desenvolver o sistema de uma locadora de filmes, o sistema deve ser capaz de cadastrar clientes e filmes, assim como ser capaz de visualizar e modificar estes dados, além de permitir o gerenciamento do aluguel de filmes.
- A aplicação a ser desenvolvida é crítica para o contratante e irá operar em sua própria instalação, que se trata de um Computador comum acompanhado de um no-break. Esta aplicação será totalmente off-line e backups serão feitos periodicamente, os arquivos, as telas e o processamento não são complexos permitindo que os usuários possam interagir com o sistema através de várias telas de forma amigável. O projeto inclui instalação e treinamento aos usuários.



Modelagem ER

- ALI
 - Cliente (1 TER, 5 TED) 7(Baixo)
 - Filme(1TER, 6TED) 7(Baixo)
 - aluguel (1TER, 5TED) 7(Baixo)
- AIE(o)
- CE
 - Consulta Cliente (1 TAR, 5 TED) 3(Baixo)
 - Consulta Filme(1 TAR, 6 TED) 3(Baixo)
- EE
 - Modifica Cliente (1 TAR, 5 TED) 3(Baixo)
 - Modifica Filme (1 TAR, 6 TED) 3(Baixo)
 - Modifica Aluguel (1 TAR, 3 TED) 3(Baixo)

- EE
 - Cadastrar Cliente (1 TAR, 5 TED) 3(Baixo)
 - Cadastrar Filme(1 TAR, 6 TED) 3(Baixo)
 - Cadastrar Aluguel(1 TAR,5TED) 3(Baixo)
- SE
 - Consulta aluguel(3 TAR, 16 TED) 5(média)

PFNA = 50 pontos

- Definir fator de ajuste
- 1. Comunicação de Dados
- 2. Processamento
- Distribuído de Dados
- 3. Desempenho
- 4. Configuração
- Intensamente Utilizada
- 5. Taxa de Transação
- 6. Entrada de Dados On-
- Line
- 7. Eficiência do Usuário

- **Final**
- 8. Atualização On-Line
- 9. Processamento
- Complexo
- 10. Reutilização
- 11. Facilidade de Instalação
- 12. Facilidade de Operação
- 13. Múltiplas Localidades
- 14. Facilidade de Alteração

A aplicação a ser desenvolvida é crítica **Q**4 para o contratante e irá operar em sua própria instalação, que se trata de um **Q**5 Computador comum acompanhado de um no-break. Esta aplicação será Q3,Q13 totalmente off-line e backups serão feitos Q6, Q8 periodicamente, os arquivos, as telas e o Q5 processamento não são complexos Q10 permitindo que os usuários possam interagir com o sistema através de várias telas de forma amigável. O projeto inclui instalação e treinamento aos usuários. 011

22

1. Comunicação de Dados	0	
2. Processamento Distribuído de Dados	0	
3. Desempenho	1	Fator de ajuste = 19
4. Configuração Intensamente Utilizada	1	•
5. Taxa de Transação	1	
6. Entrada de Dados On-Line	0	
7. Eficiência do Usuário Final	4	
8. Atualização On-Line	0	
9. Processamento Complexo	2	
10. Reutilização	2	
11. Facilidade de Instalação	4	
12. Facilidade de Operação	2	
13. Múltiplas Localidades	0	
14. Facilidade de Alteração	2	

- PFA = PFNA* (0,65 + (0,01*Fator de Ajuste))
- PFA = 50*(0,65 + 0,19)
- PFA = 42 PONTOS