Aula 17 – Paginação, Segmentação e Dispositivos de Entrada e Saída

Norton Trevisan Roman Clodoaldo Aparecido de Moraes Lima

14 de novembro de 2014

Implementação de Paginação

- Endereços de disco usados para armazenar páginas que não estão na memória não fazem parte da tabela de páginas
 - A tabela contém apenas a informação que o hardware precisa para traduzir endereço virtual em físico
- Onde então colocar as páginas no disco, quando retiradas da memória?
 - E como saber onde estão? Como gerenciar isso?

Implementação de Paginação

- A solução mais simples é ter uma partição especial de swap
 - Solução do Unix e Linux
 - Não possui um sistema de arquivos normal
 - São usados números de blocos relativos ao início da partição
 - Quando o SO inicia, a partição está vazia
 - Representada na memória como uma única entrada contendo sua localização e tamanho
 - À medida em que processos são iniciados, o SO reserva um pedaço da área de swap do tamanho do processo
 - Quando terminam, o espaço é liberado




- A área de troca é gerenciada como uma lista de espaços disponíveis
 - Há algoritmos melhores, mas que não serão discutidos
- Associado a cada processo está o endereço no disco de sua área de swap
 - Mantido na tabela de processos
 - Cálculo do endereço para escrever uma página:
 - Adicione o deslocamento da página em seu espaço de endereçamento virtual ao endereço inicial da área de swap associada ao processo

- Problema: antes de um processo iniciar, a área de swap deve ser inicializada
 - Possibilidade A Assim que o processo é criado, ele é copiado todo para sua área de troca no disco, sendo carregado para memória quando necessário
 - Alternativamente, podemos copiá-lo todo para a memória, deixando que suas páginas sejam derrubadas se necessário
 - Problema: processos podem aumentar de tamanho enquanto executam (pilha e dados)
 - Solução: reservar áreas de troca diferentes para código, dados e pilha, permitindo que elas consistam de mais de um bloco no disco

Possibilidade A:

- Basta saber o endereço do início da área de swap do processo \rightarrow As páginas são espelhadas no disco
 - A área de swap é tão grande quanto o espaço de endereçamento virtual do processo
- Área de troca (swap) estática




- Possibilidade B Nada é alocado antecipadamente.
 - Espaço é alocado em disco quando a página for enviada para lá e desalocado quando o processo termina
 - Alocação feita a cada página
 - Páginas "somente leitura" e as nunca modificadas são re-lidas dos arquivos originais, não ficando no swap
 - Assim, processo na RAM não fica "amarrado" a uma área de swap específica
 - Desvantagem: precisamos manter na memória o endereço de cada página armazenada em disco
 - Deve haver uma tabela para cada processo dizendo onde cada página está no disco (se estiver lá)
 - Antes, bastava saber onde o processo iniciava no disco




Possibilidade B:

- As páginas não têm endereco fixo
 - Quando uma página é derrubada, uma vazia em disco é escolhida e o mapa atualizado
 - Páginas na memória não têm cópia em disco (a não ser que tenha sido modificada em algum momento da execução)
- Área de troca dinâmica




- E quando não podemos ter partição de swap?
 - Podemos usar um ou mais arquivos grandes, pré-alocados, dentro do sistema de arquivos normal
 - Usado no Windows e em celulares (Linux também suporta)
 - Permite otimizações:
 - Uma vez que o texto do programa veio de algum executável, podemos usar o executável como área de swap para o texto
 - O mesmo esquema pode ser usado com bibliotecas compartilhadas (shared libraries)
 - Lembre que o código é em geral read-only (não precisa ser devolvido da memória para o disco)
 - Problemáticas em caso de falta de energia o sistema de arquivos pode ficar inconsistente

- A memória virtual é unidimensional
 - Endereços virtuais vão de 0 a um máximo
 - Considere um compilador:
 - Código-fonte
 - Tabela de símbolos
 - Constantes
 - Pilha de execução
 - Árvore Sintática
 - Todas podem crescer...
 e podemos ficar sem
 memória para alguma,
 dada a alocação
 contígua dessas
 estruturas



- Solução: Segmentos
 - Espaços de endereçamento independentes e separados
 - Sequência linear de endereços, de 0 a um máximo
 - Seu tamanho está entre 0 e esse máximo.
 - Podem ter tamanhos diferentes, e o tamanho pode variar durante a execução
 - Ainda assim, até um máximo → pode "encher"
 - Especificação de endereço feita em 2 partes:
 - Número do segmento e o endereço dentro do segmento

Ex: Um segmento para cada estrutura do compilador




- Segmentos são entidades lógicas, e assim são vistos pelo programador
 - Podem conter uma rotina, um arranjo, uma coleção de variáveis, pilha etc
 - Normalmente não contêm misturas de tipos
 - O usuário tem a ilusão de que todos os segmentos estão na memória principal, o tempo todo
- Implementação
 - Difere-se da paginação em que os segmentos não possuem tamanho fixo, enquanto que páginas possuem

- Implementação
 - Tabelas de segmentos com n linhas, cada qual apontando para um segmento de memória
 - Vários espaços de endereçamento
 - Alocação de segmentos segue os algoritmos já vistos
 - FIRST-FIT, BEST-FIT, NEXT-FIT, WORST-FIT, QUICK-FIT
 - MMU também é utilizada para mapeamento entre os enderecos lógicos e físicos
 - Tabela de segmentos informa qual o endereço da memória física do segmento e seu tamanho

Segmentação – Implementação

- Suporte do hardware:
 - Múltiplos pares base/limite, um por segmento
 - Armazenados na tabela de segmentos
 - O número do segmento é usado como índice na tabela
 - Há um número fixo desses pares



Segmentação – Implementação




Tabela de Segmentos P1

	Limite	Base
0	25286	43062
1	4425	68348

Tabela de Segmentos P2

	Limite	Base	
0	25286	43062	
1	8850	90003	



Memória Física

Segmento 0

Dados

Segmento 1

Segmentação: Problemas Encontrados

- Embora haja espaço na memória, não há espaço contínuo.
 - Política de realocação: um ou mais segmentos são realocados para abrir espaço contínuo
 - Política de compactação: todos os espaços são compactados
 - Política de bloqueio: fila de espera
 - Política de troca: substituição de segmentos
- Não possui fragmentação interna, embora sofra de fragmentação externa

Segmentação: Vantagens


- Facilita proteção dos dados
 - Diferentes segmentos podem possuir diferentes tipos de proteção
- Facilita compartilhamento de procedimentos e dados entre processos (Ex: bibliotecas compartilhadas)
 - Ex: Suponha que cada rotina ocupe um segmento
 - A rotina inicia no endereço (n,0) → (segmento, deslocamento)
 - Se mudamos a rotina em (5,0) e recompilamos, nada mais tem que ser mudado (não mudamos nenhum outro segmento)
 - Em um esquema unidimensional, ao aumentarmos uma rotina, podemos mudar o endereço inicial da outra (podemos ter que rever todo o código)

- Segmentos grandes podem não caber na memória
 - Devemos paginá-los (Ex: pentium)
- Espaço lógico é formado por segmentos
 - Cada segmento é dividido em páginas lógicas
 - Cada segmento possui uma tabela de páginas
 - Usada para mapear o endereço de página lógica do segmento em endereço de página física
 - No endereçamento, a tabela de segmentos indica, para cada segmento, onde sua respectiva tabela de páginas está
 - Semelhante à paginação multinível



- Ao referenciar um endereço de memória:
 - Endereço virtual: Número do segmento + Número da página + Deslocamento
 - Verifica se o segmento buscado está na memória
 - Há bits específicos para isso na tabela
 - Senão estiver → page fault
 - Obtém, na tabela de segmentos, o endereço da tabela de páginas para aquele segmento
 - Usa o endereço da página virtual como offset nessa tabela
 - Da tabela de páginas, obtém o endereço físico da moldura
 - Age como em paginação





Consideração	Paginação	Segmentação
O programador precisa saber que essa técnica está sendo usada?	Não	Sim
Há quantos espaços de endereçamento linear?	1	Muitos
O espaço de endereçamento total pode superar o tamanho da memória física?	Sim	Sim
Rotinas e dados podem ser distinguidos e protegidos separadamente?	Não	Sim
As tabelas cujo tamanho flutua podem ser facilmente acomodadas?	Não	Sim
O compartilhamento de rotinas entre os usuários é facilitado?	Não	Sim
Por que essa técnica foi inventada?	Para obter um grande espaço de endereçamento linear sem a necessidade de comprar mais memória física	Para permitir que programas e dados sejam divididos em espaços de endereçamento logicamente independentes e para auxiliar o compartilhamento e a proteção

- Funções específicas do S.O.:
 - Enviar sinais para os dispositivos
 - Atender interrupções
 - Gerenciar comandos aceitos e funcionalidades (serviços prestados)
 - Tratar possíveis erros
 - Prover interface entre os dispositivos e o sistema
- Geralmente, o código para tratamento da entrada e saída representa uma fração significativa do sistema operacional total

Classificação quanto ao Tipo de Conexão

- Conexão serial:
 - Uma única linha de sinal é utilizada para o estabelecimento de toda a conexão, protocolo e transferência de dados, entre o módulo de E/S e o periférico
 - Características principais:
 - Mais barata e mais lenta
 - Relativamente confiáveis
 - Usada em dispositivos mais baratos e lentos, como impressoras e terminais
 - Embora Firewire, USB e Ethernet sejam seriais, se refere geralmente ao padrão RS-232

Classificação quanto ao Tipo de Conexão

- Conexão paralela:
 - Várias linhas de sinais são usadas, de forma que vários bits de dados possam ser transferidos em paralelo
 - É comum que existam linhas independentes para tráfego de sinais de controle
 - Características principais:
 - Mais complexa, mais cara, e mais rápida que a serial
 - Altamente confiável
 - Usada em dispositivos mais velozes, como unidades de disco, fita ou impressoras rápidas

Classificação quanto ao Tipo de Transferência


- Dispositivos de bloco (Block devices):
 - Armazenam informação em blocos de tamanho fixo, cada um com seu próprio endereço
 - Os tamanhos dos blocos variam de 512 B a 32 KB
 - Transferências são feitas com um ou mais blocos consecutivos
 - Cada bloco é lido ou escrito independentemente dos demais
 - Ex: HD, CD-ROM, Bastão USB
 - O sistema de arquivos, por exemplo, trata com dispositivos de bloco abstratos

Classificação quanto ao Tipo de Transferência

- Dispositivos de caractere (Character devices)
 - Enviam ou recebem um fluxo de caracteres, sem considerar qualquer estrutura de bloco
 - Não são endereçáveis e não possuem qualquer operação de posicionamento ("seek operation")
 - Ex: impressoras, interfaces de rede, mouses
- Este esquema de classificação não é perfeito
 - O timer (clock) não se encaixa em nenhuma categoria dessas

E/S: Princípios de Hardware

- O S.O. sempre trata com a controladora, não com os dispositivos
 - A Comunicação entre CPU e controladoras é feita através de barramentos comuns (interface de alto nível)
 - Interface entre controladora e dispositivo: baixo nível
 - Mainframes: múltiplos barramentos e processadores especializados em E/S (canais de E/S).



E/S: Princípios de Hardware

- Fx: Controladora de disco
 - Recebe, da unidade de disco, um fluxo de bits, com:
 - Preâmbulo (veremos mais adiante)
 - Os bits do setor (veremos mais adiante)
 - Checksum (Error-Correcting Code ECC)
 - Converte o fluxo serial de bits (vindo do dispositivo) em um bloco de bytes, executando qualquer correção necessária
 - Monta o bloco de bytes em um buffer interno à controladora
 - Após verificar a checksum, copia o bloco na memória

Princípios de Hardware: Controladores


- Cada controlador possui registradores, usados para comunicação com a CPU
 - Ao escrever nesses registradores, o SO pode comandar o dispositivo
 - Executa E/S escrevendo comandos (e seus parâmetros, se existirem) nesses registradores
 - Quando um comando é aceito, a CPU pode deixar que a controladora trabalhe sozinho, indo executar outra tarefa.
 - Quando o dispositivo termina, avisa a CPU através de uma interrupção.
 - Ao ler desses registradores, o SO pode saber o estado do dispositivo etc

Princípios de Hardware: Controladores

- Muitos dispositivos possuem também um buffer, que o SO pode ler (ou escrever). Ex: memória de vídeo
- Como a CPU se comunica com esses registradores e buffers de dados?
 - Necessidade de associação de endereços a estes dispositivos

- Existem 2 formas de interpretação desses endereços, pelo módulo de E/S, quando o barramento é compartilhado:
 - Mapeado em memória ou em E/S
 - Implementados pelo hardware
- Mapeado em Memória:
 - O módulo de E/S opera dentro do espaço de endereçamento de memória, usando um conjunto de endereços reservados (registradores são tratados como posições de memórias)

Um espaço de enderecamento




- Mapeado em Memória:
 - Mapeia todos os registradores de controle no espaço de memória
 - Usa o mesmo barramento para endereçar memória e dispositivos
 - Cada registrador de controle recebe um endereço de memória único
 - Geralmente o topo do espaço de endereços
 - Nenhuma memória é associada a esses endereços
 - Quando um endereço de memória correspondente a um registrador é usado, a CPU faz o desvio

Um espaço de endereçamento



- Mapeado em Memória Vantagens:
 - Não há a necessidade de instruções especiais de E/S
 - A interação se dá como se fosse uma posição de memória comum
 - Para impedir que determinados usuários acessem o dispositivo, basta não mapear as páginas em seu espaço de endereçamento virtual
- Desvantagens:
 - Consome parte do espaço de endereçamento
 - Permitir o uso da cache para os registradores de controle pode ser desastroso
 - O hardware deve poder desabilitar a cache seletivamente (em cada página, por exemplo)


- Mapeado em E/S ou E/S isolada (I/O Ports):
 - Cada registrador de controle recebe um número de porta de E/S (inteiro de 8 ou 16 bits)
 - Acessada via instruções especiais (Intel), usadas apenas pelo SO
 - IN REG, PORT → leia do registrador de controle PORT e armazene no registrador REG da CPU
 - OUT PORT,REG \rightarrow caminho inverso de IN



Mapeado em E/S:


- Espaços de endereços diferentes para memória e E/S
 - Existe um espaço de endereçamento independente para os dispositivos de E/S
 - IN RO,4 \rightarrow lê da porta de E/S 4 para RO
 - MOV RO,4 → lê do endereço 4 da RAM para RO

Dois enderecos



- Mapeado em E/S Vantagens:
 - Não gasta espaço de endereçamento
 - Não sofre com o uso da Cache
- Desvantagens:
 - Requer instruções especiais para acesso
 - Drivers necessariamente tem que usar algum assembly para acessar as instruções

- Sistemas híbridos
 - Buffers de dados de E/S mapeados na memória
 - Portas de E/S para os registradores de controle
 - Fx: Pentium
 - Portas de E/S de 0 a 64K-1
 - Endereços de 640K a 1M-1 reservados aos buffers



Comunicação CPU – Funcionamento

- Quando a CPU quer ler uma palavra (E/S ou RAM):
 - Coloca o endereço nas linhas de endereço do barramento
 - Emite um sinal READ sobre uma linha de controle do barramento
 - Em uma segunda linha de sinal informa se o espaço é de E/S ou de memória

Referências Adicionais

- https://www.kernel.org/doc/gorman/html/ understand/understand014.html
- http: //en.wikipedia.org/wiki/Memory-mapped_I/O
- http://docstore.mik.ua/orelly/linux/run/ ch06 02.htm