Sistemas Operacionais

Aula 01 - Conceitos Básicos

Sistema computacional — o que é

Um **sistema computacional** é a combinação de hardware (CPU, memória, dispositivos de E/S, barramentos) e software (sistema operacional, bibliotecas, aplicações) que permite executar programas e oferecer serviços ao usuário. Hardware fornece recursos; software gerencia e usa esses recursos.

Importância do Sistema Operacional (SO)

O SO é a camada que **gerencia recursos** e **fornece abstrações** (processos, arquivos, dispositivos, rede). Sem o SO, programar e coordenar hardware fica muito mais difícil. O SO:

- isola processos (segurança/estabilidade);
- gerencia CPU, memória e I/O (eficiência);
- fornece interface (APIs, sistema de arquivos, shell/GUI).

Sistema sem SO vs com SO

- **Sem SO (bare-metal)**: programas rodam diretamente no hardware. Uso em sistemas embarcados ou firmware. Vantagens: mais controle, menor overhead. Desvantagens: sem multitarefa, sem proteção, difícil reutilização.
- **Com SO**: múltiplos processos, proteção de memória, drivers, abstrações, multitarefa, segurança. Ideal para sistemas gerais (desktop, servidores).

Máquina multinível (modelo em camadas)

Conceito: computador visto como várias camadas/níveis de abstração (hardware → microarquitetura → ISA → SO → runtime/VM → linguagem de alto nível → aplicação). Cada camada esconde detalhes da anterior e oferece serviços para a próxima. Ex.: código Java roda sobre JVM que usa SO que usa hardware.

Definição de SO (resumida)

Programa que atua como **gerente de recursos** e **intermediário** entre hardware e aplicações, oferecendo:

- abstrações (processos, threads, arquivos, sockets),
- mecanismos (escalonamento, alocação de memória, sincronização),
- serviços (I/O, segurança, comunicação).

Vantagens do SO

- Multiprogramação e multitarefa.
- Isolamento e proteção entre programas.
- Gerenciamento de recursos (memória, CPU, disco).
- Interface uniforme para dispositivos (drivers).
- Segurança, autenticação e logging.

Principais funções do SO

- Gerência de processos: criação, escalonamento, troca de contexto, sincronização.
- Gerência de memória: alocação, paginação, proteção, swap.
- Sistema de arquivos: organização, persistência e acesso a dados.
- Gerência de dispositivos: drivers e controladoras.
- Serviços de rede: pilhas de rede, sockets.
- Segurança e controle de acesso.
- Interfaces usuário/programador: shell, APIs, syscalls.

Interação com o SO

- Aplicações usam chamadas de sistema (system calls) para pedir serviços (I/O, criar processos, alocar memória).
- Há separação user-space / kernel-space para segurança; dispositivos e recursos sensíveis acessados via syscalls ou drivers.
- Bibliotecas (libc, frameworks) encapsulam syscalls.

Processamento (CPU, interrupções, escalonamento)

- CPU executa instruções; múltiplos processos/threads são multiplexados via escalonador (scheduler).
- Interrupções e exceções permitem responder a eventos (timer, I/O).
- Troca de contexto: salvar/restaurar registradores e PC ao mudar de processo.
- Cores múltiplos → paralelismo real; escalonador decide onde rodar cada thread.

Memória e influência do cache em C e Java

Cache (L1/L2/L3) é memória rápida entre CPU e RAM; latência e localidade importam muito.

Efeitos gerais:

- Localidade de referência (temporal/espacial) melhora hits no cache e performance.
- Miss de cache causa grande penalidade (espera de memória).
 Especificamente em C:
- Dados contíguos (arrays, estruturas compactas) -> melhor localidade.
- Evitar ponteiros dispersos e encadeamentos longos (pointer chasing).
- Alinhamento e padding controlados pelo programador.
- Otimizações de loop (blocking, loop interchange) para cache-friendly code.

Especificamente em Java:

- Objetos no heap s\u00e3o acessados por refer\u00e9ncias; array de primitivos tem excelente localidade.
- Array de objetos pode ter má localidade porque cada objeto pode estar espalhado.
- Garbage Collector pode mover objetos (melhora localidade quando faz compaction).

ROM e CMOS

- ROM (Read-Only Memory): memória não volátil onde firmware (ex.: BIOS) pode residir; geralmente não se altera em operação normal.
- CMOS: tradicionalmente refere-se a memória alimentada por bateria que guarda configurações do sistema e relógio (RTC) — no passado baseado em tecnologia CMOS. Hoje as configurações do firmware podem estar em NVRAM/flash, mas o termo CMOS ainda é usado para o setup do BIOS/UEFI.

Boot-Up (sequência)

- 1. **Power-on** → energia aplicada.
- 2. POST (Power-On Self Test): testes básicos de hardware.
- Firmware (BIOS/UEFI) inicializa controladoras e configurações.
- Bootloader (p.ex. MBR/UEFI boot manager) carrega o kernel do SO da mídia (disco, SSD).
- 5. Kernel inicializa subsistemas, drivers, monta root filesystem.
- Serviços e processos de usuário são iniciados (init/systemd).
 Resultado: sistema operacional ativo e pronto.

Boot-up BIOS (legacy) vs UEFI (moderno)

- BIOS (legacy): firmware armazenado em ROM, carrega MBR, tem interface limitada.
- UEFI: substitui BIOS, suporta partições GPT, drivers no firmware, boot seguro, interface mais rica e programas no ambiente firmware.

Dispositivo de E/S (I/O device)

- Dispositivo que envia/recebe dados (disco, teclado, rede, GPU, impressora).
- Tipos: block devices (discos) e character devices (teclado, terminal).

Controladoras (controllers)

- O que são: hardware que controla um tipo de dispositivo (ex.: controlador SATA para discos, controlador USB para portas USB).
- Função: implementam o protocolo físico/ligação com o dispositivo e expõem registros e buffers que o sistema usa para comandar o hardware.
- Como são comandadas: o SO (via driver) escreve comandos especiais nos registradores da controladora; a controladora converte esses comandos em sinais elétricos para acionar o dispositivo.

Interface: Controladora ↔ **Driver**

- A controladora fornece uma interface hardware (registros, portas I/O, linhas de status).
- O driver implementa a camada software que traduz chamadas do SO em leituras/escritas nesses registradores e trata as interrupções geradas pela controladora.
- Resumindo: controladora = hardware; driver = software que a controla.

Driver (definição e responsabilidades)


- O que é: software que permite ao SO usar um dispositivo físico específico.
- Responsabilidades principais:
 - Inicializar o dispositivo e a controladora.
 - Enviar comandos e configurar registradores.
 - Tratar interrupções do dispositivo.

Drivers diferentes para controladoras e SOs

 Cada controladora e cada SO têm interfaces diferentes → drivers específicos são necessários. • Um mesmo dispositivo pode precisar de drivers diferentes em Windows e Linux.

Carregamento dinâmico de drivers

- Depende do SO e do dispositivo muitos sistemas suportam carregar drivers em tempo de execução (sem reiniciar).
 - Windows: Adiciona-se uma entrada a um arquivo do sistema informando que ele precisa do driver e então reiniciar o sistema. No momento da inicialização, o sistema busca os drivers de que precisa e os carrega
 - Linux: Carrega-se um módulo do kernel, em tempo de execução, contendo o driver



Aula 02 - Tipos e Estruturas de um S.O.

SO monotarefa vs multitarefa

- O que é: executa um único processo/programma por vez na CPU.
- **Funcionamento:** o programa ocupa totalmente a máquina até terminar ou ceder controle (cooperativo).
- Vantagens: simplicidade, menor overhead, fácil determinismo.
- Desvantagens: pouca interatividade, baixa utilização de I/O e CPU quando há esperas.
 Multitarefa
- O que é: vários processos/threads coexistem; CPU é compartilhada entre eles.
- Como funciona (visão geral):
 - Preemptiva: o SO interrompe processos (timer interrupt) para trocar; melhora responsividade.
 - Cooperativa: processo cede voluntariamente o CPU; simples mas arriscado (processo travado trava tudo).
 - Multiprocessamento: com vários núcleos, há execução real paralela.
- Mecanismos importantes:
 - **Escalonador (scheduler):** decide qual processo/thread roda; políticas: round-robin, prioridade, SJF, O(1)/com múltiplos níveis, real-time (EDF/RMS).
 - Troca de contexto (context switch): salvar/restaurar registradores, PC, SP, tabela de páginas possivelmente — tem custo.
 - Sincronização/IPC: mutexes, semáforos, filas, pipes, sockets para coordenação entre tarefas.
 - Threads: threads leves dentro de um processo compartilham memória; facilitam concorrência.
- Vantagens: melhor utilização de CPU/I/O, interatividade, execução concorrente de serviços.
- **Desvantagens:** complexidade, overhead de troca de contexto, problemas de concorrência (race conditions, deadlocks), gerenciamento de memória mais complexo.

Multiprogramação e pseudoparalelismo

- Multiprogramação: manter vários programas carregados em memória para que o CPU tenha sempre algo para executar quando um programa esperar por I/O — objetivo: aumentar utilização da CPU.
- Pseudoparalelismo: numa CPU única, a ilusão de execução simultânea é produzida por rápidas trocas de contexto entre processos (time-slicing). Em múltiplos núcleos, paralelismo real substitui pseudoparalelismo.

Processos CPU-bound vs I/O-bound

- **CPU-bound:** gastam a maior parte do tempo executando instruções; precisam de muito tempo de CPU (ex.: compressão, cálculos numéricos).
- I/O-bound: passam maior parte do tempo esperando I/O (ex.: leitura de disco, rede); precisam de breves fatias de CPU.
- Consequência para escalonamento: escalonadores eficientes tentam intercalar I/O-bound (curtas rajadas) com CPU-bound para maximizar throughput e responsividade ex.: round-robin favorece I/O-bound para latência menor.

Tipos de processamento: batch vs interativo (lote e não-batch)

- Batch (processamento em lote):
 - Jobs acumulados e executados sem interação humana.
 - Vantagem: alto throughput, agendamento otimizado.
 - Uso: mainframes, processamento noturno, grandes análises.

Interativo:

- Sistema responde a comandos do usuário em tempo real (desktop, shell).
- Exige baixa latência e resposta rápida.
- Spooling: técnica de enfileirar saída de jobs (print spooler, mail spool) permite desacoplar produção de dados e consumo (ex.: imprimir enquanto processo continua).

Tipos de SO por uso

- Interativo: foco em resposta ao usuário (desktop, mobile).
- Servidor: otimizado para throughput, concorrência de conexões.
- Tempo real (RTOS):
 - **Hard real-time (crítico):** deadlines rígidos falha ao perder deadline é inaceitável (controle de freios, aviônica).
 - **Soft real-time (não crítico):** perdas de deadline degradam desempenho mas não causam catástrofe (streaming de vídeo).
- **Embutido (embedded):** SO leve ou nenhum SO, recursos restritos (ex.: microcontroladores).

Modos de acesso ao hardware: usuário vs kernel

- Modo usuário (user mode): privilégios restritos; aplicações não podem executar instruções sensíveis nem acessar hardware diretamente.
- Modo kernel (kernel mode / supervisor): privilégios totais; o SO executa operações críticas e manipula hardware.
- Troca entre modos: feita por system calls, traps, interrupções; garante proteção —
 aplicações pedem serviços e o kernel executa em modo privilegiado.

Organização interna do SO — principais estruturas

Estrutura monolítica

- Princípio: kernel único que contém subsistemas (gerência de processos, memória, sistema de arquivos, drivers) rodando no mesmo espaço de endereço.
- Vantagens: desempenho (chamadas internas são simples), fácil comunicação interna.
- Desvantagens: grande base de código, difícil manutenção, bugs em drivers/parte do kernel podem derrubar todo o sistema.

Sistemas em camadas (layered)

- Princípio: kernel dividido em camadas, cada camada oferece serviços à camada superior e usa a inferior. Ex.: hardware → gerenciamento de memória → processos → aplicações.
- Vantagens: modularidade, facilita design/verificação (cada camada isolada).
- **Desvantagens:** overhead de chamadas entre camadas, nem sempre natural dividir em camadas puras.

Microkernel

- Princípio: núcleo mínimo no kernel (escalonamento, IPC, gerência básica de memória).
 Serviços como drivers, sistema de arquivos e servidores de rede rodam em espaço de usuário como processos separados.
- Vantagens: maior modularidade, segurança e robustez (falha de um driver user-space não derruba kernel), facilidade de portabilidade.
- Desvantagens: overhead de IPC e contexto entre servidores e kernel (podendo afetar desempenho), design mais complexo de comunicação.
- **Exemplos:** MINIX, QNX, microkernel-based designs; macOS/XNU híbrido tem microkernel elements.

Máquina virtual (virtual machine / hypervisor)

- Princípio: camada que permite executar múltiplos sistemas operacionais convidados sobre o mesmo hardware, cada um isolado.
- Tipos:
 - Type 1 (bare-metal) hypervisor: roda diretamente sobre hardware (ex.: Xen, VMware ESXi).
 - **Type 2:** roda sobre um SO hospedeiro (ex.: VirtualBox).
- Vantagens: isolamento forte, consolidação, snapshots, portabilidade de ambientes.

- Desvantagens: overhead (virtualização de I/O/CPU), complexidade, necessidade de gerenciamento de recursos; sem paravirtualização pode haver perda de desempenho.
- Observação: com hardware de virtualização (VT-x, AMD-V) overhead é muito reduzido.

Modelo cliente-servidor (no contexto de SO e serviços)

- Princípio: funcionalidades oferecidas por servidores (no mesmo host ou remotos); clientes solicitam serviços via IPC, sockets ou RPC.
- Vantagens: modularidade, escalabilidade, possibilidade de distribuir serviços, fácil isolamento (servidores podem rodar em processos separados).
- Desvantagens: overhead de comunicação, complexidade de sincronização/recuperação de falhas, latência adicional se for remoto.

Comparações rápidas (prós/cons resumidos)

Monolítico

- Alto desempenho interno
- Pior isolamento; manutenção difícil

Microkernel

- Robustez, segurança, modularidade
- IPC mais caro; possível queda de desempenho

Camadas

- Arquitetura clara, fácil prova de corretude
- Possível overhead e camadas artificiais

Máquina virtual

- Isolamento, consolidação, flexibilidade
- Overhead e complexidade de gestão

Cliente-servidor

- Distribuição e reutilização de serviços
- Comunicação e latência; tolerância a falhas exigente

Aula 03 - Chamadas ao Sistema e Interrupções

Aula 04 - Processos e Escalonamento

Processo é a coisa central no SO. Ele tem o contexto dos programas, mantendo o registro de tudo que tá acontecendo na máquina.

- Processo: É a unidade central de execução em um sistema operacional, representando um programa em execução. Inclui:
 - Código do programa
 - Dados de entrada/saída
 - Estado atual (executando, bloqueado, pronto)
 - Contexto de execução
- Diferença entre Processo e Programa:
 - Programa: Algoritmo codificado, visão estática da tarefa
 - Processo: Instância única em execução, visão dinâmica pelo SO

Tipos de Processos

Processos em Primeiro Plano (Foreground)

- Interagem diretamente com o usuário
- Exemplos:
 - Leitura de arquivos
 - Iniciação de programas via interface
- Características:
 - Entrada/saída pelo terminal
 - Requer atenção do usuário

Processos em Segundo Plano (Background/Daemons)

- Operam independentemente da interação do usuário
- Exemplos:
 - Serviços de email
 - Serviços de impressão
- Características:
 - Entrada/saída por arquivos
 - Executam funções específicas do sistema
- Um mesmo programa pode ter múltiplas instâncias como processos distintos

Componentes Fundamentais de um Processo

- 1. Programa:
 - Contém as instruções que serão executadas pelo processo
- 2. Espaço de Endereçamento:
 - Área de memória exclusiva do processo

- Intervalo de endereços que o processo pode acessar (de 0 até um máximo específico)
- Protegido contra acesso por outros processos

3. Contextos:

- Hardware:
 - Registradores do processador (PC, ponteiro de pilha, registradores gerais)
 - Estado atual da execução

Software:

- Variáveis do programa
- Lista de arquivos abertos
- Alarmes pendentes
- Relacionamentos com outros processos

Estrutura do Espaço de Endereçamento

O espaço de memória de um processo é organizado em três segmentos principais:

1. Segmento de Texto:

- Contém o código executável do programa
- Parte somente-leitura (não modificável durante execução)


2. Segmento de Dados:

- Armazena as variáveis do programa
- Área de memória modificável

3. Pilha de Execução:

- Gerencia o fluxo de execução
- Armazena:
- Chamadas de procedimentos/funções
- Parâmetros de funções
- Variáveis locais
- Endereços de retorno

Gap: Permite que a pilha se expanda dinamicamente.



Pilha de execução (Stack)


- Contém um stack frame para cada rotina chamada que ainda não terminou.
- Cada stack frame guarda:
 - Variáveis locais da rotina.
 - Endereço de retorno (para saber onde continuar a execução após a função terminar).
 - Parâmetros passados para a rotina.
- Exemplo: Se a função DrawSquare chama DrawLine, a pilha terá:
 - 1. Parâmetros e variáveis locais de DrawSquare.
 - 2. Endereço de retorno para DrawSquare.
 - 3. Parâmetros e variáveis locais de DrawLine.
 - 4. Endereço de retorno para DrawLine.

Sub-rotinas e a pilha

- Ao chamar (Call) uma sub-rotina:
 - O endereço da próxima instrução é salvo na pilha.
 - O fluxo de execução salta para o código da sub-rotina.
- Ao retornar (Return):
 - O endereço salvo é retirado (desempilhado).
 - O fluxo volta exatamente para onde parou.
- Chamadas podem ser aninhadas: sub-rotinas chamam outras sub-rotinas, empilhando sucessivos endereços de retorno.

Contexto de Processo

- O contexto é o conjunto de informações que descrevem o estado atual de um processo enquanto ele está rodando.
- Inclui:
 - Registradores de uso geral.
 - PC (Program Counter) → aponta para a próxima instrução.
 - SP (Stack Pointer) e outros registradores.
- Quando um processo é executado, seu PC é carregado nos registradores do processador.
- Na dia ilustração, o processo rodando é aquele cujo PC está atualmente nos registradores da CPU. (pelo que eu entendi)



Criação de Processos

Processos podem ser criados em vários momentos:

- 1. Inicialização do sistema.
- 2. Chamada de sistema feita por outro processo.
- 3. Solicitação do usuário.
- 4. Inicialização em *batch* (processamento em lotes).
- Cada sistema operacional tem formas diferentes de criar processos:
 - UNIX (fork):
 - Cria um clone exato do processo pai (mesma memória, descritores, conexões).
 - Depois o filho pode usar execve para carregar um novo programa na memória.
 - O clone pode manipular recursos do pai antes de executar outro código.
 - Windows (CreateProcess):
 - Cria diretamente um processo filho já carregando o novo programa.

Funcionamento do fork

- fork() é chamado pelo pai e retorna duas vezes:
 - Uma no pai (retornando o PID (número maluco???, não é zero, por isso sabemos que é o pai) do filho).
 - Uma no filho (retornando 0).
- Após o fork, pai e filho possuem cópias independentes das variáveis e recursos, mas inicialmente idênticas.
- Isso permite execução paralela ou coordenação entre eles.
 Compartilham de arquivos abertos durante esse processo, se trocamos o stdin e stdout podemos enganar o filho e o pai.

Hierarquia de Processos

- UNIX:
 - Existe hierarquia: pai cria filho, que pode criar netos.
 - Pode ser visualizada com pstree no Linux.
- Windows:
 - Não há hierarquia real.
 - Pai recebe um identificador (handle) para o filho.
 - O pai pode repassar esse identificador para outros processos, "transferindo" o controle.

Troca de contexto

- Quando a CPU alterna entre processos:
 - Salva o contexto do processo atual na memória (lista de processos).

- Carrega o contexto do próximo processo nos registradores.
- Isso garante que cada processo retome exatamente do ponto onde foi interrompido.

Hierarquia e Gerenciamento de Processos em Unix/Linux

Hierarquia de Processos

1. Estrutura em Árvore:

- Todos os processos descendem do processo init (PID 1)
- init cria processos filhos para gerenciar terminais e serviços do sistema

2. Grupos de Processos:

- Processos relacionados formam grupos (processo pai + descendentes)
- Sinais do teclado são enviados para todo o grupo associado à janela atual

3. Relação Pai-Filho:

- Processo pai conhece seus filhos (mantém seus PIDs)
- Processo filho não conhece o pai após criação
- Comunicação deve ser explicitamente estabelecida pelo pai
- Pai não pode transferir a "paternidade" do processo para outro

Término de Processos

1. Término Voluntário

Normal:

- Processo conclui sua execução
- Chamadas de sistema: exit() (Unix), ExitProcess() (Windows)

Por Erro:

- Processo detecta condição inviável (ex: arquivo não encontrado)
- Encerra com código de erro (ex: compilador com arquivo inexistente)

2. Término Involuntário

Erro Fatal:

- Causado por bugs no programa
- Exemplos: divisão por zero, acesso a memória inválida
- SO interrompe via sinal (ex: SIGSEGV para segmentation fault)

Por Outro Processo:

- Chamadas: kill() (Unix), TerminateProcess() (Windows)
- Processo solicitante precisa ter permissões adequadas

- Usado para:
 - Gerenciamento de sistema
 - Interrupção de processos congelados
 - Controle de serviços

Fluxo Completo do Ciclo de Vida

- 1. init cria processos base
- 2. Processos criam filhos (fork + exec)
- 3. Execução normal ou com erros
- 4. Término voluntário ou involuntário
- 5. Pai recebe status do filho (via wait/waitpid)

Estados Básicos de um Processo

1. Executando (Running):

- Processo está ativamente usando a CPU
- Em sistemas com múltiplos núcleos, vários processos podem estar neste estado simultaneamente

2. Pronto (Ready):

- Processo está em memória e apto a executar
- Aguardando sua vez na escalonamento da CPU
- Possui todos os recursos necessários, exceto o processador

3. Bloqueado (Blocked/Waiting):

- Processo n\u00e3o pode continuar at\u00e9 que um evento externo ocorra
- Exemplos: espera por E/S, liberação de recurso, sinal

O Estado Zumbi

- Processo que terminou sua execução mas ainda mantém uma entrada na tabela de processos
- Ocorre quando:
 - Processo filho termina antes do pai
 - Pai não chamou wait() ou waitpid() para coletar seu status de saída
 - O SO mantém informações mínimas (PID, status de saída) até o pai as consultar

Problemas Causados:

1. Esgotamento de PIDs:

Tabela de processos tem tamanho fixo

Muitos zumbis podem impedir criação de novos processos

2. Consumo de Recursos:

- Cada zumbi ocupa uma entrada valiosa na tabela
- Embora não use CPU/memória, limita capacidade do sistema

Soluções e Boas Práticas:

1. Chamada wait():

- Pai deve sempre chamar wait() para liberar recursos do filho
- Implementar handlers para SIGCHLD (sinal de término de filho)

2. Adoção por init:

- Se o pai termina sem wait(), init (PID 1) adota o zumbi
- init periodicamente chama wait() para limpeza automática

Tabela de Processos

- Função: Estrutura central que gerencia todos os processos no sistema
- Organização:
 - Arranjo ou lista encadeada de ponteiros para Blocos de Controle de Processo (BCP)
 - Cada entrada contém:
 - PID (Process ID) número único que identifica o processo
 - Ponteiro para o BCP correspondente
 - Estado do processo (executando, pronto, bloqueado, zumbi)

Bloco de Controle de Processo (BCP)

É a estrutura de dados fundamental que o sistema operacional utiliza para gerenciar cada processo individualmente. Ele funciona como um "dossiê completo" do processo. Além do PID, ele também usará o PPID (Parent Process ID), que nada mais é que o identificador do processo pai.

Conteúdo:

- Contexto de hardware (registradores, PC, SP)
- Contexto de software (arquivos abertos, variáveis de ambiente)
- Informações de gerenciamento (prioridade, tempo de CPU)
- Ponteiros para espaço de endereçamento

• Exclusões:

- Não armazena o conteúdo real do espaço de memória do processo
- Mantém apenas referências às estruturas de memória

Implementação de Processos

Process management Registers Program counter Program status word Stack pointer Process state Priority Scheduling parameters Process ID Parent process Process group Signals Time when process started CPU time used Children's CPU time Time of next alarm	Memory management Pointer to text segment Pointer to data segment Pointer to stack segment	File management Root directory Working directory File descriptors User ID Group ID
--	--	--

Algumas informações do BCP


O SO segue o seguinte processo para criar novos processos:

- 1. Atribuição de PID: Identificador único para cada processo
- 2. Alocação na Tabela de Processos: Nova entrada é criada
- Alocação de Memória: Espaço para código, dados e pilha
- 4. Inicialização do BCP (Bloco de Controle de Processo):
 - Armazena contexto do processo
 - Mantém informações de registradores, estado, etc.
- 5. **Inserção na Fila Adequada**: Pronto ou bloqueado, conforme a situação inicial

Estados de Processos e Filas

Filas de Gerenciamento:

- Fila de Prontos:
 - Processos que estão aptos a executar
 - Exemplo: PCB#5, PCB#1 (esperando vez na CPU)
- Fila de Bloqueados:
 - Processos aguardando eventos externos
 - Exemplo: PCB#9, PCB#2, PCB#4 (esperando E/S)



Transições de Estado:

1. Execução → Bloqueado:

- Quando o processo requer E/S ou outro recurso n\u00e3o dispon\u00edvel
- Ocorre via chamadas de sistema (block/pause) ou automaticamente

2. Bloqueado → Pronto:

- Quando o recurso esperado se torna disponível
- O SO move o processo para a fila de prontos

3. Execução → Pronto:

- Durante trocas de contexto pelo escalonador
- Processo é interrompido para dar vez a outro

O Papel do Escalonador

Funções Principais:

1. Seleção de Processos:

- Decide qual processo da fila de prontos ganhará a CPU
- Utiliza diferentes algoritmos (FIFO, Round Robin, Prioridades, etc.)

2. Gerenciamento de Transições:

- Coordena as mudanças entre estados
- Trabalha em conjunto com o dispatcher para trocas de contexto

3. Balanceamento de Carga:

Garante uso justo e eficiente da CPU

Prevenção de starvation (processos que nunca executam)

Integração com Hardware:

- Interrupções: Mecanismo para recuperar o controle da CPU
- Dispatcher:
 - Componente de baixo nível que efetiva a troca
 - Salva/restaura contextos durante mudanças