Eixos Principais da detormação [Principal smain axes]

Annes de mais, novemos que Sig é simétrico, i.e, Sj=Sji. Assim, pade ser diagonalizado su qualque porto. Isto é, nun dedo porto pademos escolher coordenadas de Tal toema que as únicas componentes not feed sot S11, Szz, \$33 = S1, Sz, S3. Os vixos destas coordenados sat es vixos principais, e as componentes são os valores Peinupais.
Como exemplo, Torremos $S_{ij} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 4 \\ 0 & 4 & -3 \end{bmatrix}$ peinupais. Para eu courrar os eixos principais remos que.

. Encontrar os valores proprios à: Det [S-21] = 9 $\Rightarrow \lambda = 2, 5, -5$ · Construir os vectores prosprios (S-NI)N=0 $=> N_1 = (1,0,0) N_2 = \frac{1}{56} (92,1) N_3 = \frac{1}{56} (0,-1,2)$

E portento a marrit das detormações no non

 $S = 2N_1N_1 + 5N_2N_2 - 5N_3N_3$

Esti marnit é calculade, clava, usando a marnit de snaustormação.

P= [0 2/55 - 4/55], i.e,

Notern que TrS = TrS = 2 transformações arbit Deu S = Det S' = -50 e representa - Os no

PSP=S

Para deformações em
2-D poclemos fater
maustormações arbitrante
e representa - las no
"círculo de Mohr"

. Quando Sij é diagonal dl)2 = dx,2+dx2+dx3+zSixdxidxx = dx, 2[1+251] + dx2[1+2522]+dx3[1+2533] ISTO É, nestas coordenadas dx; = dx; [1+25;] => dx; ~dx; (1+5; 5; 5) 60%, o elemento de volume (dV) = dV (1+5ii) Jó vimos que Sii = TR[S] é un invariante e que esta relacionado com a deslocamento noemal, que provoca expansa ou anmação no marenal. Assim, l'natural separar Sij da seguinte forma Six = Six- 3 dix See + 3 dix See = Zij + 13 A Sik Cisalhamento

Já vimos que $\theta = JV des-nos a expansão ou contraçção de material.$

Nove-se que Zii =0 por construção

Exemplo 1.

$$\vec{z} = x \vec{e_x} - y \vec{e_y}$$
 $\vec{z} = \frac{1}{2} (0i\vec{z_1} + 0i\vec{z_1}) = \frac{1}{2} (0 - 20) = (0 - 10)$

Exemplo 2. [TPC]
$$3 = \xi y e_{\pi}^{2} \qquad S = \begin{pmatrix} 0 & \xi/20 & 0 \\ \xi/20 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$3 = \xi y e_{\pi}^{2} \qquad S = \begin{pmatrix} 0 & \xi/20 & 0 \\ \xi/20 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Exemplo 3. Considere o seusor de deformação [TPC]
$$S = \begin{bmatrix} 5 & 6 & 7 \\ 6 & 8 & 9 \\ 7 & 92 \end{bmatrix}$$

Calcule 0 e Zij. Transtoeme Zij pour obter componentes diagonais nules.

$$R: S = \begin{bmatrix} 0.00 & 4.8 & 7.07 \\ 4.8 & 0.00 & 9.49 \\ 7.87 & 9.49 & 0.00 \end{bmatrix}$$

A Teusão

A reacção de sólidos a un sistema de forças exeriores e determinada pela teusar, ou por un conjunto de teusars, em coda panto. Dado una superfície A, e una força F(A) aplicada nela, definimos o vector teusar como

P = lim F A > 0 A

E reabalhomos que com o pressiposto, válido experimentalmente, de que este limite existe. É importante percebermos duas facitas:

i. Té un vector, portanto necessite de 3 componentes para sur especificado.

ic. A dele ser especificado, mas na definição acima é arbitrário

Doch o que toi dito, é razarel antecipara que as descrição de um corpo sob torças exteriores requer 9 companentes: 3 seperticies ortragonais entre si, e as correspondentes tensors ou cada uma. Aparece assim o conceito de tensor das tensors

O Tensor de stress ou das tensors [Stress Tensor]


já discutimos brevemente tensoes, noemal e de cisalhamento. Agora, necessitamos de tornare a discussa gerel. Para isso, introduzimos a torça por órea

lim DA >0 DA

o Tensor T'mistra Todas as combinações possíteis da força e elemento de afra.

Em componentes, $F_{i} = T_{ij} dA_{ij} \Rightarrow f_{y} = T_{xx} dA_{x} + T_{xy} dA_{y} + T_{yz} dA_{z}$ $F_{i} = T_{ij} dA_{ij} \Rightarrow f_{y} = T_{yx} dA_{x} + T_{yy} dA_{y} + T_{yz} dA_{z}$ $F_{z} = T_{zx} dA_{x} + T_{zy} dA_{y} + T_{zz} dA_{z}$


Por exemplo, consideremes un aubo de dinea unitária, e desenhemos as forzas



7 1 2 y


Nota:

Nós não especificamos onde é que a força acra. Estas são forças que actuary sobre superfícies, por isso definamos as convenções:



Consideremos uma superfluie como na tigura, de lados 1 e 2. Tomamos a noemal de 1 para 2 como não e Agal = Ii. dA; como a torça no lado 2 devido ao lado 2. Com esta convença T dA >0 significa que o lado 1 eupura o lado 2, que é a situação mais comum.

Visto de ama



As torças anulam-se, mas o manento apenas se anula se

- · Para un fluido no viscoso, incapar de exercer torças de cisalhomento, Tija Polij, Péa presso
- Podemos user agrea a lai de Gauss e a lei de Newton para un pedaço do objecto A lei de Newton diz-nos que dp = F, escrevzmos o lado esquendo dt dt GdV = - {T.dA} + Fext

Com 6 a deusiable do momento * Nove-se que Té a torça exercida sobre o meio circumbente, dai o sinal negativo.

Podemos usar a lei de Gauss [ou dia divergência] INT dV = ST. dA ou our componences S. PiTicaV = SouTis dAs loso 1. A deusidade de torça elástica a actuar num corpo é (torça por volume) f=-VT=-ViTiK 2. Na presença de forças exturas, taqu f + fext =0 no caso da gavidade: fel + pg = 0/ 3. Tal como tizemos com o reusor dos detorma-goes, podemos decompor o reusor T Tij = Pdij + Tij, com Trais = componente cisalhamento