11^a Aula - Estruturas. 'typedef'. Bit Field. União.

Programação Mestrado em Engenharia Física Tecnológica

Samuel M. Eleutério sme@tecnico.ulisboa.pt

Departamento de Física Instituto Superior Técnico Universidade de Lisboa

Estruturas

- Uma das entidades mais importantes, em C, é a estrutura.
- Uma estrutura permite agrupar num objecto um conjunto de elementos constituídos pelos mais variados tipos.
- Pode pensar-se numa estrutura como uma ficha de informação. Ela pode ter o nome, a idade, o telefone, a marca do carro, a altura, o peso, a cor dos olhos, as nossas habilitações, etc..
- Na sua definição cria-se um tipo (isto é, o nome pela qual será designada), a sua constituição, isto é, a descrição das variaveis nela contidas (com os respectivos tipos) e, eventualmente, declaram-se variáveis com esse tipo:

```
struct designação {
   tipo<sub>1</sub> var<sub>11</sub>, var<sub>12</sub>, ...;
   .....
   tipo<sub>M</sub> var<sub>M1</sub>, var<sub>M2</sub>, ...;
} obj<sub>1</sub>, ..., obj<sub>N</sub>;
```

Estruturas - Exemplo

A título de exemplo, podemos definir uma estrutura, que designamos por particula, que contenha algumas informações referentes às partículas físicas:

```
struct particula {
    char nome[80];
    int carga;
    int paridade;
    float spin;
    double massa, vida_media;
};
```

- E vamos, em seguida, fazer a declaração de duas variáveis: struct particula part1, part2;
- Se quisermos declarar uma variável com os dados do electrão: struct particula elect = {"electrao", -1, 1, 0.5, 0.511, 1.E40};

Estruturas ('Prog14_01.c')

- Acabámos de criar uma estrutura, de declarar uma variável e de a inicializar. Mas como se pode aceder às suas componentes?
- Se quisermos saber a massa do electrão, temos antes de mais de indicar a variável declarada pela estrutura 'elect' e dentro dela queremos a variável 'massa', então a massa do electrão será:

elect.massa

Note-se que a variável 'elect.massa' é um double e comporta-se exactamente como qualquer outro double que vimos até agora.

- Se estivermos a lidar com um ponteiro para uma estrutura em vez da própria estrutura, temos de ter em conta alguns pormenores.
- Ao passar o ponteiro da estrutura para uma função escrevemos: func (&elect, ...)
- E ao declararmos a função:

```
tipo func (struct particula *p1, ...)
```

Estruturas ('Prog14_02.c')

- Uma vez dentro da função, p1 é um ponteiro para a estrutura.
- Se quisermos a própria estrutura, pedimos o valor do ponteiro, ou seja, *p1.
- De um modo idêntico ao que fizemos anteriormente, podemos referirmo-nos à massa da partícula como '(*p1).massa'.
- Uma vez que as estruturas são objectos extremamente frequentes em C, era desejável que existisse uma notação, equivalente a esta mas, um pouco mais simples. Assim podemos escrever:

$$(*p1)$$
-massa \iff $p1->$ massa
em que o símbolo '->' indica que nos estamos a referir ao
ponteiro para uma estrutura e não à própria estrutura.

- Não esquecer que estamos a lidar com notações equivalentes e que a simplificação de escrita determina o seu uso.
- Como se verá, na esmagadora maioria dos casos da vida real, lidamos com **ponteiros para estrutura** e **não** com **estruturas**.

Estruturas ('Prog14_03.c' a 'Prog14_05.c')

■ Por vezes é conveniente, no **interior de uma estrutura**, ter um ponteiro para uma estrutura idêntica. Isto é:

```
struct particula {
    struct particula *anti ;
    char nome[80] ;
    ......}
```

- Apesar da estrutura não estar completamente definida, podemos fazer esta declaração, pois, ela apenas pressupõe um ponteiro. Isto é possível porque o C permite definir tipos incompletos.
- As estruturas também podem ser organizadas em vectores. Usando a estrutura 'particula' podemos querer guardar a informação de um conjunto de partículas:

```
struct particula fermiao[50], bosao[50];
```

Redefinir Tipos: 'typedef' ('Prog14_06.c')

- Para facilitar a atribuição de tipos, em C, existe um modo simples ('typedef') de lhes associar sinónimos.
- O comando 'typedef' tem por forma:

```
typedef tipo nome_alternativo;
```

■ Se desejarmos chamar byte a um char podemos escrever:

```
typedef char byte ;
byte v1, v2 ;
```

De um modo idêntico, podemos designar por elementar a estrutura struct particula atrás definida:

```
typedef struct particula elementar;
```

- Apesar de 'typedef' não criar novos tipos, encontra-se muito frequentemente associado à criação de tipos.
- É bastante frequente, no momento em que se cria uma estrutura, associar-lhe um nome alternativo.

Redefinir Tipos: 'typedef' ('Prog17_01.c')

■ Um exemplo da utilização de '**typedef**' associa a uma estrutura de dois reais o nome alternativo de '**complexo**':

```
typedef struct
    {
      double real;
      double imag;
    } complexo;
```

Outro exemplo, é uma estrutura em que se associa uma string com o seu comprimento. Vamos designá-la por 'String':

```
typedef struct
{
  int len ;
  char str[256] ;
} String ;
```

Bit Field (1) ('Prog16_01.c')

- Um 'bit field' (campo de bits) é uma opção na definição de uma estrutura.
- Nesta opção podemos indicar ao compilador qual o número de bits que deve ser reservado para cada variável.

```
struct designação {
   tipo<sub>1</sub> var<sub>1</sub> : nbits<sub>1</sub> ;
   .....
   tipo<sub>N</sub> var<sub>N</sub> : nbits<sub>N</sub> ;
} ;
```

■ No programa 'Prog16_01.c' apresenta-se uma estrutura que representa uma figura geométrica que pode estar visível ou não no ecran (pintado) e para a qual de reserva um espaço para a diagonal e outro para a cor.

Bit Field (2) ('Prog16_02.c')

- No programa 'Prog16_02.c' mostra como se pode reduzir o espaço ocupado desde que se use apenas o número de bits necessário para cada informação.
- Considere-se então uma estrutura em que se pretende guardar como inteiros, a data de nascimento e o sexo de uma pessoa.
- O espaço exigido por cada uma dessas indicações é:

```
Dia: [1,31], Mês: [1,12], Ano: [-8192,8191], Sexo: [0,1]
```

■ Então a estrutura pode ser definida como:

União ('Prog15_01.c')

- Existe em C um objecto capaz de utilizar o mesmo espaço de memória com diferentes tipos, a união (union).
- Note-se que esta ocupação simultânea, significa que não se pode usar simultaneamente os diferentes tipo pois eles são escritos no mesmo sítio da memória.
- O tipo de declaração é análogo ao de uma estrutura.
- O programa 'Prog15_01.c' mostra a utilização de uma união, com um int e um float, ambos ocupando 4 bytes:

```
union numeros {
  int i;
  float x;
}
```

Posição de um Elemento na Estrutura ('14_07.c')

- Dada uma estrutura, é possível saber qual a posição em que cada um dos seus membros se encontra, isto é, a quantos bytes está do seu início.
- Esta tarefa é implementada pela seguinte **macro**:

```
size_t offsetof (type, member)
```

- No programa 'Prog14_07.c' utiliza-se 'offsetof' para obter a posição da 'massa' em 'elementar' (struct particula).
- Nele é igualmente mostrado um processo que permite, conhecida a posição de um membro da estrutura, alterar o seu valor apontando um ponteiro directamente para ele.
- Para tal, acrescenta-se à posição inicial da variável o número de bytes a que esse membro se encontra do início da estrutura.
- Isto é feito recorrendo-se a um artifício em que se faz um 'casting' a 'char' e depois outro 'casting' ao tipo a ele associado (no exemplo da massa será a um 'double').