

Projeto CAD

Alçados

Traços

Exemplo

Esta apresentação mostra os passos utilizados na execução dos alçados de um projeto CAD.

Foi utilizado um protótipo de Pêndulo de Newton.

NOTA MUITO IMPORTANTE:

No seu projeto terá as peças do seu protótipo em separado, cotadas e com as vistas necessárias.


A compreensão dessa representação CAD necessita do conhecimento de Desenho Técnico. Deve ler as folhas de Desenho Técnico.

Terá também as referências dos elementos a inserir com o CONTENT.

A inserção no CAD está explicada nas últimas páginas do Tutorial AutoCAD (pg.67 e seguintes).
Para que possa executar o projeto deve saber para que serve cada comando do AutoCAD (traçado e modificação).



Representação CAD



Avaliação CAD

Vistas			0.80	
	Posição correta	0.40		
	Alinhamento das vistas	0.40		
Traços			1.70	
	Contorno e arestas visíveis	0.50		
	Eixo	0.50		
	Invisíveis	0.50		
	Posições extremas	0.20		
				2.50

Note que a avaliação desta parte do seu projeto será efetuada de acordo com os parâmetros acima.

Os seus alçados devem estar alinhados e na posição correta.

Os traços utilizados nestes alçados têm de obedecer às normas de Desenho Técnico.

ESPESSURAS DOS TRAÇOS

Traço grosso:

Pode ter qualquer das espessuras seguintes:

• 0.18 - 0.25 - 0.35 - 0.5 - 0.7 - 1.4 - 2 mm

Traço fino


 $\frac{1}{2}$ da espessura do traço grosso.

ALTURA DO TEXTO


É definida pela norma ISO 3098

2.5 - 3.5 - 5 - 7 - 10 - 14 e 20 mm.






Traço contínuo fino zig-zag




Limites de vistas locais ou interrompidas quando o limite não é uma linha de traço misto.

Layer: invisível

Traço interrompido fino






Linhas ocultas (não visíveis).


Layer: extremos

Traço misto fino duplamente interrompido



Layer: eixos

Traço misto fino




Linhas de eixo. Linhas de simetria. Trajetória de peças móveis

IST - Dept. Física - MEFT 2019/20 - Laboratório de Oficinas - U V Mardolcar


Layer: Corte_secção

Traço misto fino com grosso



Planos de corte (limites de linha e nas mudanças de direção).

O que são alçados ? São a representação 2D de uma peça mecânica.




Iniciar um projeto

Vamos desenhar 3 alçados:

- Alçado principal
- Alçado superior
- Alçado lateral esquerdo.


 Os alçados são obtidos por projeções paralelas pelo que estas imagens não representam corretamente os alçados.



- Alçado principal: é o que dá mais informação. A peça deve estar na posição de trabalho.
- Os alçados têm de estar alinhados.
- A sua localização é rígida.
- Devem ser impressos na mesma folha.





Representação CAD



Iniciar um projeto

- Vamos iniciar o projeto CAD do Pêndulo de Newton com AutoCAD mechanical 2020.
- Abrir o ficheiro Template LOF que executou no Tutorial Parte 1
- Iniciar pelo alçado principal.
- Começar por marcar os limites do alçado com as linhas de construção (CONSTRUCTION LINES).
- Traçar a linha de simetria (LINE Layer: Eixos).





Contorno e Arestas visíveis

Traçar o contorno e as arestas visíveis de metade da peça.




Traçado de elementos.

De modificação:


- Trim.
- Extend.
- Erase.
- Stretch



• Traçado de linhas de centro de parafusos, porcas e rebites.




Part reference corresponde aos elementos introduzidos com CONTENT Consultar Tutorial AutoCAD para relembrar procedimento




Criação de blocos

• Esta peça tem 5 pêndulos iguais.





INSERT BLOCK





Linhas ocultas/invisíveis

Só se colocam-se quando dão informação relevante.

Alteração da linhas de contorno dos pêndulos.

Os blocos são entidades únicas.

- Para apagar/alterar tem de decompor (EXPLODE) (Tutorial pg 58).
- Alteração das linhas de contorno do pêndulo do lado direito.
- EXPLODE.
- PROPERTIES (pg48) alteramos as linhas da figura.

É preciso alterar:

- As setas verdes são contornos.
- As setas azuis são invisíveis.

Procedimento

Apagar estas linhas com TRIM.

No OSNAP ativar todas as opções. Ative Ortho quando necessário.


Traçar linhas (setas verdes) Layer Contorno


Traçar linhas (setas azuis) Layer Invisível

Alterar a escala do traço interrompido.


LTSCALE (Na linha de comandos) alterar escala para 0.5











Linhas invisíveis dos pêndulos.

A parte superior dos pêndulos ficará assim.


Parte lateral direta do pêndulo central foi apagada.

Apagar parte invisível do rebite. Usar:

EXPLODE

ERASE


Teremos o seguinte:



Marcação da linha de eixo do rebite.


Marcação das linhas de centro dos pêndulos CENTERLINES:

Marcação das linhas de eixo dos pêndulos (Line, Layer: eixos).











Linha de eixo:

São indicação de simetria local ou do alçado.


Nenhuma linha pode passar de uma vista para outra.


As linhas de eixo ultrapassam a peça cerca de 3 a 5 mm.

Corrigir a linha de eixo central.

Pode alterar usando modo de edição STRETCH (pg 62).

Criar a simetria do alçado. Use MIRROR (pg.49).






IST - Dept. Física - MEFT 2019/20 - Laboratório de Oficinas - U V Mardolcar


Alçado Superior

O Alçado Superior ou Planta é obtido olhando a peça de cima.

Após rebatimento do plano fica localizado em baixo.









Alçado superior

Traçado de 1/4 do Alçado

• Arestas/contornos invisíveis com informação relevante.




Cantoneiras e porcas introduzidas com CONTENT





Part Reference Name Angle Steel - SS 212711 - L 15 x 15 x 3 - 130 Description Angle Steel Standard SS 212711 - L 15 x 15 x 3 - 130 Material SS-EN 10025 - S235JRG2 (1.0038)




Alçado superior

Devido à simetria só foi traçado ¼ deste.


MIRROR


Quadrante



MIRROR

Metade esquerda





Alçado superior

Comandos usados no traçado do alçado superior:

LINE.

POLYGON.

CENTERLINES (furos centrais)

CONSTRUCTION LINES.

EXPLODE.

STRETCH.

COPY.


OFFSET

TRIM.

ERASE

EXTEND


CONTENT




MIRROR

O Alçado <u>lateral esquerdo</u> é obtido olhando a peça pelo lado esquerdo.

Após rebatimento do plano fica localizado do <u>lado direito.</u>









IST - Dept. Física - MEFT 2019/20 - Laboratório de Oficinas - U V Mardolcar


Traçado dos arcos (no LAYER AUXILIAR)




CONSTRUCTION LINES (VERTICAL-HORIZONTAL)




Linha de eixo vertical



Referência do rebite CONTENT




Traçado da metade esquerda do alçado EXPLODE TRIM ERASE LINE




Não

visível



Traçado da parte direta do alçado MIRROR

Traçado das linhas de centro do pêndulo CENTERLINE



Alçados


É preciso traçar as posições extremas dos pêndulos e as suas trajetórias.

Posições extremas de peças móveis

Os pêndulos laterais do lado esquerdo e direito do alçado principal podem mover-se conforme indicado.

Esse movimento pode ser representado só num alçado.

Neste caso será representado no alçado principal.



Será utilizado o bloco do pêndulo, já criado.



Alteração do contorno do bloco.

- EXPLODE
- Alterar LAYER para Extremos
- Criar novo bloco




- Rodar o bloco -20°.
- ROTATE







Posições extremas

Mover o centro de oscilação do bloco para o 1º pêndulo (lado esquerdo)




Traçar a trajetória do centro do pêndulo Layer: Eixos ARC





Como é simétrico usamos MIRROR



IST - Dept. Física - MEFT 2019/20 - Laboratório de Oficinas - U V Mardolcar