

NHẬP MÔN LẬP TRÌNH

Đặng Bình Phương dbphuong@fit.hcmuns.edu.vn

NMLT - Các kỹ thuật thao tác trên bit







Đơn vị đo thông tin

- ❖ Hai trạng thái tắt-0 và mở-1 (nhị phân).
- ❖ Ký số nhị phân (Binary Digit) bit
- ❖ bit Đơn vị chứa thông tin nhỏ nhất.
- Các đơn vị đo thông tin lớn hơn:

Tên gọi	Ký hiệu	Giá trị
Byte	В	8 bit
KiloByte	KB	2 ¹⁰ B = 1024 Byte
MegaByte	MB	2 ¹⁰ KB = 2 ²⁰ Byte
GigaByte	GB	$2^{10} MB = 2^{30} Byte$
TeraByte	ТВ	$2^{10} \text{ GB} = 2^{40} \text{ Byte}$
PentaByte	PB	2 ¹⁰ TB = 2 ⁵⁰ Byte



Biểu diễn thông tin trong MTĐT

❖Đặc điểm

- Được lưu trong các thanh ghi hoặc trong các ô nhớ. Thanh ghi hoặc ô nhớ có kích thước 1 byte (8 bit) hoặc 1 word (16 bit).
- Biểu diễn số nguyên không dấu, số nguyên có dấu, số thực và ký tự.
- ❖ Hai loại bit đặc biệt
 - msb (most significant bit): bit nặng nhất (bit n)
 - Isb (least significant bit): bit nhe nhất (bit 0)

NMLT - Các kỹ thuật thao tác trên b



Biểu diễn số nguyên không dấu

❖Đặc điểm

- Biểu diễn các đại lương luôn dương.
- Ví dụ: chiều cao, cân nặng, mã ASCII...
- Tất cả bit được sử dụng để biểu diễn giá trị.
- Số nguyên không dấu 1 byte lớn nhất là 1111 1111₂ = 2⁸ – 1 = 255₁₀.
- Số nguyên không dấu 1 word lớn nhất là 1111 1111 1111 1111₂ = 2¹⁶ – 1 = 65535₁₀.
- Tùy nhu cầu có thể sử dụng số 2, 3... word.
- Isb = 1 thì số đó là số đó là số lẻ.

NMLT - Các kỹ thuật thao tác trên bit

6

VC & BB


Biểu diễn số nguyên có dấu

❖Đặc điểm

- Lưu các số dương hoặc âm.
- Bit msb dùng để biểu diễn dấu
 - msb = 0 biểu diễn số dương. VD: **0**101 0011
 - msb = 1 biểu diễn số âm. VD: 1101 0011
- Trong máy tính, số âm được biểu diễn ở dạng số bù 2.

VC &

Số bù 1 và số bù 2





Biểu diễn số nguyên có dấu

❖ Nhân xét

- Số bù 2 của x cộng với x là một dãy toàn bit 0 (không tính bit 1 cao nhất do vượt quá phạm vi lưu trữ). Do đó số bù 2 của x chính là giá trị âm của x hay – x.
- Đổi số thập phân âm –5 sang nhị phân?
 - → Đổi 5 sang nhị phân rồi lấy số bù 2 của nó.
- Thực hiện phép toán a b?
 - →a b = a + (-b) => Cộng với số bù 2 của b.

NMLT - Các kỹ thuật thao tác trên bi

VC &

Tính giá trị có dấu và không dấu

- ❖ Tính giá trị không dấu và có dấu của 1 số?
 - Ví dụ số word (16 bit): 1100 1100 1111 0000
 - Số nguyên không dấu ?
 - Tất cả 16 bit lưu giá trị.
 => giá tri là 52464.
 - Số nguyên có dấu ?
 - Bit msb = 1 do đó số này là số âm.
 - => độ lớn là giá trị của số bù 2.
 - Số bù 2 = 0011 0011 0001 0000 = 13072.
 - => giá trị là -13072.

NMLT - Các kỹ thuật thao tác trên bit

10

VC & BB

Tính giá trị có dấu và không dấu

❖ Bảng giá trị số không dấu/có dấu (byte & word)

00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0
02 2 2 7E 126 126 7F 127 127 80 128 -128
02 2 2 2
7E 126 126 7F 127 127 80 128 –128
7E 126 126 7F 127 127 80 128 –128
7E 126 126 7F 127 127 80 128 –128
80 128 -128
→ 81 129 −127
FE 254 -2
■ I
↓ FF 255 —1

HEX	Không dấu	Có dấu
0000	0	0
0001	1	1
0002	2	2
	•••	
7FFE	32766	32766
7FFF	32767	32767
8000	32768	-32768
8001	32769	-32767
	•••	
	•••	
FFFE	65534	-2
FFFF	65535	-1

NMLT - Các kỹ thuật thao tác trên bit



Tính giá trị có dấu và không dấu

- ❖ Nhân xét
 - msb=0 → giá trị có dấu bằng giá trị không dấu.
 - msb=1 → thì giá trị có dấu bằng giá trị không dấu trừ 28=256 (byte) hay 2¹⁶=65536 (word).
- ❖ Tính giá trị không dấu và có dấu của 1 số?
 - Ví dụ số word (16 bit): 1100 1100 1111 0000
 - Giá trị không dấu là 52464.
 - Giá trị có dấu: vì bit msb = 1 nên giá trị có dấu bằng 52464 – 65536 = -13072.



Các toán tử trên bit

❖ Toán tử & (and)

&	0	1
0	0	0
1	0	1

- ❖ Ví dụ
 - int x = 2912, y = 1706, z = x & y;

	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0
\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0

544 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0

NMLT - Các kỹ thuật thao tác trên



Các toán tử trên bit

❖ Toán tử | (or)

1	0	1
0	0	1
1	1	1

- ❖ Ví dụ
 - int x = 2912, y = 1706, $z = x \mid y$;

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	

4074 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0

NMLT - Các kỹ thuật thao tác trên bịt



Các toán tử trên bit

❖ Toán tử ^ (xor)

^	0	1
0	0	1
1	1	0

- ❖ Ví dụ
 - int x = 2912, y = 1706, $z = x^ y$;

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0



3530 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1

NMLT - Các kỹ thuật thao tác trên bit



Các toán tử trên bit

❖ Toán tử ~ (not)

~	0	1
	1	0

- ❖ Ví dụ
 - int x = 2912, z = ~x;

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0

-2913 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1



Các toán tử trên bit

- ❖ Toán tử << n (shift left)</p>
 - Dịch các bit sang trái n vị trí.
 - -- Các bit vượt quá phạm vi lưu trữ sẽ mất.
 - Tự động thêm bit 0 vào cuối dãy bit.
- **≯** Ví dụ
 - int x = 2912, z = x << 2;
- 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 15628 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0

NMLT - Các kỹ thuật thao tác trên b



Các toán tử trên bit

- ❖ Toán tử >> n (shift right)
 - Dịch các bit sang phải n vị trí.
 - Các bit vượt quá phạm vi lưu trữ sẽ mất.
 - –▪ Giữ lại bit nặng nhất (msb) ⇔ dấu của số
- **❖** Ví dụ
 - int x = 2912, z = x >> 2;
- 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1790 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0

msb 0

NMLT - Các kỹ thuật thao tác trên bit





Các toán tử trên bit


❖ Lưu ý


- Không được nhầm lần các các toán tử trên bit
 (&, |, ~) với các toán tử kết hợp (&&, ||,!)
- Các toán tử gộp: &= |= ^= <<= >>=
- Máy tính làm việc trên bit nên các thao tác trên hệ nhị phân sẽ nhanh hơn rất nhiều so với hệ khác.
- Phải luôn nhớ độ dài của dãy bit đang làm việc (8bit, 16bit, 32bit, 64bit, ...)

VC &

Ứng dụng trên số nguyên

- ❖ Úng dụng của các toán tử &, |, ^, ~
- 🕹 a. Bật bit thứ i của biến n (onbit)
- 🍫 b. Tắt bit thứ i của biến n (offbit)
- 💪 c. Lấy giá trị của bit thứ i của biến n (getbit)
- 🗳 d. Gán giá trị 0 cho biến n (setzero)
- ☆ Úng dụng của các toán tử dịch bit << và >>
- 👺 e. Nhân n với 2ⁱ (mul2pow)
- f. Chia n với 2ⁱ (div2pow)





```
Lấy giá trị bit thứ i của biến n


i = 9

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

n n<sub>15</sub> n<sub>14</sub> n<sub>13</sub> n<sub>12</sub> n<sub>11</sub> n<sub>10</sub> n<sub>9</sub> n<sub>8</sub> n<sub>7</sub> n<sub>6</sub> n<sub>5</sub> n<sub>4</sub> n<sub>3</sub> n<sub>2</sub> n<sub>1</sub> n<sub>0</sub>

& 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

int getbit(int n, int i)
{
    return (n >> i) & 0x1;
}
```





Nhân n với 2ⁱ

- ♣Đặc điểm toán tử <<</p>
 - n = $\sum (n_j 2^j)$ với $j \in [0, k]$ (k là chỉ số bit msb)
 - Dịch trái i bit → số mũ mỗi ký số tăng thêm i
 - \rightarrow n << i = $\sum (n_i 2^{j+i}) = 2^i \sum (n_i 2^j) = 2^i n$
 - Vậy, dịch trái i bit ⇔ nhân với 2ⁱ

```
int mul2powi(int n, int i)
{
    return n << i;
}
```

NMLT - Các kỹ thuật thao tác trên bi

25

Chia n với 2ⁱ

- ♦Đặc điểm toán tử >>
 - n = $\sum (n_j 2^j)$ với j ∈ [0, k] (k là chỉ số bit msb)
 - Dịch phải i bit → số mũ mỗi ký số giảm đi i
 - \rightarrow n << i = $\sum (n_i 2^{j-i}) = 2^{-i} \sum (n_i 2^j) = 2^{-i} n = n/2^i$
 - Vậy, dịch phải i bit ⇔ chia cho 2ⁱ

```
int div2powi(int n, int i)
{

return n >> i;
}
```

NMLT - Các kỹ thuật thao tác trên bit

26

VC & BB

Bài tập thực hành

- ❖ Bài 1: Viết hàm thực hiện các thao tác trên bit.
- ❖ Bài 2: Viết bitcount đếm số lượng bit 1 của một số nguyên dương n.
- ❖ Bài 3: Cho mảng a gồm n số nguyên khác nhau. Viết hàm liệt kê các tổ hợp 1, 2, ..., n phần tử của số nguyên đó (không cần theo thứ tự)

$$Vi du, n = 3, mang a = \{1, 2, 3\}$$

- **→**{1}, {2}, {3}, {1, 2}, {1, 3}, {2, 3}, {1, 2, 3}
- ❖ Bài 4: Giống bài 3 nhưng chỉ liệt kê các tổ hợp k phần tử (1 ≤ k ≤ n)




Bài tập thực hành

❖ Bài 5: Viết hàm RotateLeft(n, i) thực hiện thao tác "xoay" các bit của n (kô dấu) sang trái i vị trí và các bit bị mất sẽ được đưa vào cuối dãy bit.

Ví dụ

```
int n = 291282; n = RotateLeft(n, 2);
```



❖ Bài 6: Tương tự bài 2 nhưng viết hàm RotateRight(n, i) để xoay bit sang phải.



- a b c
- 0 1 2 3 4 5 6

- 0

- С
- { a С
- (<u>b</u>) { a
- { <u>a</u> b С

NMLT - Các kỹ thuật thao tác trên bit