1830

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана

(национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА «Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии»

Отчет по лабораторной работе №1 (часть 2) по дисциплине «Операционные системы»

Tема Прерывания таймера в Windows и UNIX
Студент Фролов Е. А.
Группа ИУ7-55Б
группа <u>113 г 30Б</u>
n
Преподаватель <u>Рязанова Н. Ю.</u>

Функции обработчика прерывания от системного таймера в защищённом режиме

1.1 Windows-системы

По тику:

- инкремент счётчика системного времени;
- декремент остатка кванта текущего потока;
- декремент счетчиков времени отложенных задач;
- в случае, если активен механизм профилирования ядра, инициализирует отложенный вызов обработчика ловушки профилирования ядра путём постановки объекта в очередь **DPC**: обработчик ловушки профилирования регистрирует адрес команды, выполнявшейся на момент прерывания.

По главному тику:

• инициализация диспетчера настройки баланса путем освобождения объекта "событие" каждую секунду.

По кванту:

• инициализация диспетчеризации потоков посредством добавления соответствующего объекта **DPC** в очередь.

1.2 UNIX-системы

По тику:

- инкремент счетчика тиков аппаратного таймера;
- инкрементт часов и других таймеров системы;
- декремент счетчика времени, оставшегося до отправления на выполнение отложенных вызовов и отправка отложенных вызовов на выполнение, при достижении нулевого значения;
- инкремент счетчика использования процессора текущим процессом;
- декремент кванта текущего потока.

По главному тику:

- добавляет в очередь отложенных вызовов функций, относящиеся к работе планировщика, такие как пересчет приоритетов;
- пробуждение системных процессов, таких, как **swapper** и **pagedaemon** (процедура **wakeup** перемещает дескрипторы процессов из очереди «спящих» в очередь «готовых к выполнению»)
- декремент счетчика времени, оставшегося до отправления одного из сигналов:

- SIGALRM сигнал, посылаемый процессу по истечении времени,
 заданного функцией alarm();
- SIGPROF сигнал, посылаемый процессу по истечении времени заданного в таймере профилирования;
- SIGVTALRM сигнал, посылаемый процессу по истечении времени, заданного в «виртуальном» таймере.

По кванту:

• при превышении текущим процессом выделенного кванта, отправка сигнала **SIGXCPU** этому процессу.

Пересчёт динамических приоритетов

2.1 UNIX-системы

Классическое ядро UNIX является строго невытесняемым. Это означает, что если процесс выполняется в режиме ядра, то ядро не заставит этот процесс уступить процессорное время какому-либо более приоритетному процессу. Выполняющийся процесс может освободить процессор в случае своего блокирования в ожидании ресурса, иначе он может быть вытеснен при переходе в режим задачи. Такая реализация ядра позволяет решить множество проблем синхронизации, связанных с доступом нескольких процессов к одним и тем же структурам данных ядра.

В современных системах UNIX/Linux ядро является вытесняемым.

<u>Приоритет процесса</u> задается любым целым числом от 0 до 127. Чем меньше число , тем выше приоритет.

- 0 49 зарезервированы для ядра;
- 50 127 приоритеты прикладных процессов.

В первую очередь выполняются процессы с большим приоритетом, а процессы с одинаковыми приоритетами выполняются в течении кванта времени циклически друг за другом.

2.1.1 Приоритеты процессов

Приоритеты ядра являются фиксированными величинами, а приоритеты прикладных задач могут изменяться во времени в зависимости от следующих факторов:

Дескриптор процесса **proc** содержит следующие поля, которые относятся к приоритету процесса:

- **p_pri** текущий приоритет планирования;
- **p usrpri** приоритет режима задачи;
- **р_сри** результат последнего измерения использования процессора; (процессом);
- **p_nice** фактор "любезности устанавливаемый пользователем.

Для решения, какой процесс направить на выполнение, планировщик использует **p_pri**. В режиме задачи, у процесса значения **p_pri** и **p_usrpri** идентичны. В режиме ядра, планировщиком значение текущего приоритета **p_pri** может быть повышено. Тогда, **p_usrpri** будет использоваться для хранения приоритета, который будет назначен процессу при возврате в режим задачи.

Фактор любезности — целое число в диапазоне от 0 до 39 со значением 20 по умолчанию.

При увеличении фактора любезности, уменьшается приоритет процесса. Фактор любезности процесса может быть изменен суперпользователем с помощью системного вызова nice. При создании процесса, поле **p_cpu** инициализируется нулем. На каждом тике обработчик таймера увеличивает поле **р_сри** текущего процесса на единицу, до максимального значения, равного 127.

Ядро связывает приоритет сна (0—49) с событием или ожидаемым ресурсом, из-за которого процесс может быть заблокирован. Когда блокированный процесс просыпается, ядро устанавливает р_pri, равное приоритету сна события или ресурса, на котором он был заблокирован, следовательно, такой процесс будет назначен на выполнение раньше, чем другие процессы в режиме задачи.

На рисунке 2.1 приведены значения приоритетов сна для систем 4.3BSD UNIX и SCO UNIX. Такой подход позволяет системным вызовам быстрее завершать свою работу. По завершении процессом системного вызова, его приоритет сбрасывается в значение текущего приоритета в режиме задачи. Если при этом приоритет окажется ниже, чем приоритет другого запущенного процесса, ядро произведет переключение контекста.

Приоритет	Значение	Описание
PSWP	0	Свопинг
PSWP + 1	1	Страничный демон
PSWP + 1/2/4	1/2/4	Другие действия по обработке памяти
PINOD	10	Ожидание освобождения inode
PRIBIO	20	Ожидание дискового ввода-вывода
PRIBIO + 1	21	Ожидание освобождения буфера
PZERO	25	Базовый приоритет
TTIPRI	28	Ожидание ввода с терминала
TTOPRI	29	Ожидание вывода с терминала

Рисунок 2.1 – Системные приоритеты сна

Каждую секунду, обработчик прерывания инициализирует отложенный вызов процедуры schedcpu(), которая уменьшает значение p_cpu каждого

процесса исходя из фактора "полураспада", который рассчитывается по формуле 2.1, где *load_average* - это среднее количество процессов, находящихся в состоянии готовности к выполнению, за последнюю секунду.

$$decay = \frac{2 \cdot load_average}{2 \cdot load_average + 1}$$
 (2.1)

Процедура schedcpu() пересчитывает приоритеты для режима задачи всех процессов по формуле 2.2, где *PUSER* - базовый приоритет в режиме задачи, равный 50.

$$p_usrpri = PUSER + \frac{p_cpu}{2} + 2 \cdot p_nice$$
 (2.2)

В результате, если процесс в последний раз использовал большое количество процессорного времени, его **p_cpu** будет увеличен. Это приведет к росту **p_usrpri** и к понижению приоритета. Такая схема отдает предпочтение процессам, осуществляющим много операций ввода-вывода, в противоположность процессам, производящим много вычислений

2.2 Windows-системы

В системе Windows реализовано вытесняющее планирование на основе уровней приоритета, при которой выполняется готовый поток с наивысшим приоритетом.

Процессорное время, выделенное на выполнение потока, называется квантом. Если поток с более высоким приоритетом готов к выполнению, текущий поток вытесняется планировщиком, даже если квант текущего потока не истек.

B Windows за планирование отвечает совокупность процедур ядра, называемая диспетчером ядра. Диспетчеризация может быть вызвана, если:

- поток готов к выполнению;
- истек квант текущего потока;
- поток завершается или переходит в состояние ожидания;
- изменился приоритет потока;
- изменилась привязка потока к процессору.

2.2.1 Приоритеты потоков

Windows использует 32 уровня приоритета, от 0 до 31. Эти значения разбиваются на части следующим образом:

- шестнадцать уровней реального времени (от 16 до 31);
- шестнадцать динамических уровней (от 0 до 15), из которых уровень 0 зарезервирован для потока обнуления страниц.

Уровни приоритета потоков назначаются исходя из двух разных позиций: одной от Windows API и другой от ядра Windows. Сначала Windows API сортирует процессы по классу приоритета, который им присваивается при создании:

- реального времени (real-time, 4);
- высокий (high, 3);
- выше обычного (above normal, 6);

- обычный (normal, 2);
- ниже обычного (below normal, 5).
- простой (idle, 1).

Затем назначается относительный приоритет отдельных потоков внутри этих процессов. Здесь номера представляют изменение приоритета, применяющееся к базовому приоритету процесса:

- критичный по времени (time critical, 15);
- наивысший (highest, 2);
- выше обычного (above normal, 1);
- обычный (normal, 0);
- ниже обычного (below normal, -1);
- низший (lowest, -2);
- простой (idle, -15).

Исходный базовый приоритет потока наследуется от базового приоритета процесса. Процесс по умолчанию наследует свой базовый приоритет у того процесса, который его создал. Соответствие между приоритетами Windows API и ядра системы приведено на рисунке 2.2.

Текущий приоритет потока в динамическом диапазоне — от 1 до 15 — может быть повышен планировщиком вследствие следующих причин:

• повышение вследствие событие планировщика или диспетчера(сокращение задержек);

Класс приоритета/ Относительный приоритет	Realtime	High	Above	Normal	Below Normal	ldle
Time Critical (+ насыщение)	31	15	15	15	15	15
Highest (+2)	26	15	12	10	8	6
Above Normal (+1)	25	14	11	9	7	5
Normal (0)	24	13	10	8	6	4
Below Normal (-1)	23	12	9	7	5	3
Lowest (-2)	22	11	8	6	4	2
Idle (– насыщение)	16	1	1	1	1	1

Рисунок 2.2 – Соответствие между приоритетами Windows API и ядра Windows

- повышение приоритета владельца блокировки;
- повышение приоритета после завершения ввода/вывода (сокращение задержек) (рисунок 2.3);
- повышение приоритета вследствие ввода из пользовательского интерфейса(сокращение задержек и времени отклика);
- повышение приоритета вследствие длительного ожидания ресурса исполняющей системы(предотвращение зависания);
- повышение вследствие ожидания объекта ядра;
- повышение приоритета в случае, когда готовый к выполнению поток не был запущен в течение длительного времени (предотвращение зависания и смены приоритетов);
- повышение приоритета проигрывания мультимедиа службой планировщика MMCSS.

Устройство	Повышение приоритета
Жесткий диск, привод компакт-дисков, параллельный порт, видеоустройство	1
Сеть, почтовый слот, именованный канал, последовательный порт	2
Клавиатура, мышь	6
Звуковое устройство	8

Рисунок 2.3 – Рекомендуемые значения повышения приоритета

2.3 MMCSS.

Потоки, на которых выполняются различные мультимедийные приложения, должны выполняться с минимальными задержками. В Windows эта задача решается путем повышения приоритетов таких потоков драйвером MMCSS – MultiMedia Class Scheduler Service. Приложения, которые реализуют воспроизведение мультимедиа, указывают драйверу MMCSS задачу из списка:

- аудио;
- захват;
- распределение;
- игры;
- проигрывание;
- аудио профессионального качества;
- задачи администратора многооконного режима.

В свою очередь, каждая из этих задач включает информацию о свойствах, отличающих их друг от друга. Одно из наиболее важных свойств

для планирования потоков называется категорией планирования — Scheduling Category, которое является первичным фактором, определяющим приоритет потоков, зарегистрированных с MMCSS. На рисунке 2.4 показаны различные категории планирования.

Механизм, положенный в основу MMCSS, повышает приоритет потоков внутри зарегистрированного процесса до уровня, соответствующего их категории планирования.

Категория	Приоритет	Описание
High (Высо- кая)	23-26	Потоки профессионального аудио (Pro Audio), запущенные с приоритетом выше, чем у других потоков на системе, за исключением критических системных потоков
Medium (Средняя)	16-22	Потоки, являющиеся частью приложений первого плана, например Windows Media Player
Low (Низкая)	8-15	Все остальные потоки, не являющиеся частью предыдущих категорий
Exhausted (Исчерпав- ших потоков)	1-7	Потоки, исчерпавшие свою долю времени центрального процессора, выполнение которых продолжится, только если не будут готовы к выполнению другие потоки с более высоким уровнем приоритета

Рисунок 2.4 – Категории планирования

Затем он снижает категорию этих потоков до Exhausted, чтобы другие, не относящиеся к мультимедийным приложениям потоки, также могли получить ресурс.

Вывод

Windows и Unix обработчик прерывания системного таймера выполняет очень похожие функции т.к. обе эти системы являются системами разделения времени:

- инициализируют отложенные действия (такие как пересчет приоритетов);
- выполняют декремент счетчиков времени:
 - часов;
 - таймеров;
 - будильников реального времени;
 - счетчиков времени отложенных действий.
- уменьшает квант процессорного времени, выделенного процессу.

Декремент кванта является основной функцией обработчика прерывания от системного таймера.

Системы планирования в этих ОС различаются: Windows – полностью вытесняющая, классический Unix – строго невытесняющая, при этом, ядро Linux, начиная с версии 2.5, является полностью вытесняющим, для обеспечения работы процессов реального времени.

Приоритет пользовательского процесса в ОС Unix/Linux, в зависимости от фактора любезности, р_сри и базового приоритета может динамически пересчитываться.

B Windows, процессу назначается базовый приоритет. Процессу потока назначается приоритет, относительно базового.

Литература

- [1] Вахалия. UNIX изнутри..
- [2] Соломон, Руссинович. Внутреннее устройство Windows.