```
♠ / 3_семестр / ТиСД / lec6
```

# Лекция 6. Динамические структуры. Стеки, очереди, деки (продолжение)

Даны пример применения стека.

# Обратная польская нотация

(RPN - Reverse Polish Notation) - постфиксная нотация, в кот. аргументы или параметры команды д.б. записаны перед самой командой.

(Обратная польская нотация разработана австралийским ученым Чарльзом Хэмблином в середине 50-х годов прошлого столетия на основе польской нотации, которая была предложена в 1920 году польским математиком Яном Лукасевичем.)

Эта нотация лежит в основе организации вычислений для арифметических выражений. Известный ученый Эдсгер Дейкстра предложил алгоритм для перевода выражений из инфиксной в постфиксную форму.

## Пример: 2 + 3

- 2 3+ обратная польская запись
- + 2 3 префиксная польская
- 2 + 3 инфиксная

# Пример использования стека

Использование: посимвольный разбор выражения в строке в цикле:

(если текущий символ - знак, то извлекаем 2 эл-та, производим действия, рез-т - в стек)

```
1 For 1<- начало То длина(строки) Do
2 Case строка[1] Of
3 Цифра: Push(сТроКа[1],PS)
4 Знак оп-ции: Операнд1 <- Pop(PS)
5 Операнд2 <- Pop(PS)
6 Case строка[1] Of
7 Опер.1
8 Опер.2 Push(ре3-Т оп-ции,PS)
```

Арифметическое выражение, например: (20+5)/(0.1+0.4\*6)-5.3\*4 . Может быть

записано в указанной форме, называемой **инфиксной**, где знаки операций стоят между операндами, порядок действий определяется расстановкой скобок и приоритетом операций.

**Постфиксная** (или обратная польская) форма записи не содержит скобок, а знаки операций следуют после соответствующих операндов. Для приведённого примера постфиксная форма будет иметь вид:

```
20 5 + 0.1 0.4 6 * + / 5.3 4 * -
```

Применяя к водимой строке вышеописаный алгоритм

```
1  stak: Puch(20), Puch(5)
2  + : Pop(5), Pop(20) = Puch(25)
3  stak: 25, Puch(0.1), Puch(0.4), Puch(6)
4  *: Pop(6), Pop(0.4) = Puch(2.4)
5  stak: 25, 0.1, 2.4
6  + : Pop(2.4), Pop(0.1) = Puch(2.5)
7  stak: 25, 2.5
8  / : Pop(2.5), Pop(25) = Puch(10)
9  stak: 10, Puch(5.3) , Puch(4)
10  * : Pop(4), Pop(5.3) = Puch(21.2)
11  stak: 10,21.2
12  - : Pop(21.2), Pop(1) = Puch(-11.2)
```

Пример для понимания, не из лекции Вычисление выражений Постфиксная форма: d 1 a b C 1 d c+d-1 b C c+d c+d a+b a+b a+b a+b a+b a+b х Алгоритм: 1) взять очередной элемент; 2) если это не знак операции, добавить его в стек; 3) если это знак операции, то • взять из стека два операнда; • выполнить операцию и записать результат в стек; 4) перейти к шагу 1.

2


44

# Очереди

**Очередь** - это последовательный список переменной длины, включение в кот. идет с одной стороны (с хвоста), а исключение - с другой стороны (с головы). Принцип работы очереди: первым пришел - первым вышел, то есть, First In - First Out (FIFO).

Для хвоста и головы очереди используют два указателя PIN и POUT (хвост и голова). То есть, исключается элемент с адресом Pou t и включается элемент по адресу Pin . При моделировании простейшей линейной очереди на основе вектора выделяется последовательность m мест длиной L под каждый элемент очереди.

# Очередь на основе вектора:



В каждый момент времени занята лишь часть выделенной памяти. Колиество элементов в очереди:


$$K = \frac{Pin - Pout}{L}$$

При включении элемента он располагается по адресу Pin, а сам указатель Pin перемещается на «пустое» место. Очистка очереди: Pin = Q1, Pout = Q1.

Переполнение очереди наступает при Pin = Qm + 1, независимо от состояния Pout.

Для исключения переполнения производят сдвиг эл-тов к голове при каждом исключении из очереди, тогда переполнение будет только, если все m мест заняты. Но на эти последовательные сдвиги тратится время.

## кольцевая очередь




Здесь, если Pin = Qm + 1, то производят коррекцию: Pin = Q1, если Pout > Q1, T. e., здесь может быть Pin < Pout, Pin > Pout и

```
Pin = Pout - пустая (но и заполненная).
```

В кольцевой структуре нет необходимости сдвигать элементы, но сложнее алгоритмы включения и исключения элементов, а радикально проблема переполнения все равно не решается, т. к. при заполнении очереди следующий элемент будет затирать первый, то есть необходимо проверять заполнение очереди.

# Очередь на основе списка

Большинство перечисленных проблем устраняется при реализации очереди на основе односвязных линейных списков.



Исходное состояние очереди:

```
Pout = Nil, Pin = Nil, K = 0.
```

## Операции с очередью

- ▶ включение (вставка) элемента в очередь;
- ▶ исключение элемента из очереди;
- ▶ очистка очереди (с освобождением памяти (список) и без освобождения (массив))

## Вставка элемента с адресом N в очередь:

#### Исключение элемента из очереди:

```
1 | If K <> 0 {если очередь не пуста}
2 | Then
3 | P<- F (Pout)
```

```
      4
      F (Pout) <- E {пополнение списка свободных элементов}</td>

      5
      E <- Pout</td>

      6
      Pout <- P</td>

      7
      K = K-1

      8
      If K = 0 Then Pin <- Nil</td>

      9
      Else {отказ от исключения - очередь пуста}
```

## Очистка очереди:

```
1 | F(Pin) <- E {пополнение списка свободных элементов}
2 | E <- Pout
3 | Pin <- Nil
4 | Pout <- Nil
5 | K <- O
```

# Очереди с приоритетами

Очередь, когда порядок выборки элементов определяется приоритетами элементов очереди. Приоритет м. б. представлен числовым значением, кот. вычисляется либо на основании значений к.-л. полей элемента, либо на основании внешних факторов. Так, и FIFO, и LIFO могут трактоваться как приоритетные очереди, в кот. приоритет элемента зависит от времени его включения в очередь. При выборке элемента всякий раз выбирается элемент с наибольшим приоритетом.

Очереди с приоритетами м. б. реализованы на линейных списковых структурах - в смежном или связном представлении. Возможны очереди с приоритетным включением - в кот. послед-ность элементов очереди все время поддерживается упорядоченной, т.е. место включения эл-та определяется его приоритетом, а при исключении всегда выбирается элемент из начала. Возможны очереди с приоритетным исключением - новый элемент включается всегда в конец очереди, а при исключении в очереди ищется (этот поиск может быть только линейным) элемент с максимальным приоритетом и после выборки удаляется из последовательности. И в том, и в другом варианте требуется поиск, а если очередь размещается в статической памяти - еще и перемещение элементов.

## Очереди в вычислительных системах

Кольцевая очередь в ВС - буфер клавиатуры в BIOS IBM РС. При нажатии на любую клавишу генерируется прерывание 9. Обработчик этого прерывания читает код нажатой клавиши и помещает его в буфер клавиатуры - в конец очереди. Коды нажатых клавиш могут накапливаться в буфере клавиатуры, прежде чем они будут прочитаны программой. Программа при вводе данные с клавиатуры обращается к прерыванию 16Н. Обработчик этого прерывания выбирает код клавиши из буфера - из

начала очереди - и передает в программу

Очередь - одно из ключевых понятий в многозадачных ОС (Windows NT, Unix, OS/2, ЕС и др.). Ресурсы ВС (процессор, ОП, ВУ и т.п.) используются всеми задачами, одновременно выполняемыми в среде такой ОС. Многие виды ресурсов не допускают одновременного использования разными задачами, такие ресурсы предоставляются задачам поочередно. Т. о., задачи, претендующие на использование того или иного ресурса, выстраиваются в очередь к этому ресурсу. Эти очереди обычно приоритетные, но, часто применяются и FIFO- очереди, т. к. это единственная логич. организация очереди, кот. гарантированно не допускает постоянного вытеснения задачи более приоритетными. Стеки обычно используются ОС для учета свободных ресурсов.

# Распределение ресурсов ЭВМ между процессами

Процесс - это программа в момент ее выполнения.

После запуска программы создается соответствующий ей процесс, которому выделяются ресурсы ЭВМ. Каждый процесс получает адресное пространство в ОЗУ, содержащее стек, регистры, счетчик команд и др. необх. элементы. Также ресурсами являются время процессора и доступ к устройствам ввода-вывода.


## Состояния процесса

- ▶ создание подготовка условий для исполнения процессором;
- ▶ выполнение непосредственное исполнение процессором;
- ▶ ожидание по причине занятости к.-л. требуемого ресурса;
- ▶ готовность процесс не исполняется, но всё необходимое для его выполнения, кроме времени процессора, предоставлено;
- **завершение** нормальное или аварийное окончание работы процесса, после кот. время процессора и другие ресурсы ему не предоставляются.

## Распределение ресурсов между процессами


Панировщик, являющийся частью ОС, распределяет ресурсы ЭВМ между процессами. Т. о., процессы конкурируют за ресурсы. Каждый процесс имеет приоритет, в соответствии с которым он получает ресурсы ЭВМ. Наибольший приоритет имеют компоненты ОС, наименьший - программы пользователя. Приоритет процесса зависит также от частоты запроса процессом ресурсов. Чем более требователен процесс к ресурсам, тем он имеет более высокий приоритет.

## Пример распределения времени процессора между процессами



- Процесс 1 высокий приоритет
- ▶ Процесс 2 средний приоритет
- ▶ Процесс 3 низкий приоритет.

## Пример распределения ОП между процессами




#### Потоки

В рамках одного процесса могут создаваться потоки, кот. сообща используют ресурсы, выделяемые для процесса, прежде всего, объем ОЗУ. По существу, потоки вып-тся в рамках одного процесса точно так же, как процессы вып-тся на одном компьютере. В каждый отдельный момент вып-тся один процесс и один поток, только переключение между ними осуществляется очень быстро

Осн. причиной появления потоков явл-тся возможность разделения функций процесса между потоками и выполнение их параллельно

Кр. того, создание и удаление потоков осущ-тся намного быстрее, чем созд. и удал, процессов, что ускоряет работу процесса в целом.

В современных ОП одним из средств взаимодействия между | | -льно выполняемыми задачами являются очереди сообщений (почтовые ящики). Каждая задача имеет свою очередь - почтовый ящик, и все сообщения, отправляемые ей от других задач, попадают в эту очередь. Задача-владелец очереди выбирает из нее сообщения, причем может управлять порядком выборки - FIFO, LIFO или по приоритету.



В соответствии с основными принципами выделяются пять базовых элементов компьютера:

- арифметико- логическое устройство;
- устройство управления;
- ▶ запоминающее устройство;
- система ввода информации;
- ▶ система вывода информации.

**ЦУУ** - центральное устройство управления управляет аппаратными и программными ресурсами

- ▶ Производит чтение команд из основной памяти
- ▶ определяет адреса операндов команд, тип операции S передаёт сигнал в ОП и АЛУ.

АЛУ- арифметико-логическое устройство

- ▶ Выполняет арифметические и логические операции над данными
- ▶ вырабатывает различные условия, влияющие на ход вычислительного процесса.

ЦУУ + АЛУ=Процессор

Процессор + Основная Память = Центральные устройства (ядро) ЭВМ

Остальные устройства являются внешними устройствами ЭВМ.

# Взаимодействие устройств

**Интерфейс** (сопряжение) - совокупность линий связи между устройствами, а также вид и порядок сигналов, проходящих по этим линиям.

## Типы взаимодействия:

- ▶ множественный интерфейс каждое устройство компьютера соединено отдельными линиями связи с другими устройствами;
- ▶ единый интерфейс (общая шина) в этом случае на одну линию связи (шину) параллельно подключены все устройства компьютера. Их взаимодействие происходит в режиме разделённого по времени интерфейса (по очереди).

Шина - линии связи + устройства синхронизации и усиления сигналов.

Важная характеристика шины - пропускная способность. Зависит она от разрядности шины и от тактовой частоты компьютера.

Разрядность (количество проводов шины) определяет количество бит информации, обрабатываемой одновременно.

Тактовая частота задает скорость выполнения операций.

Существуют шины трёх типов:

- Шины данных;
- ▶ Шины адресов;
- ▶ Шины команд.


# Микропроцессор (CPU - Central Processing Unit)

Управляет работой всех компонент ЭВМ и выполняет операции над информацией. Операции производятся в памяти МП - регистрах.

## Основные функции МП:

- ▶ выполнение команд программы, расположенной в ОЗУ; команда состоит из кодами операндов, над которыми эта команда осуществляется;
- управление пересылкой информации между микропроцессорной памятью, ОЗУ и периферийными устройствами;
- обработка прерываний;
- ▶ управление компонентами ЭВМ.

# Схема микропроцессора



## Назначение блоков МП

Устройство управления (УУ) выполняет команды, поступающие в МП в следующей последовательности:

- 1. выборка из регистра-счетчика адреса ячейки ОЗУ, где хранится очередная команда программы;
- 2. выборка из ячеек ОЗУ кода очередной команды и приема считанной команды в регистр команд;
- 3. расшифровка кода команды дешифратором команды
- 4. формирование полных адресов операндов;
- 5. выборка операндов из ОЗУ или МПП и выполнение заданной команды обработки этих операндов;
- 6. запись результатов команды в память;
- 7. формирование адреса следующей команды программы.

# Работа центральных устройств ЭВМ

В соответствии с принципом фон Неймана, компьютер работает под управлением программы, загруженной в основную память. **Программа** - совокупность команд, которые выполняются в определённой последовательности.

Типовые команды: арифметическое действие, запись, считывание и пересылка данных.

Пример: A = B + C

Последовательность двоичных сигналов:

010	1000	1001	0110	
Код операции	Адрес В	Адрес С	Адрес А	

(используем 1 - для сигнала высокого уровня, 0 - для сигнала низкого уровня).

Действия выполняются параллельно: один блок выбирает команду, второй дешифрует, третий выполняет и т. д. -> конвейер команд.

Команды, поступающие в УУ, временно хранятся в кэш-памяти первого уровня, освобождая шину для выполнения других операции. Размер кэш-памяти первого уровня 8-32 Кбайт на каждое ядро.

Арифметико-логическое устройство (АЛУ) выполняет все арифметические и логические операции над целыми двоичными числами и символьной информацией.

Устройство синхронизации (УС) определяет дискретные интервалы времени - такты работы МП между выборками очередной команды. Частота, с которой осуществляется выборка команд, называется тактовой частотой.

Интерфейс МП (ИМП) предназначен для связи и согласования МП с системной шиной ЭВМ. Принятые команды и данные временно помещаются в кэш-память второго уровня. Размер кэш-памяти второго уровня - 256 Кбайт на ядро Микропроцессорная память (МПП) включает 14 основных двухбайтовых запоминающих регистров и множество (до 256) дополнительных регистров. Регистры - это быстродействующие ячейки памяти различного размера.

2020 ИУ7.РФ. Все права защищены. | Поддержка @volodyalarin