Eeyore 文档说明

1 概述

Eeyore /'ı:juə(r)/ 是一种三地址码,用作 MiniC 语法分析后的输出格式。Eeyore 的设计同样遵循简洁的原则,使代码易读易调试。

2 语法描述

Eeyore 要求每条语句单独占一行。

2.1 变量

- Eeyore 中的变量有三种:原生变量,临时变量,函数参数。这三种变量分别以'T','t','p' 开头,后接一个整数编号,编号从0开始,每个函数单独编号。如 p0,p1,t0,T0。
- Eeyore 的变量声明形如 var t0 和 var 8 T0, 前者声明了一个 int 型临时变量, 后者声明 了有 2 个元素的原生 int 数组。
- 注意! 函数参数不需要声明。
- 除函数参数变量外,其余变量不允许重名。
- 函数内声明的变量作用域为变量声明语句到函数结束语句, 函数外声明的变量作用域为变量声明语句到程序最后。
- 所谓原生变量,是指 MiniC 中使用的变量转到 Eeyore 中对应的变量。相应地,临时变量是指 MiniC 中没有显式对应变量的变量。

其实这两种变量在语义上**没必要做如此区分**, Eeyore 区分二者是为了方便用户调试。用个例子来说明,把左边的 MiniC 语句翻译到 Eeyore:

MiniC	Eeyore
	var TO
	var T1
int a;	var T2
int b;	var t0
int c;	t0 = 2 * T2
a = b + 2 * c;	var t1
	t1 = T1 + t0
	TO = t1

上面 T0,T1,T2 是原生变量,分别对应 MiniC 中的 a,b,c。t0,t1 是临时变量,分别对应 中间运算结果 2*c, b+2*c。

2.2 表达式

Eeyore 表达式有以下特点:

- 允许直接把整数用作运算分(如 t0 = 2 * T2)。
- Eeyore 表达式支持的单目运算符有'!','-'
- 支持的双目运算符有'!=','==','>'.'<','&&','||','+','-','*','/','%',前6个是逻辑运算符。
- 数组操作语句形如 TO [t0] = t1 和 t0 = TO [t1]。
- 注意! 因为 MiniC 的 base 语法集只有 int 和 int 数组类型,数组操作语句中括号内的数应 当是 4 的倍数。

2.3 函数

- Eeyore 中的函数以'f_' 开头,后接函数名,如 f_main,f_getint。
- 函数定义语句形如 f_putint [1],中括号内的整数表示该函数的参数个数,函数结束处应 有函数结束语句,形如 end f_xxx。
- 函数外的变量声明语句被视为全局变量声明, 函数内的视为局部变量声明。
- 函数调用语句形如: t0 = call f_xxx。
- 传参数指今形如: param t1, 所有传参都是**传值**, 多个参数需依次传入。
- 作为参数的变量,在 param Variable 语句之后,到函数调用前,不可修改。(这样限制的目的是使寄存器分配时避免繁琐的分类讨论)
- 函数返回语句形如 return t0。

2.4 标号与跳转

- Eeyore 中的标号以小写字母'1' 开头,后接整数编号,编号从0开始,如10,11。标号用来指明跳转语句的跳转地点,标号声明语句形如10:。
- 跳转语句分两种: 无条件跳转、条件跳转。如 goto 11 和 if t0 < 1 goto 10。

2.5 缩进

Eeyore 没有缩进要求,但是允许缩进,为了之后代码调试的便利,我们建议正确使用缩进。

2.6 注释

Eeyore 允许单行注释,与 C 语言注释类似使用//,处理时自动忽略改行从//之后所有内容。

2.7 系统库支持

Eeyore 模拟器提供对输入输出的系统调用支持,对应的函数原型如下:

- int getint() //从标准输入读取一个整数
- int putint(int x) //输出 x 到标准输出
- int getchar() //从标准输入中读取一个字符
- int putchar(int x) //输出 ASCII 为 x 的字符

具体对应的 MiniC 代码和 Eeyore 代码用法参见章节"示例"

3 BNF

```
\langle Declaration \rangle ::= 'var' \langle INTEGER \rangle? Variable
\langle FunctionDecl \rangle ::= Function '[' \langle INTEGER \rangle ']' '\n' ((Expression | Declaration)'\n')*
                    'end' Function
\langle RightValue \rangle ::= Variable | \langle INTEGER \rangle
\langle Expression \rangle ::= Variable '=' RightValue OP2 RightValue
                | Variable '=' OP1 RightValue
                | Variable '=' RightValue
                | Variable '[' RightValue ']' = RightValue
                Variable = Variable '[' RightValue ']'
                | 'if' RightValue LogicalOP RightValue 'goto' Label
                | 'goto' Label
                | Label ':'
                | 'param' RightValue
                | Variable '=' 'call' Function
                    'return' RightValue
\langle Identifier \rangle
              ::=\langle IDENTIFIER \rangle
\langle Variable \rangle
              ::= \langle VARIABLE \rangle
              ::=\langle LABEL \rangle
\langle Label \rangle
\langle Function \rangle ::= \langle FUNCTION \rangle
```

4 示例

MiniC	Eeyore
	var TO
	var 40 T1
	f_main [0]
	TO = call f_getint
	var t0
	t0 = T0 - 10
<pre>int getint();</pre>	var t1
<pre>int putint(int x);</pre>	t1 = t0 > 0
int n;	if t1 == 0 goto 10
int a[10];	return 1
int main()	10:
{	var T2
n = getint();	var T3
if (n > 10)	T3 = 0
return 1;	T2 = T3
int s;	11:
int i;	var t2
i = 0;	t2 = T3 < T0
s = i;	if t2 == 0 goto 12
while (i < n) {	var t3
a[i] = getint();	t3 = 4 * T3
s = s + a[i];	var t4
++i;	t4 = call f_getint
}	T1 [t3] = t4
<pre>putint(s);</pre>	var t5
return 0;	t5 = T1 [t3]
}	T2 = T2 + t5
	T3 = T3 + 1
	12:
	param T2
	call f_putint
	return 0
	end f_main

5 Eeyore 模拟器使用方式

```
Usage ./Eeyore [-d] <filename>
-d : enable debug mode
- e.g. ./Eeyore -d test.in
出现"> "提示符表示进入debug模式, 支持如下指令:
+ p <pc/symbol/label/funciton name>
    - e.g. p pc, p c1, p t1
    - Print the value of the symbol
+ s <number>
   - e.g. s 10
    - Run n Step
+ n
    - e.g. n
    - Run 1 Step
+ u <number/function/label>
    - e.g. u 10, u f_g, u 11
    - Run until pc equal to number or until the function or label.
+ r
    - e.g. r
    - Disable the debug mode and run until the program exit.
```