

FORMULAS-DIRECCION-FINANCIERA.pdf



Carmen299



Dirección Financiera



4º Grado en Administración y Dirección de Empresas



Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales Universidad de Granada



Descarga la APP de Wuolah.

Ya disponible para el móvil y la tablet.







Descarga la APP de Wuolah. Ya disponible para el móvil y la tablet.







Continúa do



405416 arts esce ues2016juny.pdf

Top de tu gi








FORMULAS DIRECCIÓN FINANCIERA

ANOTACIONES TEMAS IMPORTANTE

- Acción cotiza -> PO
- Rentabilidad de reinversiones / Rentabilidad anual a perpetuidad sobre cap invertido->

TEMA 2



IMPORTANTE

Cuando piden flujo de caja piden Q - \rightarrow VAN = -Co + $\frac{Qo}{(1+r)^{\frac{1}{2}}}$

- Capitalización bursátil o valor de mercado = Nº de acciones * Po de la acción
- . Rentabilidad por dividendos = $\frac{DIV}{Po} \rightarrow r = \frac{DIV}{Po} + g$
- COSTE ANUAL EQUIVALENTE →
 - 1) Calculo VAN (todo lo que sea coste -)
 - 2) VAN = CAE * an-i

<u>CUPÓN</u>

ESTIMAR G

- → DIV = BPA * Tasa reparto \overline{BPA}
- $ROE = \frac{\frac{BAIT}{BAIT}}{ACTIVO\ TOTAL\ MEDIO} / \frac{BPA}{VCA}$
- G= Tasa reinversión * ROE
- BPA =VCA * ROE
- $BPA = \frac{Beneficio\ neto}{BPA}$ Nº acciones



MODELO DESCUENTO DE DIVIDENTOS (Consideramos inversión en un periodo):

$$r = \frac{DIV + (P1 - P0)}{P0}$$

$$Po = \frac{Div1 + P1}{1 + r}$$

- MAS DE UN PERIODO
 - → DIVIDENDO CONSTANTE ACCIONES DE RENTA (NO CRECIMIENTO) DIV1=BPA:

$$Po = \frac{Div \, 1}{r}$$
 $r = \frac{DIV1}{Po}$

- Si el periodo es infinito: $Po = \infty \frac{DIV \ 1}{(1+r)^t}$
 - → DIVIDENCO CRECIMIENTO CONSTANTE (REINVERTIR PARA CRECER) MODELO GORDON horizonte infinito perpetuo:
- ACCIONES DE CRECIMIENTO: CRECEN.

$$Po = \frac{Div1}{r-g} \qquad r = \frac{Div1}{Po} + g$$

- G = Tasa de reinversión * ROE Tasa de reinversión = 1 tasa reparto
- ACCIONES DE RENTA: NO CRECIMIENTO DIV1=BPA

$$Po = \frac{DIV1}{r} = \frac{BPA}{r}$$
 $r = \frac{BPA}{Po}$

- NOTA: Si nos dan DIV y BPA, para comparar, usamos BPA, puesto que en el DIV ya influye lo que ha crecido.

MODELO VALOR ACTUAL DE LAS OPORTUNIDADES DE CRECIMIENTO (VAOC)

•
$$Po = \frac{BPA1}{R} + VAOC$$

CALCULO PO ACCION

- 1) METODO DE DESCUENTO DE DIVIDENDOS
 - 1- BPA= BPA* (1+G)= Z

DIV= Z * tasa reparto

2- PO =
$$\frac{DIV}{(1+r)^t}$$
 ultimo: $\left(Renta\ perpetua\ constante \rightarrow \frac{DIV}{r} * \frac{1}{(1+r)^t}\right)$ \acute{o} $\left(renta\ creciente \rightarrow \frac{DIV}{r-g} * \frac{1}{(1+r)^t}\right)$

2) METODO DE VAOC:

$$Po = \frac{BPA}{r} + VAOC$$

CALCULO VAOC

NOTA PARA ELEGIR CUAL: Si el crecimiento de t2 LA INVERSION DE UN PROYECTO por ejemplo dura 3 años, METODO VAN ACTUALIZADO.

- 1) METODO DE DIFERENCIAS $\rightarrow VAOC = Po \frac{BPA}{r}$
- 2) METODO VAN ACTUALIZADO →





- 1- Co= T reinversión * BPA
- 2- Qo= Co * ROE
- 3- VAN = -Co + $\frac{Qi}{r}$
- 4- VAOC = $\frac{r}{(1+r)^{h}} + \frac{vAN 2}{(1+r)T}$
- → RELACION VAOC/Po: Como influye el VAOC en el Po (hace que aumente o disminuya el precio)

$$\frac{\textit{VAOC}}{\textit{Po}} = \frac{r - (\frac{\textit{BPA}}{\textit{Po}})}{r}$$

DIV = Po * r \rightarrow DIV = T reparto * BPA

RATIO PER

- RATIO BENEFICIO PRECIO $\Rightarrow \frac{BPA}{Po} = r * 1 \frac{VAOC}{Po}$ $PER = \frac{po}{bpa} \Rightarrow \frac{Po}{BPA} = \frac{1}{(\frac{BPA}{Po})}$
- $R = \frac{1}{PER}$

TEMA 4

CALCULO FM: AC OPERATIVO - PC OPERATIVO CLIENTES +EXISTENCIAS - PROVEEDORES

<u>INFLACIÓN</u>

1) Pasar de F.C real a Nominal:

Co se mantiene igual $Ct * (1 + tasa\ inflacion)^t$

2) Pasar F.C Nominal a Real:

$$FC REAL = \frac{FC Nominal}{(1 + inflacion)^t}$$

3) Pasar tasa de descuento real a nominal:

1+R Nominal= (1+R. real) * (1+Tasa inlfacion)

4) Pasar tasa de descuento nominal a real:

$$R \ real = \frac{1 + R \ nominal}{1 + Tasa \ de \ inflacion} - 1$$

CALCULOS PARA EL VAN

- Codi → Inversión inicial en maguinaria Inversión inicial en FM + VRdi venta de maquinaria antigua (pocas veces ejemplo ejercicio 65, CUANDO SE PRODUCEN VAN INCREMENTALES) - Gastos formación * (1-tc)
- Qidi → Qiai * (1-tc) + Catfi * tc ΔFM
- VRdi →
- 1) VNC = Valor de adquisición Amortización acumulada
- 2) ΔP = Valor Residual Antes de impuestos (VRAI) VNC
- 3) $VRdi = Vrai \Delta P * tc$





Descarga la APP de Wuolah.

Ya disponible para el móvil y la tablet.







Continúa do



405416_arts_esce ues2016juny.pdf

Top de tu gi



7CR



Rocio



pony





OBSERVACIONES VRDI FM

- → Se recuperará: VRai = VNC.
- → No se recupera: VRai =0
- → No considere recuperación: NO HACER NADA

Cuando dice que esta totalmente amortizado. VNC =0

Cuando dice que es despreciable VRdi = 0

Tabla: Valor residual de la venta → VRai AF

OJO! Cuando nos den las perdidas/ Beneficio de inmovilizado y tengamos amor se puede hacer la VRDI (ej 25)

OJO! Cuando algo ya esta amortizado totalmente, el valor que tiene es el VNC. (ej 27)

BAIT, BAT, BN

+ INGRESO DE VENTAS
- COSTE DE VENTAS
- OTROS COSTES (G. FORMACION, COSTE DE EMISION PRESTAMO)
- CUOTA AMORTIZACION
+- Beneficio venta o Perdida de inmovilizado
+ Valor residual (catfi)
BAIT
- Intereses
BAT
- IMPUESTO (BAT * tc)
BN
DIVIDENDOS: TASA REPARTO *BN

BAIT INCREMENTAL= Bait maquina nueva+ BAIT maquina vieja - BAIT maquina vieja = **BAIT MAQUINA NUEVA**

BAIT II = BAIT M. nueva + BAIT m. vieja

BAIT I = BAIT maquina vieja

DEMANDA ESTACIONAL

- 1) Calculamos los costes de cada opción
- 2) Calculamos su VA, teniendo en cuenta que la inversión inicial no se descuenta
- 3) Comparamos alternativas.
- Metodo ahorro: III/I III/II II/I. -> El numero mayor, nos fijamos en la primera alternativa, y esa es la maquina que mas ahorro produce.

COSTE ANUAL EQUIVALENTE

- 1) Calculamos el VAN de cada opción. (Si es costes todo negativo EJ: -Co- Coste ani)
- 2) Calculamos CAE → VAN = CAE * Ani
- 3) Para elegir la opción correcta, si todo son costes el menor y si hay un único + por ejemplo el valor residual, elegimos la mayor.



TEMA 5

ANOTACIONES EJERCICIOS

Rentabilidad esperada= ri (ri = rf+b(rm-rf)

- R-rrf = B(rm-rf) → r: rentabilidad exigida de una acción rf: rentabilidad del activo libre de riesgo B: Beta del mercado rm: rentabilidad esperada del mercado
- Prima de riesgo (rent. Extra respecto a las letras del tesoro) → r-rf

MEDICIÓN DEL RIESGO

- Proyecto seguro (libre de riesgo): r = rf+ prima de riesgo
- Proyecto de riesgo medio (riesgo similares al mercado): rm = r = rf + prima de riesgo
- VARIANZA $\rightarrow \sigma^2 Rp = X^2 * \sigma^2 a * ra + X^2 * \sigma^2 b * rb + 2 * Xa * Xb * Cov (ra, rb)$
- RIESGO DE LA CARTERA= \Rightarrow $\sigma^2 Rp = X^2 * \sigma^2 a * ra + X^2 * \sigma^2 b * rb + 2 * Xa * Xb * \sigma a * \sigma b * \rho 12$

Importante!! -> riesgo = RAIZ CUADRADA DE LA VARIANZA, es decir la desviación típica

- Coef. De correlación $\Rightarrow \rho AB = \frac{Cov Ra Rb}{\sigma Ra \sigma Rb}$
- Covarianza $\delta 12 = \rho 12 * \delta 1 * \delta 2$ ($\delta \rightarrow Desviacion\ estandar\ (\sqrt{varianza})$ [-1,1]
- CARTERA MUY DIVERSIFICADA $ightarrow \sigma^2(Rp) = \ eta P * Rm$

Donde $\sigma^2(Rp) = CM$

MEDICIÓN DE LA RENTABILIDAD

Rentabilidad de la cartera E (Rp) = Xi* E(ri) + Xj * E(Rj)

LEY COVARIANZA MEDIA

- VARIANZA MEDIA: $\frac{\sum Varianzas (N*\delta^2)}{}$
- COVARIANZA MEDIA : $\frac{2\sum Covarianzas}{N^2-N} \rightarrow CM = \rho 12 * \sigma 1 * \sigma 2$ $\sigma^2(Rp) = \frac{vm}{n} + CM (1 \frac{1}{N})$
- Cuando los títulos tiende a infinito, el riesgo tiende a la covarianza media $\sigma^2(Rp) \to CM$
- Beta = $\frac{Cov(Ri,Rm)}{\sigma^2(Rm)}$



CARTERA MIXTA

X1 Activo con riesgo X2 activo sin riesgo

$$X2>0 \rightarrow Se$$
 presta a la tasa RF $X2<0 \rightarrow Se$ Endeuda

Riesgo de la cartera mixta:
$$\sigma^2(Rp) = \sigma^2 * x^2 \rightarrow \sigma(Rp) = \sigma 1 * x 1$$

MODELO CAPM

 Mercado esta en equilibrio, la rentabilidad que se puede esperar obtener de un titulo se obtendría como:

$$ri = rf + \beta i(rm - rf)$$

COEFICIENTE VARIACION

Mide el riesgo que incorpora cada unidad de rentabilidad, cuanto menor sea el indicador mejor sera la eleccion.

$$COEF.VARIACION = \frac{\delta (Desviacion \ tipica \ Ri)}{E(Ri)}$$

VARIACION DE RENTABILIDAD (La rentabilidad que calculas / la que dan en el enunciado)

$$\Delta R = \frac{\frac{E\left(Rp2\right) - E\left(Rp1\right)}{E\left(Rp1\right)}}{\frac{\left(E\left(ri2\right) - E\left(Ri1\right)}{E\left(Ri1\right)}}$$

TEMA 6

ANOTACIONES

- Ratio endeudamiento $\frac{D}{V}$
- Ratio deuda / cap. Propio: $\frac{D}{E}$

FINANCIACION 100% FP (ACCIONES) (E)

El Coste de oportunidad de capital es \rightarrow re = rf + Be (rm-rf). Donde re=ri=ra

FINANCIACION DIVIDIDA EN ACCIONES (E) Y DEUDA (D)

- Ra= $\frac{D}{V}*rd + \frac{E}{V}*re$
- $\bullet \quad \beta a = \frac{D}{V} * \beta d + \frac{E}{V} * \beta e$

DETERMINAR TASAS DE DESCUENTO SIN LA BETA

1- Proyectos ampliamente negociados. Tenemos datos:

$$\beta proyecto = \frac{Cov (ri,rm)}{\sigma^2(rm)}$$
 \rightarrow SML -> Ri = rproyecto = rf+Ba (rm-rf)

2- Proyectos NO de riesgo medio y NO datos:





Descarga la APP de Wuolah.

Ya disponible para el móvil y la tablet.







Continúa do



405416 arts esce ues2016juny.pdf

Top de tu gi





Rocio



pony



R= ra (coste de oportunidad) +- Factores adicionales. (Factores : Cuidado al confundir cosas que pueden ir mal con riesgo especifico. Calcular correctamente los flujos de caja)

Calcular bien los Flujos de caja

EQUIVALENTES CIERTOS

$$\frac{Ct}{(1+r)^t} = \frac{Ect}{(1+rf)^t}$$

Ct: Flujo de caja arriesgado

Ect: Equivalente cierto del flujo de caja arriesgado

- Prima anual de riesgo sobre un flujo de caja arriesgado: Ct1- Ect1
- Otra forma calcular los Ect: $\frac{\textit{\textit{Ect}}}{\textit{\textit{Prima anual de riesgo}}}^t$
- Ratio equivalente cierto: $\frac{Ect}{Ct}$

TEMA 8

- CMPC* = $\frac{D}{v} * rd * (1 tc) + \frac{E}{V} * re$. Lo único que diferencia a ra* y ra es el (1-tc) que le afecta solamente a la deuda.
- VAN TASA AJUSTADA= -Co +VA (descontado a ra*). Igual que el VAN normal pero descontado a ra*.
- VAA DEUDA REEQUILIBRADA= VAN CASO BASE + VA AHORRO FISCAL (TODO CON RA)
 - VAN CASO BASE= -Co +VA (descontado a ra)
 - VA Ahorro fiscal= $\frac{Intereses*tc}{(1+ra)^n}$
- VAA **DEUDA FIJA=** VAN CASO BASE (RA) + VA AHORRO FISCAL (RD) VA COSTES DE
 - VAN CASO BASE = -Co + VA (DESCONTADO A RA)
 - VA Ahorro fiscal= $\frac{Intereses*tc}{(1+rd)^n}$
 - Coste de emisión= Coste * (1-tc)
- Ratio de endeudamiento = $\frac{D}{E}$ Con este ratio podemos saber la cantidad de Fondos Propios y de Deuda que tenemos.

EJ: D/E =4, Si los FP son 80, la deuda será 4*80= 320.

- Coeficiente de capital = $\frac{E}{V}$
- Acciones preferentes = $\frac{P}{V}$
- Rd (Rentabilidad de la deuda o coste de financiación= $\frac{Intereses}{Deuda}$
- Valor creado por las decisiones de financiación= VAA Deuda fija / reequilibrada VAN caso base. (Cuanto gano financiándome)
- SISTEMA FRANCES

AT	CT	IT	DT	AHORRO	AHORRO
					DESCONTADO



Deuda total	At- It	Rd * Deuda	Dt- Ct	Tc*It	Ahorro
$an \neg i$		total			$\overline{(1+rd)^n}$
NOTA: i es rd					, , ,

 SISTEMA AMERICANO (pagas deuda al final) la deuda no se amortizara hasta finales del ultimo año

AT	СТ	IT	DT	AHORRO	AHORRO
					DESCONTADO
rd	0	Rd * Deuda	Dt	Tc*It	Ahorro
* prestamo		total			$\overline{(1+rd)^n}$

APALANCAMIENTO Y DESAPALANCAMIENTO

1- Calculamos ra con los datos originales DESAPALANCAR

$$ra = \frac{D}{V} * Rd + \frac{E}{V} * re$$

2- Calculamos re nueva APALANCAR

$$Re` = ra + \frac{D'}{V} * (Ra - rd)$$

3- Calculamos la nueva tasa ajustada

$$ra *= \frac{D'}{V} * rd * (1 - tc) + \frac{E'}{V} * re$$

