
Desactivar Bomba Digital

David Martínez Díaz

Bomba MRG 2020:

1.- En primer lugar es ejecutarlo, donde vemos que tenemos que averiguar su contraseña y pin correspondiente.



- 2.- Para ello debemos introducirnos en dicho ejecutable a través del debug e ir mirando los registros para comprobar y obtener las contraseñas.
- → gdb bomba
- → layout regs

Una vez estamos debugeando, hay que buscar el lugar exacto donde se comparan las contraseñas para poder continuar con el ejercicio, donde si nos damos cuenta, esta se realiza en el string compare, en la línea (*main+127).

Por tanto, para sacar su contraseña debo ver los valores que hay en el registro %rsi, viendo así su contraseña correspondiente:

```
0x40129f <main+105>
                                                0x401270 <main+58>
                                                $0x0,%eax
$0x63,%eax
0x4012ca <main+148>
                                      mov
0x4012a6 <main+112>
0x4012a9 <main+115>
                                     cmp
jle
lea
9x4012ab <main+117>
9x4012b0 <main+122>
9x4012b5 <main+127>
                                                0x30(%rsp),%rdi
                                     mov
                                                $0xa,%edx
                                                                                        # 0x404068 <password>
                                                0x2dac(%rip),%rsi
                                               0x4010a0 <strncmp@plt>
0x4012bc <main+134>
0x4012c1 <main+139>
                                     calla
                                     test
                                    je ux.

callq 0x4011f6 <box
movslq %eax,%rcx
movzbl 0x30(%rsp,%rcx,1),%ebx
lea 0xa(%rbx),%edx
0x4012c3 <main+141>
                                                0x4012de <main+168>
0x4012c5 <main+143>
0x4012ca <main+148>
0x4012cd <main+151>
0x4012d2 <main+156>
```

```
active process 6684 In: main
gdb) b *main+127
Punto de interrupci
n 1 at 0x4012b5
gdb) run
Starting program: /home/dmartinez01/Escritorio/Migue/bomba_MRG_2020

Breakpoint 1, 0x0000000000004012b5 in main ()
gdb) ni
px00000000004012bc in main ()
gdb) ni
gdb) ni
px00000000004012c1 in main ()
gdb) ni
px00000000004012c3 in main ()
gdb) ni
px00000000004012c3 in main ()
gdb) x/s $rsi
px404068 <password>: "xy}{s~o|k\024"
gdb)
■
```

Esto quiere decir que la contraseña esta encriptada, y no vamos a poder poner directamente el resultado de %rsi, para ello podemos comprobar con nuestra contraseña anterior y mirar en el registro %rdi para ver dicha comparación y calcular esa razón correspondiente para saber cuánto hay que sumarlo o restarle a esta.

Por ello si introducimos la contraseña "hola" y nos introducimos en el registro %rdi obtenemos lo siguiente:

```
(gdb) x/s $rdi
0x7fffffffde10: "ryvk\024", '\n' <repetidos 11 veces>, "\027\n\n\n\n\n\n\n]`\347
\001\t\211\n\n\242\350\t\t\t\211\n\n\t\277\372\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\347\0
35J\n\n\n\n\n\n\n\t\211\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\232\035J\n\n\n\n\n\032\033J\n\
n\n\n\nj\351\t\t\377\177"
(gdb)
```

Donde nuestra nueva contraseña encriptada seria "ryvk", para saber la razón de encriptación simplemente basta saber que valor llega desde la primera letra de nuestra contraseña hasta la primera letra de la contraseña encriptada:

```
"hola" ---> "ryvk";
"h" ---> "r"
```

Para sacarlo nos vamos a la tabla ASCII y vemos sus correspondientes valores:

```
"h" = 104 // "r" = 114
```

Con esto llegamos a la conclusión de que la razón es 10, y simplemente para saber su contraseña hay que restarle 10 a cada letra.

Consiguiendo así la contraseña encriptada:

```
"xy}{s~o|k" ---> "nosqitera";
```

Vamos a comprobarlo:



Vemos que la contraseña era correcta pero se nos presenta otra problema, ahora nos pide un pin, veamos entonces de nuevo en el gdb, donde se encuentra este. Como podemos ver se realiza otro string compare el cual vamos a analizar para saber si ahí se realiza la comparación entre pines. Analizando las sentencias llegamos hasta el main+276, donde se realiza una comparación entre los registros con la orden "jne":

```
0x1 1
0x7ffff7dcf8d0 140737351842000
0x401390 0x401390 <__libc_csu_init>
                          0x401110 4198672
                                         51
                                                          0x401345 <main+271>
0x1944(%rip),%rdi # 0x
50x0,%eax
0x4010f0 <__isoc99_scanf@plt>
                                               jne
lea
        x401334 <main+254>
                                                                                                     # 0x402c7f
         <40133b <main+261><401340 <main+266>
                                              mov
callq
          401345 <main+271>
401348 <main+274>
                                                          $0x1,%ebx
0x401302 <main+204>
                                                          0x2d10(%rip),%eax
%eax,0xc(%rsp)
0x40135b <main+293>
0x4011f6 <boom>
0x10(%rsp),%rdi
                                                                                                    # 0x404060 <passco
        x40134a <math+270>
x401350 <main+282>
x401354 <main+286>
                                               je
callq
lea
         40135b <main+293>
                                                          $0x0,%esi
0x4010c0 <gettimeofday@plt>
0x10(%rsp),%rax
         (401360 <main+298>
(401365 <main+303>
                                              mov
callq
        x40136a <main+308>
          process 6777 In: main
(gdb) b *main+276
Punto de interrupci∎n 1 at 0x40134a
(gdb) run
Starting program: /home/dmartinez01/Escritorio/Migue/bomba_MRG_2020
Breakpoint 1, 0x000000000040134a in main ()
```

Donde si miramos bien las sentencias y hacemos un par de next instructions vemos como sacan un dato de la pila en la dirección de (%rip+0x2d10), y lo mete en el registro %eax, si lo mostramos vemos que:

```
Breakpoint 1, 0x000000000040134a in main ()
(gdb) ni
0x0000000000401350 in main ()
(gdb) ni
0x0000000000401354 in main ()
(gdb) print $eax
$1 = 9514
(gdb)
```

Vamos a comprobar si este pin es el correcto:




Como hemos podido comprobar el pin que habíamos obtenido era correcto y no se encontraba <u>encriptado</u> por lo que hemos podido desactivar la bomba. Por lo que esta sería la manera de desactivar la bomba.

- Modificar la contraseña y pin de la bomba:

Para modificar la contraseña vamos a utilizar el comando ghex que permite ver el código de manera hexadecimal:

"ghex bomba_MRG_2020"

Donde nos aparecerá lo siguiente:




Una vez estamos dentro, tenemos que buscar dicha contraseña, que en mi caso se encuentra encriptada:

Una vez que la hemos sacado vemos su Offset, simplemente si la modificamos debería cambiar (teniendo en cuenta la razón de encriptación). Por ejemplo, si yo cambio la contraseña de esta manera:

"Pajareria" → "Zktk|o|sk"



Vemos que si me acepta la contraseña y la hemos podido modificar con éxito. Para modificar el pin, vamos a emplear otra vez el comando ghex:



Una vez encontramos nuestro pin, probamos a cambiarlo poniendo F4 por ejemplo, quedando:



Por ultimo vamos a comprobar si funciona:



Y confirmamos que se ha modificado con éxito.