### TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

# Mạng máy tính

TS. Đoàn Thị Quế


# Chương 5: Tầng liên kết

- 1. Giới thiệu
- 2. Điều khiển lỗi
- 3. Điều khiến truy nhập đường truyền
- 4. LAN
  - Địa chỉ MAC và ARP
  - Ethernet
  - Hub, Bridge, Switch
- 5. WLAN

# Tầng liên kết dữ liệu: Giới thiệu

#### Một số thuật ngữ:

- host và router: nút
- Kênh truyền thông kết nối giữa hai nút liền kề dọc theo đường truyền thông gọi là liên kết (link)
  - Liên kết có dây
  - Liên kết không dây
- Truyền bán song công (half duplex) và song công (full duplex)
  - Full duplex: các nút tại cả hai điểm cuối của liên kết có thể đồng thời truyền dữ liệu
  - Half duplex: các nút tại cả hai điểm cuối của liên kết có thể truyền dữ liệu nhưng không tại cùng thời điểm



# Tầng liên kết dữ liệu: Giới thiệu

- □ Các gói tin tầng 2 gọi là khung (frame)
- Nhiệm vụ của tầng liên kết dữ liệu
  - truyền các datagram từ một nút tới nút kề qua một liên kết
- ☐ Giao thức tầng liên kết dữ liệu:
  - Định nghĩa khuôn dạng đơn vị dữ liệu trao đổi giữa các nút ở mỗi đầu của liên kết
  - Những công việc các nút thực hiện khi nhận và gửi nhưng đơn vị dữ liệu này


# Các dịch vụ tầng liên kết dữ liệu

- Dóng gói (Framing)
- Địa chỉ hóa (Addressing)
- Điều khiển truy nhập đường truyền (Media Access Control)
- □ Điều khiến luồng (Flow Control)
- □ Điều khiển lỗi (Error Control)

# Các dịch vụ tầng liên kết dữ liệu

### Dóng gói (framing)

- Bên gửi: đặt gói tin tầng mạng (datagram)
   vào khung tin (Frame), thêm phần đầu
   (header), phần đuôi (trailer)
- Bên nhận: Bỏ phần đầu, phần đuôi và lấy gói tin (datagram) truyền lên tầng mạng



# Các dịch vụ tầng liên kết dữ liệu

- Địa chỉ hóa (Addressing)
  - Địa chỉ vậy lý (MAC Media Access Control) đặt trong header của khung tin để định danh nút nguồn, nút đích
- Điều khiển truy nhập đường truyền (Media Access Control)
  - Nếu liên kết dùng chung, cần có giao thức truy nhập đường truyền cho nhiều máy trạm
- □ Điều khiển luộng (Flow Control)
  - Kiểm soát tốc độ truyền của bến gửi sao cho bên nhận không bị quá tải
- □ Điều khiển lỗi (Error Control)
  - O Nhiều bit trong khung tin bị lỗi
  - O Cần phát hiện và sửa các bit lỗi

# Bộ điều hợp (adapter)



- Tầng liên kết dữ liệu được cài đặt trong "adapter"
  - Adapter là bo mạch có giao diện ghép nối (interface) với bus máy tính và giao diện ghép nối với đường truyền
  - Adapter thường được gọi là card giao tiếp mạng hay gọi tắt là card mạng (NIC-Network Interface Card)
  - Mỗi NIC có một mã duy nhất gọi là địa chỉ MAC (Media Access Control)

# Chương 5: Tầng liên kết


- Giới thiệu
- 2. Điều khiển lỗi
- 3. Điều khiển truy nhập đường truyền
- 4. LAN
  - Địa chỉ MAC và ARP
  - Ethernet
  - Hub, Bridge, Switch
- 5. WLAN

# Phát hiện lỗi

**D**: Dữ liệu được bảo vệ bằng kiểm tra lỗi, có thể bao gồm các trường header

**EDC**: Error Detection and Correction bits (phần dôi thừa)

- Phát hiện lỗi (không bảo đảm 100%)
- Trong một số trường hợp có thể sửa các bit bị lỗi trong frame
- Trường EDC càng lớn thì phát hiện và sửa lỗi càng tốt



## Kiểm tra tính chẵn lẻ


- Bên gửi
  - O Dữ liệu ban đầu: chuỗi D
  - Dữ liệu thêm vào: 1 bit, kí hiệu P (Parity)
  - Dữ liệu truyền đi <D,P>
  - Thêm P để đảm bảo tổng số bit "1" trong chuỗi truyền đi là số chẵn (lẻ)

#### ■ Bên nhận

- Nếu tổng số bit "1" trong chuỗi dữ liệu nhận được là số chẵn (lẻ) thì dữ liệu nhận được không có lỗi
- Chỉ phát hiện được lỗi khi tổng số bit bị lỗi là số lẻ

# Ví dụ: Kiểm tra lẻ

Tổng số bít 1 phải là số lẻ




#### Bên nhận




# Kiểm tra tính chẵn lẻ

#### Bít chẵn lẻ 2 chiều:

Phát hiện và sửa một bít lỗi




no errors



# Kiểm tra dư thừa vòng (CRC)

- CRC Cyclic Redundancy Check
- □ Hai bên thống nhất đa thức sinh G (gồm r +1 bit)
- Bên gửi:
  - Chuỗi dữ liệu ban đầu D: d bit
  - O Chuỗi bit thêm vào R: r bit, R được sinh ra từ chuỗi sinh G
  - Chuỗi truyền đi là chuỗi ghép giữa D và R
    - Kí hiệu: <D,R> là chuỗi ghép của D và R, gồm d + r bit
  - Muc tiêu:
    - Tìm một chuỗi R độ dài r bit, sao cho chuỗi ghép <D,R> là một số nhị phân chia hết cho G (chia module 2)
- Bên nhận:
  - Biết G
  - Chuỗi nhận được là <D',R'>
  - Chia <D',R'> cho G.
    - Nếu phần dư bằng không: không có lỗi
    - Nếu phần dư khác không: lỗi được phát hiện



### Cách tìm R

- □ <D,R> có thể viết dưới dạng
  D.2r XOR R
- □ <D,R> chia hết cho G
  D·2r XOR R = nG
  Tương đương với:
  D·2r = nG XOR R
- □ Nếu D.2<sup>r</sup> chia G, phần dư là R

R= D.2r mod G

## Phép XOR

Phép XOR hai bit

a	b	a XOR b
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Phép XOR hai chuỗi nhiều bit

```
1011 \text{ XOR } 0101 = 1110
1001 \text{ XOR } 1101 = 0100
```

### Ví dụ 1: Cách tìm R

#### ■ Bên gửi:

- D = 10101001
- $\circ$  G = 1001 (4 bit)
- R: 3 bit
- $D.2^{r} = D.2^{3} = 10101001. 2^{3}$ = 10101001000

```
R=110, chuỗi bít gửi đi là
10101001110
```

```
D.2^3
10101001000
1001
               10111110
  1110
  1001
   1110
   1001
    1111
    1001
     1100
      1001
       1010
       1001
```

## Bài tập áp dụng

- Cho chuỗi dữ liệu cần truyền D = 1010101110, chuỗi sinh G = 10100.
- Hãy tính CRC và dữ liệu truyền đi <D,R>?

## Ví dụ 2: Kiểm tra CRC ở bên nhận

#### Bên nhận:

- $\circ$  G = 1001 (4 bit)
- Chuỗi dữ liệu nhận được là <D',R'> = 10101101110
- <D',R'> chia cho G (chia module 2)
  - Nếu số dư bằng
     0 ⇒ không có lỗi
  - Nếu số dư khác
     0 ⇒ có lỗi
- Kết quả:
  - Số dư = 100 (khác không)
  - Dữ liệu nhận được có lỗi

## Bài tập áp dụng

- Phía thu nhận được chuỗi dữ liệu <D',R'> = 1110
   0110 0101 với chuỗi sinh G = 10011.
- Hãy xác định dữ liệu nhận được có bị lỗi hay không? Vì sao?

## CRC biểu diễn dưới dạng đa thức

Một số đa thức sinh thường được sử dụng:

CRC-8 = 
$$x^8 + x^2 + x + 1$$
  
CRC-12 =  $x^{12}+x^{11}+x^3+x^2+x$   
CRC-16-CCITT =  $x^{16} + x^{12} + x^5 + 1$   
CRC-32 =  $x^{32} + x^{26} + x^{23} + x^{22} + x^{16} + x^{12} + x^{11} + x^{10} + x^8 + x^7 + x^5 + x^4 + x^2 + x + 1$ 

□ Ví dụ:

$$G = x^4 + x + 1 = 1.x^4 + 0.x^3 + 0.x^2 + 1.x^1 + 1.x^0 = 10011$$
 (5 bit)

## Bài tập áp dụng

- □ Bài 1
  - D = 101011110
  - Da thức sinh  $G = x^4 + x + 1$
  - Tính CRC và dữ liệu truyền đi <D,R>
- ☐ Bài 2
  - o Cho đa thức sinh  $G = x^4 + x + 1$
  - Chuỗi dữ liệu nhận được tại phía thu là <D',R'> =
     1011110111010
  - Hãy cho biết dữ liệu thu có bị lỗi hay không?

## Xử lý lỗi

- Lỗi: Mất khung, hỏng khung
- Kiểm soát lỗi:
  - Kiểm tra lỗi:
    - Báo nhận: khung tin tốt
    - Báo nhận: khung tin lỗi và truyền lại
  - Truyền lại khi hết thời gian định trước
     Các cơ chế trên gọi là **tự động lặp lại yêu cầu** (automatic repeat request ARQ)
- Ba phiên bản của ARQ
  - ARQ dừng và chờ (Stop-and-Wait ARQ)
  - ARQ quay-lui-N (Go-back-N ARQ)
  - ARQ Chọn-Hủy (Selective-Reject ARQ)
     (Tham khảo Mục 7.2, trang 188, Tài liệu tham khảo số 2 Truyền dữ liệu và mạng máy tính)


# Chương 5: Tầng liên kết

- Giới thiệu
- 2. Điều khiển lỗi
- 3. Điều khiển truy nhập đường truyền
- 4. LAN
  - Địa chỉ MAC và ARP
  - Ethernet
  - Hub, Bridge, Switch
- 5. WLAN

### Các giao thức đa truy nhập

### Hai kiểu kết nối mạng:

- □ Điểm-nối-điểm (point-to-point)
  - Telephone modem
- Quảng bá (broadcast) (kênh truyền dùng chung)
  - Ethernet
  - 802.11 wireless LAN
  - Các mạng quảng bá cần giao thức điều khiển đa truy nhập (giao thức đa truy nhập) để tránh xung đột



### Phân loại giao thức đa truy nhập

#### Phân chia kênh

- Chia kênh thành các phần nhỏ (khe thời gian TDMA, tần số FDMA, mã - CDMA)
- Cấp phát từng phần nhỏ cho nút sử dụng riêng

#### □ Truy nhập ngẫu nhiên

- Không chia kênh, cho phép đồng thời truy nhập, chấp nhận xung đột
- Cần có cơ chế để phát hiện và tránh xung đột
- Ví dụ: Pure Aloha, Slotted Aloha, CSMA/CD, CSMA/CA


#### □ Theo phiên lần lượt

- Các nút lần lượt truyền theo phiên theo hình thức quay vòng
- Token Ring, Token bus

### Các phương pháp chia kênh

#### TDMA: time division multiple access


- Kênh được chia thành N khe thời gian, một khe cho một trạm
- Các khe không sử dụng sẽ rỗi
- ☐ Ví dụ: 6 trạm LAN, 1,3,4 có gói tin, khe 2,5,6 rỗi



### Các phương pháp chia kênh

#### FDMA: frequency division multiple access

- Phổ của kênh được chia thành các băng tần
- Mỗi trạm được gán một băng tần cố định
- Thời gian truyền không sử dụng, băng tần sẽ rỗi
- □ Ví dụ: 6 trạm LAN; 1,3,4 có gói tin; băng tần 2,5,6 rỗi




#### CDMA: Code division multiple access

- Cấp phát cho mỗi nút một mã khác nhau
- Nút sử dụng mã duy nhất để mã hóa dữ liệu gửi đi
- CDMA cho phép nhiều nút gửi dữ liệu đồng thời

# Giao thức truy nhập ngẫu nhiên

- Khi nút có gói tin để gửi
  - Truyền trên toàn kênh với tốc độ dữ liệu R
  - Không có sự phối hợp trước giữa các nút
- □ Hai hoặc nhiều nút truyền → "xung đột"
- Giao thức truy nhập ngẫu nhiên chỉ ra:
  - Cách phát hiện xung đột
  - Cách khôi phục từ xung đột (ví dụ: đợi một khoảng thời gian rồi truyền lại)
- Ví dụ
  - slotted ALOHA
  - Pure ALOHA
  - CSMA, CSMA/CD

## Slotted ALOHA



#### Giả sử

- Mọi frame có cùng kích thước
- Thời gian được chia thành các khe có kích thước bằng nhau, thời gian để truyền 1 frame
- Nút bắt đầu truyền frame chỉ tại bắt đầu của khe
- Nếu 2 hoặc nhiều nút truyền trong khe, mọi nút phát hiện đụng độ

#### Hoạt động

- Khi nút giành khung mới, nó truyền trong khe tiếp theo
- Không đụng độ, nút có thể gửi frame mới trong khe tiếp
- Nếu đụng độ, nút truyền lại frame trong khe ngẫu nhiên sau đó tới khi thành công

# Hiệu suất của Slotted Aloha

Hiệu suất là phần khoảng thời gian truyền thành công khi có nhiều nút, mỗi nút có nhiều frame để gửi


- Giả sử có N nút với nhiều frame để gửi, mỗi nút truyền trong khe với xác suất là p
- Xác suất nút 1 có sự thành công trong một khe = p(1-p)<sup>N-1</sup>
- □ xác suất một nút bất kỳ có sự thành công = Np(1-p)<sup>N-1</sup>

- □ Để tối đa hiệu suất với N nút, tìm p để tối đa Np(1-p)<sup>N-1</sup>
- □ Đối với nhiều nút, giới hạn của Np\*(1-p\*)<sup>N-1</sup> khi N tiến ra vô hạn bằng 1/e = 0.37

Tốt nhất: kênh sử dụng cho việc truyền hữu ích chiếm 37% thời gian

# Pure (unslotted) ALOHA

- unslotted Aloha: đơn giản, không đồng bộ
- Khi frame đầu tiên đến
  - truyền ngay lập tức
- Xác suất xung đột tăng:
  - o frame gửi tại t<sub>0</sub> đụng độ với frame khác gửi trong khoảng [t<sub>0</sub>- 1,t<sub>0</sub>+1]



## CSMA (Carrier Sense Multiple Access)

- Nghe trước khi truyền:
  - Nếu nghe thấy kênh rỗi, truyền toàn bộ frame
  - Nếu nghe thấy kênh bận, tạm trì hoãn việc truyền

# Xung đột trong CSMA


### ☐ Xung đột có thể vẫn xảy ra:

 Tín hiệu lan truyền từ nút này đến nút khác mất một khoảng thời gian nhất định (trễ lan truyền) làm cho hai nút có thể không nghe thấy nút khác truyền

#### ☐ Có xung đột:

 Toàn bộ thời gian gói tin truyền bị lãng phí


#### Bố trí không gian của các nút



## CSMA/CD (Collision Detection)

- Máy trạm nghe trước khi muốn truyền
  - Bận: Rút lui, sau đó quay lại tiếp tục nghe
  - Rỗi: Bắt đầu truyền, vừa truyền vừa "nghe ngóng"
  - Nếu phát hiện thấy xung đột: Hủy bỏ quá trình truyền và quay lại trạng thái rút lui

## Phát hiện đụng độ trong CSMA/CD



# So sánh phương pháp chia kênh và truy nhập ngẫu nhiên


#### ☐ Kiểu chia kênh:

- Dùng chung kênh hiệu quả và công bằng khi tải nặng
- Lãng phí nếu cấp kênh con cho một nút chỉ cần lưu lượng nhỏ

#### ☐ Truy nhập ngẫu nhiên


- Hiệu quả khi tải nhẹ: vì một nút có thể sử dụng toàn bộ kênh
- Tải nặng: xung đột tăng lên
- Theo phiên lần lượt (quay vòng): có thể dung hòa ưu điểm của hai phương pháp trên
  - Ví dụ: Token bus, Token ring

#### Token bus




- Một thẻ bài được lưu chuyển trên một vòng logic được thiết lập bởi các trạm có nhu cầu.
- Thẻ bài (Token) là một đơn vị dữ liệu đặc biệt, có kích thước và nội dung gồm các thông tin điều khiển được quy định riêng cho mỗi phương pháp.
- Khi một trạm nhận được thẻ bài nó có quyền truy nhập đường truyền và truyền dữ liệu trong một thời gian xác định.
- Khi đã hết dữ liệu hoặc hết thời gian cho phép, nó chuyển thẻ bài cho trạm tiếp theo trên vòng logic.


### Token Ring



A có nhu cầu truyền dữ liệu đến C. Đợi Free Token,chuyển sang trạng thái Busy, gửi kèm Packet dữ liệu



Node C đọc, phân tích và so sánh địa chỉ đích với địa chỉ MAC. Node C sao chép dữ liệu



Khi Packet dữ liệu quay về, Node A chuyển trạng thái Token thành Free.

### Token Ring

- Dùng thẻ bài lưu chuyển trên đường vật lý để cấp phát truy nhập đường truyền.
- Một trạm muốn truyền dữ liệu thì phải đợi đến khi nhận được một thẻ bài "rỗi".
- Khi đó trạm sẽ đổi bit trạng thái của thẻ bài sang trạng thái "bận" và truyền một đơn vị dữ liệu cùng với thẻ bài đi theo chiều của vòng.
- Các trạm khác muốn truyền dữ liệu phải đợi. Dữ liệu đến trạm đích phải được sao lại, sau đó cùng với thẻ bài đi tiếp cho đến khi quay về trạm nguồn.
- Trạm nguồn sẽ xoá bỏ dữ liệu và đổi bit thẻ bài thành "rỗi" và cho lưu chuyển tiếp trên vòng để các trạm khác có thể nhận được quyền truyền dữ liệu.

# Chương 5: Tầng liên kết


- Giới thiệu
- 2. Điều khiển lỗi
- 3. Điều khiển truy nhập đường truyền

#### 4. LAN

- Địa chỉ MAC và ARP
- Ethernet
- Hub, Bridge, Switch
- 5. WLAN

#### Địa chỉ MAC và ARP

Mỗi adapter trong LAN có 1 địa chỉ MAC duy nhất




- Địa chỉ MAC (media access control)
  - Mỗi Adapter được gắn một địa chỉ MAC duy nhất bởi nhà sản xuất
  - Địa chỉ MAC có nhiều tên gọi khác như: địa chỉ LAN, địa chỉ vật lý (physical address), địa chỉ Ethernet
  - Địa chỉ MAC gồm 48 bit, biểu diễn dưới dạng thập lục phân
    - o ví dụ: 1A-2F-BB-76-09-AD

### Địa chỉ MAC


- □ IEEE quản lý việc cấp phát địa chỉ MAC
- Các nhà sản xuất mua không gian địa chỉ MAC (để đảm bảo duy nhất)
  - 3 bytes đầu là mã của nhà sản xuất (cung cấp bởi IEEE)
  - 3 bytes sau là số serial của card (do nhà sản xuất gán tùy ý)
- Địa chỉ MAC phẳng (flat address): có tính di động
  - o có thể mang LAN card từ LAN này sang LAN khác
- Địa chỉ IP phân cấp: không có tính di động
  - địa chỉ phụ thuộc vào IP subnet mà nút mạng kết nối vào

#### ARP: address resolution protocol



Giao thức giải mã địa chỉ (ARP): xác định địa chỉ MAC từ địa chỉ IP

#### ARP: address resolution protocol



- ARP table: mỗi node (host, router) trong LAN có bảng ARP
  - ánh xạ địa chỉ IP/MAC của một số nút trong LAN:
    - < IP address; MAC address; TTL>
  - TTL (Time To Live): thời gian sau đó ánh xạ địa chỉ sẽ bị xóa (thường 20 phút)

### Giao thức ARP: cùng LAN


- A muốn gửi datagram cho B
  - Địa chỉ MAC của B không có trong ARP table của A
- A quảng bá (broadcast) ARP query packet (chứa địa chỉ IP của B)
  - dest MAC address = FF-FF-FF-FF-FF
  - tất cả mọi nút trong LAN sẽ nhận ARP query packet
- B nhận ARP packet, trả lời A với địa chỉ MAC của B
  - frame gửi tới địa chỉ MAC của A (unicast)

- A lưu giữ cặp địa chỉ IP-to-MAC trong ARP table trong một khoảng thời gian
- ARP thực hiện "plug-andplay":
  - các nút tạo ARP table không có sự can thiệp của quản trị mạng

#### Giao thức ARP: Dẫn đường tới LAN khác

Xem xét: gửi datagram từ A tới B qua R


- OGiả sử A biết địa chỉ IP của B
- OGiả sử A biết địa chỉ IP của router kề R
- ○Giả sử A biết địa chỉ MAC của router kề R



#### Giao thức ARP: Dẫn đường tới LAN khác


#### Gửi datagram từ A tới B qua R

Giả sử A biết địa chỉ IP của B



- Hai bảng ARP trong router R, mỗi bảng cho một mạng LAN
- Trong bảng dẫn đường tại host nguồn, tìm router 111.111.111.110
- Trong bảng ARP tại nguồn, tìm địa chỉ MAC E6-E9-00-17-BB-4B,...

- A tạo datagram có địa chỉ nguồn A, địa chỉ đích B
- □ A sử dụng ARP để biết địa chỉ MAC của R là 111.111.111.110
- A tạo frame tầng liên kết dữ liệu, sử dụng địa chỉ MAC của R là địa chỉ đích, frame chứa IP datagram A-to-B
- Adapter của A gửi frame
- Adapter của R nhận frame
- R lấy IP datagram từ Ethernet frame, thấy địa chỉ đích là tới B
- R sử dụng ARP để có địa chỉ MAC của B
- R tạo frame chứa IP datagram A-to-B gửi tới B



#### Kiểm tra địa chỉ MAC

#### Trên cmd sử dụng lệnh ipconfig /all

```
Wireless LAN adapter Wireless Network Connection:
  Connection-specific DNS Suffix .:
  Description . . . . . . . . . . Broadcom BCM4352HMB 802.11ac 2x2 Wi-Fi Ad
  Physical Address. . . . . . . . : 28-C2-DD-8F-3B-B1
  DUCL EHanten . . . . . . . . . . . . ies
  Autoconfiguration Enabled . . . : Yes
  Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::c11f:bd9a:75f8:e680%18(Preferred)
  IPv4 Address. . . . . . . . . . : 192.168.0.102(Preferred)
  Lease Obtained. . . . . . . . . : Sunday, September 13, 2020 8:23:07 PM Lease Expires . . . . . . . . : Sunday, September 13, 2020 10:23:07 PM
  Default Gateway . . . . . . . . : 192.168.0.1
  DHCP Server . . . . . . . . . : 192.168.0.1
  NetBIOS over Topip. . . . . . . : Enabled
Ethernet adapter Local Area Connection 2:
  Media State . . . . . . . . . . . . Media disconnected
  Connection-specific DNS Suffix .:
  Description
                                 : Realtek PCIe GRF Family Controller
  Physical Address. . . . . . . . : 30-8D-99-BB-21-DC
  DHCP Enabled. . . . . . . . . . . . Yes Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
  DHCP Enabled. .
```


# Chương 5: Tầng liên kết

- Giới thiệu
- 2. Điều khiển lỗi
- 3. Điều khiển truy nhập đường truyền
- 4. LAN
  - Địa chỉ MAC và ARP
  - Ethernet
  - Hub, Bridge, Switch
- 5. WLAN

#### Ethernet và chuẩn IEEE 802

- Ethernet là công nghệ của mạng LAN cho phép truyền tín hiệu giữa các máy tính với tốc độ 10Mb/s đến 10 Gigabit/s.
- □ IEEE đưa ra tiêu chuẩn về Ethernet đầu tiên vào năm 1985 với tên gọi "IEEE 802.3 Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection (CSMA/CD) Access Method and Physical Layer Specifications"

#### Ethernet và chuẩn IEEE 802



#### Ethernet và chuẩn IEEE 802

- □ IEEE 802.3 đặc tả một mạng cục bộ dựa trên mạng Ethernet do Digital, Intel và Xerox hợp tác pháp triển từ năm 1980.
- IEEE 802.3 bao gồm cả tầng vật lý và tầng con MAC với các đặc tả sau:
  - Đặc tả dịch vụ MAC (MAC Services Secification)
  - Đặc tả vật lý độc lập đường truyền (đặc tả giao diện giữa MAC và tầng vật lý). Phần phụ thuộc đường truyền (đặc tả giao diện với đường truyền của LAN và các tín hiệu trao đổi với đường truyền)
  - Đặc tả dịch vụ MAC định nghĩa các dịch vụ IEEE 802.3 cung cấp cho tầng
     LLC hoặc người sử dụng ở tầng cao hơn.

#### Chuẩn IEEE 802.3

#### Ethernet (IEEE 802.3)

- 10BASE-T: Dùng cáp xoắn đôi không chống nhiễu (Unshielded Twisted Pair-UTP), trở kháng 75 Ohm, với mạng hình sao, tốc độ tín hiệu 10Mb/s.
- 10BASE-F: Dùng cáp quang, tốc độ10 Mb/s, phạm vi cáp
   4km. Chuẩn này được phân thành 3 dạng con: 10BASE-FL,
   10BASE-FB và 10BASE-FP.
- Fast Ethernet (IEEE 802.3u): 100Base-TX, 100Base-T4 và 100Base-FX. Phương thức điều khiển truy nhập CSMA/CD.
  - 100BASE-T4 sử dụng bốn đôi dây cân bằng cáp UTP Cat-4 hoặc Cat-5.
  - 100BASE-TX sử dụng hai đôi UTP Cat-5 hoặc đôi dây STP (shielded Twisted Pair – cáp xoắn đôi có vỏ bọc chống nhiễu).
  - 100BASE-FX sử dụng đôi dây cáp quang đa mode.

#### Chuẩn IEEE 802.3

- Gigabit Ethernet (IEEE 802.3z): Phương tiện truyền dẫn là cáp quang.
  - 1000Base-SX: chuẩn cho cáp quang đa mode 62.5 μm, khoảng cách tối đa 220-275 m. Với cáp quang đa mode 50 μm, khoảng cách tối đa 500-550 m.
  - 1000Base-LX: chuẩn cho cáp quang quang đa mode 62.5/50 μm, khoảng cách tối đa 550 m. Với cáp quang đơn mode 9 μm, khoảng cách tối đa 5000 m.
  - 1000Base-CX: chuẩn cho cáp đồng trục. Với cáp đồng trục, khoảng cách tối đa là 25m, hoặc cáp xoắn bốn đôi Cat-5 UTP, Cat-6.
  - 1000Base-T (IEEE 802.3ab) Sử dụng cả 4 đôi dây cáp UTP Cat 5 hoặc Cat-6 với khoảng cách tối đa 100m.

#### Chuẩn IEEE 802

- □ IEEE 802.4: Mô tả một mạng cục bộ với cấu trúc dạng hình BUS sử dụng thẻ bài Token BUS. IEEE 802.4 sử dụng cáp đồng 75-ohm (tốc độ 1 Mbps, 5 Mbps và 10 Mbps) hoặc cáp quang (tốc độ 5 Mbps, 10 Mbps và 20 Mpbs).
- IEEE 802.5: Là chuấn đặc tả mạng cục bộ với mạng dạng vòng (RING) sử dụng thẻ bài Token RING.
- □ IEEE802.11: chuẩn đặc tả mạng cục bộ không dây (Wireless LAN), hiện đang tiếp tục phát triển với phương pháp truy nhập CSMA/CD.

#### Thành phần mạng Ethernet


- □ Data terminal Equipment (DTE): Các thiết bị truyền và nhận dữ liệu DTEs thường là PC, Workstation, File Server, Print Server ...
- Data Communication Equipment (DCE): Là các thiết bị kết nối mạng cho phép nhận và chuyển khung trên mạng. DCE có thể là các thiết bị độc lập như Repeater, Switch, hoặc các khối giao tiếp thông tin như Card mạng, Modem
- Interconnecting Media: Cáp xoắn đôi, cáp đồng trục, cáp quang.

#### Những đặc điểm cơ bản của Ethernet

- Cấu hình truyền thống: Bus đường thẳng/ Star
- □ Kỹ thuật truyền: Base band (truyền trực tiếp tín hiệu số vào kênh truyền)
- □ Phương pháp truy nhập: CSMA/CD.
- □ Quy cách kỹ thuật: IEEE 802.3.
- □ Tốc độ truyền: 10Mbps, 100Mbps ... 10Gbps
- Loại cáp: Cáp đồng trục mảnh, cáp đồng trục dày, cáp xoắn đôi, cáp quang

### Cấu trúc của Ethernet Frame


Adapter bên gửi đóng gói IP datagram (hoặc các gói tin tầng mạng khác) trong Ethernet frame



#### Preamble:

- □ 7 bytes đầu có giá trị 10101010 theo sau là 1 byte có giá trị 10101011
- Sử dụng để đồng bộ tốc độ bên nhận, bên gửi

#### Cấu trúc của Ethernet Frame



- Address: 6 byte
  - Nếu adapter nhận frame có địa chỉ đích tương ứng hoặc với địa chỉ MAC của nó, nó chuyển dữ liệu trong frame tới giao thức tầng mạng
  - Trường hợp khác, adapter loại bỏ frame
- □ Type: chỉ ra giao thức của tầng phía trên (hầu hết là IP)
- CRC: được kiểm tra tại bên nhận, nếu phát hiện ra lỗi thì phát hiện frame bị lỗi

# Chương 5: Tầng liên kết


- 1. Giới thiệu
- 2. Điều khiển lỗi
- 3. Điều khiển truy nhập đường truyền
- 4. LAN
  - Địa chỉ MAC và ARP
  - Ethernet
  - Hub, Bridge, Switch
- 5. WLAN

### Hub (bộ tập trung)

Hub là thiết bị lặp hoạt động ở tầng vật lý:

- Sao chép tín hiệu đến từ một cổng ra tất cả các cổng còn lại với cùng tốc độ
- Tạo ra điểm kết nối tập trung để nối mạng theo kiểu hình sao
- Có 3 loại Hub
  - Hub thụ động
  - Hub chủ động
  - Hub thông minh






### Hub (bộ tập trung)

- Hub thụ động (Passive Hub): Chỉ đảm bảo chức năng kết nối, không xử lý lại tín hiệu
- Hub chủ động (Active Hub): Có khả năng khuếch đại tín hiệu để chống suy hao.
- Hub thông minh (Intelligent Hub): là Hub chủ động nhưng có thêm khả năng tạo ra các gói tin thông báo hoạt động của mình giúp cho việc quản trị mạng dễ dàng hơn.

# Bridge (cầu nối)

- Dùng để nối 2 mạng có giao thức giống hoặc khác nhau.
- Chia mạng thành nhiều phân đoạn nhằm giảm lưu lượng trên mạng.
- Hoạt động ở lớp Data Link với 2 chức năng chính là lọc và chuyển vận.
- Bridge thu thập và chọn lựa dữ liệu để chuyển mạch giữa hai đoạn mạng bằng cách học địa chỉ MAC của tất cả các thiết bị nằm trong từng đoạn mạng kết nối vào nó.
- Dựa trên bảng địa chỉ MAC lưu trữ, Brigde kiểm tra các gói tin và xử lý chúng trước khi có quyết định chuyển đi hay không.


# Bridge (cầu nối)



# Switch (bộ chuyển mạch)

- Thiết bị thực hiện tầng liên kết dữ liệu
- Switch có thể quyết định chuyển 1 gói dựa trên địa chỉ MAC được ghi trong gói đó.
- Switch tự học địa chỉ MAC của các thiết bị kết nối trên từng port của nó và xây dựng thành bảng chuyển mạch
- Khi hai thiết bị kết nối vào Switch thực hiện trao đổi với nhau, Switch sẽ thiết lập một mạch ảo cung cấp một đường liên lạc riêng giữa hai thiết bị này.
- Switch có khả năng phân đoạn mạng cực nhỏ, nghĩa là tạo ra môi trường không đụng độ giữa nguồn và đích.
- Switch có thể tạo nhiều mạch ảo đồng thời giữa các cặp thiết bị khác nhau.


# Switch (bộ chuyển mạch)




### Switch học địa chỉ MAC


Giả sử A gửi frame tới B

- Switch nhận frame từ A
- ☐ Ghi vào bảng Switch làA trên interface f0/1






- □ Bởi vì B không trong bảng, Switch chuyển tiếp frame qua tất cả các interface còn lại (f0/2 và f0/3)
- B sẽ nhận được Frame từ Switch




### Switch học địa chỉ MAC

Giả sử B gửi frame trả lời A




### Switch học địa chỉ MAC



# Mạng của tổ chức

Sử dụng phối hợp hub, switch và Router




# Chương 5: Tầng liên kết

- 1. Giới thiệu
- 2. Điều khiển lỗi
- 3. Điều khiển truy nhập đường truyền
- 4. LAN
  - Địa chỉ MAC và ARP
  - Ethernet
  - Hub, Bridge, Switch
- 5. WLAN

#### Wireless LAN

- □ Do tổ chức IEEE xây dựng và được tổ chức Wi-fi Alliance đưa vào sử dụng trên toàn thế giới.
- Có các tiêu chuẩn: chuẩn 802.11a, b, g, i, n trong đó chuẩn 802.11g (sử dụng phổ biến ở thị trường Việt Nam).
- Chuẩn WLAN:
  - IEEE 802.11a
  - IEEE 802.11b
  - IEEE 802.11g
  - IEEE 802.11i (WPA 2)
  - IEEE 802.11n (MIMO)
  - IEEE 802.11ac






#### Wireless LAN

	IEEE 802.11a	IEEE 802.11b	IEEE 802.11g	IEEE 802.11n	IEEE 802.11ac
Năm phát hành	1999	1999	2003	2009	2013
Tần số	5 GHz	2.4 GHz	2.4 GHz	2.4/5 GHz	5 GHz
Tốc độ tối đa	54 Mbps	11 Mbps	54 Mbps	600 Mbps	1 Gbps
Phạm vi trong nhà	100 ft	100 ft	125 ft	225 ft	90 ft
Phạm vi ngoài trời	400 ft	450 ft	450 ft	825 ft	1000 ft

#### Các thành phần của 802.11


- Station (tram)
  - Wireless network interface
  - Laptop, thiết bị cầm tay, desktop




- Access point (Điểm truy nhập)
  - Các khung (frame) của mạng 802.11 phải được chuyến thành các dạng khung khác trước khi gửi đi
  - Câu (bridge)
- 🔲 Wireless medium (phương tiện truyền dẫn không dây)
  - Sóng radio (Radio Frequency RF)
  - Tia hồng ngoại

#### Tôpô của mạng WLAN

- □ Khối căn bản của mạng 802.11 là BSS (Basic Service Set) bao gồm một nhóm các trạm truyền thông với nhau
- BSS gồm có hai loại: Independent BSS (Ad hoc) và Infrastructure BSS (BSS)





# Chương 5: Tổng kết

- Các nguyên tắc bên trong của các dịch vụ tầng liên kết dữ liệu:
  - Phát hiện và sửa lỗi
  - Dùng chung một kênh quảng bá: đa truy cập
  - Đánh địa chỉ tầng liên kết dữ liệu
- Các công nghệ mạng LAN
  - Ethernet
  - WLAN
- Các thiết bị kết nối mạng LAN
  - Hub, bridge, switch