

单选题 1分

下列关于批处理系统的叙述中,正确的是


- I. 批处理系统允许多个用户与计算机直接交互
- Ⅱ. 批处理系统分为单道批处理系统和多道批处理系统
- Ⅲ.中断技术使得多道批处理系统的I/O设备可与CPU并行工作
 - ▲ 仅皿、皿
 - 图 仅皿
 - 仅1、1
 - 仅1、皿

多选题 1分

与单道程序系统相比, 多道程序系统的优点是

- A CPU利用率高
- B 系统开销小
- **<** 系统吞吐量大
- IO设备利用率高

2.2 进程的描述




程序: 是<mark>静态</mark>的,就是个存放在磁盘里的可执行文件,就 是一系列的指令集合。

进程(Process):是动态的,是程序的一次执行过程。

同一个程序多 次执行会对应 多个进程

- 当进程被创建时,操作系统会为该进程分配一个唯一的、不重复的"身份证号"——PID (Process ID,进程ID)
 - 操作系统要记录PID、进程所属用户ID (UID)
 - 还要记录给进程分配了哪些资源(如:分配了多少 内存、正在使用哪些I/O设备、正在使用哪些文件)
 - 还要记录进程的运行情况(如:CPU使用时间、磁 盘使用情况、网络流量使用情况等)



一个进程实体(进程映像)由PCB、程序段、数据段组成。

进程是动态的,进程实体(进程映像)是静态的。

进程实体反应了进程在某一时刻的状态 (如: x++后, x=2)

程序段、数据段、PCB三部分组成了进程 实体(进程映像)

引入进程实体的概念后,可把进程定义为: 进程是进程实体的运行过程,是系统进行资源分配和调度的一个独立单位。

注意: PCB是进程存在的唯一标志!

一个进程被"<mark>调度</mark>",就是指操作系统决定让这个进程上CPU运行

2.2.1 进程的定义和特征

• 进程的定义

由程序段、相关的数据段及进程控制块(PCB)三部分构成了进程实体,UNIX中总称"进程映像"

- (1) 进程是程序的一次执行。
- (2) 进程是一个程序及其数据在处理机上顺序执行时所发生的活动。
- (3) 进程是程序在一个数据集合上<mark>运行的过程</mark>,它是系统进行资源分配和调度的一个 独立单位。

在引入了进程实体的概念后,我们可以把传统OS中的进程定义为:


"进程是进程实体的运行过程,是系统进行资源分配和调度的一个独立单位"

严格来说,进程实体和进程并不一样,进程实体是<mark>静态</mark>的,进程则是<mark>动态</mark>的。除非题目专门考查二者区别,否则可以认为进程实体就是进程。因此我们可以说"进程有程序段、数据段、PCB三部分组成"

进程的特征




进程的特征总结



进程与程序的区别与联系

- 程序是指令的集合,是静态的概念;
 进程是程序在处理机上的一次执行的过程,是动态的概念。
- 进程有生命周期,有诞生有消亡,短暂的;而程序是相对长久的
- 2、进程是一个独立的运行单位,能与其它进程并行活动。而程序则不是。
- 进程更能真实地描述并发,而程序不能
- 3、进程是竞争计算机系统有限资源的基本单位,也是进行处理机调度的基本单位。
- 4、一个程序可以作为多个进程的运行程序,一个进程也可以运行多个程序。
- 进程具有创建其他进程的功能,而程序没有

2.2.2 进程的基本状态及转换



2.2.2 进程的基本状态及转换

1、进程的三种基本状态

进程是程序的一次执行。在这个执行过程中,有时进程正在被CPU处理,有时又需要等待CPU服务,可见,进程的状态是会有各种变化。为了方便对各个进程的管理,操作系统需要将进程合理地划分为几种状态。

・就绪状态 (Ready)

万事俱备,只欠CPU;就绪队列

・执行/运行状态(Running) □

占有CPU,正在运行(单CPU系统,任何时刻只有一个进程在运行)

• 阻塞状态 (Block)

运行进程发生某事件(请求I/O,申请缓冲区等)而暂停执行,进入阻塞队列(按阻塞原因)

注意:单核处理机环境下,每-进程的三种基本状态: 进程已经拥有了除处理机之外所 时刻最多只有一个进程处于运行 态。(双核环境下可以同时有两 个进程处于运行态) 即: 万事俱备, 只欠CPU 运行态 (Running) ○ 占有CPU,并在CPU上运行 就绪态 (Ready) 已经具备运行条件,但由于没有空闲CPU,而暂时不能运行 三种基本状态 阻塞态 (Waiting/Blocked, 又称: 等待态) 因等待某一事件而暂时不能运行 的结果。CPU是计算机中最昂贵的部件,为了提 高CPU的利用率,需要先将其他进程需要的资源 分配到位,才能得到CPU的服务

3 创建状态和终止状态

(1) 创建状态

在该状态下,进程已拥有自己的PCB,但进程自身还未进入主存。即创建工作尚未完成, 进程还不能被调度运行。

引入创建状态的目的

- 确保对进程控制块操作的完整性
- 增加管理的灵活性

创建状态→就绪状态

● 获得必需的资源,同时完成对PCB的初始化工作


(2)终止状态


- 自然结束点
- 出现无法克服的错误
- 被操作系统终结
- 被其它有终止权的进程终结

进程已结束运行,等待OS做善后工作。

2、状态的转换







2.2.3 挂起操作和进程状态的转换


- 17/55页 -

1、挂起操作的引入

引入挂起状态的原因:


- -终端用户的请求
- -父进程请求
- -负荷调节的需要
- 操作系统的需要

2、引入挂起原语操作后三个进程状态的转换




- -活动就绪→静止就绪
- -活动阻塞→静止阻塞
- -静止就绪→活动就绪
- -静止阻塞→活动阻塞

图2-6 具有挂起状态的进程状态图



2.2.4 进程管理中的数据结构

1、操作系统中用于管理控制的数据结构



2、进程控制块的作用

(1)定义

进程控制块(PCB:Process Control Block)是进程实体的一部分,是操作系统中最重要的记录型数据结构,其中记录了OS所需的、用于描述进程的当前情况及管理进程运行的全部信息。

(2)作用

使一个在多道程序环境下不能独立运行的程序(含数据),成为一个能独立运行的基本单位,一个能与其它进程并发执行的进程。

OS是根据PCB来对并发执行的进程进行控制和管理的。

- (1) 作为独立运行基本单位的标志。
- (2) 能实现间断性运行方式。
- (3) 提供进程管理所需要的信息。
- (4) 提供进程调度所需要的信息。
- (5) 实现与其它进程的同步与通信。

3、 进程控制块中的信息

- 1) 进程标识符□
 - (1)内部标识符
 - (2)外部标识符
- 2) 处理机状态

处理机状态信息主要是由处理机的各种寄存器中的内容组成的。

- ① 通用寄存器
- ② 指令计数器
- ③ 程序状态字PSW
- ④ 用户栈指针

3) 进程调度信息

在PCB中还存放一些与进程调度和进程对换有关的信息,

包括:

- ① 进程状态
- ② 进程优先级
- ③ 进程调度所需的其它信息
- ④ 事件:是指进程由执行状态转变为阻塞状态所等待发生的事件,即阻塞原因。

- 24/55页 -

- 4) 进程控制信息□
 - ① 程序和数据的地址
 - ② 进程同步和通信机制
 - ③ 资源清单
 - ④ 链接指针
 - ・它给出了本进程(PCB)所在队列中的下一个进程的PCB的首地址。


4、进程控制块的组织方式

1) 线性方式 线性表

2) 链接方式


通过进程控制块中的指针,将进程控制块排成几个队列:就绪队列,阻塞队列,空闲队

列



3) 索引方式

系统建立几张索引表:就绪进程索引表,阻塞进程索引表,空闲进程控制块索引表,保留各索引表的首地址在内存的一些专用单元中。




2.3 进程控制




什么是进程控制?


进程控制的主要功能是对系统中的所有进程实施有效的管理,它具有创建新进程、撤销已有进程、实现 进程状态转换等功能。

- > 创建新进程
- > 终止已完成的进程
- > 将因发生异常情况而无法继续运行的进程置于阻塞状态
- > 负责进程运行中的状态转换



进程组织问题回顾





2.3.2 进程的创建

1、进程的层次结构

在OS中,允许一个进程创建另一个进程,通常把创建进程的进程称为父进程,而把被创建的进程称为子进程。子进程可继续创建更多的孙进程,由此便形成了一个进程的层次结构。

2、进程图 (Process Graph)

用于描述一个进程的家族关系的有向树。

3、引起创建进程的事件

1)用户登录:交互登录(分时系统);

分时系统中为终端用户建立一进程。

2)作业调度:新的批作业(批处理系统中);

批处理系统中为被调度的作业建立进程。

3)提供服务:OS为提供一项服务而创建;

如要打印时建立打印进程。

4)应用请求:由已有的进程生成(由用户进程自己创建的,并发执行);

4、进程的创建(创建原语Creat())




(1)申请空白PCB:分配唯一的数字标识符, 从PCB集合中索取一空 白PCB(一个系统的 PCB是有限的)

- (2)为新进程分配资源(物理和逻辑资源)
- (3) 初始化进程控制块PCB。 (标识符、CPU状态、进程控制信息)
- (4) 将新进程插入就绪队列

48

进程控制会导致进程状态的转换。无论哪个原语,要做的无非三类事情:

- 1. 更新PCB中的信息(如修改进程状态标志、将运行环境保存到PCB、从PCB恢复运行环境)
 - a. 所有的进程控制原语一定都会修改进程状态标志
 - b. 剥夺当前运行进程的CPU使用权必然需要保存其运行环境
 - c. 某进程开始运行前必然要恢复期运行环境
- 2. 将PCB插入合适的队列
- 3. 分配/回收资源




2.3.3 进程的终止

- 1. 引起进程终止(Termination of Process)的事件□
 - 1)正常结束:如批处理系统中的Halt,分时系统中的Logs off
 - 2)异常结束□
 - ①越界错误
 - ②保护错
 - ③非法指令
 - ④特权指令错
 - ⑤运行超时
 - ⑥等待超时
 - ⑦算术运算错
 - ⑧I/O故障

3) 外界干预


外界干预是指进程应外界的请求而终止运行。如:

- ①操作员或操作系统干预
- ②父进程请求
- ③父进程终止



进程控制会导致进程状态的转换。无论哪个原语,要做的无非三类事情:

- 1. 更新PCB中的信息(如修改进程状态标志、将运行环境保存到PCB、从PCB恢复运行环境)
 - a. 所有的进程控制原语一定都会修改进程状态标志
 - b. 剥夺当前运行进程的CPU使用权必然需要保存其运行环境
 - c. 某进程开始运行前必然要恢复期运行环境
- 2. 将PCB插入合适的队列
- 3. 分配/回收资源



2.3.4 进程的阻塞与唤醒

- 1、引起进程阻塞和唤醒的事件
 - 1)向系统请求共享资源失败。
 - 2)等待某种操作的完成。
 - 3)新数据尚未到达。
 - 4)等待新任务的到达。


2. 进程阻塞过程



进程的阻塞是进程自身的一种主动行为

- ①在PCB中修改进程的状态。由"执行" 改为"阻塞",并将PCB插入阻塞队列。
- ②转进程调度程序进行重新调度。将处理 机分配给另一就绪进程,并进行切换。

3. 进程唤醒过程




当被阻塞进程所期待的事件出现时,则由有关 进程调用唤醒原语wakeup(),将等待该事件 的进程唤醒

唤醒原语执行的过程是:

- 42/55页 -


- ·首先把被阻塞的进程从等待该事件的阻塞队列中移出,将其PCB中的现行状态由阻塞改为就绪
- ·然后再将该PCB插入到就绪队列中



· 阻塞原语block()和唤醒原语wakeup()是一对作用刚好相反的原语。如果在某进程中调用了阻塞原语,则必须在与之合作的另一进程中或其他相关的进程中,安排唤醒原语,以能唤醒阻塞进程;否则,被阻塞进程将会因不能被唤醒而长久地处于阻塞状态,从而再无机会继续运行。

2.3.5 进程的挂起与激活


- 1. 进程的挂起□
- ·引起进程挂起的事件:如用户进程请求将自己挂起,或父进程请求将自己的某个子进程挂起,系统将利用挂起原语suspend()将指定进程或处于阻塞状态的进程挂起。



挂起原语的执行过程:首先检查被挂起进程的 状态,若处于活动就绪状态,便将其改为静止 就绪;对于活动阻塞状态的进程,则将之改为 静止阻塞。最后,若被挂起的进程正在执行, 则转向调度程序重新调度。


2. 进程的激活过程□

激活进程的事件:如父进程或用户进程请求激活指定进程,若该进程驻留在外存而内存中已有足够的空间时,则可将在外存上处于静止就绪状态的进程换入内存。这时,系统将利用激活原语active()将指定的进程激活。



・激活原语的执行过程是:先将进程从外存调入内存,检查该进程的现行状态,若是静止就绪,便将之改为活动就绪;若为静止阻塞便将之改为活动阻塞。

知识点总结



填空题 3分

程序并发执行与顺序执行时相比产生了一些新特征,分别是[填空1]、[填空2]和[填空3]

1.下列进程状态的转换中,哪一个是不正确的()。

- A 就绪运行
- B 运行就绪
- 就绪阻塞
- 阻塞就绪

2.某进程由于需要从磁盘上读入数据而处于阻塞状态。当系统完成了所需的读盘操作后,此时该进程的状态将()。

- A 从就绪变为运行
- B 从运行变为就绪
- 从运行变为阻塞
- **人阻塞变为就绪**

3.多个进程的实体能存在于同一内存中,在一段时间内都得到运行。这种性质称作进程的()。

- A 动态性
- B 并发性
- 调度性
- **户** 异步性

4.进程控制块是描述进程状态和特性的数据结构,一个进程()。

- A 可以有多个进程控制块
- B可以和其他进程共用一个进程控制块
- 可以没有进程控制块
- 只能有惟一的进程控制块

- 5. 现代操作系统的两个基本特征是()和资源共享。
 - A 多道程序设计
 - B中断处理
 - 程序的并发执行
 - 实现分时与实时处理