Memory Management & Smart Pointers

Proto Team 技术培训系列


References

Back to Basics: C++ Smart Pointers - David Olsen - CppCon 2022

CppCon 2019: Arthur O'Dwyer "Back to Basics: Smart Pointers"

Memory Management

Process Memory



```
#include <iostream>
int global_var;
int global initialized var = 5;
oid function() {
   int stack var:
   std::cout << "The function's stack_var is at address: " << &stack_var << std::endl;</pre>
 nt main() {
   int stack_var; // Local variable on the stack
   static int static initialized var = 5; // Static variable in data segment
   static int static var; // Uninitialized static variable in bss segment
   int* heap var ptr = new int;
   std::cout << "heap_var is at address: " << heap_var_ptr << std::endl;</pre>
   std::cout << "global initialized var is at address: " << &global initialized var << std::endl;
   std::cout << "static initialized var is at address: " << &static initialized var << std::endl;</pre>
   std::cout << "static_var is at address: " << &static_var << std::endl;</pre>
   std::cout << "global_var is at address: " << &global_var << std::endl;</pre>
   std::cout << "stack var is at address: " << &stack var << std::endl;</pre>
   function();
```

Stack

- 连续内存块
- 固定大小
 - 栈的大小通常在编译时固定
 - 栈的大小由操作系统或编译器设置确定
- 永远不会碎片化
- 分配速度快
- 每个线程独立

Stack Overflow

- 1. 定义大的局部对象, 比如超大数组
- 2. 调用层数过深,比如无限递归

https://godbolt.org/z/dGj4s3rEd

```
#include <iostream>
void func(std::byte* stack_bottom_addr)
    std::byte data[1024];
    std::cout << stack bottom addr - data << '\n';</pre>
    func(stack_bottom_addr);
int main()
    std::byte b;
    func(&b);
    return 0; You, 2 seconds ago • Uncommitted c
```

对象的内存占用

• 空类

成员变量

• 静态成员变量

• 成员函数

• 静态函数

• 虚函数

1字节

求和, 加上数据对齐处理

不占对象内存区

不占对象内存区

不占对象内存区

增加8字节(64位系统)

内存对齐和填充

```
4  struct Foo {
5    int i;
6    double d;
7    char c;
8  };
```

```
4  struct Foo {
5     double d;
6     int i;
7     char c;
8  };
```

sizeof(Foo) == ?

扩展知识

- std::alignas 可以指定对齐的大小
- std::alignof 可以获得对齐的大小
- 可以

如果追求数据访问的效率

- 把大的数据放在前面
- 把常用的数据放在前面

https://godbolt.org/z/GEqh71acT

Heap Memory (or Free Store Memory)

属性	栈	堆
分配方式	由编译器自动分配	由程序员手动分配
分配范围	固定大小,由编译器指定	可变大小,由程序员指定
分配地址	从高地址向低地址增长	从低地址向高地址增长
分配效率	快	慢
内存碎片	不易产生	容易产生
使用场景	存放局部变量、函数参数	存放动态分配的对象、数组

- 栈的大小是有限的,局部变量过多或者调用 层次过多,可能溢出。
- 堆的分配需要程序员手动释放,释放不当则可能内存泄漏。

内存碎片化

• 分配内存的效率降低

当需要分配一个较大的内存块时, 内存管理器需要将多个小的内存块合并在一起。这会导致内存管理器需要花费更多的时间和资源来分配内存。

回收内存的效率降低

当释放一个内存块时,内存管理器需要将该内存块 与其他小的内存块合并在一起。这会导致内存管理 器需要花费更多的时间和资源来回收内存。

内存使用率降低

由于内存被分割成许多小块,因此只有小部分内存可以被有效使用。

new & delete

- 对比 malloc 和 free
 - new 会调用类的构造函数, 而 delete 会调用类的析构函数
- new 一个数组时, 必须使用 delete[] 来释放
- 在使用智能指针后,要尽可能不使用 new和delete
- 可以重载来自定义对内存分配和释放
 - 局部重载
 - 全局重载

扩展讨论

自定义内存管理方式

Example: 4K Buffer

重载 new 和 delete

Examples: Arena, 调试和追踪

全局new和delete

小对象内存优化

Example: String

Smart Pointers

裸指针(raw pointer)

- 强大, 什么都能干
- 危险,使用不当会产生错误及危害
 - 1. 内存泄漏
 - 2. 悬挂指针和野指针
 - 3. 安全漏洞
 - 4. 难以调试和维护
- 不能完整表达编程者的意图

Smart Pointer

• 行为像 Pointer

指向一个对象

可以被解引用(derefernce):sp->something(),*sp

但是变得 Smart

自动释放资源

意图更加清晰

多线程安全(shared_ptr)

无需显式调用delelte, 同时也尽量不要调用new

unique_ptr

拥有所指向内存

唯一拥有所指向的对象

会自动销毁所指向对象并释放内存

不可拷贝, 只支持移动

unique_ptr - API

● 构造函数

- std::unique ptr(T *ptr):将指针ptr指向的对象所有权转移给unique ptr。
 - i. 尽量使用std::make unique()方法
- o std::unique ptr(std::nullptr t):创建一个空的unique ptr。
- std::unique ptr(std::unique ptr &&other):将other的所有权转移给unique ptr。

● 析构函数

o 在unique ptr对象销毁时,会自动调用delete来释放其所指向的对象。

● 成员函数

- o operator bool():返回unique ptr是否指向一个有效的对象。
- o reset():将unique ptr指向一个新的对象,并释放其原来的所有权。
- o release():返回unique ptr所指向的对象,并将unique ptr置空。
- o operator*():返回unique_ptr所指向的对象的引用。
- o operator->():返回unique ptr所指向的对象的指针。

unique_ptr - 基础用法

```
1 #include <iostream>
2 #include <memory>
4 class MyObject {
       MyObject(int value): value_{value} { std::cout << "MyObject created" << std::endl; }</pre>
6
       ~MyObject() { std::cout << "MyObject destroyed" << std::endl; }
       int value() {return value_;}
10 private:
       int value_;
11
12 };
13
14 int main() {
    std::unique ptr<MyObject> object(new MyObject(100));
    std::cout << object->value() << std::endl;</pre>
16
17 }
```

unique_ptr - 转移Owner

```
#include <iostream>
2 #include <memory>
4 class MyObject {
       MyObject(int value): value_{value} { std::cout << "MyObject created" << std::endl; }</pre>
       ~MyObject() { std::cout << "MyObject destroyed" << std::endl; }
       int value() const {return value_;}
10 private:
       int value_;
12 };
13
14 void printObject(std::unique_ptr<MyObject> o)
15 {
       std::cout << o->value() << std::endl:
17 }
19 int main() {
       std::unique_ptr<MyObject> object = std::make_unique<MyObject>(100);
20
       printObject(std::move(object));
```

unique_ptr - 转移所有权

• 显式转移

std::move

• 作为参数传递

所有权从调用者转移给函数

Note:reference不会转移控制权

函数返回一个unique_ptr

所有权从函数转移到调用者

https://godbolt.org/z/xzK5qohrx

unique_ptr - 不转移所有权

如果只想使用对象, 但是不想获得控制权

- unique_ptr &
- 2. Raw pointer
- 3. Value reference (recommended)

https://godbolt.org/z/M8hKh7evs

unique_ptr - 容器

```
class ObjectManager {|
    void addObject(int value)
        objects .emplace back(std::make unique<MyObject>(value));
    void removeObject(int value)
        auto predicate = [&value](const std::unique_ptr<MyObject>& object) {
            return object->value() == value;
        objects_.erase(std::remove_if(objects_.begin(), objects_.end(), predicate), objects_.end());
   MyObject* getObject(int value)
        auto predicate = [value](const std::unique ptr<MyObject>& object) {
            return object->value() == value;
        auto found = std::find_if(objects_.begin(), objects_.end(), predicate);
        if (found != objects_.end()) {
            return found->get();
    int size() const {return objects .size();}
    void printInfo() const {std::cout << "Object Manager with " << size() << " objects" << std::endl;}</pre>
    std::vector<std::unique_ptr<MyObject>> objects {};
```

shared_ptr

unique_ptr

拥有所指向内存

共享拥有所指向的对象

会自动销毁所指向对象并释放内存

需要所有共享者共同参与

可以拷贝


拥有所指向内存

唯一拥有所指向的对象

会自动销毁所指向对象并释放内存

不可拷贝. 只支持移动

shared_ptr 图示



shared_ptr API

构造函数

- shared ptr(T* ptr):构造一个新的 shared_ptr, 指向给定的指针。
- shared ptr(const shared ptr& other):拷贝构造 增加引用计数
- shared ptr(shared ptr&& other):移动构造 转移ownership
- shared_ptr(unique_ptr<T>&& other): 从unique_ptr构造, 转移ownership

析构函数

~shared ptr():析构 shared_ptr。

方法

- reset(): 重置 shared_ptr 指向的对象。
- T* get():返回shared ptr 的裸指针。
- long use count():返回shared_ptr 的引用计数。
- operator*():返回 shared_ptr 指向的对象。
- operator->():**返回 shared_ptr 指向的对象的指针**。

静态成员函数

● make shared():创建一个新的 shared_ptr。

shared_ptr - 基础用法

https://godbolt.org/z/Tf64jM3af

Thread Safe

https://godbolt.org/z/ebno5j6ov

```
int main()
         auto a = std::make_shared<MyObject>(42);
         std::thread t([](std::shared_ptr<MyObject> b){
21
             std::shared ptr<MyObject> c = b;
22
23
             std::cout << "thread 1:" << c->value() << std::endl;</pre>
24
         }, a);
             std::shared_ptr<MyObject> d = a;
             a.reset((MyObject*)nullptr);
             std::cout << d->value() << std::endl;
         t.join();
33
```

weak_ptr

- 必须和shared_ptr配套使用, 其不具有 对象的ownership 访问时计数器不会改变
- 不能直接dereference
 要先转换成一个shared_ptr访问元素
 从某种意义上来说,不是一个真正的pointer
- 应用场景有限

https://godbolt.org/z/eevoaMxxE

指南

- 使用智能指针表示所有权:智能指针用于帮助确保程序不会出现内存和资源泄漏,并且具有异常安全性。它们在标准库的 std 命名空间中定义,是实现资源获取即初始化(RAII)编程习惯的关键。
- **优先使用 unique_ptr 而非 shared_ptr**:unique_ptr 是独占所有权的智能指针,适用于管理单一对象。相比之下, shared_ptr 允许多个指针共享同一资源, 但会增加复杂性。
- 使用 make_unique 和 make_shared:这些函数用于创建智能指针,避免手动管理内存。make_unique 用于创建 unique_ptr, make_shared 用于创建 shared_ptr。
- **尽量避免使用 new 和 delete**:在现代 C++ 中, 应该少用 new 和 delete, 而使用智能指针来管理资源。
- **在函数间传递所有权时使用 unique_ptr**:通过传递或返回 unique_ptr, 可以在函数之间传递资源的所有权。

扩展内容

- Custom deleters
- Casts

dynamic_pointer_cast, static_pointer_cast, ...

shared_from_this & std::enable_shared_from_this

Smart pointer 自身占用内存情况