Лабораторная работа № 6а. Настройка маршрута по умолчанию на устройствах Cisco.

Топология сети:




Таблица сетевых адресов.

Device	Interface	IP Address	Mask	Default Gateway
	Fa0/0	192.168.1.1	255.255.255.0	N/A
R1	Fa0/1	10.0.0.1	255.255.255.252	N/A
	Se0/0/0	10.0.0.9	255.255.255.252	N/A
	Fa0/0	192.168.2.1	255.255.255.0	N/A
R2	Fa0/1	10.0.0.2	255.255.255.252	N/A
	Se0/0/1	10.0.0.6	255.255.255.252	N/A
	Fa0/0	192.168.3.1	255.255.255.0	N/A
R3	Se0/0/0	10.0.0.10	255.255.255.252	N/A
	Se0/0/1	10.0.0.5	255.255.255.252	N/A
PC1	N/A	192.168.1.10	255.255.255.0	192.168.1.1
PC2	N/A	192.168.2.10	255.255.255.0	192.168.2.1
Web-server	N/A	192.168.3.10	255.255.255.0	192.168.3.1

Цель работы.

Настроить на устройстве R3 маршрут по умолчанию и распространить его по всей сети. С помощью команды show и утилиты ping удостовериться, возможность взаимодействия конечных устройств обеспечена.

Этапы выполнения работы.

- 1. Скачайте файл lab06a.pkt из папки с заданиями на диск Z.
- 2. Запустите файл lab06a.pkt в программе Packet Tracer.
- **3.** С помощью команды show убедитесь, что устройства R1, R2 и R3 сконфигурированы правильно.
- **3.1.** С помощью команды **show ip interface brief** убедитесь, что интерфейсы на маршрутизаторах сконфигурированы правильно (в соответствии с таблицей сетевых адресов) и функционируют на канальном и физическом уровне.

При необходимости, завершите конфигурацию интерфейсов устройств.

- **3.2.** С помощью команды **show ip routes** убедитесь, что устройства R1, R2 и R3 обмениваются друг с другом по протоколу маршрутизации RIP информацией о следующих сетях:
 - 192.168.1.0/24
 - 192.168.2.0/24
 - 10.0.0.0/30
 - 10.0.0.4/30
 - 10.0.0.5/30

У каждого маршрутизатора все указанные выше сети должны присутствовать в таблице маршрутизации. Список сетей, которые маршрутизаторы должны получать по протоколу RIP указан в таблице 2.

Маршрутизатор	Сети
R1	192.168.1.0/24
	10.0.0.4/30
R2	192.168.1.0/24
	10.0.0.8/30
R3	192.168.1.0/24
	192.168.2.0/24
	10.0.0.0/30

Сеть 192.168.3.0/24 не включена в протокол RIP, поэтому в таблицах маршрутизации R1 и R2 её быть не должно.

При необходимости, завершите конфигурацию интерфейсов устройств.

- 4. Конфигурация маршрута по умолчанию.
- **4.1.** Зайдите в эмулятор командной строки маршрутизатора R3.
- 4.2. Зайдите в режим "privileged EXEC".

R3>**enable**

R3#

4.3. Зайдите в режим глобальной конфигурации маршрутизатора.

R3#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with ${\tt CNTL/Z.}$ R3(config)#

4.4. Сконфигурируйте маршрут по умолчанию.

R3(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 FastEthernet 0/0

4.5. С помощью команды **show ip route** удостоверьтесь, что маршрут появился в таблице маршрутизации.

```
R3#sh ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       {\tt E1} - OSPF external type 1, {\tt E2} - OSPF external type 2, {\tt E} - {\tt EGP}
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is 0.0.0.0 to network 0.0.0.0
     10.0.0.0/30 is subnetted, 3 subnets
        10.0.0.0 [120/1] via 10.0.0.9, 00:00:01, Serial0/0/0
R
                 [120/1] via 10.0.0.6, 00:00:03, Serial0/0/1
        10.0.0.4 is directly connected, Serial0/0/1
        10.0.0.8 is directly connected, Serial0/0/0
C
     192.168.1.0/24 [120/1] via 10.0.0.9, 00:00:01, Serial0/0/0
R
     192.168.2.0/24 [120/1] via 10.0.0.6, 00:00:03, Serial0/0/1
     192.168.3.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
S* 0.0.0.0/0 is directly connected, FastEthernet0/0
```

- 5. Распространение информации о маршруте по умолчанию по сети.
- 5.1. Распространите маршрут по умолчанию по сети.

```
R3#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R3(config)#router rip
R3(configure term)#default-information originate
```

R3(config-router)#default-information originate

R3(config-router)#

5.2. С помощью команды **show ip route** удостоверьтесь, что маршрут появился в таблице маршрутизации на устройствах R1 и R2.

```
R1#show ip route
[output omitted]
```

```
Gateway of last resort is 10.0.0.10 to network 0.0.0.0
```

R2#show ip route


[output omitted]

```
Gateway of last resort is 10.0.0.5 to network 0.0.0.0
```

- 6. Проверьте правильность конфигурации и распространения маршрута по умолчанию.
- 6.1. Зайдите в эмулятор рабочего стола устройства РС1 или РС2.



6.2. Откройте эмулятор браузера (кнопка **Wed Browser**), в поле ввода адреса сайта наберите www.site.ru и нажмите **OK**.



Если сайт загрузился, то конфигурация устройств произведена правильно.

7. Сохраните конфигурацию устройств.

Router#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
Router#