Ruská - rozložení jako latinka

Ruská fonetická klávesnice s českým rozložením kláves Verze 1.1.1 QWERTZ (ЮЉЭРТЗ)

Novinky ve verzi 1.1.1

Oproti verzi 1.1.0

- Opraveno mapování kombinovaných znaků vytvořených klávesou háček
 Oproti verzi 1.0.1
 - Drobné změny v rozložení kláves s kombinacemi Ctrl+Alt a Ctrl+Alt+Shift
 - Nové znaky pro rozložení Ctrl+Alt a Ctrl+Alt+Shift
 - Přepracované "mrtvé" znaky (dead chars)

Základní vlastnosti

Fonetická klávesnice má rozložení kláves takové aby zadávání cyrilských písmen pokud možno co nejvíce odpovídalo tomu, jak jsme zvyklí zadávat česká písmena na české klávesnici. Toto rozložení má speciální vlastnost pro písmena, která se v češtině píší s háčkem avšak v Cyrilici nikoliv – např. Ж je možno zadat jako *+3.

Tato verze nově plně pokrývá Unicode znaky ze základního bloku Cyrilice (U0400) a většinu znaků z dodatku k Cyrilici (U0500) a rozšířené Cyrilice A (U2DE0). Z rozšířené Cyrilice B (UA640) je podporováno jen několik vybraných znaků.

Poznámka: Pro zobrazení méně obvyklých znaků, především znaků z rozsahů Ext A (U2DE0) a Ext B (UA640) je potřeba mít nainstalované speciální písmo, které tyto znaky podporuje, protože běžná písma je nepodporují. Seznam vhodných písem najdete na <u>Alan Wood's Unicode Resources</u>. Většina slušných písem obsahuje podporu pro základní blok Cyrilice a částečnou podporu pro dodatek.


Přiřazení kláves - znaky



Mrtvé znaky (dead chars)

Klávesa není použita

Systémové klávesy



Mrtvé znaky (dead chars)

Klávesa není použita

Systémové klávesy

Přiřazení kláves - kódy

Normal	1 1 11 (
; 003B 1	002B	² 04	35 3	044	8 4	0447	⁵ 04	91 6	0436	⁷ 0 4	4C 8	044	F 9	045	57 0	051	5 =	003[) <u> </u>	00B4		?
?	Q 044	E	0459	E 0	44D	R 04	40 [⊤]	0442	Z 04	37 ^U	0443	1	0438	0	043E	P ()43F	Ú O	4EF) O C	29	
		0430						G 04 :					< 04:					5E §			00A8	?
Caps	\	~															04	3E	007	47	UUA8	
?	005	C	044B	^ C	445	<u> </u>	46 [×]	0432	<u></u> 04	31 ^N	043D	C	43C	,	002C	()02E	0	02D		?	
Ctrl	11		Alt												AltG	ìr	B	1			Ctrl	002C
Shift																						•
; 00B0 1	0031	² 00	32	003	3 4	0034	5 00	35 6	0036	7 00	37 8	003	8 9	003	39	003	0 =	0025	5 <u> </u>			?
?	Q 042	E	0409	E 0	42D	R 04	20 ⊤	0422	Z 04	17 U	0423	1)418	0	041E	P ()41F	Ú	02F) O C	28	
Caps	А	0410	S 04			_	0424	G 04	13 H	0429	J 04	119	< ₀₄	1A	□ 04	1B	<u>ن</u> 00	22	002	21	0027	?
?	007		042B												003F		03A		05F		?	
					1425	U4	20	0412	04	11	U41D		416									
Ctrl	当		Alt												AltG	ir	1				Ctrl	
Ctrl+Alt																						
; 00AF 1	007E	² 02		002	0 4	02D8	⁵ 02	CF 6	02DB		<mark>060</mark> 8	<mark>02C</mark>	C 9	020	C8	02D	D =	0021	D -	00B8	<u> </u>	?
?	Q 045	i1 W	045A	E 0)454	R 04	67	046B	Z 05	i11 ^U	04AF	-	0456	0	04E9	Р	0471	Ú	0F7) 00	D7	
Caps	А	0455	S 04	5B	04	5F F	04BD	G 04	53 H	04D9	J 04	458	K 04	5C	L 05	01	Ů)24	04	3B	00A4	?
7	\ <mark>040</mark>	_	044A					0475							003C	_	003E		4CF		7)
		<u> </u>			020	-		0470			0012										-	
Ctrl	1		Alt												AltC	ir .	1	1			Ctrl	
Ctrl+Alt + Sh		2 46	3		1		5	6		7	8		Q		٥		_		,			
0488	0489	A	70												0		=			0485		?
?	040	1	040A	E)404	R 04	66	046A	Z 05	10 U	04AE	-	0406	0	04E8	Р	0470	Ú) O4	182	2
Caps	А	0405	S 04	0B	040	OF F	04BC	G 04	03 H	04D8	J 04	408	K 040	0C	L 05	00	Ů	8	04	3A		?
7	040	F	042A	Х		^C 04	0B ^V	0474	В	N		М	0460	,			005E		4C0		?)
	11		Alt											Н	Λ I4.C		1 1				C4I	
Ctrl			AIT												Alt	זכ	I	1			Ctrl	

"Mrtvé" znaky (dead chars)

Opravdu mě nenapadá jak vhodně přeložit anglický termín "dead char" do češtiny, takže "mrtvé znaky".

Jedná se o klávesy, které při stisku nevygenerují žádný znak, ale čekají na stisk následující klávesy a podle toho vygenerují modifikovanou variantu znaku z druhé stisknuté klávesy. Na české klávesnici se nejčastěji používají čárka (´) a háček (Č).

Na Ruské fonetické klávesnici budete pravděpodobně nejčastěji používat klávesu háček (*) pro vygenerování háčkovaných (nebo takových, které by v češtině byly háčkované) verzí písmenek. Kromě toto jsou definovány další mrtvé klávesy pro generování rozličných zajímavých znaků pro různé varianty cyrilice používané především neslovanskými jazyky ve střední Asii. Klasický háček,

který vám umožní např. napsat Ж jako *+3 nebo Ч jako *+Ц atd. najdete na klávesnici na obvyklém místě. Tento háček je optimalizovaný pro české uživatele a generuje písmena především tak jak se vyslovují v češtině (a až na druhém místě podle jejich vzhledu). Druhý (kulatý) háček je definován na klávese Ctrl+Alt+4 a třetí (špičatý) na Ctrl+Alt+2 – tyto háčky se již řídí striktně vzhledem písmen. Následující tabulka zobrazuje přiřazení mrtvých znaků:

Char	••	,	v	1	2	~	"	•	-	1	-	,	٠	£	-	`	,	٨
Eε										Ѥѥ		•						
Ss				Ųџ														
li	ΪΪ													lι				
Jj																		
Љљ																		
Њњ																		
Ųų																		
Aa	Ää		Ăă	Яя						Ιάн								ā
Бб																		Б
Вв																		В
Гг		Ĺί						לי				Γŗ	ff		Fғ			Г
Дд Ee				Ђђ				Дд	Дд				Дд					Δ
	Ëë		Ĕĕ	Ĕĕ				С е								Èè		Е
Жж	Ӝӝ		Ӂӂ	Ӂӂ								Җҗ						Ж
33	3 3		ų.	Жж	Žž				33			33	3 3	રુ				
Ии	Йй		Йй	Йй					Йӣ							Йѝ		3
Кк		Κ́ќ						Кк	Ҡҡ			Ққ	Ӄӄ		Ŕħ			K
Лл				Љљ					ΛΛ				Ӆӆ	Љљ				M
MM									Мм								Мм	Н
Нн				Њњ		_			Нн			Ңң	Ӈӈ	Нн			Ӊӊ	0
Oo	Öö					Өө		Оo					_	QQ				п
Пп													Ҧҧ					р
Pp Cc								Pρ										С
Cc –				Шш								ζς	Çç		GG			Т
Тт							Z.u					Ţτ	Ђъ	Ūτ				Î
Уу	Ӱÿ		Ўў	Юю			Ӳӳ		Ӯӯ			Υγ			¥ұ			
Фф													\ <u>'</u>		\ <u>'</u>			х
Xx				11					T1			Ҳҳ	Ӽӽ		Х×			ц
Цц	ŸŸ			Чч				Чч	Цц Ч _ч			11	ΪШ					Х
Чч	99			111				भभ	94			પુપ	Ч у					Ш
Шш				Щщ									Щщ Щщ					щ
<mark>Щщ</mark> Ъъ				Ьь									mm					
Ыы	Ӹӹ			DB					ЪГы									
Ьь	וטוטו			БЪ					ъъ									
Ээ	Ӭ́э			Ee					55									
Юю	33																	Ю
Яя																		
ωw						Öѿ					Ѽѽ							
AA										Жж								Æ
Жж										深深								ж
Ψψ																		
٧v							ΫŸ											
Әә	Ö ä																	
Өө	Öë																	
hh									Ћħ									
Ћħ													Ъђ	55				
С е														фф				
*																		
Йй																	Ҋҋ	
дd														ტტ				
33	••																	
II	ΪΪ																	
	••	,	J	~	~	~	″		-	II		1	5	ı	-	`	,	٨

Hex	••	,	v	٧ ₁	2	~	"	1	-	I	1		٠	c	-	`	,	٨
0404 0454										0464 0465								
0405 0455				040F 045F														
0406 0456	0407 0457													A646 A647				
0408 0458																		
0409 0459																		
040A 045A																		
040F 045F																		
0410 0430	04D2 04D3		04D0 04D1	042F 044F						A656 A657								2DF6
0411 0431																		2DE0
0412 0432																		2DE1
0413 0433		0403 0453						0490 0491				04F6 04F7	04FA 04FB		0492 0493			2DE2
0414 0434				0402 0452				A680 A681	A662 A663				A688 A689					2DE3
0415 0435	0401 0451		04D6 04D7	04D6 04D7				04BC 04BD								0400 0450		2DF7
0416 0436	04DC 04DD		04C1 04C2	04C1 04C2								0496 0497						2DE4
0417 0437	04DE 04DF			0416 0436	046E 046F				04E0 04E1			0506 0507	0498 0499	0504 0505				
0418 0438	04E4 04E5		0419 0439	0419 0439					04E2 04E3							040D 045D		
041A 043A		040C 045C						049C 049D	04A0 04A1			049A 049B	04C3 04C4		049E 049F			2DE5
041B 043B				0409 0459					A664 A665				0512 0513	0508 0509				2DE6
041C 043C									A666 A667								04CD 04CE	2DE8
041D 043D				040A 045A					04A4 04A5			04A2 04A3	04C7 04C8	050A 050B			04C9 04CA	2DE9
041E 043E	04E6 04E7					0472 0473		047A 047B						04A8 04A9				2DEA
041F 043F												0524 0525	04A6 04A7					2DEB
0420 0440								048E 048F										2DEC
0421 0441				0428 0448								0480 0481	04AA 04AB		050C 050D			2DED
0422 0442												04AC 04AD	A68A A68B	050E 050F				2DEE
0423 0443	04F0 04F1		040E 045E	042E 044E			04F2 04F3		04EE 04EF			04AE 04AF			04B0 04B1			
0424 0444																		
0425 0445												04B2 04B3	04FC 04FD		04FE 04FF			2DEF
0426 0446				0427 0447					04B4 04B5				A68E A68F					2DF0
0427 0447	04F4 04F5							04B8 04B9	A692 A693			04B6 04B7	04CB 04CC					2DEF1
0428 0448				0429 0449									A696 A697					2DF2
0429 0449													A696 A697					2DF3
042A 044A	0.450			042C 044C					1550									
042B 044B	04F8 04F9			0406					A650 A651									
042C 044C	0456			048C 048D 0415					0462 0463									
042D 044D 042E	04EC 04ED			0415														
044E 042F																		2DFB
044F 0460						047E					047C							
0461 0466						047F				0468	047C							
0467 046A										0469 046C								2DFD
046B 0470										046D								2DFE
0470 0471 0474							0476											
0475 04D8	04DA						0477											
04D9 04E8	04DB 04EA																	
04E9 04BA	04EB								040B									
04BB 040B									045B				0402	0494				
045B 04BC													0452	0495 04BE				
04BD														04BF				
0482																	048A	
0439 0500														0502			048B	
0501 0510														0503				
0511 04C0	0407																	
04CF	0457									04C0								
	8A00	00B4	02D8	02C7	02C7	007E	02DD	02C8	00AF	04CF	0483	02CC	00B8	02DB	002D	0060	02CF	005E

Pokrytí standardu Unicode

Cyrillic 0400-04FF plné pokrytí (všechny znaky jsou k dispozici)

Cyrillic Supplement 0500-052F vše kromě následujících znaků:

Крх Жж Qq Ww Кк Њы

Cyrillic Extended-A 2DE0-2DFF vše kromě následujících znaků:

Poznámka: všechny dostupné znaky z tohoto rozsahu jsou generovány přes mrtvou klávesu ^ (Ctrl+Alt+Shift+.)


Cyrillic Extended-B A640-A69F jen vybrané znaky

Instalace

Důležité: Před instalací nové verze klávesnice Ruská – rozložení jako latinky je potřeba manuálně odinstalovat předchozí verzi (<u>viz níže</u>). Klávesnice QWERTZ a QWERTY lze používat součastně. **Požadavky:** Klávesnice je možné provozovat na operačních systémech Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 2003, Windows 7 a Windows 2008 na všech verzích procesorů (x86, x64, IA64). Provoz na starších verzích OS Windows (95/98/ME) a na jiných operačních systémech není z technických důvodů možný.

Postup:

- 1) Rozbalte archiv RAR
- 2) Spusťte program setup.exe a vyčkejte na jeho dokončení Poznámka: Je potřeba mít administrátorská práva. Na Windows Vista a novějších můžete být požádáni o potvrzení UAC. Naběhnutí dialogu UAC může trvat i několik minut.
- 3) Klávesnice je nainstalována



 CS Čeština (Česká republika) EN Angličtina (Spojené státy) Nyní byste klávesnici měli vidět na panelu jazyků, pokud jej máte zobrazen EL Řečtina (Řecko) (pokud ne jděte do ovládacích panelů Oblast a jazyk a povolte panel jazyků. RU Ruština (Rusko) DE X dDIR) 07.04.2010 18.49-Oblast a iscyk Jazyky a služby pro zpracování textu Zobrazit panel jazyků Formaty Misto Mávesnice a jazyky Správa Obecné Penel jezyků Lipřesně nastavení kláves 🧓 ail 💚 🙎 Klávesnice a jiné jazyky Panel jazyků Chcete-li změnit klávesnici nebo Ployouci na ploše jazyk, kliknéte na tlačítko Změnit klávesnice. Změnit klávesnice... Na okraji Havrišho panelu Jak změním rozložení klávesnice pro úvodní obrazovku? Jazyk zobrazeni Pokud není aktivní, zobrazt panel jazvíci transparentně Nainstalujte nebo odinstalujte jazyky, které Windows použijí k zobrazení testu a (v aplikacích, které to podporují) k rozpoznání řeči a rukopisu. Zobrazt další kony panelu jazyků na hlavním panelu Nainstalovat/odinstalovat jazyky... Zobrazt teidové popisky panelu jazyků Zvolte jazyk zobrazeni čeltina. OK Stome Foul it lak ize nainstalovat dašši jazyky?

Pokud je to jediné Ruské rozložení klávesnice na vašem systému, zobrazí se jen jako Ruština. Pokud máte nainstalováno více ruských klávesnic, objeví se na panelu jazyků dodatečná ikona, která umožňuje výběr rozložení v rámci jazyka. V konfiguraci lze též různým klávesovým rozložením přiřadit klávesové zkratky a pak se do nich přepínat za použití těchto zkratek.

Řešení potíží

Klávesnici nelze nainstalovat. Systém tvrdí, že již je nainstalována, ale předchozí verze již byla odebrána a v ovládacím panelu se nevyskytuje.


Varování: Následující postup vyžaduje editování registrů. Nesprávnou editací registrů můžete zničit svoji instalaci systému Windows nebo některých programů. Dodržte přesně daný postup.

Poznámka: Postup vyžaduje administrátorská práva.


 Spusťte editor registru (například stisknutím kláves WinKey+R a zadáním příkazu regedit).

OK Some Poult

- V editoru registru označte kořenový uzel Počítač.
- Jděte do menu Úpravy
 Najít
- Zadejte CzRus.dll a označte Klíče, Hodnoty, Data.
- 5. Stiskněte najít další.



- 6. Vyčkejte, než editor registru něco najde.
- 7. Nalezený výskyt by se měl nacházet pod klíčem HKEY_LOCAL_MACHINE\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layouts\xxxxxxxx nebo HKEY_LOCAL_MACHINE\ControlSetXXX\Control\Keyboard Layouts\xxxxxxxx a vypadat podobně jako na obrázku.



Pokud tomu tak není, pokračujte v hledání klávesou F3, dokud takový výskyt nenaleznete.

Až takový výskyt naleznete, smažte celý klíč xxxxxxxx (např. a0000419).

- 8. Pokračujte v hledání klávesou F3 a smažte stejným postupem všechny podobné výskyty (měly by být jeden nebo dva v celých registrech).
- 9. Zkontrolujte, zda se ve složce C:\Windows\System32 nachází soubor CzRus.dll. Pokud ano smažte jej. Pokud máte 64-bitový systém, zkontrolujte také složku C:\Windows\SysWOW64.
- 10. Pokuste se o instalaci znovu. Pokud stále nelze, restartujte počítač a zkuste to po restartu.

Problémy s nastavením klávesových zkratek pro přepínání klávesnic pod Windows 7

Windows 7, 64-bitová verze (s 32-bitovou verzí nemám zkušenosti) se chovají divně při nastavování klávesových zkratek pro přepínání klávesnic. Stává se, že nastavení klávesových zkratek zmizí, že klávesové zkratky nefungují a v 64bitových programech může navíc docházet k jejich pádu nebo k nefunkčnosti klávesnice. Jsem přesvědčen, že se jedná o chybu ve Windows 7.

Následující postup se mi osvědčil jako nouzové řešení tohoto problému:

- 1. Nainstalujte klávesnici.
- 2. Jděte do nastavení klávesových zkratek. Nejspíše zjistíte, že všechna předchozí nastavení jsou anulována.
- 3. Nastavte klávesové zkratky pro všechny klávesnice, ke kterým chcete mít klávesovou zkratku přiřazenu, najednou.
- 4. Potvrďte OK.
- 5. Vyzkoušejte, zda klávesové zkratky fungují. Pokud máte 64-bitový systém, vyzkoušejte to v 64-bitové i 32-bitové aplikaci. (V nabídce Start naleznete např. 32-bitový i 64-bitový Internet Explorer.)

6. Pokud nefungují, znovu instalujte klávesnici a zvolte možnost opravit (Repair), pak už by měly fungovat.

Pak už do nastavení klávesových zkratek nelezte nebo zjistíte, že ačkoliv fungují, nejsou v příslušném dialogu vyplněny. Pokud stisknete OK, fungovat přestanou.


Pokud nainstalujete další rozložení klávesnice a chcete mu přiřadit klávesovou zkratku nebo chcete změnit existující přiřazení klávesových zkratek, bude nutné provést opět nastavení pro všechny klávesnice nejednou a případně provést opravnou instalaci některé z klávesnic (jedno jaké).

Odisntalace

- a) Pokud ještě máte stažený soubor setup.exe (se vším ostatním co bylo v balíčku RAR), stačí jej spustit a po dotazu zvolit volbu odebrat (Remove).
- b) Jinak běžte do Ovládacích panelů | Přidat nebo odebrat programy a v seznamu programů nalezněte Ruská rozložení jako latinka a program odinstalujte.

Poznámka: V obou případech je potřeba mít administrátorská práva. Na Windows Vista a novějších můžete být požádáni o potvrzení UAC. Naběhnutí dialogu UAC může trvat i několik minut.

Poznámka: Pokud bylo rozložení klávesnice aktivní v době odinstalace, je možné že budete muset restartovat počítač, před tím než bude možné nainstalovat novější verzi.



Informace a licence

Toto rozložení klávesnice bylo vytvořeno programem <u>Microsoft Keyboard Layout Creator</u> verze 1.4. Tento doplněk je poskytován k bezplatnému použití pro nekomerční i komerční účely. Můžete jej také dále volně distribuovat.

Autor nenese žádnou odpovědnost za případnou neočekávanou funkci nebo nefunkci doplňku. Zdrojový kód doplňku není poskytován, avšak nástroj Microsft Keyboard Layout Creator vám po instalaci tohoto rozložení klávesnice umožní jej editovat, čemuž se nebráním.

© Jan Đonny Záruba 2005÷2010

dzonny@dzonny.cz http://dzonny.cz