
Измерение значений джиттера, задержки и потерь пакетов в канале связи с помощью технологии Cisco IP SLA

1.1. Создать в GNS3 схему из двух роутеров 7200. Предполагается, что с роутера №2 будет запускаться серия SLA измерений между роутерами. При начальной конфигурации маршрутизаторов выбрать слоты **C7200-IO-2FE**, которые содержат 2 Fast Ethernet интерфейса.



- **1.2.** Настройка маршрутизатора R1 (запустить консоль):
 - 1.2.1) R1#configure terminal
 - 1.2.2) R1(config)#interface fastethernet0/0
 - 1.2.3) R1(config-if)#ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
 - 1.2.4) R1(config-if)#no shutdown
 - 1.2.5) R1(config-if)#exit
 - 1.2.6) R1(config)#ip sla monitor responder
 - 1.2.7) R1(config)#exit

R1#

Команда $ip\ sla\ monitor\ responder\ (п.\ 1.2.6)$ переводит маршрутизатор R1 в режим ожидания мониторинга .

- **1.3.** Настройка маршрутизатора R2.
 - 1.3.1) R2#configure terminal
 - 1.3.2) R2(config)#interface fastethernet0/0
 - 1.3.3) R2(config-if)#ip address 192.168.0.2 255.255.255.0
 - 1.3.4) R2(config-if)#no shutdown
 - 1.3.5) R2(config-if)#exit
 - 1.3.6) R2(config)#ip sla monitor 10
 - 1.3.7) R2(config-sla-monitor)# type jitter dest-ipaddr 192.168.0.1 dest-port 5000 num-packets 100

interval 20

1.3.8) R2(config-sla-monitor-jitter)#request-data-size 160

1.3.9) R2 (config-sla-monitor-jitter)# frequency 30

1.3.10) R2(config-sla-monitor-jitter)#exit

1.3.11) R2(config)#ip sla monitor schedule 10 start-time now life forever

1.3.12) R2(config)#exit

R2#

где:

1.3.6) переводит маршрутизатор в режим конфигурации мониторинга IP SLA; настраиваемому монитору

присваивается номер 10.

1.3.7) конфигурация "UDP jitter" теста, который будет осуществлять проверку параметров качества

соединения маршрутизатора R2 с маршрутизатором R1 (dest-ipaddr 192.168.0.1 dest-port 5000):

генерируются серии по 100 пакетов (num-packets 100), интервал между пакетами 20 миллисекунд

(для большинства аудиокодеков, в том числе G711; 20 мс – значение по умолчанию, поэтому данный

параметр можно опустить).

1.3.8) задается размер полезной нагрузки тестовых пакетов в 160 байт (кодек G711).

1.3.9) задает интервал между сериями тестовых пакетов в 30с (по умолчанию данный параметр = 60с).

1.3.11) настраивает параметры мониторинга: запуск монитора № 10, начало мониторинга – прямо

сейчас (start-time now), длительность мониторинга – все время (life forever)

*Параметры "количество пакетов" (num-packets) и "частота" повторения серии пакетов (frequency): чем

больше значение параметра, тем информативнее тест, но больше тестовый трафик. По умолчанию

"количество пакетов" = 10 и "частота" = 60с. Для повышения информативности теста

предпочтительнее увеличивать параметр frequency.

Просмотреть на маршрутизаторе R2 результаты мониторинга:

R2#show ip sla monitor statistics 10

Результат будет примерно следующим:

R2#show ip sla monitor statistics 10

Round trip time (RTT) Index 10

Latest RTT: 39 ms

Latest operation start time: *15:40:04.635 UTC Fri Feb 12 2016

Latest operation return code: OK

rest operation retain code.

RTT Values

Number Of RTT: 11

RTT Min/Avg/Max: 20/39/56 ms

Latency one-way time milliseconds

Number of one-way Samples: 0

Source to Destination one way Min/Avg/Max: 0/0/0 ms

Destination to Source one way Min/Avg/Max: 0/0/0 ms

Jitter time milliseconds

Number of Jitter Samples: 9

Source to Destination Jitter Min/Avg/Max: 4/9/12 ms

Destination to Source Jitter Min/Avg/Max: 1/11/20 ms

Packet Loss Values

Loss Source to Destination: 4 Loss Destination to Source: 0

Out Of Sequence: 0 Tail Drop: 0 Packet Late Arrival: 0

Voice Score Values

Calculated Planning Impairment Factor (ICPIF): 0

Mean Opinion Score (MOS): 0

Number of successes: 32

Number of failures: 0

Тест покажет нулевую IPTD задержку передачи в 1 конец (в результатах мониторинга это "Latency one-way time milliseconds") при ненулевом значении вариации задержки (джиттера). Это происходит потому, что величина IPTD определяется с учетом значения времени отправки пакета с маршрутизатора R2 и времени его получения на маршрутизаторе R1. Поэтому для точного измерения IPTD задержки доставки пакетов в 1 сторону необходимо синхронизировать время на устройствах источнике и получателе пакетов, например с помощью протокола NTP.

Для этого в приведенном примере необходимо проделать следующее.

На маршрутизаторе R2:

R2#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

R2(config)**#no ip sla monitor 10** // останавливает действие текущего монитора № 10

R2(config)#clock timezone MET 2

R2(config)#clock calendar-valid

R2(config)#ntp master

R2(config)#interface fastethernet0/0

R2(config-if)#ntp broadcast

R2(config-if)#exit

R2(config)#exit


R2#


На маршрутизаторе R1:

R1(config)#ntp server 192.168.0.2

Далее необходимо повторно запустить монитор на маршрутизаторе №2 (см. п. 1.3). Просмотр результатов мониторинга покажет ненулевую задержку передачи пакетов в 1 конец.

II. Маршрутизация на основе результатов мониторинга качества канала связи





Целью является настройка маршрутизации пакетов от узла R5 к узлу R1 по двум возможным путям: либо по основному маршруту: через маршрутизатор R2 — по пути R5-R4-R2-R1, либо по резервному маршруту: через маршрутизатор R3 — по пути R5-R4-R3-R1. Необходимо отслеживать в реальном времени характеристики качества основного маршрута и, в зависимости от их значения, автоматически направлять трафик по основному или резервному пути.

2.1.1. Выбрать слоты для маршрутизаторов:

R1, R2, R3: C7200-IO-2FE

R4: C7200 -IO-2FE, PA-FE-TX

R5: C7200-IO-FE

!!! Соединить интерфейсы так, как показано на схеме.

2.1.2. Запустить все устройства и сконфигурировать интерфейсы всех маршрутизаторов согласно приведенной схеме.

Предполагается, что цепочка R1-R2-R4-R5 представляет автономную систему №1 (AS1), а маршрутизатор R3 — автономную систему №2 (AS2). Необходимо настроить маршрутизацию внутри автономной системы AS1 по протоколу OSPF, а также настроить маршрутизацию между двумя автономными системами — по протоколу BGP.

2.1.3. Настройка маршрутизации внутри автономной системы AS1.

Пример настройки маршрутизации OSPF на маршрутизаторе R1:

R1#conf term

R1(config)#router ospf 1

R1(config-router)#network 192.168.0.0 0.0.0.255 area 0 // добавление непосредственно

подключенной сети

R1(config-router)#exit

R1(config)#exit

R1#

Аналогично настроить маршрутизацию на R2, R4, R5, добавляя непосредственно присоединенные к данным маршрутизаторам сети.

2.1.4. Настройка маршрутизации между автономными системами AS1 и AS2 по протоколу BGP.

Настройка маршрутизаторов R3 и R1:

R3#conf term

R3(config)#router bgp 2 // номер "своей" автономной системы

R3(config-router)#neighbor 192.168.1.1 remote-as 1 // 192.168.1.1 – IP-адрес входящего интерфейса соседнего маршрутизатора; 1 – номер "соседней" автономной системы

R3(config-router)#network 192.168.3.0 // адрес сети, которую маршрутизатор R3 хочет сделать видимой для соседней автономной системы

R3(config-router)#exit

R3(config)#exit

R3#

R1#conf term

R1(config)#router bgp 1

R1(config-router)#neighbor 192.168.1.3 remote-as 2

R1(config-router)#network 192.168.0.0

R1(config-router)#exit

R1(config)#exit

R1#

Далее аналогичным образом настроить маршрутизацию между AS1 и AS2 через R3 и R4.

На маршрутизаторе R5 настроить путь по умолчанию:

R5(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.100.4

2.1.5. Проверить на маршрутизаторах R1, R3, R4 списки сетей, доступных по протоколу BGP, например: R3#sh ip bgp

В результате на экране должен появиться список доступных сетей:

```
BGP table version is 5, local router ID is 192.168.3.3

Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal,
```

r RIB-failure, S Stale

Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete

	Network	Next Hop	Metric	LocPrf	Weight	Pa	ìth
*>	192.168.0.0	192.168.1.1	0		0	1	i
*>	192.168.1.0	0.0.0.0	0		32768	i	
*>	192.168.3.0	0.0.0.0	0		32768	i	
*>	192.168.100.0	192.168.3.4	0		0	1	i
R3	#						

2.2. Создание политики маршрутизации трафика (Policy based routing, PBR).

2.2.1. Сначала с помощью команды **traceroute** убедиться, что трафик от маршрутизатора R5 к маршрутизатору R1 идет по пути R5-R4-R2-R1:

R5#traceroute 192.168.0.1

Type escape sequence to abort.

Tracing the route to 192.168.0.1

1 192.168.100.4 64 msec 76 msec 96 msec

2 192.168.2.2 124 msec 96 msec 60 msec

3 192.168.0.1 176 msec 156 msec 172 msec

2.2.2. Настроить маршрутизацию трафика, исходящего из R5, по резервному маршруту.

Необходимо, чтобы трафик от маршрутизатора R5 шел по пути R5-R4-**R3**-R1. Очевидно, что решение об этом должен принимать маршрутизатор R4. На нем сначала нужно создать список доступа ACL, который отбирает пакеты с адресом источника 192.168.100.5 (IP-адрес интерфейса маршрутизатора R5):

R4#conf term

R4(config)#access-list 100 permit ip host 192.168.100.5 any

Далее создать политику маршрутизации с именем ВАСК:

R4(config)#route-map BACK

Внутри созданной политики ВАСК отмечаем, что она будет применяться к пакетам с IP адресами источника и назначения, совпадающими с указанными в списке доступа 100:

R4(config-route-map)#match ip address 100

Следующей командой устанавливается то, что отобранные пакеты направляются на маршрутизатор R3:

R4(config-route-map)#set ip next-hop 192.168.3.3

R4(config-route-map)#exit

Далее на интерфейсе маршрутизатора R4, который соединен с маршрутизатором R5 (на схеме это интерфейс FastEthernet1/0), применяем полученную политику:

R4(config)#int fa1/0

R4(config-if)#ip policy route-map BACK

R4(config-if)#exit

R4(config)#exit

R4#

Данными настройками трафик от маршрутизатора R5 к маршрутизатору R1 принудительно направляется по резервному маршруту, т.е. через другую автономную систему AS2. Проверить путь следования пакетов от маршрутизатора R5 к маршрутизатору R1. Он должен проходить через маршрутизатор R3:

R5#traceroute 192.168.0.1

Type escape sequence to abort.

Tracing the route to 192.168.0.1

1 192.168.100.4 156 msec 56 msec 16 msec

2 192.168.3.3 144 msec 88 msec 128 msec

3 192.168.1.1 132 msec 256 msec 108 msec

- 2.3. Настройка переключения маршрутизации между основным (R5-R4-R2-R1) и резервным (R5-R4-R3-R1) каналом в зависимости от параметров качества (джиттер) основного канала.
 - 2.3.1. Настроить и запустить мониторинг основного канала (см. п.1.3) с маршрутизатора R4, добавив при настройке джиттер-теста следующую команду:

R4(config-sla-monitor-jitter)#threshold 10 // предельное значение джиттера (в миллисекундах), при превышении которого монитор ip sla 10 рапортует о недоступности маршрутизатора R1 по основному пути, т.е. необходимости перемаршрутизации пакетов по резервному каналу.

2.3.2. Просмотреть результирующую статистику:

R4#show ip sla monitor statistics 10

Отметить значения джиттера.

2.3.3. Далее настраиваем 2 трека (track - "отслеживатель" пути).

Трек отслеживает результаты мониторинга. По состоянию треков далее будет производиться маршрутизация пакетов по основному или резервному маршрутам.

Настройка трека 1:

R4(config)#track 1 rtr 10 // track 1: трек № 1; rtr 10: данный трек подключается к монитору 10 (ранее настроен ip sla monitor 10)

R4(config-track)#delay up 10 down 15

R4(config-track)#exit

R4(config)#exit

R4#

"Delay up 10 down 15" – таким образом устанавливается задержка переключения между маршрутами, чтобы избежать ситуации, когда по одному неудачному измерению джиттера меняется маршрутизация, а по следующему, уже удачному, меняется обратно.

"Down 15" означает, что если процесс мониторинга джиттера в течение 15 секунд не проходит (джиттер больше установленного значения threshold 10), track переводится в состояние **down**.

Если track был в состоянии down, но процесс мониторинга завершается удачно в течение хотя бы 10 секунд ("up 10"), track переводится в состояние **up**.

Далее настраиваем track 2. Его цель – отрицание маршрута трека 1.

R4#conf term

R4(config)#track 2 list boolean or

R4(config-track)#object 1 not

R4(config-track)#exit

2.3.4. Далее необходимо привязать полученные треки к существующей роут-мапе ВАСК.

R4(config)#route-map BACK

R4(config-route-map)#no set ip next-hop 192.168.3.3 // отменяем сделанное ранее безусловное перенаправление трафика на резервный маршрут; в следующих 2х командах настраиваем перенаправление трафика по условию доступности (по показателю джиттера) основного маршрута

R4(config-route-map)#set ip next-hop verify-availability 192.168.2.2 10 track 1

R4(config-route-map)#set ip next-hop verify-availability 192.168.3.3 20 track 2 R4(config-route-map)#exit

2.3.5. На маршрутизаторе R5 посмотреть с помощью команды traceroute, по какому пути (основному или резервному) проходят пакеты.

Объяснить результат с учетом значений джиттера, отмеченных в п. 2.3.2.

2.3.6. Завершить тест ір sla:

R4(config)#no ip sla monitor 10

Запустить тест заново, установив для мониторинга пороговое значение джиттера, при котором пакеты будут следовать по пути, отличному от пути, полученного в п.2.3.5. Убедиться в этом с помощью команды traceroute на маршрутизаторе R5.