# day02 - 移动web开发\_H5C3

## 1.1. 学习目标

- 理解
  - o 3d转换的中的3d移动, 3d旋转
  - 。 动画属性的设置和使用
  - o animate.css动画库的使用
- 应用
  - o 实现3d立方体
  - o 实现3d轮播图
  - o 无缝滚动
  - 。 正在等待图标的制作
  - o 自己实现animate.css


## 1.1. 3D转换 (变换)

3d转换是改变标签在3坐标系上的位置和形状的一种技术以下知识点最好结合 3d模型工具来理解

### 1.1.1. 3维坐标系

3维坐标系其实就是指立体空间,立体空间是由3个轴共同组成的

- x轴 水平向右
- y轴 垂直向下
- z轴 垂直屏幕 由屏幕里面指向屏幕的外面



### 1.1.2. 3d移动 translate3d

3d移动在2d移动的基础上多加了一个可以移动的方向,就是z轴方向

#### 语法:

- 1. transform: translate3d(x,y,z) 其中 x y z 分别指要移动的轴的方向的距离
- 2. translform: translateX(100px) 仅仅是移动在x轴上移动
- 3. translform: translateY(100px) 仅仅是移动在Y轴上移动
- 4. translform:translateZ(100px) 仅仅是移动在Z轴上移动

#### 注意:

因为z轴是垂直屏幕,由里指向外面,所以 默认是看不到元素在z轴的方向上移动,想要看到,可以使用下面的 **视** 距 属性设置

## 1.1.3. 视距 perspertive 了解

人在看物体时,有个规律,如 **远的物体看起来小 近的物体看起来大** perspertive 就是用来设置 **人** 和 **物体** 的距离

如 我们想要看到 物体 在z轴上的移动 的 远大近小 效果时

1. 设置物体的 translateZ 一般大于 0 如 transform:translateZ(100px)

- 2. 设置 人和物体的距离 视距 这个值规定要设置给**物体的父元素** perspertive:1000px
- 3. 动态改变物体的 translateZ 即可观察效果

```
1
       /* 父元素 */
 2
       body {
 3
       /* 视距 */
       perspective: 1000px;
 5
 6
 7
      /* 目标 */
      div {
8
9
      width: 200px;
       height: 200px;
10
       background-color: aqua;
11
12
        margin: 100px auto;
       /* z轴的移动 */
13
14
       transform: translateZ(0px);
15
```

j 莱茨狗 Li 自定义多媒体播放器 😉 网易云音乐



#### 1.1.3.1. 小结

1. translateZ的值和perspertive都要大于0 否则容易出现兼容性问题

## 1.1.4. 3d旋转 rotate3d

3d旋转指可以让元素在3维平面内沿着 **x轴**, **y轴**, **z轴或者自定义轴**进行旋转 对于元素旋转的方向的判断 我们需要 先学习一个**左手准则** 

#### 1.1.4.1. 左手准则

比如要判断某元素沿着x轴是怎么旋转的

- 1. 左手的手拇指指向 x轴的正方向
- 2. 其余手指的弯曲方向就是该元素沿着x轴旋转的方向了

1523585209390

#### 1.1.4.2. 例子1

我现在想让元素沿着 ×轴正方向旋转90度

- /\* 沿着x轴正方向旋转90度 deg为单位 \*/
- 2 transform: rotateX(90deg);



可以通过自己的代码测试 让物体沿着y轴 z轴旋转,加深了解。

#### 1.1.4.3. 语法

- 1. transform:rotateX(45deg); 沿着x轴正方向旋转 45度
- 2. transform:rotateY(45deg) 沿着y轴正方向旋转 45deg
- 3. transform:rotateZ(45deg) 沿着Z轴正方向旋转 45deg
- 4. transform:rotate3d(x,y,z,deg) 沿着自定义轴旋转 deg为角度 了解即可

### 1.1.5. 3D缩放 scale3d 了解

3d缩放 可以控制元素 在 x轴, y轴, z轴上的缩放, 也可以理解为 宽, 高, 厚度的缩放。 结合3d模型工具学习

#### 1.1.5.1. 语法

- 1. transform: scale3d(1,1,2); 宽,高缩放一倍,厚度放大两倍
- 2. transform: scaleX(1) 只缩放宽
- 3. transform: scaleY(1) 只缩放高
- 4. transform: scaleZ(1) 只缩放厚

### 1.1.6. 视距原点 perspective-origin 了解

回顾**视距**知识点,

视距可以设置 人和物体之间的距离 也就是z轴方向的距离

而 视距原点 可以设置 人 站在x轴和y轴的位置。



- 1. 视距原点和视距一样,也是设置给要观察元素的父元素上
- 2. perspective-origin:center center; 默认值是元素的中心点
- 3. perspective-origin:10px; 指定了一个参数的时候,第二个参数默认为center 也就是50%;
- 4. perspective-origin:10%%; 百分比都是相对于自身的宽度和高度

### 1.1.7. 转换样式 transform-style 了解

结合3d立方体案例理解,控制**子元素**是否开启3维立体环境

- transform-style: flat; 平面模式 不开启3维立体环境
- transform-style: preserve-3d; 3维立体环境

### 1.1.8. 3D转换总结

- 1. 百分比单位都是相对于自身
- 2. 视距、视距原点、转换样式 这三个属性都是给父元素添加的

## 1.2. css3兼容处理

css3涉及到较多的新属性,某些低版本(如ie8以及以下)的浏览器对css3的支持程度不够,因此需要做以下处理添加对应的浏览器的前缀常见前缀如下

- 谷歌 -webkit
- 火狐 -moz
- IE -ms

如对 border-radius 进行兼容性处理

-webkit-border-radius: 30px 10px; -moz-border-radius: 30px 10px; -ms-border-radius: 30px 10px; // border-radius 一定要放在最后 border-radius: 30px 10px;

如果发现添加前缀也解决不了兼容性问题,那么就不要使用该css3属性