GRU layer

Editado por: Dr. Arnaldo de Carvalho Junior

Data: Junho 21, 2024.

GRU class

```
keras layers GRU(
   units,
   activation="tanh",
   recurrent activation="sigmoid",
   use_bias=True,
   kernel_initializer="glorot_uniform",
   recurrent_initializer="orthogonal",
   bias initializer="zeros",
   kernel regularizer=None,
   recurrent_regularizer=None,
   bias_regularizer=None,
   activity_regularizer=None,
   kernel_constraint=None,
   recurrent constraint=None,
   bias constraint=None,
   dropout=0.0,
   recurrent_dropout=0.0,
   seed=None,
   return sequences=False,
   return state=False,
   go backwards=False,
   stateful=False,
   unroll=False,
   reset_after=True,
   use cudnn="auto",
   **kwargs
```

Com base no *hardware* e nas restrições de tempo de execuções disponíveis, esta camada escolherá diferentes implementações (baseadas em cuDNN ou nativas de *backend*) para maximizar o desempenho. Se uma GPU estiver disponível e todos os argumentos da camada atenderem aos requisitos do kernel cuDNN (veja detalhes abaixo), a camada usará uma implementação rápida de cuDNN ao usar o back-end do TensorFlow.

Os requisitos para usar a implementação cuDNN são:

- 1. activation == tanh
- 2. recurrent activation == sigmoid
- 3. dropout == 0 e recurrent dropout == 0
- 4. unroll é False
- 5. use_bias é True
- 6. As entradas (*Inputs*), se usarem mascaramento, são estritamente preenchidas à direita.
- 7. A execução rápida (Eager) é habilitada no contexto mais externo.

Existem duas variantes da implementação GRU. O padrão é baseado em v3 e possui reset gate aplicado ao estado oculto antes da multiplicação da matriz. O outro é baseado no original e tem a ordem invertida.

A segunda variante é compatível com CuDNNGRU (somente GPU) e permite inferência na CPU. Portanto, ele possui preconceitos separados para kernel e recurrent_kernel. Para usar esta variante, defina reset after=True e recurrent activation='sigmoid'.

Por exemplo:

```
>>> inputs = np.random.random((32, 10, 8))
>>> gru = keras.layers.GRU(4)
>>> output = gru(inputs)
>>> output.shape
(32, 4)
>>> gru = keras.layers.GRU(4, return_sequences=True, return_state=True)
>>> whole_seq_output, final_state = gru(inputs)
>>> whole_seq_output.shape
(32, 10, 4)
>>> final_memory_state.shape
(32, 4)
```

Argumentos

- units: inteiro positivo, dimensionalidade do espaço de saída (output).
- activation: Função de ativação a ser utilizada. Padrão (*Default*): tangente hiperbólica (tanh). Se colocar None, nenhuma ativação é aplicada (ie. "linear" activation: a(x) = x).

- recurrent_activation: Função de ativação para ser utilizada para o passo recorrente.
 Padrão: sigmoide (sigmoid). Se colocar None, nenhuma ativação é aplicada (ex.: "linear" activation: a(x) = x).
- **use_bias**: Boleano, (padrão True), se a camada deve usar um vetor de polarização (*bias*).
- **kernel_initializer**: Inicializador para a matriz de pesos do **kernel**, usado para a transformação linear das entradas. Padrão: "glorot uniform".
- recurrent_initializer: Initializador para a matriz de pesos do recurrent_kernel, usado para a transformação linear do estado recorrente. Padrão: "orthogonal".
- bias_initializer: Initializador para o vetor bias. Padrão: "zeros".
- **kernel_regularizer**: Função regularizadora aplicada à matriz de pesos do **kernel**. Padrão: None.
- recurrent_regularizer: Função regularizadora aplicada à matriz de pesos do recurrent kernel. Padrão: None.
- bias_regularizer: Função regularizadora aplicada ao vetor bias. Padrão: None.
- activity_regularizer: Função regularizadora aplicada à saída da camada (sua "ativação"). Padrão: None.
- **kernel_constraint**: Função limitadora (*constraint*) aplicada à matriz de pesos do **kernel**. Padrão: None.
- recurrent_constraint: Função limitadora (constraint) aplicada à matriz de pesos do recurrent kernel. Padrão: None.
- bias_constraint: Função limitadora (constraint) aplicada ao vetor de bias.
 Padrão: None.
- **dropout**: Flutuante (*Float*) entre 0 e 1. Fração das unidades a serem eliminadas para a transformação linear das entradas. Padrão: 0.
- **recurrent_dropout**: Flutuante (*Float*) entre 0 e 1. Fração das unidades a serem eliminadas para a transformação linear do estado recorrente. Padrão: 0.
- seed: Semente (seed) aleatória para abandono (dropout).
- return_sequences: Boleano. Seja para retornar a última saída na sequência de saída ou a sequência completa. Padrão: False.
- return_state: Boleano. Seja para retornar o último estado na adição para a saída. Padrão: False.
- •go_backwards: Boleano (padrão: False). Se True, processa a sequência de entrada para trás e retorna a sequência reversa.

- **stateful**: Boleano (padrão: False). Se True, o último estado para cada amostra no índice i em um lote (*batch*) será usado como estado inicial para a amostra do índice i no lote seguinte.
- unroll: Boleano (padrão: False). Se True, a rede será desenrolada, caso contrário, um loop simbólico será usado. O desenrolamento pode acelerar um RNN, embora tenda a consumir mais memória. O desenrolar só é adequado para sequências curtas.
- reset_after: Convenção da GRU (se aplicar reset gater após ou antes da multiplicação da matriz. False ié "before", True é "after" (Padrão e compatível cuDNN).
- **use_cudnn**: Se deve usar uma implementação por cuDNN-backed. Valor "auto" tentará usar cuDNN quando possível e, caso contrário, retornará à implementação padrão.

Argumentos de Chamada (*Call arguments***)**

- inputs: Um tensor 3D, com formato (batch, timesteps, feature).
- mask: Tensor binário de formato (samples, timesteps) indicando se um dado intervalo de tempo (timestep) deve ser mascarado (opcional). Uma entrada (entry) individual True indica que o correspondente timestep deve ser utilizado, enquanto uma entrada False indica que o timestep correspondente deve ser ignorado. Padrão para None.
- **training**: Boleano Python indicando se a camada deve boolean indicating whether the layer should comportar-se no modo de treinamento (*training*) ou no modo de inferência (*inference*). Este argumento é passado para a célula ao chamá-la. Isto só é relevante se dropout ou recurrent dropout é usado (opcional). Padrão para None.
- initial_state: Lista de tensores de estado inicial a serem passados para a primeira chamada da célula (opcional, None causa criação de tensores de estado inicial preenchidos por zero). Padrão para None.

Referências

- [1] Keras, GRU Layer, Keras 3 API documentation / Layers API / Recurrent layers. Disponível em < https://keras.io/api/layers/recurrent_layers/gru/>. Acessado em Junho 21, 2024.
- [2] CHUNG, Junyoung et al. Empirical evaluation of gated recurrent neural networks on sequence modeling. arXiv preprint arXiv:1412.3555, 2014. Disponível em https://arxiv.org/pdf/1412.3555>. Acessado em Junho 21, 2024.