GENERALIDADES DE LAS PIEZAS COMPLEMENTARIAS EN EL PATRONAJE INDUSTRIAL FEMENINO

Botones y ojales

Cumplen una función de cierre, pero también influyen en el diseño y acabado final de la prenda. El tamaño de los botones puede requerir ajustes en los moldes originales. Existen distintos tipos: planos, semiredondos, semiesféricos y esféricos, y su clasificación se da por línea y diámetro. Su elección debe responder tanto a criterios funcionales como de estilo.

Figura 1. Líneas en botones



Fuente*:* SENA, (2021)

El ojal

Es una abertura en la tela diseñada para permitir el paso del botón. Su tamaño debe calcularse cuidadosamente según el diámetro del botón utilizado. Por ejemplo, para un botón de línea 40 (2,5 cm), el ojal debe medir entre 2,75 y 3 cm para facilitar el cierre sin comprometer la estética ni la funcionalidad. Un ojal demasiado grande puede dejar visibles zonas no deseadas del cuerpo, afectando el acabado de la prenda. Por eso, el ajuste debe ser preciso para lograr un cierre cómodo y seguro.

Figura 2. Aumento para ojal



Fuente*:* SENA, (2021)

Pasos para realizar el aumento según ejemplo:

En el centro frente de la prenda se ubica un ojal de 0,3 cm que atraviesa la línea central. Los botones se colocan sobre esa misma línea, asegurando un cierre alineado y funcional. Esta disposición mantiene la simetría y estabilidad del diseño.	**Figura 3. Extensión de delantero**  Fuente*:* SENA, (2021)

Cuando los ojales están dispuestos de forma vertical**,** el primer y último botón deben colocarse alineados con el tope superior e inferior de sus respectivos ojales. Los botones intermedios se ubican centrados dentro de cada ojal, lo que garantiza una distribución uniforme y un cierre funcional y estético.	**Figura 4. Montado de delanteros**  Fuente*:* SENA, (2021)
Falsos o vueltas Son piezas adicionales utilizadas para rematar bordes como dobladillos, escotes o puños, aportando limpieza y estructura al acabado final. Para crearlos, se traza su forma directamente sobre el patrón base y luego se copia como pieza independiente, con un ancho máximo recomendado de 5 a 6 cm**.**	**Figura 5. Falsos**  Fuente*:* SENA, (2021)

Este tipo de vueltas continuas se recomienda especialmente en prendas con hombros angostos**,** ya que permiten un acabado limpio y uniforme sin añadir volumen innecesario, facilitando el ajuste y la estructura en zonas reducidas.	**Figura 6. Falsos continuos**  Fuente*:* SENA, (2021)

Carteras, perillas, martingala o plaquetas: son piezas independientes que se utilizan para abotonar. A continuación, se presentan los pasos que se deben seguir para su realización:

Son piezas independientes aplicadas a las prendas con el fin de permitir el cierre mediante botones. Su diseño y ubicación varían según el tipo de prenda y la función que cumplen.	**Figura 7. Perilla**  Fuente*:* SENA, (2021)

Para realizar correctamente el rectángulo de la perilla, sigue estos pasos: 1. Define las medidas base de la perilla según el diseño (largo y ancho). 2. Aumenta el dobladillo: agrega aproximadamente 3 cm en el borde inferior o superior, dependiendo de la orientación. 3. Añade los márgenes de costura: suma 1 cm a cada lado del rectángulo para facilitar el montaje.	**Figura 8. Pieza perilla**  Fuente*:* SENA, (2021)
Para crear una perilla para camisa o blusa, se debe dibujar directamente sobre el patrón base en el centro frente. Luego, se calcula el margen de costura necesario (generalmente 1 cm a cada lado) y se recorta el exceso de patrón si es necesario, dejando solo la línea de referencia donde se unirá la perilla como pieza aparte. Este método asegura un montaje limpio, preciso y alineado con el diseño de la prenda.	**Figura 9. Extensión en frente** Fuente*:* SENA, (2021)

Para crear el patrón de la perilla aplicada al escote, se traza siguiendo la forma curva del escote sobre el patrón base. Una vez definida la silueta, se copia como pieza independiente respetando esa curvatura. Luego, se agregan los márgenes de costura necesarios (generalmente 1 cm en todo el contorno), asegurando un ajuste limpio y preciso al unirla con la prenda. Esta perilla permite un acabado funcional y estético en escotes redondeados o en V.	**Figura 10. Perilla separada**  Fuente: SENA, (2021)

Cuellos

Escotes, cuellos y solapas

Al diseñar cuellos, lo primero que se debe considerar es la base y forma del escote, ya que el cuello funciona como una extensión que se une a ese escote, tanto en el delantero como en la espalda. Los escotes se trazan como modificaciones del patrón base, ajustados según el diseño, y se definen por dos dimensiones: ancho y largo.

El ancho del escote se mide desde el punto cuello-hombro hacia el acromio o siguiendo el recorrido del hombro, según la estructura de la prenda. Estas medidas determinan la forma final del escote y, en consecuencia, la forma y montaje del cuello o solapa.

Figura 11. Cuello hombro



Fuente*:* SENA, (2021)

Los largos, son aquellos que se dan por centros, bien sea centro frente o centro atrás.

Figura 12. Curva disímil



Fuente*:* SENA, (2021)

Los escotes toman su nombre según la forma que se genera al unir los puntos de ancho y largo en el trazo del delantero o posterior. Esta unión define visual y estructuralmente el tipo de escote, lo que permite clasificarlo y nombrarlo de acuerdo con su silueta final.

Figura 13. Escotes



Fuente*:* SENA, (2021)

Figura 14*.* Escote cuadrado



Fuente*:* SENA, (2021)

Figura 15. Escote bandeja



Fuente*:* SENA, (2021)

Figura 16. **Escote redondo**



Fuente*:* SENA, (2021)

Figura 17. Escote en “V”



Fuente*:* SENA, (2021)

Figura 18. Escote en “U”



Fuente*:* SENA, (2021)

Los nombres de los escotes y cuellos pueden variar según el entorno comercial o de moda, pero lo más relevante en patronaje es comprender su funcionamiento técnico y cómo deben comportarse sobre el cuerpo.

En el trazo de cuellos, se trabaja desde una lógica funcional, no comercial. Por eso, en patronaje técnico, todos los cuellos se clasifican en tres grandes grupos según su forma de construcción:

Cuellos por medida de contorno: se desarrollan a partir del recorrido completo del escote (delantero y posterior).

Cuellos por unión de hombro: se construyen a partir del punto de unión entre el escote y la línea de hombro.

Cuellos por extensión: surgen como prolongación del mismo patrón, sin pieza adicional, y se pliegan o doblan sobre la prenda.

Bolsillos

Bolsillos: existen diferentes clases de bolsillos y unas variantes que dependen del diseño requerido. A continuación, se relaciona los más representativos:

Bolsillo básico Este tipo de bolsillo es versátil y puede aplicarse en prendas como blusas, vestidos o camisetas. Para su construcción, lo primero es definir el tamaño según el diseño. Por ejemplo, se puede iniciar con un rectángulo de 6 x 12 cm. Desde el centro del borde inferior, se prolongan 2,5 cm hacia abajo, y luego se unen ambos extremos inferiores con ese punto, formando una base ligeramente en pico. Finalmente, se agregan márgenes de costura en todo el contorno y dobladillo en el borde superior para su acabado.	**Figura 19. Bolsillo básico**  Fuente*:* SENA, (2021)

Bolsillo con pliegue Este tipo de bolsillo se construye a partir de un rectángulo base, cuyo tamaño debe definirse según el diseño de la prenda. Por ejemplo, se puede iniciar con un rectángulo de 6 cm x 12 cm. A continuación, se corta el rectángulo por la mitad en sentido vertical y se inserta el espacio necesario para el pliegue en esa división, de acuerdo con el volumen deseado. Una vez ajustada la forma, se agregan los márgenes de costura alrededor del contorno y el dobladillo en el borde superior.	**Figura 20. Bolsillo con pliegue**  Fuente: SENA, (2021)

Referencias bibliográficas

Aldrich, W. (2010). Tejido, forma y patronaje plano. Editorial Gustavo Gili.

Donnanno, A. (2018). Técnicas de patronaje de moda: Cómo realizar faldas, pantalones y camisas mujer/hombre (Vol. 1). Promopress.

Gilewska, T. (2013). Patronaje. Las bases. Editorial El Drac.