
Introduction à Docker Swarm (> 1.12) Préparation séance de TP

Jean-Patrick GELAS

Dpt. Informatique Université Claude Bernard Lyon 1



Sources

- https://docs.docker.com/engine/swarm/
- http://zoneadmin.fr/forum/threads/cluster-swarm-avec-docker-1-12.1460/
- https://lostechies.com/gabrielschenker/2016/09/11/docker-and-swarm-mode-part-2/

Docker Swarm

- Solution native (officiel) de Docker pour faire du clustering
 - Transformer un ensemble d'hôtes Docker en un unique hôte virtuel Docker.
 - Utilise la même API
 - Tous les outils qui communiquent avec un *daemon* Docker peuvent utiliser Swarm (ex: Dokku, Compose, Machine, Jenkins et bien sur le **client Docker**).
- Alternatives: Shipyard, Mesos, Kubernetes, Rancher,

• • •

Remarque: Swarm avant Docker 1.12

- Le déploiement d'un cluster de serveur de Docker avec Swarm était lourd
 - Générer des certificats
 - Utiliser un service discovery
 - Configurer chaque noeuds

Docker Swarm

- Permet d'héberger et d'ordonnancer une grappe de container Docker :
 - Le scheduling backend peut être modifié/remplacé facilement (principe du Swap plug'n play). Par défaut : Bin packing.

Création d'un cluster Swarm

- Pull d'une image « Docker Swarm »
- Configurer le Swarm *Manager* et les *Workers* (nœuds physique apte à héberger des containers).
 - Ouvrir un port TCP sur chaque nœud pour communiquer avec le Swarm manager.
 - Installer Docker sur chaque nœuds (>1.12)
 - Créer et gérer des certificats TLS pour sécuriser son cluster.


Installation d'un Docker Swarm Cluster

• Deux méthodes :

- Exécuter une image Swarm dans un container
- Installer et utiliser le binaire sur son système.
- Avantages de la première méthode
 - Image construite par Docker et mise à jour régulièrement (docker run ... swarm:latest)
 - Pas d'installation de binaire sur son système pour utiliser l'image
 - Une seule commande (docker run) pour obtenir et exécuter la version la plus récente
 - Le container isole Swarm de votre environnement.

Mise en oeuvre

Création d'un Docker Swarm



Docker Swarm init

- Initialisation d'un Swarm. Le nœud physique devient un nœud Manager.
- Docker Swarm init génére deux token aléatoires
 - Un Worker token
 - Un Manager token
- Utiliser l'option advertise addr si la machine à plusieurs adresses IP.
- Pour attacher un nouveau Worker au cluster Swarm on utilisera le Worker token.

```
$ docker swarm init --advertise-addr 192.168.99.121
Swarm initialized: current node (bvz81updecsj6wjz393c09vti) is now a manager.

To add a worker to this swarm, run the following command:

    docker swarm join \
    --token SWMTKN-1-3pu6hszjas19xyp7ghgosyx9k8atbfcr8p2is99znpy26u2lkl-1awxwuwd3z9j1z3puu7rcgdbx \
    172.17.0.2:2377
```

To add a manager to this swarm, run 'docker swarm join-token manager' and follow the instructions.

Docker Swarm join

- Permet d'ajouter un nœud à un Swarm.
- Passer en paramètre le Worker token.

```
$ docker swarm join --token SWMTKN-1-3pu6hszjas19xyp7ghgosyx9k8atbfcr8p2is99znpy26u2lkl-1awxwuwd3z9j1z3puu7rcgdbx 192.1
68.99.121:2377
This node joined a swarm as a worker.
$ docker node ls
                                       STATUS
                                               AVAILABILITY
ID
                             HOSTNAME
                                                             MANAGER STATUS
71n70f122uw2dvjn2ft53m3q5
                             worker2
                                               Active
                                       Ready
dkp8vy1dq1kxleu9g4u78tlag
                                                             Reachable
                             worker1
                                               Active
                                       Ready
dvfxp4zseq4s0rih1selh0d20 *
                                               Active
                                                              Leader
                             manager1
                                       Ready
```

Docker Swarm leave

- Permet à un Worker de quitter le Swarm.
- A partir du manager :

```
$ docker node 1s
ID
                             HOSTNAME
                                       STATUS
                                               AVAILABILITY
                                                              MANAGER STATUS
71n70f122uw2dvjn2ft53m3q5
                             worker2
                                               Active
                                        Ready
dkp8vy1dq1kxleu9g4u78tlag
                             worker1
                                        Ready
                                                Active
dvfxp4zseq4s0rih1selh0d20 *
                                       Ready
                                                Active
                                                               Leader
                             manager1
```


• A partir d'un worker :

```
$ docker swarm leave
Node left the default swarm.
```

Pour supprimer un nœud inactif docker node rm

Mise en oeuvre

Usage d'un Docker Swarm (déploiement de services)



Déploiement

- Déploiement d'un service exposé sur nos nœuds et *load balancé* dans notre cluster.
 - Création d'un service qui expose le port 8001 de notre serveur vers 5 containers nginx.

```
docker service create --name nginx --replicas 5 -p 8001:80/tcp nginx
```

Lister les containers

```
root@kube:~# docker service tasks nginx
ID
                                     SERVICE
                           NAME
cmmni6a83fmqnk7h1wqb7yrdl
                           nginx.1
                                    nginx
5o26sravvboq4d6femhmcjvhh
                           nginx.2
                                     nginx
1gnokp6s37fhrxn8warwu63tt
                           nginx.3
                                     nginx
at7lmzqd4pq8e8f3bv5yt4sxl
                                     nginx
                           nginx.4
dcyj70t557tz7o63cyvwps1v0
                           nginx.5
                                     nginx
root@kube:~#
```

Besoin de plus : Scale !

On peut scaler le service selon nos besoins

docker service scale nginx=40

```
nginx.24
216bzwgp1lzutlmffputvw203
88wlk3s0l0lziaa3v9wclxmpe
                           nginx.25
ec5b6zbsd7i7t90m21veufh58
                           nginx.26
                           nginx.27
08kqc6q4301o0wgp494zr1i3r
bajmwp0766s32dpqj2uac5drb
                           nginx.28
d7onzgls9srifs72bqxfu6r2c
                           nginx.29
6er79s2g5qa4mmfk5efqc5mon
                           nginx.30
5u5dbzezne61mwuwc1qqtd7dc nginx.31
9x9y0e95suuty7xrrf2lofl3j
                           nginx.32
4wgpj14j9f3xfe0es6hl1quna
                           nginx.33
4nouu3najhvx8yvsa8sxt6t67
                           nginx.34
de0ks32qnbs290k8iiqczs6li
                           nginx.35
9mycc8dq8vgj7iurgqhm3crf4
                           nginx.36
01aqcgzbl3ynu5eiboxp104fj
                           nginx.37
dnveqceuty4fe0ta3bs12buqm
                           nginx.38
                           nginx.39
8h4hh1dtt8mq2jecnyot0214b
                           nginx.40
119o7rconzta7huqaubnggqh1
root@kube:~#
```