### Part1: 系统中的数据表示和处理 (比特/位 Bits、字节 Bytes, 和整数 Integers)

人工智能学院:计算机原理与系统结构 Mar. 3, 2025

### 主要内容:比特、字节和整型数

- 以比特表示信息
- ■比特运算
- 整型数 (Integers)
  - 无符号数和有符号数
  - 无符号数和有符号数的转换
  - 扩展、截断
  - 整数运算:加、非、乘、移位
  - ■总结
- 内存、指针、字符串表示

### 比特/位 (Bits)

- 比特值为 0 或 1
- 通过以不同方式编码/解释一组比特
  - 计算机确定执行的操作(指令)
  - ... 并表示和操作数字、集合、字符串等

### 宾夕法尼亚大学第一台电子计算机




### 中国第一台电子计算机 103



- 研制成功1958年8月
- 科研人员在资源匮乏的情况下,凭借 坚韧不拔的精神,克服困难,实现了 中国计算机领域的突破。
- 当代青年肩负起国家科技创新的责任 ,为实现中国梦贡献力量。

## 比特/位 (Bits)

- 比特值为 0 或 1
- 通过以不同方式编码/解释一组比特
  - 计算机确定执行的操作(指令)
  - ... 并表示和操作数字、集合、字符串等
- 为什么使用比特?
  - 电气上易于储存,表示
  - 可在嘈杂且不准确的线路上可靠传输



### 例子: 二进制计数

- 二进制数表示法
  - 将 15213<sub>10</sub> 表示为 111011011011<sub>2</sub>
  - 将 1.20<sub>10</sub> 表示为 1.001100110011[0011]...<sub>2</sub>
  - 将 1.5213 X 10<sup>4</sup>表示为 1.1101101101101<sub>2</sub> X 2<sup>13</sup>

### 字节值编码

#### **■** Byte = 8 bits

- 2进制(Binary): 00000000₂ to 111111112
- 10进制(Decimal): 0<sub>10</sub> to 255<sub>10</sub>
- 16进制(Hexadecimal): 00<sub>16</sub> to FF<sub>16</sub>
  - 使用字符 '0' 到 '9' 和 'A' 到 'F'
  - FA1D37B<sub>16</sub> 在 C 语言中表示为:
    - 0xFA1D37B
    - 0xfa1d37b

# Hex Decimal

0	0	0000
1	1	0001
2	2	0010
3	3	0011
4	4	0100
5	5	0101
6	6	0110
7	7	0111
8	8	1000
9	9	1001
Α	10	1010
В	11	1011
C	12	1100
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000 1001 1010 1011 1100 1101
Ε	14	1110
F	15	1111

### 数据表示例子

C Data Type	Typical 32-bit	Typical 64-bit	x86-64
char	1	1	1
short	2	2	2
int	4	4	4
long	4	8	8
float	4	4	4
double	8	8	8
long double	-	-	10/16
pointer	4	8	8

### 主要内容:比特、字节和整型数

- 以比特表示信息
- 比特运算
- 整型数 (Integers)
  - 无符号数和有符号数
  - 无符号数和有符号数的转换
  - 扩展、截断
  - 整数运算:加、非、乘、移位
  - ■总结
- 内存、指针、字符串表示

- George Boole 在19世纪提出
  - 逻辑的代数表示
    - 将 "True" 编码为 1, "False" 编码为 0

- George Boole 在19世纪提出
  - 逻辑的代数表示
    - 将 "True" 编码为 1, "False" 编码为 0

与And

或 Or

■当A=1 并且 B=1时, A&B = 1 ■当A=1 或 B=1时A|B = 1

非 Not

异或 (Xor)

■当A=0时,~A=1

■当A=1 或 B=1且两者不同时为1, A^B=1



- 位向量操作
  - 与(&),或(|),异或(^),非(~)
  - 按位运算
- 布尔代数的全部性质均适用

```
01101001 01101001 01101001

& 01010101 | 01010101 ^ 01010101 ~ 01010101

01000001 01111101 00111100 1010101
```

### 示例:集合的表示与运算

- ■表示
  - 宽度 w 个比特的向量表示集合 {0, ..., w-1}的子集
  - $a_i = 1$  if  $j \in A$ 
    - **•** 01101001 { 0, 3, 5, 6 }
    - **76543210**

### 示例:集合的表示与运算

- ■表示
  - 宽度 w 个比特的向量表示集合 {0, ..., w-1}的子集
  - $a_i = 1$  if  $j \in A$ 
    - 01101001 { 0, 3, 5, 6 }
    - **76543210**
    - 01010101 { 0, 2, 4, 6 }
    - **76543210**

### 示例:集合的表示与运算

#### ■表示

- 宽度 w 个比特的向量表示集合 {0, ..., w-1}的子集
- $a_i = 1$  if  $j \in A$ 
  - **•** 01101001 { 0, 3, 5, 6 }
  - **76543210**
  - 01010101 { 0, 2, 4, 6 }
  - **76543210**

#### ■ 运算

<b>8</b>	交集	01000001	{ 0, 6 }
•	并集	01111101	{ 0, 2, 3, 4, 5, 6 }
^	对称差集	00111100	{ 2, 3, 4, 5 }
■ ~	补集	10101010	{ 1, 3, 5, 7 }

### C语言中的位级运算

- &(按位与)、|(按位或)
- C语言中的位运算: ~ (按位取反)、^ (按位异或)
  - 适用于任何整型数据类型: long, int, short, char, unsigned
  - 将操作数视为位向量
  - 将参数按位运算
- 例子(char 类型)
  - $\sim 0x41 \rightarrow 0xBE$ 
    - $\sim 01000001_2 \rightarrow 101111110_2$
  - $\sim 0x00 \rightarrow 0xFF$ 
    - $\sim 0000000002 \rightarrow 11111111112$
  - $0x69 \& 0x55 \rightarrow 0x41$ 
    - $011010012 & 010101012 \rightarrow 010000012$
  - $0x69 \mid 0x55 \rightarrow 0x7D$ 
    - $01101001_2 \mid 01010101_2 \rightarrow 011111101_2$

### C语言中的位级运算

- C语言中的位运算: &, |, ~, ^
  - 适用于任何整型数据类型: long, int, short, char, unsigned
  - 将操作数视为位向量
  - 将参数按位运算
- 例子(char 类型)
  - $\sim 0x41 \rightarrow 0xBE$ 
    - $\sim 01000001_2 \rightarrow 101111110_2$
  - $\sim 0x00 \rightarrow 0xFF$ 
    - $\sim 0000000002 \rightarrow 11111111112$
  - $0x69 \& 0x55 \rightarrow 0x41$ 
    - $01101001_2 & 01010101_2 \rightarrow 01000001_2$
  - $0x69 \mid 0x55 \rightarrow 0x7D$ 
    - $01101001_2 \mid 01010101_2 \rightarrow 011111101_2$

### C语言的逻辑运算 ■ C语言中的位运算: &, |, ~, ^

- C语言的逻辑运算符: &&, | |,!
  - 将0 视作 逻辑"False(假)"
  - 所有非0值视作逻辑 "True(真)"
  - 计算结果总是0 或 1
  - 提前终止(Early termination)、短路求值(short cut)
- 例子(char 数据类型)
  - $!0x41 \rightarrow 0x00$
  - $!0x00 \rightarrow 0x01$
  - $!!0x41 \rightarrow 0x01$
  - $0x69 \&\& 0x55 \rightarrow 0x01$
  - $0x69 \mid \mid 0x55 \rightarrow 0x01$

十进制转十六进制: 65 ÷ 16 = 4 余1, 因此高位为4, 低位为1, 组 合为0x41 (ASCII编码中,大写字 母A-Z对应十六进制0x41-0x5A)

### C语言中的移位运算

- 左移: x << y</p>
  - 将位向量X向左移动 y位
    - 扔掉左边多出(移出)的位
    - 在右边补0
- 右移: x >> y
  - 将位向量X向右移动 y位
    - 扔掉右边多出(移出)的位
  - 逻辑右移
    - 在左边补0
  - 算术右移
    - 复制左边的最高位

Argument x	01100010
<< 3	00010000
<b>Log.</b> >> 2	00011000
<b>Arith.</b> >> 2	00011000

Argument x	10100010
<< 3	00010000
<b>Log.</b> >> 2	00101000
<b>Arith.</b> >> 2	11101000

### 未定义行为


- 假设我们有一个8位二进制数
  - 例如: 01010101 (十进制 85)
- 如果我们尝试将所有8位都左移到最左侧,即左移8位:
  - 01010101 << 8</li>
- 由于8位整数只能存储8位数据,这相当于把所有的比特 位都推到范围之外,剩下的值是完全不可预测的,因为:
  - 位丢失:超出位宽的比特会被丢弃,导致数据损坏。
  - 溢出:如果左移后最高位变为1(符号位),可能会导致负数 或不可预测的结果。
  - 处理器相关:不同的CPU架构对超出位宽的移位可能会有不同的实现方式。大多数机器上,你会得到原值,编译器会对移位量取模 n << k //等价于n << (k % 8) // 对于8位数据</li>

### 主要内容:比特、字节和整型数

- 以比特表示信息
- ■比特运算
- 整型数 (Integers)
  - 无符号数和有符号数
  - 无符号数和有符号数的转换
  - 扩展、截断
  - 整数运算:加、非、乘、移位
  - ■总结
- 内存、指针、字符串表示

### 整数编码

Unsigned (无符号)
$$B2U(X) = \sum_{i=0}^{w-1} x_i \cdot 2^i$$



#### C short:2 bytes long

	Decimal	Hex	Binary
x	15213	3B 6D	00111011 01101101
У	-15213	C4 93	11000100 10010011

#### Sign Bit

- 对于补码(2's complement), 最高位表示符号
  - 0表示非负数
  - 1表示负数

### 数值范围

#### ■无符号数值

- *UMin* = 0 000...0
- $UMax = 2^w 1$ 111...1

#### ■补码数值

- $TMin = -2^{w-1}$ 100...0
- $TMax = 2^{w-1} 1$ 011...1

#### Other Values

Minus 1111...1

#### 位数 W=16

	Decimal	Hex	Binary
UMax	65535	FF FF	11111111 11111111
TMax	32767	7F FF	01111111 11111111
TMin	-32768	80 00	10000000 000000000
-1	-1	FF FF	11111111 11111111
0	0	00 00	00000000 00000000

### 不同字长的数值

			W	
	8	16	32	64
UMax	255	65,535	4,294,967,295	18,446,744,073,709,551,615
TMax	127	32,767	2,147,483,647	9,223,372,036,854,775,807
TMin	-128	-32,768	-2,147,483,648	-9,223,372,036,854,775,808

#### ■ 观察

- |*TMin* | = *TMax* + 1
  - 非对称
- UMax = 2 \* TMax + 1

### 无符号数与有符号数编码的值

Χ	B2U( <i>X</i> )	B2T( <i>X</i> )
0000	0	0
0001	1	1
0010	2	2
0011	3	3
0100	4	4
0101	5	5
0110	6	6
0111	7	7
1000	8	-8
1001	9	<b>–</b> 7
1010	10	<b>–</b> 6
1011	11	<b>–</b> 5
1100	12	<b>–</b> 4
1101	13	-3
1110	14	-2
1111	15	<b>–1</b>

#### ■ 相同点

■ 非负数值的编码相同

#### ■ 唯一性

- 每个位模式对应一个唯一的整 数值
- 每个可描述整数有一个唯一编码


#### ■可以反转映射关系

- $U2B(x) = B2U^{-1}(x)$ 
  - 无符号整数的位模式
- $T2B(x) = B2T^{-1}(x)$ 
  - 补码的位模式

### 主要内容:比特、字节和整型数

- 以比特表示信息
- ■比特运算
- 整型数 (Integers)
  - 无符号数和有符号数
  - 无符号数和有符号数的转换
  - 扩展、截断
  - 整数运算:加、非、乘、移位
  - ■总结
- 内存、指针、字符串表示

### 有符号/无符号数之间的转换



 $\begin{array}{c|c}
 & X \\
 & UX \\
 & UZB \\
 & X \\$ 

■ 有符号数和无符号数转换规则:

位模式不变、数值可能改变(按不同编码规则重新解读)

### 有符号无符号数的转换

#### 例如在 5 位补码系统中:

比特模式	补码解释 (signed)	无符号解释 (unsigned)
11111	-1	31
10000	-16	16
00000	0	0
01111	15	15

#### 可以看到:

- 最高位是 0 → 正数 → 补码值 = 无符号值;
- 最高位是 1 → 负数 → 无符号值 = 补码值 + 2^w (这里 w=5)。


所以, T2U 和 U2T 在正数部分没有差别, 而在负数部分会产生"跳跃":

$$T2U(-1) = 31$$
  
 $T2U(-16) = 16$ 

### 有符号无符号数的转换

Bits
0000
0001
0010
0011
0100
0101
0110
0111
1000
1001
1010
1011
1100
1101
1110
1111

Signed
0
1
2
3
5
6
7
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1




Unsigned

对于W位二进制数点,有一个,不是不可能,不是不是不是不是。 2^w。

### 转换的可视化

- 补码→无符号数
  - 顺序倒置
  - 负数→大整数



补码的数值范围

### C语言中的有符号数和无符号数

#### ■常量

- 数字默认是有符号数
- 无符号数用后缀 "U" **0U, 4294967259U**
- 类型转换
  - 显示的强制类型转换
     int tx, ty;
     unsigned ux, uy;
     tx = (int) ux;
     uy = (unsigned) ty;
  - 隐式的类型转换(赋值、函数调用等情况下发生)

```
tx = ux; 如果两个数都是有符号数 \rightarrow 按有符号数处理 如果两个数都是无符号数 \rightarrow 按无符号数处理 如果一个是有符号,另一个是无符号 \rightarrow 自动把有符号数转换为无符号数
```

### 类型转换

- 表达式计算
  - ■表达式中有符号和无符号数混用时:
    - 有符号数隐式转换为无符号数
  - ■包括比较运算符 <, >, ==, <=, >=
  - 例如 W = 32: TMIN = -2,147,483,648, TMAX = 2,147,483,647

■ Constant <sub>1</sub>	Constant <sub>2</sub>	Relation	<b>Evaluation</b>
0	0U	==	unsigned
-1	0	<	signed
-1	0U	>	unsigned
2147483647	-2147483647-1	>	signed
2147483647U	-2147483647-1	<	unsigned
-1	-2	>	signed
(unsigned)-1	-2	>	unsigned
2147483647	2147483648U	<	unsigned
2147483647	(int) 2147483648U	>	signed

### 总结: 有符号数和无符号数转换的基本原则


- 位模式不变
- 重新解读(按目标编码类型的规则解读
- 会有意外副作用:数值被 + or 2w
- 表达式含无符号数和有符号数时
  - 有符号数被转换成无符号数(如int 转成unsigned int)

### 主要内容:比特、字节和整型数

- 以比特表示信息
- ■比特运算
- 整型数 (Integers)
  - 无符号数和有符号数
  - 无符号数和有符号数的转换
  - 扩展、截断
  - 整数运算:加、非、乘、移位
  - ■总结
- 内存、指针、字符串表示

### 符号扩展

- 任务:
  - 给定 w-bit的有符号整型数 x
  - 将其转换为 w+k-bit 的相同数值的整型数
- 规则:
  - 将最高有效位复制k份:
  - $X = X_{w-1}, ..., X_{w-1}, X_{w-1}, X_{w-2}, ..., X_0$



### 符号扩展示例

```
short int x = 15213;
int ix = (int) x;
short int y = -15213;
int iy = (int) y;
```

	Decimal	Hex	Binary
X	15213	3B 6D	00111011 01101101
ix	15213	00 00 3B 6D	00000000 00000000 00111011 01101101
У	-15213	C4 93	11000100 10010011
iy	-15213	FF FF C4 93	11111111 11111111 11000100 10010011

■ 从短整数类型向长整数类型转换时, C自动进行符号扩展


### 截断

### ■ 任务:

- 给定 k+w位的有符号或无符号整数X
- 转换成w位的整数 X'(与足够小的X数值相同)

### ■ 规则:

- 丢弃最高的k 位:
- $X' = x_{w-1}, x_{w-2}, ..., x_0$



### 截断例子

#### No sign change

$$-16$$
 8 4 2 1  $2$  2  $1$   $2$  0 0 0 1 0

$$-16$$
 8 4 2 1  $-6$  = **1 1** 0 **1** 0

$$-8$$
 4 2 1  $-6$  = 1 0 1 0

#### Sign change

$$-16$$
 8 4 2 1  $10 = 0$  1 0 1 0

$$-8$$
 4 2 1  $-6$  = 1 0 1 0

$$-16$$
 8 4 2 1  $-10$  = 1 0 1 1 0

### 总结:扩展、截断的基本规则

- 扩展 (例如从short int 到int的转换)
  - 无符号数:填充0
  - 有符号数:符号扩展
  - 结果都是明确的预期值
- 截断 (例如从unsigned 到unsigned short的转换)
  - 无论有/无符号数:多出的位均被截断
  - 结果重新解读
  - 无符号数:相当于求模运算
  - 有符号数: 与求模运算相似
  - 对于小整数,结果是明确的预期值

# 下周

### 主要内容:比特、字节和整型数

- 以比特表示信息
- ■比特运算
- 整型数 (Integers)
  - 无符号数和有符号数
  - 无符号数和有符号数的转换
  - 扩展、截断
  - 整数运算:加、非、乘、移位
  - ■总结
- 内存、指针、字符串表示