

BDD - Business Detailed Design

Dossier de spécifications détaillées utilisateur

Project / Product: **PARKING Plus** Actions utilisateurs sur un scénario

ATBusiness Division*:	Direction Générale de l'Exploitation – Système d'information et nouvelles technologies	DE.SI
ATIS Division*:	Agence Exploitation Sol – Projet PARKING PLUS	DI.VK

Business Case*:	Name – Record number
Leadership*:	AT

Version:	1.1
Status:	A valider MOE
Date of last Update:	03/06/2019 Base
Document Location:	Notes Projet

Author (responsible according to the matrix of roles vs. deliverables)

Function	Name	Department Code
AMO	J. Alvarez	DE.SI

Revision History

Date	Version	Summary of Changes
03/06/2019	1.1	[Modification] : Mise à jour des écrans d'édition des exceptions de statut douanier et des indisponibilités respectivement aux paragraphes 13.2 et 13.3
26/05/2019	1.0	[PCR] : Intégration du PCR n°7 – Formulaire de recherche au paragraphe 8.6
03/02/2019	0.9	[Précision] : Précisions apportées sur les alarmes aux paragraphes 11 et 12 [Précision] : Ajout de la répartition des actions par alarme PARKING Plus au paragraphe 12
09/06/2018	0.8	Stabilisation par rapport aux remarques MOE
13/03/2018	0.7.1	Précision de la signification des touches de fonction dans le paragraphe 14 - UT-MDSCN-12 - Touches de fonction (Touches raccourci clavier F1...)
04/02/2018	0.7	Travail AMO sur le périmètre
28/11/2017	0.6	- Mise à jour des règles à respecter pour le cas de la modification de l'horaire d'un tractage (ET-MDSCN-05-02 : Modifier l'horaire d'un tractage) - Ajout de la règle de gestion RG-MET-005 – Règle d'affectation d'un stationnement au contact aux paragraphes 6.1 « ET-MDSCN-04-01 : Affecter un stationnement », 7.1 « ET-MDSCN-05-01 : Modifier l'horaire d'un vol, d'une MEP ou d'un DEPAT » et 7.2 « ET-MDSCN-05-02 : Modifier l'horaire d'un tractage » - Simplification de l'ET-MDSCN-06-05 – Sauvegarder une photographie du planning - Suppression du traitement de l'alarme « Message en attente ATOM »
16/11/2017	0.5.4	- Ajout de la référence à la règle RG-MET-035 dans le paragraphe 5.2.5 - Ajout du traitement de l'alarme « Immatriculation dupliquée » - Ajout de la référence de la règle RG-MET-036 dans le paragraphe 5.3.5 - Suppression du traitement de l'alarme « Immat. Inconnue » car fonction déportée au niveau de DCA - Ajout de la référence à la règle RG-MET-037 dans le paragraphe ET-MDSCN-03-02 : Casser un séjour (Rupter)
31/10/2017	0.5.3	- Intégration des remarques de la réunion AMO-MOE du 24/10/2017 - Précisions apportées au traitement des alarmes - Ajout des cinématiques de l'import de J et de J+1 (ET-MDSCN-06-07 Importer J/J+1)

		- Ajout du traitement de l'alarme « ALM-022 – Retour de la communication PARKING Plus – ATOM » - Ajout des règles de gestion à respecter dans le paragraphe « 7.1 ET-MDSCN-05-01 : Modifier l'horaire d'un vol, d'une MEP ou d'un DEPAT » - Précision dans le paragraphe 0 pour chaque alarme des règles de gestion les déclenchant - Ajout de l'ET-MDSCN-10-20 : Traiter une alarme ALM-020 « Non respect des contraintes d'exploitation » au paragraphe 12.18 - Ajout de l'ET-MDSCN-10-21 : Traiter une alarme ALM-021 « Stationnements en conflit » au paragraphe 12.19 - Ajout de l'ET-MDSCN-10-22 : Traiter une alarme ALM-022 « Retour de connexion PARKING Plus/ATOM » au paragraphe 12.20 - Ajout de l'ET-MDSCN-10-23 : Traiter une alarme ALM-023 « Transgression affectation contact » au paragraphe 12.21 - Ajout de l'UT-MDSCN-13 – Actions utilisateur sur les indéplaçables
18/10/2017	0.5.2	Passage du paragraphe 10 – Surveillance du scénario dans le document « BDD SP-ADSYS – Administrer le système Amélioration de la définition des messages à lever en fonction des actions utilisateur Précision sur l'import J/J+1
15/10/2017	0.5.1	Prise en compte des questions MOE Ajout de l'action utilisateur « Editer les propriétés d'un séjour »
13/10/2017	0.5	Intégration des remarques de la réunion AMO/MOE du 10/09 : précision des transactions ATOM à appeler en fonction des actions utilisateurs Renommage du document en « BDD – SPMDSCN – Actions utilisateurs sur un scénario » Modifications suivantes apportées : - Ajout de la description des modifications horaires des tractages (7.1) - Précisions apportées sur l'affectation parking avec la fonction des parkings candidats - Ajout des actions utilisateurs sur les alarmes (paragraphe 11 et 0) - Ajout de l'action utilisateur « Planifier » dans le paragraphe 6.1 - Ajout de l'action utilisateur ET-MDSCN-03-07 « Editer un séjour »
07/09/2017	0.4.1	Intégration de la prise en compte des cinématiques « Actions utilisateurs »
28/08/2017	0.4	Réorganisation des paragraphes du document.
27/07/2017	0.3.1	Intégration des remarques de relecture AMO
18/07/2017	0.3	Renommage du document suite à restructuration de la documentation de spécification lot 2
09/07/2017	0.2	Prise en compte des remarques MOA de la réunion du 01/06/2017
17/04/2017	0.1	Version initiale

Approvals

Date	Validated by	Approved by
16/06/2018	S. Ambrosi (DE.SI)	T. Gilibert (DI.VK/OF)
03/02/2019	S. Ambrosi (DE.SI)	T. Gilibert (DI.VK/OF)

Business Executive

Date	Name & Department Code	Signature	Remarks

Distribution

Name
<Name and department code>

Linked Documents

Document	Référence
[1] Rétro documentation d'ORA Parking	P176S_retrodoc ORA Parking.doc
[2] Spécifications détaillées « Afficher les éléments d'un scénario »	BDD SP-AFSCN - Afficher les éléments d'un scénario.doc
[3] Règles de gestion métier et contraintes d'exploitation	BDD - Règles de gestion et contraintes.doc
[4] Spécifications détaillées d'administration du système PARKING Plus	BDD – SP-ADSYS – Administrer le système

TABLE DES MATIERES

1. Description du document	1
1.1. Principes de communication PARKING Plus/ATOM	1
1.1.1. Signalement de la non synchronisation d'une mise à jour	2
1.1.2. Signalement de la perte de connexion entre ATOM et PARKING Plus	2
1.1.3. Représentation visuelle des modifications en cours	2
1.1.4. Temps de traitement	3
2. Cinématique des actions utilisateurs	3
2.1. « Système maître/Système esclave » de la mise à jour	3
2.2. Environnement de régulation en mode normal	3
2.2.1. PARKING Plus maître	4
2.2.1.1. Cas nominal	4
2.2.1.2. Cas d'échec à la pose du verrou	5
2.2.1.3. Cas d'échec à l'appel de la transaction ATOM	7
2.2.2. ATOM maître	8
2.2.2.1. Cas nominal	8
2.2.2.2. Cas d'échec à la pose du verrou	8
2.2.2.3. Cas d'échec à l'appel de la transaction ATOM	8
2.3. Environnement de régulation en mode dégradé	9
2.3.1.1. Cas nominal	9
2.3.1.2. Cas d'échec à la pose du verrou	9
2.4. Environnement d'études	9
3. UT-MDSCN-01 - Gestion des mouvements (vols, DEPAT, MEP, tractages).....	10
3.1. ET-MDSCN-01-01 : Créer un vol	10
3.2. ET-MDSCN-01-02 : Supprimer un vol	10
3.3. ET-MDSCN-01-02 : Créer un QRF (Quick Return Flight).....	10
3.4. ET-MDSCN-01-03 : Créer une MEP ou une DEPAT	10
3.5. ET-MDSCN-01-04 : Supprimer une MEP ou une DEPAT	10
3.6. ET-MDSCN-01-05 : Créer un tractage	11
3.6.1. Environnements concernés.....	11
3.6.2. Pré-conditions	11
3.6.2.1. Règles de gestion à respecter	11
3.6.3. Description des cas fonctionnels	11
3.6.4. Cinématique « Action Utilisateur » à utiliser	14
3.6.5. Incidence sur PARKING Plus	15
3.6.6. Règles de gestion à respecter	15
3.7. ET-MDSCN-01-06 : Supprimer un tractage	15
3.7.1. Pré-conditions	15
3.7.2. Description des cas fonctionnels	15
3.7.3. Cinématique « Action Utilisateur » à utiliser	17
3.7.4. Incidence sur PARKING Plus	18
3.7.5. Règles de gestion à respecter	18
3.8. ET-MDSCN-01-07 : Appliquer la procédure « Séjour long »	19
3.8.1. Pré-conditions	19
3.8.2. Description des cas fonctionnels	19
3.8.3. Cinématique « Action Utilisateur » à utiliser	20

3.8.4. Incidence sur PARKING Plus	20
3.8.5. Règles de gestion à respecter	20
4. UT-MDSCN-02 - Modification des états d'un vol	20
4.1. ET-MDSCN-02-01 : Annuler un vol	21
4.2. ET-MDSCN-02-02 : Réactiver un vol annulé	21
4.3. ET-MDSCN-02-03 : Dérouter un vol	21
4.4. ET-MDSCN-02-04 : Rerouter un vol	21
4.5. ET-MDSCN-02-05 : Reporter un vol	21
5. UT-MDSCN-03 - Gestion des informations des stationnements et des vols	21
5.1. ET-MDSCN-03-01 : Créer un séjour/accrocher deux vols	21
5.1.1. Pré-conditions	21
5.1.2. Description des cas fonctionnels	22
5.1.3. Cinématique « Action Utilisateur » à utiliser	23
5.1.4. Incidence sur PARKING Plus	24
5.1.5. Règles de gestion à respecter	24
5.2. ET-MDSCN-03-02 : Casser un séjour (Rupter)	24
5.2.1. Pré-conditions	24
5.2.2. Description des cas fonctionnels	24
5.2.3. Cinématique « Action Utilisateur » à utiliser	25
5.2.4. Incidence sur PARKING Plus	26
5.2.5. Règles de gestion à respecter	26
5.3. ET-MDSCN-03-03 : Modifier l'immatriculation d'un séjour	27
5.3.1. Pré-conditions	27
5.3.2. Description des cas fonctionnels	27
5.3.3. Cinématique « Action Utilisateur » à utiliser	28
5.3.4. Incidence sur PARKING Plus	28
5.3.5. Règles de gestion à respecter	29
5.4. ET-MDSCN-03-04 : Modifier le type avion d'un séjour	29
5.4.1. Pré-conditions	29
5.4.2. Description des cas fonctionnels	29
5.4.3. Cinématique « Action Utilisateur » à utiliser	30
5.4.4. Incidence sur PARKING Plus	31
5.4.5. Règles de gestion à respecter	31
5.5. ET-MDSCN-03-05 : Modifier le nombre de passagers d'un vol d'un séjour	31
5.5.1. Pré-conditions	31
5.5.2. Description des cas fonctionnels	31
5.5.3. Cinématique « Action Utilisateur » à utiliser	32
5.5.4. Incidence sur PARKING Plus	33
5.5.5. Règles de gestion à respecter	33
5.6. ET-MDSCN-03-06 : Modifier l'escale d'un vol sur un séjour	33
5.7. ET-MDSCN-03-07 : Editer un séjour	33
5.7.1. Pré-conditions	33
5.7.2. Description des cas fonctionnels	33
5.7.3. Cinématique « Action Utilisateur » à utiliser	35
5.7.4. Incidence sur PARKING Plus	35
5.7.5. Règles de gestion à respecter	35
5.8. ET-MDSCN-03-08 : Editer les propriétés d'un séjour	35
6. UT-MDSCN-04 - Gestion des affectations parking	36
6.1. ET-MDSCN-04-01 : Affecter un stationnement	36

6.1.1. Pré-conditions	36
6.1.2. Description des cas fonctionnels	36
6.1.3. Cinématique « Action Utilisateur » à utiliser	38
6.1.3.1. Cas nominal	39
6.1.3.2. Cas d'échec à la pose du verrou	39
6.1.3.3. Cas d'échec à la l'appel à la transaction ATOM	40
6.1.3.4. Paramètres de la transaction ORA ATOM à appeler	40
6.1.4. Incidence sur PARKING Plus	41
6.1.5. Règles de gestion à respecter	41
6.2. ET-MDSCN-04-02 : Désaffecter un stationnement.....	42
6.2.1. Pré-conditions	42
6.2.2. Description des cas fonctionnels	42
6.2.3. Cinématique « Action Utilisateur » à utiliser	42
6.2.4. Incidence sur PARKING Plus	43
6.2.5. Règles de gestion à respecter	43
6.3. ET-MDSCN-04-03 : Modifier l'état d'affectation parking d'un stationnement.....	44
6.3.1. Pré-conditions	44
6.3.2. Description des cas fonctionnels	44
6.3.3. Cinématique « Action Utilisateur » à utiliser	46
6.3.4. Incidence sur PARKING Plus	47
6.3.5. Règles de gestion à respecter	47
6.4. ET-MDSCN-04-04 : Verrouiller ou déverrouiller un stationnement	47
6.4.1. Pré-conditions	48
6.4.2. Description des cas fonctionnels	48
6.4.3. Cinématique « Action Utilisateur » à utiliser	48
6.4.4. Incidence sur PARKING Plus	48
6.4.5. Règles de gestion à respecter	49
7. UT-MDSCN-05 - Gestion des horaires et des actualisations d'un mouvement	49
7.1. ET-MDSCN-05-01 : Modifier l'horaire d'un vol, d'une MEP ou d'un DEPAT	49
7.1.1. Pré-conditions	49
7.1.2. Description des cas fonctionnels	49
7.1.3. Cinématique « Action Utilisateur » à utiliser	50
7.1.3.1. Modification de l'horaire d'un vol	51
7.1.3.2. Modification d'une MEP ou d'une DEPAT	51
7.1.4. Incidence sur PARKING Plus	51
7.2. ET-MDSCN-05-02 : Modifier l'horaire d'un tractage	52
7.2.1. Pré-conditions	52
7.2.2. Description des cas fonctionnels	52
7.2.3. Cinématique « Action Utilisateur » à utiliser	53
7.2.4. Incidence sur PARKING Plus	54
7.2.5. Règles de gestion à respecter	54
7.3. ET-MDSCN-05-03 : Actualiser l'horaire d'un vol.....	55
7.3.1. Pré-conditions	55
7.3.2. Description des cas fonctionnels	55
7.3.2.1. Actualiser manuellement l'horaire au QRE d'un vol arrivée	55
7.3.2.2. Actualiser manuellement l'horaire au H10 d'un vol arrivée	56
7.3.2.3. Actualiser manuellement l'horaire au BLC arrivée d'un vol arrivée	57
7.3.2.4. Actualiser manuellement l'horaire au BLC départ d'un vol départ	57
7.3.3. Cinématique « Action Utilisateur » à utiliser	58
7.4. ET-MDSCN-05-04 : Confirmer l'horaire d'un tractage	58
7.4.1. Pré-conditions	58

7.4.2. Description des cas fonctionnels	58
7.4.2.1. Confirmer manuellement l'horaire de début de tractage, d'une MEP ou d'un DEPAT DAP	58
7.4.2.2. Confirmer manuellement l'horaire de fin de tractage FIN	60
7.4.3. Cinématique « Action Utilisateur » à utiliser	60
8. UT-MDSCN-06 - Actions utilisateurs globales à la fenêtre principale	61
8.1. ET-MDSCN-06-01 Afficher/Masquer les ombrages, les réductions de capacité et les conflits parking	61
8.2. ET-MDSCN-06-02 Afficher/Masquer les parkings non occupés	62
8.3. ET-MDSCN-06-03 Afficher/Masquer uniquement les séjours non affectés	62
8.4. ET-MDSCN-06-04 Impression d'un planning	62
8.5. ET-MDSCN-06-05 – Sauvegarder une photographie du planning	64
8.6. ET-MDSCN-06-06 Rechercher un vol	65
8.6.1. Description de l'écran de recherche	65
8.7. ET-MDSCN-06-07 Importer J/J+1	70
8.7.1. Importer les vols et les accrochages de J+1	70
8.7.2. Importer les vols et les accrochages de J	72
9. UT-MDSCN-07 - Gestion de l'espace de simulation	72
9.1. ET-MDSCN-07-01 : Utiliser l'espace de simulation	72
10. UT-MDSCN-08 - Surveillance du planning.....	73
11. UT-MDSCN-09 – Actions utilisateur communes à toutes les alarmes et aux notifications	73
11.1. ET-MDSCN-09-01 : Positionner la fenêtre GANTT sur le stationnement concerné par une alarme	73
11.1.1. Pré-conditions	73
11.1.2. Description des cas fonctionnels	73
11.1.3. Règles de gestion à respecter	73
11.2. ET-MDSCN-09-02 : Acquitter une alarme ou une notification	73
11.2.1. Pré-conditions	73
11.2.2. Description des cas fonctionnels	74
11.2.3. Règles de gestion à respecter	74
11.3. ET-MDSCN-09-03 : Désacquitter une alarme ou une notification.....	74
11.3.1. Pré-conditions	74
11.3.2. Description des cas fonctionnels	74
11.3.3. Règles de gestion à respecter	75
12. UT-MDSCN-10 – Actions utilisateur propres à chaque alarme	76
12.1. ET-MDSCN-10-01 : Traiter une alarme ALM-001 « Perte de connexion PARKING Plus/ATOM »	77
12.1.1. Description des cas fonctionnels	77
12.1.1.1. Acquitter l'alarme	77
12.1.1.2. Désacquitter l'alarme	77
12.1.1.3. Passage en mode dégradé	77
12.1.2. Conditions d'affichage de l'alarme	78
12.1.3. Règles de gestion à respecter	78
12.2. ET-MDSCN-10-03 : Traiter une alarme ALM-003 « Mouvement en attente »	78
12.2.1. Pré-conditions	78
12.2.2. Description des cas fonctionnels	78
12.2.2.1. Confirmer parking	78

12.2.2.2. Positionner le GANTT	79
12.2.3. Règles de gestion à respecter	79
12.2.4. Règles de gestion déclenchant cette alarme.....	79
12.3. ET-MDSCN-10-04 : Traiter une alarme ALM-004 « Stationnement non affecté ».....	79
12.3.1. Pré-conditions	79
12.3.2. Description des cas fonctionnels	79
12.3.2.1. Acquitter l'alarme	79
12.3.2.2. Desacquitter l'alarme	80
12.3.2.3. Planifier	80
12.3.2.4. Affecter manuellement le stationnement	80
12.3.2.5. Afficher les parkings candidats	80
12.3.2.6. Positionner le GANTT	81
12.3.3. Règles de gestion à respecter	81
12.3.4. Règles de gestion déclenchant cette alarme.....	81
12.4. ET-MDSCN-10-05 : Traiter une alarme ALM-005 « Capacité parking non respectée ».....	81
12.4.1. Pré-conditions	81
12.4.2. Description des cas fonctionnels	81
12.4.2.1. Acquitter l'alarme	81
12.4.2.2. Desacquitter l'alarme	81
12.4.2.3. Supprimer.....	81
12.4.2.4. Positionner le GANTT	82
12.4.3. Règles de gestion déclenchant cette alarme.....	82
12.5. ET-MDSCN-10-06 : Traiter une alarme ALM-006 « Recouvrement de deux stationnements ».....	82
12.5.1. Pré-conditions	82
12.5.2. Description des cas fonctionnels	82
12.5.2.1. Acquitter l'alarme	82
12.5.2.2. Desacquitter l'alarme	83
12.5.2.3. Positionner le GANTT	83
12.5.3. Règles de gestion à respecter	83
12.5.4. Règles de gestion déclenchant cette alarme.....	83
12.6. ET-MDSCN-10-07 : Traiter une alarme ALM-007 « Non bloc départ ».....	83
12.6.1. Pré-conditions	83
12.6.2. Description des cas fonctionnels	83
12.6.2.1. Acquitter l'alarme	83
12.6.2.2. Desacquitter l'alarme	83
12.6.2.3. Actualiser	83
12.6.2.4. Modifier horaire du vol départ	84
12.6.2.5. Positionner le GANTT	84
12.6.3. Règles de gestion à respecter	84
12.6.4. Règles de gestion déclenchant cette alarme.....	85
12.7. ET-MDSCN-10-08 : Traiter une alarme ALM-008 « Non bloc arrivée ».....	85
12.7.1. Pré-conditions	85
12.7.2. Description des cas fonctionnels	85
12.7.2.1. Acquitter l'alarme	85
12.7.2.2. Desacquitter l'alarme	85
12.7.2.3. Actualiser	85
12.7.2.4. Modifier horaire du vol arrivée	86
12.7.2.5. Positionner le GANTT	86
12.7.3. Règles de gestion à respecter	86
12.7.4. Règles de gestion déclenchant cette alarme.....	86
12.8. ET-MDSCN-10-09 : Traiter une alarme ALM-009 « Non QRE ».....	86

12.8.1. Pré-conditions	86
12.8.2. Description des cas fonctionnels	87
12.8.3. Règles de gestion déclenchant cette alarme.....	87
12.9. ET-MDSCN-10-10 : Traiter une alarme ALM-010 « Non H10 »	87
12.9.1. Pré-conditions	87
12.9.2. Description des cas fonctionnels	87
12.9.3. Règles de gestion à respecter	87
12.9.4. Règles de gestion déclenchant cette alarme.....	87
12.10. ET-MDSCN-10-11 : Traiter une alarme ALM-011 « Non DAP »	87
12.10.1. Pré-conditions	87
12.10.2. Description des cas fonctionnels	88
12.10.2.1. Acquitter l'alarme	88
12.10.2.2. Desacquitter l'alarme	88
12.10.2.3. Confirmer l'horaire tractage	88
12.10.2.4. Positionner le GANTT	88
12.10.3. Règles de gestion à respecter	88
12.10.4. Règles de gestion déclenchant cette alarme.....	89
12.11. ET-MDSCN-10-12 : Traiter une alarme ALM-012 « Non FIN »	89
12.11.1. Pré-conditions	89
12.11.2. Description des cas fonctionnels	89
12.11.2.1. Acquitter l'alarme	89
12.11.2.2. Desacquitter l'alarme	89
12.11.2.3. Confirmer l'horaire tractage	89
12.11.2.4. Positionner le GANTT	89
12.11.3. Règles de gestion à respecter	90
12.11.4. Règles de gestion déclenchant cette alarme.....	90
12.12. ET-MDSCN-10-13 : Traiter une alarme ALM-013 « Statut douanier non respecté »	90
12.12.1. Pré-conditions	90
12.12.2. Description des cas fonctionnels	90
12.12.2.1. Acquitter l'alarme	90
12.12.2.2. Desacquitter l'alarme	90
12.12.2.3. Supprimer.....	90
12.12.2.4. Planifier	91
12.12.2.5. Affecter manuellement le stationnement	91
12.12.2.6. Afficher les parkings candidats	91
12.12.2.7. Positionner le GANTT	92
12.12.3. Règles de gestion à respecter	92
12.12.4. Règles de gestion déclenchant cette alarme.....	92
12.13. ET-MDSCN-10-14 : Traiter une alarme ALM-014 « incohérence parking »	92
12.13.1. Pré-conditions	92
12.13.2. Description des cas fonctionnels	92
12.13.2.1. Renvoyer parking	92
12.13.2.2. Positionner le GANTT	92
12.13.3. Règles de gestion à respecter	93
12.13.4. Règles de gestion déclenchant cette alarme.....	93
12.14. ET-MDSCN-10-15 : Traiter une alarme ALM-015 « Changement de type avion »	93
12.14.1. Pré-conditions	93
12.14.2. Description des cas fonctionnels	93
12.14.2.1. Supprimer.....	93
12.14.2.2. Planifier	94
12.14.2.3. Affecter manuellement le stationnement	94
12.14.2.4. Afficher les parkings candidats	94

12.14.2.5. Positionner le GANTT	94
12.14.3. Règles de gestion à respecter	94
12.14.4. Règles de gestion déclenchant cette alarme.....	94
12.15. ET-MDSCN-10-16 : Traiter une alarme ALM-016 « Séjour mono-borné »	94
12.15.1. Pré-conditions	94
12.15.2. Description des cas fonctionnels	95
12.15.2.1. Acquitter l'alarme	95
12.15.2.2. Desacquitter l'alarme	95
12.15.2.3. Supprimer.....	95
12.15.2.4. Modifier horaire du vol départ ou arrivée.....	95
12.15.2.5. Positionner le GANTT	96
12.15.3. Règles de gestion à respecter	96
12.15.4. Règles de gestion déclenchant cette alarme.....	96
12.16. ET-MDSCN-10-18 : Traiter une alarme ALM-018 « Perte des conditions de tractage » ...	96
12.16.1. Pré-conditions	96
12.16.2. Description des cas fonctionnels	96
12.16.2.1. Acquitter l'alarme	96
12.16.2.2. Desacquitter l'alarme	96
12.16.2.3. Supprimer les tractages.....	97
12.16.2.4. Positionner le GANTT	97
12.16.3. Règles de gestion à respecter	97
12.16.4. Règles de gestion déclenchant cette alarme.....	97
12.17. ET-MDSCN-10-19 : Traiter une alarme ALM-019 « Recouvrement indisponibilité ».....	97
12.17.1. Pré-conditions	97
12.17.2. Description des cas fonctionnels	97
12.17.2.1. Acquitter l'alarme	98
12.17.2.2. Desacquitter l'alarme	98
12.17.2.3. Positionner le GANTT	98
12.17.3. Règles de gestion à respecter	98
12.17.4. Règles de gestion déclenchant cette alarme.....	98
12.18. ET-MDSCN-10-20 : Traiter une alarme ALM-020 « Non respect des contraintes d'exploitation »	98
12.18.1. Pré-conditions	98
12.18.2. Description des cas fonctionnels	98
12.18.2.1. Acquitter l'alarme	98
12.18.2.2. Desacquitter l'alarme	98
12.18.2.3. Positionner le GANTT	98
12.18.3. Règles de gestion à respecter	99
12.18.4. Règles de gestion déclenchant cette alarme.....	99
12.19. ET-MDSCN-10-21 : Traiter une alarme ALM-021 « Stationnements en conflit »	99
12.19.1. Pré-conditions	99
12.19.2. Description des cas fonctionnels	99
12.19.2.1. Acquitter l'alarme	99
12.19.2.2. Desacquitter l'alarme	99
12.19.2.3. Positionner le GANTT	99
12.19.3. Règles de gestion à respecter	99
12.19.4. Règles de gestion déclenchant cette alarme.....	99
12.20. ET-MDSCN-10-22 : Traiter une alarme ALM-022 « Retour de connexion PARKING Plus/ATOM »	100
12.20.1. Pré-conditions	100
12.20.2. Description des cas fonctionnels	100
12.20.2.1. Acquitter l'alarme	100

12.20.2.2. Desacquitter l'alarme	100
12.20.2.3. Passage en mode normal	100
12.20.3. Règles de gestion à respecter	101
12.20.4. Règles de gestion déclenchant cette alarme.....	101
12.21. ET-MDSCN-10-23 : Traiter une alarme ALM-023 « Transgression affectation contact »	102
12.21.1. Pré-conditions	102
12.21.2. Description des cas fonctionnels	102
12.21.2.1. Acquitter l'alarme	102
12.21.2.2. Desacquitter l'alarme	102
12.21.2.3. Positionner le GANTT	102
12.21.3. Règles de gestion à respecter	102
12.21.4. Règles de gestion déclenchant cette alarme.....	102
12.22. ET-MDSCN-10-24 : Traiter une alarme ALM-024 « Immatriculation dupliquée ».....	102
12.22.1. Pré-conditions	102
12.22.2. Description des cas fonctionnels	103
12.22.2.1. Acquitter l'alarme	103
12.22.2.2. Desacquitter l'alarme	103
12.22.2.3. Positionner le GANTT	103
12.22.3. Règles de gestion à respecter	103
12.22.4. Règles de gestion déclenchant cette alarme.....	103
13. UT-MDSCN-11 – Actions utilisateur sur un parking	103
13.1. ET-MDSCN-11-01 : Afficher le formulaire d'un parking	103
13.1.1. Pré-conditions	103
13.1.2. Description des cas fonctionnels	103
13.2. ET-MDSCN-11-02 : Déclarer les exceptions de statut douanier d'un parking	104
13.2.1. Pré-conditions	104
13.2.2. Description des cas fonctionnels	104
13.3. ET-MDSCN-11-01 : Créer, modifier ou supprimer une indisponibilité d'un parking	105
13.3.1. Pré-conditions	105
13.3.2. Description des cas fonctionnels	105
14. UT-MDSCN-12 - Touches de fonction (Touches raccourci clavier F1...).....	106
14.1. Touche F1 : recherche simplifiée par numéro de vol.....	107
14.2. Touche F2 : recherche simplifiée par immat réduite.....	107
14.3. Touches F3 et F4 : mise à jour de l'horaire estimé arrivée ou départ	108
14.4. Touche F5 : affectation parking forcée.....	109
14.5. Touches F6 et F7 : verrouillage/déverrouillage des bornes du stationnement	109
14.6. Touche F8 : visualisation des parkings candidats	110
14.7. Touche F9 : rupture du séjour	111
14.8. Touche F10 : chaînage du mouvement	111
15. UT-MDSCN-13 – Actions utilisateur sur les indéplaçables	111
16. Fonctionnalités PARKING Plus lot 3	111
16.1. ET-MDSCN-01-01 : Créer un vol	111
16.1.1. Description des cas fonctionnels	111
16.1.1.1. Création d'un vol arrivée ou départ par la fenêtre de liste des vols	112
16.1.1.2. Création d'un vol arrivée ou départ par la fenêtre d'édition des séjours	112
16.1.1.3. Valider avec le bouton « OK ». Liste des champs à compléter	113
16.1.2. Cinématique « Action Utilisateur » à utiliser	114
16.1.3. Incidence sur PARKING Plus	116

16.1.4. Règles de gestion à respecter	116
16.2. ET-MDSCN-01-02 : Supprimer un vol	116
16.2.1. Description des cas fonctionnels	116
16.2.2. Cinématique « Action Utilisateur » à utiliser	118
16.2.3. Incidence sur PARKING Plus	118
16.2.4. Règles de gestion à respecter	119
16.3. ET-MDSCN-01-02 : Créer un QRF (Quick Return Flight).....	119
16.3.1. Pré-conditions	119
16.3.2. Description des cas fonctionnels	119
16.3.3. Cinématique « Action Utilisateur » à utiliser	120
16.3.4. Incidence sur PARKING Plus	121
16.3.5. Règles de gestion à respecter	121
16.4. ET-MDSCN-01-03 : Créer une MEP ou une DEPAT	122
16.4.1. Pré-conditions	122
16.4.2. Description des cas fonctionnels	122
16.4.3. Cinématique « Action Utilisateur » à utiliser	123
16.4.3.1. Horaire de MEP ou DEPAT déterminé par ATOM	123
16.4.3.2. Horaire de MEP ou DEPAT imposé par l'utilisateur PARKING Plus	123
16.4.4. Incidence sur PARKING Plus	124
16.4.5. Règles de gestion à respecter	125
16.5. ET-MDSCN-01-04 : Supprimer une MEP ou une DEPAT	125
16.5.1. Pré-conditions	125
16.5.2. Description des cas fonctionnels	125
16.5.3. Cinématique « Action Utilisateur » à utiliser	126
16.5.4. Incidence sur PARKING Plus	126
16.5.5. Règles de gestion à respecter	127
16.6. ET-MDSCN-02-01 : Annuler un vol	127
16.6.1. Pré-conditions	127
16.6.2. Description des cas fonctionnels	128
16.6.3. Cinématique « Action Utilisateur » à utiliser	129
16.6.4. Incidence sur PARKING Plus	130
16.6.5. Règles de gestion à respecter	130
16.7. ET-MDSCN-02-02 : Réactiver un vol annulé	130
16.7.1. Pré-conditions	130
16.7.2. Description des cas fonctionnels	131
16.7.3. Cinématique « Action Utilisateur » à utiliser	131
16.7.4. Incidence sur PARKING Plus	132
16.7.5. Règles de gestion à respecter	132
16.8. ET-MDSCN-02-03 : Dérouter un vol	132
16.8.1. Pré-conditions	132
16.8.2. Description des cas fonctionnels	132
16.8.3. Cinématique « Action Utilisateur » à utiliser	134
16.8.4. Incidence sur PARKING Plus	134
16.8.5. Règles de gestion à respecter	135
16.9. ET-MDSCN-02-04 : Rerouter un vol	135
16.9.1. Pré-conditions	135
16.9.2. Description des cas fonctionnels	135
16.9.3. Cinématique « Action Utilisateur » à utiliser	136
16.9.4. Incidence sur PARKING Plus	136
16.9.5. Règles de gestion à respecter	137
16.10. ET-MDSCN-02-05 : Reporter un vol	137
16.10.1. Pré-conditions	137

16.10.2. Description des cas fonctionnels	137
16.10.3. Cinématique « Action Utilisateur » à utiliser	138
16.10.4. Incidence sur PARKING Plus	139
16.10.5. Règles de gestion à respecter	139
16.11. ET-MDSCN-03-06 : Modifier de l'escale d'un vol d'un séjour	139
16.11.1. Pré-conditions	139
16.11.2. Description des cas fonctionnels	139
16.11.3. Cinématique « Action Utilisateur » à utiliser	140
16.11.4. Incidence sur PARKING Plus	140
16.11.5. Règles de gestion à respecter	140
16.12. ET-MDSCN-03-08 : Editer les propriétés d'un séjour	141
16.12.1. Pré-conditions	141
16.12.2. Description des cas fonctionnels	141
16.12.3. Cinématique « Action Utilisateur » à utiliser	142
16.12.4. Incidence sur PARKING Plus	142
16.12.5. Règles de gestion à respecter	143
16.13. ET-MDSCN-13-01 : Afficher la liste des immatriculations indéplaçables	143
16.13.1. Description des cas fonctionnels	143
16.14. ET-MDSCN-13-02 : Manipuler une immatriculation indéplaçable	144
16.14.1. Pré-conditions	144
16.14.2. Description des cas fonctionnels	145
16.15. ET-MDSCN-13-01 : Afficher la liste des immatriculations indéplaçables	147
16.15.1. Pré-conditions	147
16.15.2. Description des cas fonctionnels	147
16.16. ET-MDSCN-13-02 : Manipuler une immatriculation indéplaçable	148
16.16.1. Pré-conditions	148
16.16.2. Description des cas fonctionnels	149

1. Description du document

Ce document s'inscrit dans le sous processus « SP-MDSCN – Modifier les éléments d'un scénario ». Il décrit les actions que l'utilisateur de PARKING Plus peut faire :

- dans la fenêtre principale de PARKING Plus¹
 - sur un vol ou un stationnement un parking
 - un parking
- dans la fenêtre de suivi des alarmes
 - sur une alarme ou une notification

Important : ATOM permet de répondre à certains des besoins PARKING Plus, notamment ceux concernant la manipulation du programme des vols (transactions SEV, SUP, VA/VD ou FVA/FVD). Pour le lot 2 PARKING Plus, il est décidé de déporter ces fonctions dans PARKING Plus en lot 3.

La figure suivante représente la position de ce sous-processus dans la cinématique globale de PARKING Plus :




Figure 1 - Position du sous-processus dans la cinématique globale

1.1. Principes de communication PARKING Plus/ATOM

Rappel : deux environnements de travail sont à considérer pour PARKING Plus :

- un environnement d'études et de préparation de saison
- un environnement de régulation à J/J+1

¹ Pour plus de précision sur cette fenêtre principale « Planning » d'ORA Plus, se reporter au document [2]

Lorsque c'est nécessaire, ces différences de comportement fonction de l'environnement sont explicitées dans les paragraphes concernés de ce document.

En environnement de régulation, les deux systèmes PARKING Plus et ATOM doivent dans la mesure du possible, être au même niveau d'information : les mises à jour opérées au niveau d'un des deux systèmes, qu'elles soient issues d'une action utilisateur ou en provenance d'un système tiers (DCA, SIROCCO, PELICAN, GAETAN, ...) doivent être reportées sur l'autre.

Attention : il existe cependant des cas pour lesquels des mises à jour initiées au niveau PARKING Plus doivent rester locales à ce système. Ceux-ci sont précisés dans le document lorsque c'est nécessaire.

1.1.1. Signalement de la non synchronisation d'une mise à jour

MISE À JOUR INITIÉE PAR PARKING PLUS

Important : quels que soient les processus de communication « PARKING Plus-ATOM » mis en place, ils doivent permettre de suivre l'état de synchronisation d'une mise à jour initiée en PARKING Plus et :

- de savoir si elle a bien été prise en compte par ATOM
- de déclencher une alarme technique dans le cas de mises à jour non synchronisées



Question : Doit-on expliciter cette alarme ? i.e. RdG ?

Pour la gestion de cette alarme, se reporter au paragraphe de ce document.



Question : Est-ce une alarme ou un warning ?

MISE À JOUR INITIÉE PAR ATOM

Important : Il n'est pas nécessaire de traiter ce cas. A voir s'il est simplement possible de faire un acquittement à ATOM de la prise en compte de son message.

1.1.2. Signalement de la perte de connexion entre ATOM et PARKING Plus

Important : La perte de connexion entre ATOM et PARKING Plus est garantie par un appel à intervalle régulier d'une transaction de test.

Dans le cas d'une perte de connexion, une alarme « ALM-001 – Echec de communication PARKING Plus/ATOM » doit être levée et propagée sur l'ensemble des postes utilisateurs connectés.

Pour plus d'information sur le traitement de cette alarme, se reporter au paragraphe 12 de ce document.

Pour plus d'information sur l'affichage de cette alarme, se reporter au paragraphe 4.2 du document [2].

1.1.3. Représentation visuelle des modifications en cours

Important : pour les utilisateurs PARKING Plus, il faut que toutes les actions utilisateurs aient une traduction visuelle immédiate à l'écran (encadré orange du séjour concerné, mise à jour effective, sablier, message indiquant le traitement en cours, ...) même si la mise à jour correspondante prend plusieurs secondes, le temps de la propager sur les deux systèmes PARKING Plus et ATOM.

1.1.4. Temps de traitement

Important : Il faut que les temps de traitement des mises à jour initiées à partir de PARKING Plus ou d'ATOM soient équivalents à ceux constatés aujourd'hui avec ORA Parking.

2. Cinématique des actions utilisateurs

La cinématique d'une action utilisateur correspond à l'enchaînement des tâches nécessaires à la réalisation des mises à jour induites sur les deux systèmes ATOM et PARKING Plus. Cette cinématique peut dépendre :

- de l'environnement (régulation, études),
- du système maître de la mise à jour (PARKING Plus ou ATOM)
- du mode de fonctionnement de PARKING Plus (normal, dégradé).

Important : en fonction des besoins fonctionnels exprimés, la cinématique à employer est identifiée dans les paragraphes suivants pour chaque action utilisateur.

2.1. « Système maître/Système esclave » de la mise à jour

On distingue pour l'environnement de régulation deux familles de cinématiques possibles pour les actions utilisateur :

- cas où PARKING Plus est « maître » de la mise à jour, ATOM étant alors « esclave »

Exemple : affectation parking d'un stationnement

- cas où ATOM est « maître », PARKING Plus est alors « esclave »

Exemple : modification horaire d'un vol

Définition : si un système est « esclave » sur une mise à jour donnée, il l'accepte sans la remettre en cause.

Exemple : ATOM ne remet pas en cause le parking envoyé par PARKING Plus pour un stationnement s'il est différent du parking qu'il connaît pour ce stationnement.

Remarque : en environnement d'études, PARKING Plus ne dialogue pas avec un système tiers en charge des informations vols. Il faut alors étudier la possibilité de développer un simulateur d'ATOM permettant de reproduire dans cet environnement le même dialogue qu'en environnement de régulation entre PARKING Plus/ATOM.

Dans les paragraphes suivants, pour chaque action utilisateur, le caractère « système maître » / « système esclave » est précisé.

2.2. Environnement de régulation en mode normal

Important : En environnement de régulation, le système PARKING Plus est accédé par plusieurs utilisateurs simultanément. PARKING Plus doit alors garantir qu'un séjour n'est modifié à un instant donné que par un seul utilisateur.

Une proposition est qu'un verrou au niveau du séjour (« Lock séjour ») soit posé par l'utilisateur au niveau du serveur PARKING Plus afin de réserver le séjour pendant la durée de la modification. Une fois la modification terminée, le verrou est levé.

Les cinématiques présentées dans ce paragraphe représentent les comportements par défaut. Si une action utilisateur nécessite une cinématique spécifique, elle est décrite alors dans son paragraphe associé.

2.2.1. PARKING Plus maître

Important : On considère que la réponse OK de la/les transaction(s) ATOM appelée(s) signifie que la modification envoyée par PARKING Plus a bien été prise en compte. Il n'est donc pas nécessaire à ATOM de renvoyer à PARKING Plus un message (type PBL) traduisant la modification.

2.2.1.1. Cas nominal

MODIFICATION AVEC BOITE DE DIALOGUE

L'utilisateur peut opérer sa modification à l'aide d'une boîte de dialogue, contenant à minima, en plus des champs de saisie, un bouton « OK » et « Annuler ». L'utilisateur a donc toujours le moyen d'annuler son opération en cours avec le bouton « Annuler ». Si l'utilisateur utilise le bouton « Ok » pour valider sa modification, en environnement de régulation – mode normal, la cinématique est la suivante :




Figure 2 - Cinématique de l'action utilisateur avec boîte de dialogue - environnement de régulation - mode normal

MODIFICATION SANS BOITE DE DIALOGUE

L'utilisateur peut opérer sa modification directement par un item d'un menu contextuel. La validation de la modification est alors implicite.

Si l'utilisateur utilise l'item de menu pour valider sa modification, en environnement de régulation – mode normal, la cinématique est la suivante :




Figure 3 - Cinématique de l'action utilisateur sans boîte de dialogue - environnement de régulation - mode normal

2.2.1.2. Cas d'échec à la pose du verrou

La cinématique présentée ici correspond au cas d'échec à la pose du verrou sur le séjour en cours de modification (accès simultané de deux utilisateurs à un même séjour).

Le système doit alors afficher une fenêtre « Pop up » au second utilisateur afin de l'informer que le séjour sur lequel il désire apporter une modification est déjà verrouillé par un autre utilisateur.

La cinématique à suivre est représentée à la figure suivante :




Figure 4 - Cinématique de l'action utilisateur - environnement de régulation - mode normal - erreur à la pose du verrou

Remarque : dans le cas d'une action utilisateur sans boîte de dialogue, le même principe est appliqué.

Une proposition de fenêtre « Popup » affichée dans ce cas à l'utilisateur est illustrée à la figure suivante :




Figure 5 – Illustration de la fenêtre « Popup » en cas de problème à la pose du verrou

2.2.1.3. Cas d'échec à l'appel de la transaction ATOM

La cinématique présentée ici correspond au cas d'un échec de l'appel Adhésion aux transactions ATOM concernées. Dans un tel cas, la mise à jour au niveau de PARKING Plus n'est pas faite et une fenêtre pop-up « Problème de synchronisation PARKING Plus/ATOM » est ouverte sur le poste de l'utilisateur initiateur de la modification pour lui indiquer le problème. La cinématique à suivre est représentée à la figure suivante :




Figure 6 - Cinématique de l'action utilisateur - environnement de régulation - mode normal - erreur à la transaction ATOM

Rappel : Ce cas n'est pas lié au cas de la perte de connexion entre PARKING Plus et ATOM, traité par ailleurs avec un autre mécanisme. Pour plus d'information sur le traitement de la perte de connexion PARKING Plus ATOM, se reporter au paragraphe 1.1.2 du présent document.

Remarque : dans le cas d'une action utilisateur sans boîte de dialogue, le même principe est appliqué.

La figure suivante illustre une proposition de fenêtre « Popup » affichée dans ce cas à l'utilisateur :




Figure 7 – Illustration de la fenêtre « Popup » en cas de problème de synchronisation

2.2.2. ATOM maître

Important : comme précédemment, on considère que la réponse « OK » de la/les transaction(s) ATOM appelée(s) signifie que la modification envoyée a bien été prise en compte. En revanche, étant donné que la modification est sous la responsabilité d'ATOM, la mise à jour sera effective au niveau PARKING Plus sur réception des messages correspondant envoyés par ATOM.

2.2.2.1. Cas nominal

L'utilisateur peut opérer sa modification à l'aide d'une boîte de dialogue, contenant à minima, en plus des champs de saisie, un bouton « OK » et « Annuler ». L'utilisateur a donc toujours le moyen d'annuler son opération en cours avec le bouton « Annuler ». Si l'utilisateur utilise le bouton « Ok » pour valider sa modification, en environnement de régulation – mode normal, la cinématique est la suivante :




Figure 8 - Second cas de cinématique de l'action utilisateur - mode normal

Remarque : dans le cas d'une action utilisateur sans boîte de dialogue, le même principe est appliqué.

2.2.2.2. Cas d'échec à la pose du verrou

Ce cas est similaire à celui décrit précédemment au paragraphe 2.2.1.2.

2.2.2.3. Cas d'échec à l'appel de la transaction ATOM

Ce cas est similaire à celui décrit précédemment au paragraphe 2.2.1.3.

2.3. Environnement de régulation en mode dégradé

2.3.1.1. Cas nominal

Le mode dégradé de PARKING Plus correspond à la perte de la communication entre PARKING Plus et ATOM au delà d'une durée à définir.

Remarque : Lorsque cette situation est rencontrée, il faut que les utilisateurs de PARKING Plus passent l'application dans un mode dégradé de manière à ce qu'elle puisse fonctionner sans communication avec ATOM. Pour plus d'information sur le passage en mode dégradé et le retour en mode normal, se reporter au document ...

En mode dégradé, les modifications sont traitées selon la même cinématique, que le système maître soit PARKING Plus ou ATOM.




Figure 9 - Cinématique des actions utilisateur – environnement de régulation - mode dégradé – cas nominal

2.3.1.2. Cas d'échec à la pose du verrou

Ce cas est identique à celui décrit au paragraphe 2.2.1.2.

2.4. Environnement d'études

L'environnement d'études est par définition non connecté à ATOM. Le fonctionnement en environnement d'études est donc similaire à celui en mode dégradé de l'environnement de

régulation. Les cinématiques à employer sont donc les mêmes que celles décrites au paragraphe 2.3.

3. UT-MDSCN-01 - Gestion des mouvements (vols, DEPAT, MEP, tractages)

Il s'agit ici de permettre à l'utilisateur d'intervenir un mouvement, à savoir un vol, une mise en piste (MEP), un départ atelier (DEPAT) ou un tractage.

Ce paragraphe se concentre uniquement sur les opérations concernant le cycle de vie du mouvement : création, suppression, modification de l'état. La mise à jour des autres informations du mouvement est traitée dans les paragraphes suivants.

3.1. ET-MDSCN-01-01 : Créer un vol

Lot 3 : Cette fonctionnalité est déportée dans le lot 3 de PARKING Plus. Elle est hors périmètre du lot 2. Elle est cependant décrite en annexe au paragraphe 16.1

3.2. ET-MDSCN-01-02 : Supprimer un vol

Lot 3 : Cette fonctionnalité est déportée dans le lot 3 de PARKING Plus. Elle est hors périmètre du lot 2. Elle est cependant décrite en annexe au paragraphe 16.2

3.3. ET-MDSCN-01-02 : Créer un QRF (Quick Return Flight)

Lot 3 : Cette fonctionnalité est déportée dans le lot 3 de PARKING Plus. Elle est hors périmètre du lot 2. Elle est cependant décrite en annexe au paragraphe 16.3

3.4. ET-MDSCN-01-03 : Créer une MEP² ou une DEPAT³

Lot 3 : Cette fonctionnalité est déportée dans le lot 3 de PARKING Plus. Elle est hors périmètre du lot 2. Elle est cependant décrite en annexe au paragraphe 16.4

3.5. ET-MDSCN-01-04 : Supprimer une MEP ou une DEPAT

Lot 3 : Cette fonctionnalité est déportée dans le lot 3 de PARKING Plus. Elle est hors périmètre du lot 2. Elle est cependant décrite en annexe au paragraphe 16.5

² Mise en piste

³ Départ atelier

3.6. ET-MDSCN-01-05 : Créer un tractage

3.6.1. Environnements concernés

Le tableau suivant indique les environnements dans lesquels cette fonction doit être disponible :

Environnement de régulation	Oui
Environnement d'études et de préparation saison	Oui

3.6.2. Pré-conditions

La vue planning doit être ouverte et le curseur de la souris doit être positionné sur un stationnement affecté ou non à un point de parking. C'est à dire que l'utilisateur peut créer un tractage sur un stationnement, même si celui-ci n'est pas affecté.

Remarque : dans l'IHM PARKING Plus, il n'est pas nécessaire de tenir compte de la disponibilité des ressources de tractage nécessaires, contrairement au moteur PARKING Plus.

3.6.2.1. Règles de gestion à respecter

Les règles suivantes doivent être prises en compte pour savoir si un tractage est possible ou non sur un stationnement donné.

- **RG-MET-009** « Règles de décomposition des séjours longs »
- **RG-MET-013** « Respect des verrouillages »

Rappel : lorsque le séjour est partiellement verrouillé, un tractage est possible sans pour autant pouvoir déplacer la borne verrouillée. Si le séjour est entièrement verrouillé, le tractage n'est alors pas possible.

Remarque : Se reporter dans le document [3] pour plus de précision sur ces règles.

3.6.3. Description des cas fonctionnels

Définition : un tractage correspond à l'action de déplacer un avion à l'aide d'un véhicule spécifique qui s'accroche sur le train avant. Cette opération permet de ne pas utiliser les réacteurs ou de faire effectuer une marche arrière à l'avion, manœuvre impossible sans tracteur.

Remarque : l'intervalle entre deux stationnements représente le temps nécessaire aux personnels opérationnels au sol pour tracter l'avion à partir du parking d'origine jusqu'au parking de destination. La durée du tractage est donc dépendante du positionnement géographique sur l'escale de ces parkings. L'heure de fin du premier stationnement et/ou l'heure de début du second stationnement ne peuvent en conséquence être déterminées qu'après avoir affecté les deux stationnements.

Pour accéder à la fonction de création de tractage, l'utilisateur dispose des moyens suivants :

- soit avec le menu « Outils » -> « Créer tractage » de la barre principale de menus de l'application
- soit avec le menu contextuel du séjour, menu « Créer tractage »

Les différentes options proposées sont alors la création du tractage

- avec **l'heure de début fixe** : l'heure de fin de tractage est calculée en fonction du positionnement géographique des parkings d'origine et de destination
- avec **heure de fin fixe** : l'heure de début de tractage est calculée en fonction du positionnement géographique des parkings d'origine et de destination
- **au TTMa** : comme pour l'heure de début fixe, mais le découpage est en plus imposé à la valeur du TTMa par rapport au début du séjour. Le tractage au TTMa n'est donc possible que si le stationnement concerné présente un mouvement Arrivée.
- **au TTMD** : comme pour l'heure de fin fixe, mais le découpage est en plus imposé à la valeur du TTMD par rapport à la fin du séjour. Le tractage au TTMD n'est donc possible que si le stationnement concerné présente un mouvement Départ.

L'utilisation du menu contextuel est illustré à la figure suivante :




Figure 10 – Illustration du menu de création d'un tractage

CRÉATION UN TRACTAGE À HEURE DE DÉBUT OU DE FIN FIXE

Pour ces options, l'utilisateur précise si l'heure de début ou l'heure de fin du tractage est fixe, ce qui permet de déduire, en fonction de l'affectation des stationnements, l'autre heure (de début ou de fin).

Ces fonctionnalités sont accessibles par les deux sous-menus « Heure début fixe » et « Heure fin fixe ».

Lorsque l'utilisateur se place sur un séjour et sélectionne l'une de ces deux options, la fenêtre suivante s'ouvre afin de lui permettre de valider son choix :




Figure 11 – Illustration de la fenêtre de saisie de l'heure du tractage

Important : l'heure de découpage prise en compte est celle indiquée par le curseur de la souris au moment du choix de l'option. Cette heure est cependant modifiable dans la fenêtre ci-dessous.

Lorsque l'horaire affiché est le bon, l'utilisateur peut soit valider la création du tractage avec le bouton « Ok », soit annuler sa création avec le bouton « Annuler ».

Deux triangles apparaissent alors de part et d'autre de l'heure de coupure pour indiquer la présence d'un tractage. Ceci est illustré par la figure suivante :




Figure 12 – Illustration de la création d'un tractage à heure début fixe

CRÉATION D'UN TRACTAGE AU TTM DÉPLACEMENT ARRIVÉE OU DÉPART

Rappel : un tractage ne peut normalement pas être opéré avant le temps minimum de traitement de l'avion en arrivée (TTMa) ou après le temps de traitement de l'avion au départ (TTMd). Ces deux temps représentent le temps minimum qu'il faut aux équipes pour traiter l'avion respectivement à l'arrivée ou au départ. Il n'est donc pas envisageable de tracter l'avion pendant ces deux laps de temps.

Pour faciliter la tâche du régulateur, il doit être possible de demander la création d'un tractage soit au TTMa, soit au TTMd. Par rapport au cas précédent, ceci revient à demander un tractage avec une heure de début fixée au TTMa ou avec une heure de fin fixée au TTMd.

Une proposition est que ces fonctionnalités soient disponibles au travers de deux sous-menus « Au TTMa » et « Au TTMd », sauf pour les stationnements intermédiaires pour lesquels le TTMa et le TTMd n'ont pas de signification.

Lorsque l'utilisateur sélectionne l'une de ces deux options, le système valide automatiquement la création du tractage (au TTMa ou au TTMd en fonction). Deux triangles apparaissent alors de part et d'autre de l'heure de coupure pour indiquer la présence d'un tractage. Ceci est illustré par la figure suivante :




Figure 13 – Illustration de la création d'un tractage au TTMa ou TTMd

CRÉATION D'UN TRACTAGE AVANT L'HEURE COURANTE

Contrairement à aujourd'hui, l'utilisateur doit pouvoir créer un tractage avant l'heure courante. Cette possibilité s'applique aux quatre options précédemment citées (heure début fixe, heure fin fixe, TTMa et TTMd).

CRÉATION D'UN TRACTAGE EN DESSOUS DU TTMA OU TTMD

Contrairement à aujourd'hui, il doit être possible de créer un tractage en dessous du TTMA ou TTMD. L'utilisateur doit cependant en être informé, par exemple par un passage en rouge de l'heure de tractage comme aujourd'hui et une boîte de confirmation s'il valide sa création.

GESTION DES RESSOURCES DE TRACTAGES

Important : Les ressources de tractage ne sont pas à gérer dans l'IHM contrairement au moteur. Après la création d'un tractage, il n'est donc pas nécessaire de prévoir la mise à jour de ces ressources.

3.6.4. Cinématique « Action Utilisateur » à utiliser

Cette mise à jour est sous la responsabilité de PARKING Plus. Il faut donc considérer comme cinématique celle décrite au paragraphe 2.2.1.

Pour traduire un tractage pour ATOM, il faut appeler la transaction ORA pour chacun des stationnements en précisant les horaires de début et de fin, ainsi que l'affectation parking.

Remarque : si un stationnement n'est pas affecté, la valeur du point de parking à donner est « *** ».

Remarque : Lorsque l'on crée un tractage sur un séjour dans PARKING Plus, les deux stationnements résultants sont positionnés sur le même point de parking.

PARAMÈTRES DE LA TRANSACTION ORA ATOM À APPELER

Rappel : Les paramètres de transactions ORA ATOM à appeler sont donnés à titre d'indication. Ils reflètent les paramètres utilisés aujourd'hui pour les transactions ATOM Ora Parking.

Désignation	Type de données	Format	Caractère	Exemple
Identifiant du vol arrivée ou départ				
Code compagnie	Alphanumérique	AAA	Obligatoire	AF
Numéro du vol	Alphanumérique	AAAA	Obligatoire	1234
Jour d'opération	Date	JJ	Obligatoire	10
Numéro d'ordre du vol	Numérique	9	Obligatoire	1
Sens	Alphanumérique	A	Obligatoire	A ou D
Horaires et affectation parking pour chaque stationnement				
N° du stationnement	Numérique	9	Obligatoire	1
Jour et heure de début	Date	JJHHMM	Obligatoire	101530
Jour et heure de fin	Date	JJHHMM	Obligatoire	101730
Point de parking	Alphanumérique	AAA	Obligatoire	A02

EXEMPLES D'APPELS AUX TRANSACTIONS ATOM

Exemple	Signification
ORA[AT1234101A]1100850100950A02 ORA[AT1234101A]2100950101500A02	Création d'un tractage à 9h50 sur le séjour dont le vol arrivée est AF1234 du 10 du mois en cours. Le premier stationnement est

positionné de 8h50 à 9h50 sur A02, puis de 09h50 à 15h00 sur A02.

3.6.5. Incidence sur PARKING Plus

ACTIONS PARKING PLUS

Actions	Description
ACT-001	Appeler pour chaque stationnement la transaction ORA d'ATOM afin de préciser le début et la fin de chacun d'eux en ATOM
ACT-002	Si toutes les transactions ORA d'ATOM sont OK, créer le tractage en PARKING Plus

MESSAGES À LEVER

Niveau	Identifiant	Conditions
Information	INF-024 (Tractage créé)	Toujours

3.6.6. Règles de gestion à respecter

Identifiant	Description
RG-MET-009	Règles de décomposition des séjours longs
RG-MET-010	Respect des TTM de déplacement vols
RG-MET-013	Respect des verrouillages
RG-MET-015	Synchronisation des actions utilisateurs

3.7. ET-MDSCN-01-06 : Supprimer un tractage

3.7.1. Pré-conditions

La vue planning doit être ouverte et le curseur de la souris doit être positionné sur un stationnement comportant au moins un tractage.

Remarque : si le stationnement suivant le tractage est verrouillé en arrivée ou au départ, le tractage ne peut pas être supprimé.

3.7.2. Description des cas fonctionnels

L'utilisateur doit pouvoir supprimer un tractage prévu sur un stationnement. Pour cela, une proposition est que l'utilisateur accède au menu contextuel du stationnement, sélectionne l'option « Tractages » puis l'option « Supprimer ».

Ceci est illustré par la figure suivante :




Figure 14 – Illustration du menu pour la suppression d'un tractage

Pour la suite du paragraphe, nous nous appuyons sur l'exemple illustré ci-dessous :

- Un séjour « VA-VD » avec deux tractages
- Les stationnements sont respectivement positionnés sur les parkings F70, H11 et F80




Figure 15 – Illustration d'un séjour avec deux tractages

Important : Les ressources de tractage ne sont pas à gérer dans l'IHM contrairement au moteur. Après la suppression d'un tractage, il n'est donc pas nécessaire de prévoir la mise à jour de ces ressources.

INDICATION DU TRACTAGE À SUPPRIMER

Lorsque l'utilisateur appelle l'option de menu afin de supprimer un tractage, la fenêtre « pop-up » suivante est ouverte :




Figure 16 – Illustration de la fenêtre « pop-up » de suppression des tractages

Elle indique à l'utilisateur les tractages du séjour pouvant être supprimés et les parkings possibles pour positionner le stationnement résultant. L'utilisateur peut alors sélectionner les tractages qu'il désire supprimer et le parking sur lequel il désire positionner le futur stationnement.

Remarque : Les parkings possibles de destination dépendent des tractages sélectionnés pour la suppression.

Si un parking n'est pas concerné par les tractages sélectionnés, il ne doit pas être accessible à l'utilisateur (grisé).

RECOMPOSITION APRES SUPPRESSION D'UN TRACTAGE

Après la suppression d'un tractage entre deux stationnements, le second doit être recomposé avec son prédécesseur et l'ensemble doit être positionné sur le parking de destination précisé.

Ceci est illustré par la figure suivante :




Figure 17 – Illustration de la recomposition après suppression d'un tractage

Remarque : Après recomposition des séjours, les règles de gestion doivent être vérifiées à nouveau et lever le cas échéant des levées d'alarmes.

SUPPRESSION DES TRACTAGES INUTILES

Si la suppression d'un tractage rend inutile un autre tractage au niveau du séjour, celui-ci doit être supprimé et les trois stationnements regroupés automatiquement. Ce cas est illustré à la figure suivante :




Figure 18 – Illustration de la recomposition après suppression d'un tractage

3.7.3. Cinématique « Action Utilisateur » à utiliser

Cette mise à jour est sous la responsabilité de PARKING Plus. Il faut donc considérer comme cinématique celle décrite au paragraphe 2.2.1.

Pour traduire la suppression d'un tractage pour ATOM, il faut appeler la transaction ORA pour chacun des stationnements restant après recomposition, toujours en précisant les horaires de début et de fin, ainsi que l'affectation parking.

Remarque : si un stationnement n'est pas affecté, la valeur du point de parking à donner est « *** ».

Rappel : Lorsque l'on supprime un tractage, les stationnements avant et après le tractage sont fusionnés et positionnés sur le point de parking du premier stationnement.

PARAMÈTRES DE LA TRANSACTION ORA ATOM À APPELER

Pour plus de précision sur les paramètres de la transaction ORA, se reporter au paragraphe « 3.6 - ET-MDSCN-01-05 : Créer un tractage ».

EXEMPLES D'APPELS AUX TRANSACTIONS ATOM

Rappel : Les paramètres de transactions ORA ATOM à appeler sont donnés à titre d'indication. Ils reflètent les paramètres utilisés aujourd'hui pour les transactions ATOM Ora Parking.

Exemple	Signification
<u>Avant la suppression</u> ORA[AT1234101A]1100850100950A02 ORA[AT1234101A]2101020101500B04 <u>Après la suppression</u> ORA[AT1234101A]1100850101500A02	Suppression du tractage à 9h50 sur le séjour dont le vol arrivée est AF1234 du 10 du mois en cours. Les deux stationnements sont fusionnés et repositionnés sur le point de parking du premier stationnement, à savoir A02.

3.7.4. Incidence sur PARKING Plus

ACTIONS PARKING PLUS

Actions	Description
ACT-001	Appeler la transaction ORA d'ATOM avec les stationnements restants (i.e. : supprimer le tractage sélectionné, supprimer les éventuels tractages devenus inutiles et recomposer les stationnements si besoin en les plaçant sur le parking du prédécesseur)
ACT-002	Appliquer les modification en PARKING Plus si le retour des transactions est « OK »

MESSAGES À LEVER

Niveau	Identifiant	Conditions
Information	INF-025 (Tractage supprimé)	Toujours

3.7.5. Règles de gestion à respecter

Identifiant	Description
RG-MET-002	Règle d'occupation d'un parking
RG-MET-003	Règle d'ombrage et de réduction de capacité

RG-MET-013	Respect des verrouillages
RG-MET-015	Synchronisation des actions utilisateurs

3.8. ET-MDSCN-01-07 : Appliquer la procédure « Séjour long »

3.8.1. Pré-conditions

La vue planning doit être ouverte et le curseur de la souris doit être positionné sur un séjour respectant la règle de gestion de décomposition des séjours longs (RG-MET-009).

Remarque : si le séjour ne vérifie pas la règle RG-MET-009, l'option de menu ne doit pas être disponible dans le menu contextuel du séjour.

3.8.2. Description des cas fonctionnels

Cette fonction « Séjour long » permet de créer en une seule opération deux tractages respectivement au TTMA et au TTMD et de découper ainsi le séjour en trois stationnements.

Une proposition est que cette fonctionnalité soit disponible au travers d'un menu « Séjour long ». Lorsque l'utilisateur sélectionne cette option, le système valide automatiquement la création des deux tractages (au TTMA et au TTMD). Deux triangles apparaissent alors de part et d'autre de l'heure de coupure pour indiquer la présence des deux tractages.

Important : les stationnements obtenus par l'utilisation de cette fonction sont affectés sur le même parking que celui du séjour initial.

Ceci est illustré par la figure suivante :




Figure 19 – Illustration de l'utilisation de la procédure « Séjour long »

3.8.3. Cinématique « Action Utilisateur » à utiliser

Cette mise à jour est sous la responsabilité de PARKING Plus. Il faut donc considérer comme cinématique celle décrite au paragraphe 2.2.1.

Cette mise à jour revient à créer deux tractages simultanément et donc de faire trois appels à la transaction ORA d'ATOM. Se reporter au paragraphe « 3.6 - ET-MDSCN-01-05 : Créer un tractage » pour plus de précision sur les paramètres de cette transaction.

3.8.4. Incidence sur PARKING Plus

ACTIONS PARKING PLUS

Actions	Description
ACT-001	Appeler la transaction ATOM avec les stationnements résultants
ACT-002	Si le retour des transactions ATOM est OK, créer deux tractages au TTMA et au TTMD

MESSAGES À LEVER

Niveau	Identifiant	Conditions
Information	INF-024 (Tractage créé)	Toujours

3.8.5. Règles de gestion à respecter

Identifiant	Description
RG-MET-015	Synchronisation des actions utilisateurs

4. UT-MDSCN-02 - Modification des états d'un vol

Important : Uniquement valable en environnement de régulation

L'utilisateur en régulation doit pouvoir intervenir simplement sur l'état d'un vol d'un stationnement.

Les états possibles pour un vol sont les suivants :

- Actif (OK)
- Annulé (SAN) : le vol est annulé sans pour autant être supprimé du système
- Dérouté (DER) : le vol a changé d'escale d'arrivée pour une raison météo par exemple.
- Rerouté (DIV) : la route du vol initialement prévue est modifiée avec une ou plusieurs escales intermédiaires supplémentaires⁴. Son escale de provenance et son horaire d'arrivée sont impactés
- Reporté : le vol est toujours opéré, mais à un jour et/ou un horaire différent de celui initialement prévu au programme

⁴ Par exemple, un vol au départ de Nice pour Paris Orly qui fait escale à Lyon pour une raison technique. Sa route initiale est NCE-ORY

4.1. ET-MDSCN-02-01 : Annuler un vol

Lot 3 : Cette fonctionnalité est déportée dans le lot 3 de PARKING Plus. Elle est hors périmètre du lot 2. Elle est cependant décrite en annexe au paragraphe 16.6

4.2. ET-MDSCN-02-02 : Réactiver un vol annulé

Lot 3 : Cette fonctionnalité est déportée dans le lot 3 de PARKING Plus. Elle est hors périmètre du lot 2. Elle est cependant décrite en annexe au paragraphe 16.7

4.3. ET-MDSCN-02-03 : Dérouter un vol

Lot 3 : Cette fonctionnalité est déportée dans le lot 3 de PARKING Plus. Elle est hors périmètre du lot 2. Elle est cependant décrite en annexe au paragraphe 16.8

4.4. ET-MDSCN-02-04 : Rerouter un vol

Lot 3 : Cette fonctionnalité est déportée dans le lot 3 de PARKING Plus. Elle est hors périmètre du lot 2. Elle est cependant décrite en annexe au paragraphe 16.9

4.5. ET-MDSCN-02-05 : Reporter un vol

Lot 3 : Cette fonctionnalité est déportée dans le lot 3 de PARKING Plus. Elle est hors périmètre du lot 2. Elle est cependant décrite en annexe au paragraphe 16.10

5. UT-MDSCN-03 - Gestion des informations des stationnements et des vols

5.1. ET-MDSCN-03-01 : Créer un séjour/accrocher deux vols

5.1.1. Pré-conditions

Important : cette action utilisateur est accessible dans les deux environnements de PARKING Plus.

Les conditions suivantes doivent être remplies :

- la vue du planning doit être ouverte
- l'utilisateur doit avoir les droits pour effectuer cette opération
- le curseur de la souris doit être positionné sur un séjour mono-borné

5.1.2. Description des cas fonctionnels

L'utilisateur doit pouvoir créer simplement un séjour, soit à partir d'un séjour mono-borné, soit à partir en accrochant via un écran spécifique deux vols n'étant pas encore chaînés.

Rappel : en lot 2, la création des vols et des mouvements au sol n'est possible qu'en ATOM. Cette fonctionnalité sera ajoutée à PARKING Plus en lot 3.

CRÉATION D'UN SÉJOUR À PARTIR D'UN SÉJOUR MONO-BORNÉ

Dans le menu contextuel d'un séjour, lorsque le séjour survolé est mono-borné, l'utilisateur doit avoir accès à l'option « Chainage ». Cette option est alors présente dans le menu contextuel et dans la barre principale de menus. (cf paragraphes correspondants à la description de ces menus dans le document [2]).

L'accès à cette option par le menu contextuel est illustré à la figure suivante :




Figure 20 – Option de menu « Chaînage du menu contextuel séjour »

Cette option permet d'ouvrir l'écran de présentation des vols pouvant être accrochés avec celui du séjour mono-borné. Ces vols répondent aux critères suivants :

- Vols arrivée ou départ, suivant la nature du vol du séjour mono-borné
- Même type avion
- Horaire compatible avec celui du vol du séjour mono-borné

Par ailleurs, l'utilisateur peut également préciser le parking sur lequel le séjour résultant doit être positionné. Les choix possibles sont la parking du vol arrivée, celui du vol départ ou « non affecté ».

Cet écran est illustré à la figure suivante :

ORA Plus - [Chaînage séjour]

Vols arrivée

Jour	H. Prog	DHC	Cie	N°	Pkg	TypAv	Immat.	Itinéraire
30	18:20	S 18:20	AF	1168	E10	319		MAN
30	18:25	S 18:25	U2	3837	B06	319		HAM
30	18:40	S 18:40	AF	3114	L98	319		FMO
30	20:25	S 20:25	AF	2072	G33	319		BRS

Séjour

Vol arrivée : 18:20 [S 18:20] AF 1168 - MAN

Vol départ : 21:00 [S 21:00] AF 1905 - FCO

Parking de destination : ☒ Pkg arrivée (E10) ☐ Pkg départ (E16) ☐ Non aff.

Ok Annuler

Annotations :

- Liste des vols non accrochés pouvant convenir au vol du séjour mono-borné
- Vol sélectionné pour l'accrochage
- Vol du séjour mono-borné (en lecture seule)
- Sélection du parking de destination

Figure 21 – Illustration de l'écran permettant de sélectionner les vols à accrocher

Remarque : par défaut, la liste de cet écran est triée par date/heure croissante.

CRÉATION D'UN SÉJOUR SANS SÉLECTIONNER UN SÉJOUR MONO-BORNÉ

Lot 3 : cette fonctionnalité n'est pas disponible en lot 2. Elle le sera en lot 3

5.1.3. Cinématique « Action Utilisateur » à utiliser

Cette mise à jour est sous la responsabilité d'ATOM. Il faut donc considérer comme cinématique celle décrite au paragraphe 2.2.2.

Remarque : dans le cas où l'accrochage implique la création d'un vol ou d'un mouvement au sol, il faut se reporter aux paragraphes 3.1 et 3.4 de ce document pour avoir plus d'informations sur les transactions ATOM à appeler.

Pour traduire l'accrochage manuel d'un vol arrivée et d'un vol départ pour ATOM, il faut en revanche appeler la transaction AGA avec l'identifiant des deux vols.

PARAMÈTRES DE LA TRANSACTION ORA ATOM À APPELER

Rappel : Les paramètres de transactions ORA ATOM à appeler sont donnés à titre d'indication. Ils reflètent les paramètres utilisés aujourd'hui pour les transactions ATOM Ora Parking.

Désignation	Type de données	Format	Caractère	Exemple
Identifiant du vol arrivée ou du vol départ				
Code compagnie	Alphanumérique	AAA	Obligatoire	AF
Numéro du vol	Alphanumérique	AAAA	Obligatoire	1234
Jour d'opération	Date	JJ	Obligatoire	10
Numéro d'ordre du vol	Numérique	9	Obligatoire	1
Sens	Alphanumérique	A	Obligatoire	A ou D

EXEMPLES D'APPELS AUX TRANSACTIONS ATOM

Exemple	Signification
AGA[AT1234101A][AT2345101D]	Accrochage manuel du vol arrivée AF1234 au

vol départ AF2345, les deux vols étant du 10 du mois en cours.

5.1.4. Incidence sur PARKING Plus

ACTIONS PARKING PLUS

Actions	Description
ACT-001	Appeler les transactions ATOM
ACT-002	Créer le séjour en non affecté avec les deux vols sur réception du message en provenance d'ATOM

MESSAGES À LEVER

Niveau	Identifiant	Conditions
Alarme	ALM-004 (Non affecté)	Toujours
Information	INF-027 (Séjour créé)	Toujours

5.1.5. Règles de gestion à respecter

Identifiant	Description
RG-MET-015	Synchronisation des actions utilisateurs

5.2. ET-MDSCN-03-02 : Casser un séjour (Rupter)

5.2.1. Pré-conditions

La vue planning doit être ouverte et le curseur de la souris doit être positionné sur un séjour bi-borné ou sur l'un de ses stationnements.

5.2.2. Description des cas fonctionnels

L'utilisateur doit pouvoir supprimer un accrochage entre deux vols. Pour cela, il doit sélectionner l'item « Rupture » du menu contextuel du stationnement ou dans la barre principale de menus.

Remarque : cette fonctionnalité peut être implémentée en appelant la transaction ATOM RUP.

Le séjour bi-borné est alors transformé en deux séjours mono-bornés positionnés sur le même point de parking. Ceci est illustré par la figure suivante :




Figure 22 – Illustration de la rupture d'un séjour

Remarque : la rupture d'un séjour, quelque soit l'implémentation retenue, doit être propagée en temps réel vers ATOM.

Remarque : dans le cas où le séjour concerné comporte des tractages, il faut respecter la règle « RG-MET-037 – Règle de rupture d'un séjour avec tractage(s) ».

5.2.3. Cinématique « Action Utilisateur » à utiliser

Cette mise à jour est sous la responsabilité d'ATOM. Il faut donc considérer comme cinématique celle décrite au paragraphe 2.2.2.

Pour traduire la rupture d'un séjour bi-bornés en deux séjours mono-bornés pour ATOM, il faut appeler la transaction RUP avec l'identifiant un mouvement arrivée.

Remarque : Si l'utilisateur PARKING Plus « rupte » un séjour avec une MEP ou DEPAT, cela supprime du même coup la MEP ou DEPAT. C'est la seule possibilité de suppression de mouvement via PARKING Plus en Lot 2.

Important : Si les stationnements du séjour sont positionnés, la rupture du séjour ne les affecte pas.

Important : si le séjour a des propriétés de tractage, elles sont perdues par la rupture du séjour.

PARAMÈTRES DE LA TRANSACTION ORA ATOM À APPELER

Rappel : Les paramètres de transactions ORA ATOM à appeler sont donnés à titre d'indication. Ils reflètent les paramètres utilisés aujourd'hui pour les transactions ATOM Ora Parking.

Désignation	Type de données	Format	Caractère	Exemple
Identifiant du vol arrivée				
Code compagnie	Alphanumérique	AAA	Obligatoire	AF
Numéro du vol	Alphanumérique	AAAA	Obligatoire	1234

Jour d'opération	Date	JJ	Obligatoire	10
Numéro d'ordre du vol	Numérique	9	Obligatoire	1
Sens	Alphanumérique	A	Obligatoire	A ou D
Identifiant d'une MEP				
Numéro du mouvement	Numérique	999	Obligatoire	843
Horaire prévisionnel	Heure	HHMM	Obligatoire	1234
Jour d'opération	Date	JJ	Obligatoire	10
Inutilisé	Alphanumérique	A	Obligatoire	'Espace'
Sens	Alphanumérique	A	Obligatoire	M ou H

EXEMPLES D'APPELS AUX TRANSACTIONS ATOM

Exemple	Signification
RUP[AT1234101A]	Rupture du séjour dont le vol arrivée est AF1234 du 10 du mois en cours
RUP[842100010 M]	Rupture du séjour dont le mouvement arrivée est la MEP 842 du 10 du mois en cours

5.2.4. Incidence sur PARKING Plus

ACTIONS PARKING PLUS

Actions	Description
ACT-001	Appeler la transaction ATOM
ACT-002	A la réception du message en provenance d'ATOM, casser le séjour bi-borné en deux séjours mono-bornés positionnés sur le même parking

MESSAGES À LEVER

Niveau	Identifiant	Conditions
Alarme	ALM-016 (Mono borné)	Toujours
Information	INF-028 (Vol cassé)	Toujours

5.2.5. Règles de gestion à respecter

Identifiant	Description
RG-MET-015	Synchronisation des actions utilisateurs
RG-MET-035	Perte des propriétés de tractage
RG-MET-037	Règle de rupture des séjours avec tractage(s)

5.3. ET-MDSCN-03-03 : Modifier l'immatriculation d'un séjour

5.3.1. Pré-conditions

La vue planning doit être ouverte et le curseur de la souris doit être positionné sur un séjour ou sur l'un de ses stationnements.

Important : D'un point de vue fonctionnel, cette modification porte au niveau du séjour et non au niveau du vol même si, historiquement, cette modification est possible au niveau vol en ATOM.

5.3.2. Description des cas fonctionnels

L'utilisateur doit pouvoir modifier l'immatriculation d'un séjour. Ce séjour peut aussi bien être mono-borné ou bi-borné.

Pour cela, l'utilisateur doit sélectionner l'item « Modifier -> Immatriculation » du menu contextuel du stationnement ou du séjour. Ceci est illustré par la figure suivante :




Figure 23 – Option de menu « Modifier – Immatriculation » du menu contextuel séjour

Ceci permet d'ouvrir le formulaire d'édition du séjour en positionnant le curseur sur le champ « Immatriculation ». L'utilisateur peut alors saisir la valeur de la nouvelle immatriculation puis valider avec le bouton « OK ». Ceci est illustré à la figure suivante :

Figure 24 – Ouverture du formulaire séjour en se positionnant sur le champ immatriculaition

Lorsque l'immatriculation d'un séjour est connue, le type avion n'est pas éditable car il est intimement lié à cette immatriculation.

Remarque : l'utilisateur peut également annuler sa modification en utilisant le bouton « Annuler ».

Important : le système doit garantir que la nouvelle immatriculation saisie est bien connue et mettre à jour le type avion du séjour associé. Le positionnement du contrôle du couple type avion/immatriculation est actuellement à l'étude et est envisagé en amont de PARKING Plus (en ATOM ou en DCA). Cette partie est donc à mettre à jour en fonction des résultats de cette étude.

5.3.3. Cinématique « Action Utilisateur » à utiliser

Cette mise à jour est sous la responsabilité d'ATOM. Il faut donc considérer comme cinématique celle décrite au paragraphe 2.2.2.

Rappel : à titre d'information, pour appliquer cette modification du couple immatriculation/type avion en ATOM, ORA Parking appelle la transaction IMV avec l'identifiant du vol, la nouvelle immatriculation et le nouveau type avion.

Important : Il est indispensable de vérifier la pertinence du couple immatriculation/type avion saisi par l'utilisateur. En cas d'erreur, la transaction doit répondre « KO » et ne pas appliquer la modification.

PARAMÈTRES DE LA TRANSACTION IMS ATOM À APPELER

Rappel : Les paramètres de transactions ORA ATOM à appeler sont donnés à titre d'indication. Ils reflètent les paramètres utilisés aujourd'hui pour les transactions ATOM Ora Parking.

Désignation	Type de données	Format	Caractère	Exemple
Identifiant du vol arrivée				
Code compagnie	Alphanumérique	AAA	Obligatoire	AF
Numéro du vol	Alphanumérique	AAAA	Obligatoire	1234
Jour d'opération	Date	JJ	Obligatoire	10
Numéro d'ordre du vol	Numérique	9	Obligatoire	1
Sens	Alphanumérique	A	Obligatoire	A ou D
Nouveau couple immatriculation / type avion				
Immatriculation	Alphanumérique	AAAAAAA	Obligatoire	FGSQV
Type avion	Alphanumérique	AAA	Obligatoire	777

EXEMPLES D'APPELS AUX TRANSACTIONS ATOM

Exemple	Signification
IMV[AT1234241A] FXGHV320	Changement de l'immatriculation et du type avion du séjour dont le vol arrivée est AF1234 du 24 du mois en cours

5.3.4. Incidence sur PARKING Plus

ACTIONS PARKING PLUS

Actions	Description
---------	-------------

ACT-001	Appeler la transaction ATOM (avec contrôle des immatriculations)
ACT-002	A réception du message en provenance d'ATOM, mettre à jour les vols du séjour en conséquence

MESSAGES À LEVER

Niveau	Identifiant	Conditions
Alarme	ALM-005 (Capa. Parking)	Si le type avion associé à la nouvelle immatriculation n'est pas accepté par le parking du stationnement
Alarme	ALM-024 (Immat. Dupliquée)	Si l'immatriculation saisie sur le séjour est déjà utilisée par un autre séjour sur une même période de temps
Information	INF-029 (Immat modifié)	Toujours

5.3.5. Règles de gestion à respecter

Identifiant	Description
RG-MET-017	Contrôle des immatriculations
RG-MET-015	Synchronisation des actions utilisateurs
RG-MET-036	Cohérence de la déclaration des immatriculations

5.4. ET-MDSCN-03-04 : Modifier le type avion d'un séjour

5.4.1. Pré-conditions

La vue planning doit être ouverte et le curseur de la souris doit être positionné sur un séjour ou sur l'un de ses stationnements. **Rappel** : Si l'immatriculation est connue pour le séjour, l'option pour modifier le type avion ne doit pas être accessible.

Important : D'un point de vue fonctionnel, cette modification porte au niveau du séjour et non au niveau du vol même si, historiquement, cette modification est possible au niveau vol en ATOM.

5.4.2. Description des cas fonctionnels

L'utilisateur doit pouvoir modifier le type avion d'un séjour. Celui-ci peut être mono-borné ou bi-borné.

Pour cela, l'utilisateur doit sélectionner l'item « Modifier -> Type avion » du menu contextuel du stationnement ou du séjour ou de la barre principale de menus. Ceci est illustré par la figure suivante :




Figure 25 – Option de menu « Modifier – Type avion » du menu contextuel séjour

Comme pour la modification de l'immatriculation, ceci permet d'ouvrir le formulaire d'édition du séjour en positionnant le curseur sur le champ « Type avion ». L'utilisateur peut alors saisir la valeur de la nouvelle immatriculation puis valider avec le bouton « OK ».

Il peut également annuler son opération en utilisant le bouton « Annuler ».

5.4.3. Cinématique « Action Utilisateur » à utiliser

Cette mise à jour est sous la responsabilité d'ATOM. Il faut donc considérer comme cinématique celle décrite au paragraphe 2.2.2.

Pour traduire la modification du type avion sur un séjour pour ATOM, il faut appeler la transaction TYP avec l'identifiant du vol et le nouveau type avion.

Important : Le changement de type avion ne doit pas être possible si le séjour est déjà matriculé. Si c'est le cas, il faut se reporter au paragraphe précédent « Changement du couple immatriculation/type avion ».

PARAMÈTRES DE LA TRANSACTION TYP ATOM À APPELER

Rappel : Les paramètres de transactions ORA ATOM à appeler sont donnés à titre d'indication. Ils reflètent les paramètres utilisés aujourd'hui pour les transactions ATOM Ora Parking.

Désignation	Type de données	Format	Caractère	Exemple
Identifiant du vol arrivée				
Code compagnie	Alphanumérique	AAA	Obligatoire	AF
Numéro du vol	Alphanumérique	AAAA	Obligatoire	1234
Jour d'opération	Date	JJ	Obligatoire	10
Numéro d'ordre du vol	Numérique	9	Obligatoire	1
Sens	Alphanumérique	A	Obligatoire	A ou D
Nouveau couple immatriculation / type avion				
Type avion	Alphanumérique	AAA	Obligatoire	777

EXEMPLES D'APPELS AUX TRANSACTIONS ATOM

Exemple	Signification
TYP[AT1234241A]320	Changement du type avion du séjour non matriculé dont le vol arrivée est AF1234 du 24 du mois en cours

5.4.4. Incidence sur PARKING Plus

ACTIONS PARKING PLUS

Actions	Description
ACT-001	Appeler la transaction ATOM
ACT-002	Mettre à jour le type avion des vols du séjour à la réception du message ATOM
ACT-003	Si le séjour est affecté, vérifier que le nouveau type avion est compatible avec le point de stationnement

MESSAGES À LEVER

Niveau	Identifiant	Conditions
Alarme	ALM-005 (Capa. Parking)	Si le nouveau type avion n'est pas accepté par le parking du stationnement
Information	INF-030 (Type Avion modifié)	Toujours

5.4.5. Règles de gestion à respecter

Identifiant	Description
RG-MET-001	Contrainte du type avion
RG-MET-015	Synchronisation des actions utilisateurs
RG-MET-003	Règles d'ombrage et de réduction de capacité

5.5. ET-MDSCN-03-05 : Modifier le nombre de passagers d'un vol d'un séjour

5.5.1. Pré-conditions

La vue planning doit être ouverte et le curseur de la souris doit être positionné sur un séjour ou sur l'un de ses stationnements.

5.5.2. Description des cas fonctionnels

L'utilisateur doit pouvoir modifier le nombre de passagers d'un des vols d'un séjour. Ce séjour peut être mono-borné ou bi-borné.

Pour cela, l'utilisateur doit sélectionner l'item « Modifier -> Type avion » du menu contextuel du stationnement ou du séjour ou de la barre principale de menus. Ceci est illustré par la figure suivante :




Figure 26 – Option de menu « Modifier – PAX » du menu contextuel séjour

Comme pour la modification de l'immatriculation, ceci permet d'ouvrir le formulaire d'édition du séjour en positionnant le curseur sur le champ « Nb Pax du vol » dans la partie arrivée par défaut, sinon dans la partie départ. L'utilisateur peut alors saisir la valeur de la nouvelle immatriculation puis valider avec le bouton « OK ».

Il peut également annuler son opération en utilisant le bouton « Annuler ».

5.5.3. Cinématique « Action Utilisateur » à utiliser

Cette mise à jour est sous la responsabilité d'ATOM. Il faut donc considérer comme cinématique celle décrite au paragraphe 2.2.2.

Pour traduire la modification du nombre de passagers sur un vol arrivée ou départ, il faut appeler la transaction PAX avec l'identifiant du vol et le nouveau nombre de passagers.

PARAMÈTRES DE LA TRANSACTION PAX ATOM À APPELER

Rappel : Les paramètres de transactions ORA ATOM à appeler sont donnés à titre d'indication. Ils reflètent les paramètres utilisés aujourd'hui pour les transactions ATOM Ora Parking.

Désignation	Type de données	Format	Caractère	Exemple
Identifiant du vol arrivée				
Code compagnie	Alphanumérique	AAA	Obligatoire	AF
Numéro du vol	Alphanumérique	AAAA	Obligatoire	1234
Jour d'opération	Date	JJ	Obligatoire	10
Numéro d'ordre du vol	Numérique	9	Obligatoire	1
Sens	Alphanumérique	A	Obligatoire	A ou D
Nouveau couple immatriculation/type avion				
Nombre de passagers	Numérique	999	Obligatoire	012

EXEMPLES D'APPELS AUX TRANSACTIONS ATOM

Exemple	Signification
PAX[AT1234241A]012	Modification à 12 du nombre de passagers du vol arrivée AF1234 du 24 du mois en cours

5.5.4. Incidence sur PARKING Plus

ACTIONS PARKING PLUS

Actions	Description
ACT-001	Appeler la transaction ATOM
ACT-002	Mettre à jour le nombre de passagers des vols du séjour à la réception du message ATOM

MESSAGES À LEVER

Niveau	Identifiant	Conditions
Information	INF-018 (Nb PAX modifié)	Toujours

5.5.5. Règles de gestion à respecter

Identifiant	Description
RG-MET-015	Synchronisation des actions utilisateurs

5.6. ET-MDSCN-03-06 : Modifier l'escale d'un vol sur un séjour

Lot 3 : Cette fonctionnalité est déportée dans le lot 3 de PARKING Plus. Elle est hors périmètre du lot 2. Elle est cependant décrite en annexe au paragraphe 16.11

5.7. ET-MDSCN-03-07 : Editer un séjour

5.7.1. Pré-conditions

Important : cette action utilisateur est accessible dans les deux environnements de PARKING Plus.

Les conditions suivantes doivent être remplies :

- la vue du planning doit être ouverte
- l'utilisateur doit avoir les droits pour effectuer cette opération
- le curseur de la souris doit être positionné sur un séjour ou un de ses stationnements

5.7.2. Description des cas fonctionnels

L'utilisateur doit pouvoir éditer un séjour et opérer un ensemble de modifications.

Remarque : L'utilisateur ne peut pas modifier avec cet écran la nature du séjour. Il ne peut que modifier les informations des mouvements composant celui-ci.

L'utilisateur peut ouvrir le formulaire d'édition d'un séjour soit avec le menu contextuel du séjour, soit par la barre principale de menus. L'appel par le menu contextuel est illustré à la figure suivante :




Figure 27 – Proposition d'appel à l'écran d'édition de séjours

Avec cette fenêtre, l'utilisateur peut modifier certaines informations des mouvements du séjour :

ORA Plus – [Edition d'un séjour]

Immatriculation : FGKZV Type avion : 320

Arrivée : Vol

Compagnie/N° vol : AF 1234 N° d'ordre : 1

Date tête de ligne : 02/06/08 Etat : OK

Estimé bloc (programmé) : 02/06/08 06:05

Estimé bloc (DHC) : 02/06/08 06:10 BLC

Itinéraire : JFK

Type courrier : MC Statut douanier : I

Terminal naturel : 2F Terminal PRP : 2F

Compagnie propriétaire : AF Nature : 0

Pré-affectation(s) : 320

Nb PAX total : 203

Version : J 40 Y 179

Nb PAX : 34 169

Groupe : 0 0 0 0

Estimé : 39 169

En correspondance :

Commentaire :

Départ : Vol

Compagnie/N° vol : AF 1234 N° d'ordre : 1

Date tête de ligne : 02/06/08 Etat : OK

Estimé bloc (programmé) : 02/06/08 10:15

Estimé bloc (DHC) : 02/06/08 10:30 EST

Itinéraire : SEA

Type courrier : MC Statut douanier : I

Terminal naturel : 2F Terminal PRP : 2F

Compagnie propriétaire : AF Nature : 0

Pré-affectation(s) : 320

Nb PAX total : 208

Version : J 040 Y 179

Nb PAX : 40 168

Groupe : 0 0 0 0

Estimé : 33 163

En correspondance :

Commentaire :

Ok Annuler

Figure 28 – Illustration du formulaire séjour

Ces informations que l'utilisateur peut modifier dans cette formulaire sont :

- La date et l'heure estimée bloc des mouvements arrivée et départ

- Le type avion du séjour
- L'immatriculation du séjour
- Le nombre de pax des vols arrivés et départ
- Le commentaire sur les mouvements arrivée et départ

5.7.3. Cinématique « Action Utilisateur » à utiliser

Suivant les modifications, elles peuvent être sous la responsabilité d'ATOM ou de PARKING Plus. Il faut donc considérer comme cinématiques celles décrites aux paragraphes 2.2.1 et 2.2.2.

Pour plus d'information sur :

- la modification de l'estimé bloc d'un mouvement, se reporter au paragraphe 7.1.
- la modification de l'immatriculation d'un séjour se reporter au paragraphe 5.3.
- la modification du type avion d'un séjour se reporter au paragraphe 5.4.
- la modification du nombre de passagers d'un vol se reporter au paragraphe 5.5.

5.7.4. Incidence sur PARKING Plus

ACTIONS PARKING PLUS

Actions	Description
ACT-001	Déterminer les modifications opérées par l'utilisateur
ACT-002	Appeler les transactions ATOM correspondantes

MESSAGES À LEVER

Niveau	Identifiant	Conditions
		Se reporter aux paragraphes correspondant à chaque modification unitaire pour récupérer les messages à lever.

5.7.5. Règles de gestion à respecter

Identifiant	Description
RG-MET-015	Synchronisation des actions utilisateurs

5.8. ET-MDSCN-03-08 : Editer les propriétés d'un séjour

Lot 3 : Cette fonctionnalité est déportée dans le lot 3 de PARKING Plus. Elle est hors périmètre du lot 2. Elle est cependant décrite en annexe au paragraphe 16.12

6. UT-MDSCN-04 - Gestion des affectations parking

6.1. ET-MDSCN-04-01 : Affecter un stationnement

6.1.1. Pré-conditions

La vue planning doit être ouverte et le curseur de la souris doit être positionné sur un stationnement affecté ou non affecté.

Important : Si le stationnement est verrouillé, le système doit empêcher l'utilisateur de modifier son affectation.

6.1.2. Description des cas fonctionnels

L'utilisateur (en régulation ou en pré-planification) doit disposer de différents moyens pour positionner un stationnement sur un point de parking donné :

- Déclarer manuellement le point de parking
- Utiliser la fonction de « drag and drop »
- Utiliser la fonction des parkings candidats


Important : dans tous les cas, la modification du point de parking d'un stationnement doit être propagée en temps réel à ATOM.

DÉCLARER MANUELLEMENT LE POINT DE PARKING D'UN STATIONNEMENT

L'utilisateur doit pouvoir affecter un stationnement à un point de parking en saisissant directement l'identifiant du parking.

Pour cela, une proposition est de permettre à l'utilisateur d'ouvrir une boîte de dialogue depuis un menu contextuel, de saisir le parking directement dans cette boîte puis de valider avec le bouton « OK » ou la touche « Entrée ». Il doit pouvoir également annuler sa saisie.

Ceci est illustré par la figure suivante :



Remarque : Cette affectation ne doit pas être rendue impossible si elle entraîne la transgression de règles de gestion. Ces transgressions ne doivent pas être bloquantes mais être notifiées à l'utilisateur par la levée des alarmes correspondantes.

AFFECTER UN STATIONNEMENT AVEC LA FONCTION « DRAG AND DROP »

L'utilisateur doit pouvoir également affecter un stationnement avec la fonction de « *drag and drop* ». Cette fonction permet de sélectionner avec le bouton gauche de la souris un stationnement puis, en le maintenant, de le faire glisser sur un autre point de parking.

Règle de gestion : Lorsque l'utilisateur sélectionne ainsi un stationnement, le système doit représenter graphiquement dans la partie visible du planning les parkings respectant les contraintes d'exploitation pour ce stationnement. Pour plus d'information à propos des contraintes d'exploitation, se reporter au document [3].

La règle RG-MET-028 permet de déterminer les parkings candidats et parmi ces parkings, ceux qui sont admissibles et ceux qui ne le sont pas. Ensuite, la représentation graphique est :

- si le parking est admissible, le système l'indique par un encadré vert sur la ligne du parking d'une longueur équivalente à celle du stationnement.
- si le parking n'est pas admissible, le système doit l'indiquer avec un encadré rouge d'une longueur équivalente à celle du stationnement.

Lot 3 : Il pourra être intéressant d'ajouter une information relative à l'indisponibilité ou à l'intérêt du parking suivant son statut admissible/non admissible. Cette information pourra être représentée directement dans le rectangle concerné sur le Gantt, ou dans la fenêtre associée aux parkings candidats.

Remarque : comme pour le paragraphe précédent, cette affectation peut entraîner des conflits que le système doit alors notifier à l'utilisateur au travers d'alarmes.

La figure suivante illustre le mécanisme de « *drag and drop* » pour l'affectation d'un stationnement à un point de parking :




Figure 30 – Illustration de la déclaration d'un point de parking pour un stationnement

Important : La fonction « *drag and drop* » doit fonctionner entre les différentes sous-fenêtres de la vue planning : séjours affectés, séjours non affectés, parkings candidats, séjours en débord, ... L'utilisateur doit pouvoir faire glisser un stationnement sélectionné de l'une de ces sous-fenêtres à une autre.

AFFECTER UN STATIONNEMENT AVEC LES PARKINGS CANDIDATS

L'utilisateur doit pouvoir affecter un stationnement donné en utilisant la fonction des parkings candidats.

Pour affecter le stationnement, l'utilisateur doit tout d'abord faire afficher les parkings candidats, puis préciser le point de parking destination soit :

- avec un « *drag and drop* »
- en cliquant sur le parking concerné
- en cliquant sur le rectangle représentant le positionnement cible

Pour plus de précision sur l'affichage des parkings candidats d'un stationnement donné, se reporter au document [2] - « Spécifications détaillées « Afficher les éléments d'un scénario ».

Remarque : l'utilisateur doit pouvoir à tout moment refermer la zone des parkings candidats.

PLANIFIER L'AFFECTATION D'UN STATIONNEMENT EN UTILISANT LES PARKINGS CANDIDATS

L'utilisateur doit pouvoir affecter un stationnement sur le premier parking candidat disponible (i.e. : correspond à un rectangle vert dans l'affichage des parkings candidats). Cette action est une simplification de l'enchaînement des actions utilisateur suivantes :

- Afficher les parkings candidats d'un stationnement
- Rechercher le premier parking candidat disponible
- Sélectionner le parking candidat retenu

6.1.3. Cinématique « Action Utilisateur » à utiliser

Cette mise à jour est sous la responsabilité de PARKING Plus. Cependant, la cinématique à suivre pour la fonction de « drag and drop » est spécifique et décrite ci-dessous.

6.1.3.1. Cas nominal

La cinématique à utiliser pour le « Drag & Drop » en environnement de régulation, mode normal, est la suivante :




Figure 31 – Cinématique à utiliser dans le cas du « drag and drop »

Remarque : Dans le cas du mode dégradé de l'environnement de régulation, ou de l'environnement d'études, la cinématique est similaire et ne fait pas l'appel au service adhésion.

6.1.3.2. Cas d'échec à la pose du verrou

La cinématique à suivre dans le cas d'un accès simultané à un séjour par deux utilisateurs est la suivante :




Figure 32 – Cinématique à utiliser dans le cas du « drag and drop » - échec au verrou séjour

6.1.3.3. Cas d'échec à la l'appel à la transaction ATOM

La cinématique à suivre dans le cas d'un échec à l'appel de la transaction ATOM est la suivante :




Figure 33 – Cinématique à utiliser dans le cas du « drag and drop » - échec à la transaction ATOM

6.1.3.4. Paramètres de la transaction ORA ATOM à appeler

Pour traduire l'affectation d'un stationnement à un point de parking, il faut appeler la transaction ORA pour chacun des stationnements du séjour en précisant les nouveaux horaires de début et de fin et l'affectation parking. Ceci est à faire pour tous les stationnements, même si le changement de parking n'en concerne qu'un seul.

Rappel : le changement d'affectation d'un stationnement peut impacter les horaires des stationnements en fonction des temps de parcours de point à point.

Pour plus de précision sur les paramètres de la transaction ORA, se reporter au paragraphe « 3.6 - ET-MDSCN-01-05 : Créer un tractage ».

EXEMPLES D'APPELS AUX TRANSACTIONS ATOM

Rappel : Les paramètres de transactions ORA ATOM à appeler sont donnés à titre d'indication. Ils reflètent les paramètres utilisés aujourd'hui pour les transactions ATOM Ora Parking.

Exemple	Signification
<u>Avant :</u> ORA[AT1234101A]1100850100950A02 ORA[AT1234101A]2101020101500B04 <u>Après :</u> ORA[AT1234101A]1100850100950A02 ORA[AT1234101A]2101025101500H01	Changement d'affectation parking du deuxième stationnement du séjour. Initialement sur B04, il est placé sur H01.

6.1.4. Incidence sur PARKING Plus

ACTIONS PARKING PLUS

Actions	Description
ACT-001	Lorsque l'utilisateur sélectionne un stationnement, présenter les parkings candidats en précisant la disponibilité (encadré rouge ou vert)
ACT-002	Identifier s'il y a des conflits induits par le positionnement du stationnement au nouveau point de parking précisé par l'utilisateur. S'il y a des conflits, lever les alarmes correspondantes
ACT-003	S'il n'y a pas de conflit, ou si l'utilisateur accepte les différentes alarmes, positioner le stationnement sur le nouveau point de parking
ACT-004	Diffuser la modification de l'affectation en temps réel vers ATOM
ACT-005	Confirmer la modification à la réception de l'accusé de réception d'ATOM

MESSAGES À LEVER

Niveau	Identifiant	Conditions
Alarme		Cf. Description des règles de gestion à respecter
Information	INF-001 (Chgt Parking)	Toujours

6.1.5. Règles de gestion à respecter

Identifiant	Description
RG-MET-001	Contraintes de type avion
RG-MET-002	Règle d'occupation (temporisation entre deux stationnements)
RG-MET-003	Règles d'ombrage et de réduction de capacité
RG-MET-007	Règles des parkings en conflit
RG-MET-012	Respect des indisponibilités

RG-MET-013	Respect des verrouillages
RG-MET-015	Synchronisation des actions utilisateurs
RG-MET-005	Règle d'affectation d'un stationnement au contact

6.2. ET-MDSCN-04-02 : Désaffecter un stationnement

6.2.1. Pré-conditions

La vue planning doit être ouverte et le curseur de la souris doit être positionné sur un stationnement affecté à un point de parking.

Important : Si le stationnement est verrouillé, le système doit empêcher l'utilisateur de modifier son affectation.

6.2.2. Description des cas fonctionnels

L'utilisateur doit pouvoir désaffecter un stationnement d'un point de parking.

Pour accéder à cette fonction, il peut utiliser l'item de menu « Désaffecter » dans le menu contextuel du séjour ou la barre principale de menus.

Important : si le stationnement est partiellement ou totalement verrouillé, le système ne doit rendre accessible ces options de menus.

L'appel à cette fonction avec le menu contextuel du séjour est illustré par la figure suivante :



Figure 34 – Illustration de la désaffectation d'un stationnement

Remarque : Le stationnement étant replacé dans les stationnements non affectés, une alerte « ALM-004 - séjour non affecté » doit être levée. **Question AMO -> MOE** : doit-on, pour être cohérent, créer une règle de gestion disant qu'un stationnement doit être affecté à un parking et si la règle n'est pas respectée, lever une alarme ALM-004 ?

6.2.3. Cinématique « Action Utilisateur » à utiliser

Cette mise à jour est sous la responsabilité de PARKING Plus. Il faut donc considérer comme cinématique celle décrite au paragraphe 2.2.1.

Remarque : actuellement, pour traduire la désaffectation d'un stationnement d'un point de parking, ORA Parking appelle la transaction ORA pour chacun des stationnements du séjour en précisant les nouveaux horaires de début et de fin et affectation parking. Pour le stationnement désaffecté, la valeur du parking doit être égale à « *** ».

PARAMÈTRES DE LA TRANSACTION ORA ATOM À APPELER

Pour plus de précision sur les paramètres de la transaction ORA, se reporter au paragraphe « 3.6 - ET-MDSCN-01-05 : Créer un tractage ».

EXEMPLES D'APPELS AUX TRANSACTIONS ATOM

Rappel : Les paramètres de transactions ATOM à appeler sont donnés à titre d'indication. Ils reflètent les paramètres utilisés aujourd'hui pour les transactions ATOM Ora Parking.

Exemple	Signification
<u>Avant :</u> ORA[AT1234101A]1100850100950A02 ORA[AT1234101A]2101020101500B04 <u>Après :</u> ORA[AT1234101A]1100850100950A02 ORA[AT1234101A]2101025101500***	Désaffectation du deuxième stationnement du séjour.

6.2.4. Incidence sur PARKING Plus

ACTIONS PARKING PLUS

Actions	Description
ACT-001	Sur sélection de l'item « Désaffecter » dans ce menu contextuel, désaffecter le stationnement et mettre à jour de la vue planning en conséquence
ACT-002	Propager en temps réel de la désaffectation vers ATOM

MESSAGES À LEVER

Niveau	Identifiant	Conditions
Alarme	ALM-004 (Non affecté)	Toujours
Information	INF-033 (Sej. Désaffecté)	Toujours

6.2.5. Règles de gestion à respecter

Identifiant	Description
RG-MET-013	Respect des verrouillages
RG-MET-015	Synchronisation des actions utilisateurs

6.3. ET-MDSCN-04-03 : Modifier l'état d'affectation parking d'un stationnement

6.3.1. Pré-conditions

La vue planning doit être ouverte et le curseur de la souris doit être positionné sur un stationnement affecté à un point de parking.

6.3.2. Description des cas fonctionnels

Lorsqu'un stationnement est positionné sur un point de parking, son parking peut être dans l'un des états suivants :

- **non confirmé** : c'est l'état par défaut pour une affectation parking. Il indique entre autre aux équipes sol que ce parking est susceptible de changer
- **confirmé** : indique entre autre aux équipes sol que le parking ne peut plus changer et qu'elles peuvent engager les procédures de traitement de l'avion. La confirmation d'un parking est faite automatiquement à la réception de l'actualisation horaire H10⁵ du vol arrivée si le parking est disponible (BLC départ passé, manuellement ou pas, du séjour précédent). L'utilisateur peut éventuellement confirmer lui-même un parking.
- **en attente** : indique entre autre aux équipes sol que le H10 est passé mais que le point de parking n'est toujours pas confirmé. Cet état génère une alerte au niveau de PARKING Plus pour solliciter, si ce n'est pas déjà le cas, le régulateur afin qu'il débloque la situation.

Important : Le régulateur doit toujours pouvoir changer cet état (confirmation, déconfirmation, mise en attente) pour un stationnement donné, même s'il est très sensible de déconfirmer un parking confirmé.

⁵ Au travers de la réception d'un PBL contenant l'actualisation de l'horaire d'arrivée à H10

ACCÉDER À L'ÉTAT D'AFFECTATION PARKING D'UN SÉJOUR OU D'UN STATIONNEMENT

Pour accéder à l'état d'affectation du parking d'un stationnement donné, une proposition est que l'utilisateur utilise l'item de menu « État parking » dans le menu contextuel du stationnement, accessible par clic droit sur le stationnement. Ceci est illustré par la figure suivante :




Figure 35 – Accès à la fenêtre de l'état de l'affectation du point de parking d'un stationnement

Rappel : comme indiqué dans le document [2], l'état d'affectation du parking d'un stationnement est représenté par la présence ou non d'un trait vertical noir devant la barrette du séjour. Ceci est illustré à la figure ci-dessous :




Figure 36 – Proposition de représentation graphique de l'état de confirmation d'un parking

CONFIRMER MANUELLEMENT LE PARKING D'UN STATIONNEMENT OU D'UN SÉJOUR

Pré-requis : L'affectation parking du stationnement ne doit pas être confirmée.

L'utilisateur doit pouvoir confirmer manuellement l'affectation d'un stationnement à un parking donné. Pour cela, une proposition est que l'utilisateur accède à la fenêtre de l'état de l'affectation parking comme indiqué précédemment, puis sélectionne l'item « Confirmé » et valide avec le bouton « OK » ou la touche « Entrée ». Il peut également annuler son opération avec le bouton « Annuler ».

Important : si une alerte en attente est présente pour ce stationnement, la confirmation du parking doit la supprimer automatiquement.

Remarque : lorsqu'un parking est confirmé pour un stationnement, ATOM le précise dans les PBL concernant les vols de ce stationnement par la mention « /CF » après l'identifiant du parking dans la balise « PKG ». Exemple : **PKG.F77/CF**.

DÉCONFIRMER MANUELLEMENT LE PARKING D'UN STATIONNEMENT OU D'UN SÉJOUR

Pré-requis : l'affectation parking du stationnement doit être confirmée.

L'utilisateur doit pouvoir annuler la confirmation de l'affectation d'un stationnement à un parking donné. Pour cela, une proposition est que l'utilisateur accède à la fenêtre de l'état de l'affectation parking comme indiqué précédemment, puis sélectionne l'item « Non confirmé » et valide avec le bouton « OK » ou la touche « Entrée ». Il peut également annuler son opération avec le bouton « Annuler »

Rappel : la déconfirmation d'un parking confirmé reste une procédure exceptionnelle de par les répercussions qu'elle peut avoir sur les équipes de la piste.

Remarque : lorsqu'un parking n'est pas confirmé pour un stationnement, ATOM le précise dans les PBL concernant les vols de ce stationnement par l'absence de mention après l'identifiant du parking dans la balise « PKG ». Exemple : **PKG.F77**.

METTRE EN ATTENTE MANUELLEMENT LE PARKING D'UN STATIONNEMENT OU D'UN SÉJOUR

Pré-requis : l'affectation parking du stationnement ne doit pas être en attente.

L'utilisateur doit pouvoir mettre en attente l'affectation d'un stationnement à un parking donné. Pour cela, une proposition est que l'utilisateur accède à la fenêtre de l'état de l'affectation parking comme indiqué précédemment, puis sélectionne l'item « En attente » et valide avec le bouton « OK » ou la touche « Entrée ». Il peut également annuler son opération avec le bouton « Annuler ».

Important : la mise en attente manuelle d'un parking doit générer une alerte « Parking en attente ».

Remarque : lorsque l'affectation parking est en attente pour un stationnement, ATOM le précise dans les PBL concernant les vols de ce stationnement par la mention « /AT » après l'identifiant du parking dans la balise « PKG ». Exemple : **PKG.F77/AT**.

6.3.3. Cinématique « Action Utilisateur » à utiliser

Cette mise à jour est sous la responsabilité de PARKING Plus. Il faut donc considérer comme cinématique celle décrite au paragraphe 2.2.1.

Remarque : Actuellement, pour confirmer, mettre en attente ou déconfirmer l'affectation parking d'un stationnement, ORA Parking appelle respectivement la transaction ORC, ORT ou ORA pour uniquement le stationnements concerné en précisant les nouveaux horaires de début et de fin et affectation parking.

PARAMÈTRES DE LA TRANSACTION ORC, ORT ET ORA ATOM À APPELER

Les transactions ORC et ORT ont les mêmes paramètres que la transaction ORA. Pour plus de précision sur les paramètres de la transaction ORA, se reporter au paragraphe « 3.6 - ET-MDSCN-01-05 : Créer un tractage ».

EXEMPLES D'APPELS AUX TRANSACTIONS ATOM

Rappel : Les paramètres de transactions ATOM à appeler sont donnés à titre d'indication. Ils reflètent les paramètres utilisés aujourd'hui pour les transactions ATOM Ora Parking.

Exemple	Signification
<u>Avant</u> : ORA[AT1234101A]1100850100950A02 ORA[AT1234101A]2101020101500B04 <u>Après</u> : ORC[AT1234101A]1100850100950A02	Confirmation du point de parking A02 pour le premier stationnement du séjour.
<u>Avant</u> :	Mise en attente du point de parking A02 pour

ORA[AT1234101A]1100850100950A02
 ORA[AT1234101A]2101020101500B04
Après :
 ORT[AT1234101A]1100850100950A02

le premier stationnement du séjour.

6.3.4. Incidence sur PARKING Plus

ACTIONS PARKING PLUS

Actions	Description
ACT-001	Confirmer, déconfirmer ou mettre en attente le parking au niveau de PARKING Plus en fonction du cas
ACT-002	Comme indiqué dans le document [2], indiquer graphiquement l'état du parking
ACT-003	Propager à ATOM la modification de l'état de confirmation du parking de manière à ce qu'il puisse diffuser l'information aux systèmes impactés.
ACT-004	Supprimer l'alerte de parking en attente si elle était présente pour ce stationnement
ACT-005	Lever une alerte « Parking en attente » si le parking est mis en attente manuellement

MESSAGES À LEVER

Niveau	Identifiant	Conditions
Alarme	ALM-003 (Mouvement en attente)	Si le parking est passé manuellement en attente
Information	INF-014 (Confirmation parking)	Si le parking est confirmé manuellement
Information	INF-034 (Parking déconfirmé)	Si le parking est déconfirmé manuellement

6.3.5. Règles de gestion à respecter

Identifiant	Description
RG-MET-015	Synchronisation des actions utilisateurs

6.4. ET-MDSCN-04-04 : Verrouiller ou déverrouiller un stationnement

Le verrouillage est un mécanisme qui assure que le début et/ou la fin d'un stationnement ne peut pas être désaffecté de son point de parking.

Remarque : le moteur d'optimisation de PARKING Plus ne remet pas en cause les séjours entièrement ou partiellement verrouillés et les laisse positionnés sur leur point de parking respectif.

6.4.1. Pré-conditions

La vue planning doit être ouverte et le curseur de la souris doit être positionné sur un stationnement affecté à un point de parking.

Si le stationnement n'est pas affecté, cette fonctionnalité ne doit pas être disponible.

6.4.2. Description des cas fonctionnels

L'utilisateur doit pouvoir verrouiller ou déverrouiller le mouvement arrivée et/ou le mouvement départ d'un stationnement donné. Le verrouillage partiel ou total d'un stationnement permet de garantir à l'utilisateur que ce stationnement reste sur le point de parking auquel il est affecté.

Remarque : lorsqu'un stationnement est partiellement ou totalement verrouillé, les options proposées doivent en tenir compte : si l'arrivée du stationnement est déjà verrouillée, l'option proposée pour l'arrivée doit être « Déverrouiller l'arrivée ».

Pour verrouiller ou déverrouiller un stationnement, une proposition est que l'utilisateur sélectionne l'item « Verrouillage » du menu contextuel du stationnement, puis sélectionne l'option qu'il désire à savoir verrouiller ou déverrouiller l'arrivée, le départ ou les deux. Ceci est illustré par la figure suivante :




Figure 37 – Illustration de la recomposition après suppression d'un tractage

Important : lorsqu'un stationnement est totalement verrouillé, le système doit empêcher la création de tractage.

6.4.3. Cinématique « Action Utilisateur » à utiliser

Cette mise à jour est sous la responsabilité de PARKING Plus. En outre, cette information est significative au niveau de PARKING Plus et de son moteur d'optimisation. Elle doit en conséquence rester locale à PARKING Plus et être passée au moteur pour le processus d'optimisation d'un scénario.

Les cinématiques à utiliser sont donc celles décrites dans le paragraphe 2.2.1 sans l'appel au service adhésion.

6.4.4. Incidence sur PARKING Plus

ACTIONS PARKING PLUS

Actions	Description
ACT-001	Verrouiller ou deverrouiller l'arrivée et/ou le départ du stationnement

ACT-002	Indiquer graphiquement par un crochet respectivement à l'avant ou à l'arrière du stationnement
---------	--

MESSAGES À LEVER

Niveau	Identifiant	Conditions
Information	INF-035 (Pose verrou arrivée)	Si le début du stationnement est verrouillée
Information	INF-036 (Pose verrou départ)	Si la fin du stationnement est verrouillée
Information	INF-037 (Levée verrou arrivée)	Si le début du stationnement est déverrouillée
Information	INF-038 (Levée verrou départ)	Si la fin du stationnement est déverrouillée

6.4.5. Règles de gestion à respecter

Identifiant	Description
RG-MET-015	Synchronisation des actions utilisateurs

7. UT-MDSCN-05 - Gestion des horaires et des actualisations d'un mouvement

Important : La distinction entre une actualisation horaire et une mise à jour horaire est faite au paragraphe 3.7.2.1 – « Représentation graphique des actualisations/mises à jour horaires » du document [2]. Se reporter à ce paragraphe pour plus de précisions.

7.1. ET-MDSCN-05-01 : Modifier l'horaire d'un vol, d'une MEP ou d'un DEPAT

7.1.1. Pré-conditions

La vue planning doit être ouverte et le curseur de la souris doit être positionné sur un séjour ou sur l'un de ses stationnements.

7.1.2. Description des cas fonctionnels

L'utilisateur en régulation doit pouvoir modifier simplement mais avec précision l'horaire des mouvements arrivée et départ composant un stationnement. Il est important que les moyens ergonomiques mis en place lui permettent de le faire avec une bonne précision (de l'ordre de la minute).

MODIFICATION DE HORAIRE D'UN VOL (VOL, MEP, DEPAT) PAR BOITE DE DIALOGUE

L'utilisateur doit pouvoir tout d'abord faire cette mise à jour au travers d'une boîte de dialogue. L'utilisateur sélectionne pour cela l'item « Modifier -> horaires » du menu contextuel du stationnement, ou de la barre principale de menus pour ouvrir la boîte de dialogue. Ensuite, il saisit la valeur désirée puis qu'il valide avec le bouton « OK » ou la touche « Entrée ». Ceci est illustré par la figure suivante :




Figure 38 – Illustration de modification horaire d'un stationnement avec boîte de dialogue

MODIFICATION DE HORAIRE D'UN VOL EN SIMULATION

L'utilisateur doit pouvoir simuler la modification de l'heure d'un vol départ afin d'anticiper la conséquence d'un probable retard. Cette modification doit rester locale à PARKING Plus car elle n'est qu'une indication pour l'utilisateur afin qu'il puisse anticiper un retard non encore officialisé.

Un horaire en « SIMU » doit être représenté par un prolongement de la barrette du stationnement en hachuré jaune et rouge (inverse du slot).

Ceci est illustré à la figure suivante :



Figure 39 – Illustration de la simulation de la modification d'un horaire

7.1.3. Cinématique « Action Utilisateur » à utiliser

Cette mise à jour est sous la responsabilité d'ATOM. Il faut donc considérer comme cinématique celle décrite au paragraphe 2.2.2.

7.1.3.1. Modification de l'horaire d'un vol

Pour traduire la modification de l'horaire estimé d'un vol, il faut appeler suivant le type de vol (arrivée ou départ) les transactions ETA ou ETD avec

PARAMÈTRES DE LA TRANSACTION PAX ATOM À APPELER

Rappel : Les paramètres de transactions ATOM à appeler sont donnés à titre d'indication. Ils reflètent les paramètres utilisés aujourd'hui pour les transactions ATOM Ora Parking.

Désignation	Type de données	Format	Caractère	Exemple
Identifiant du vol arrivée				
Code compagnie	Alphanumérique	AAA	Obligatoire	AF
Numéro du vol	Alphanumérique	AAAA	Obligatoire	1234
Jour d'opération	Date	JJ	Obligatoire	10
Numéro d'ordre du vol	Numérique	9	Obligatoire	1
Sens	Alphanumérique	A	Obligatoire	A ou D
Nouveau couple immatriculation / type avion				
Jour	Date	JJ	Obligatoire	10
Heure	Heure	HHMM	Obligatoire	1150

EXEMPLES D'APPELS AUX TRANSACTIONS ATOM

Exemple	Signification
ETA[AT1234101A]101340	Modification de l'horaire d'arrivée du vol AT1234 du 10 du mois en cours. Nouvel horaire : 13h40 le 10 du mois en cours

7.1.3.2. Modification d'une MEP ou d'une DEPAT

Pour traduire la modification de l'horaire d'une MEP ou d'une DEPAT, il faut supprimer et recréer la MEP ou la DEPAT.

Pour la création d'une MEP ou d'une DEPAT, se reporter au paragraphe 3.4 de ce paragraphe.

Pour la suppression d'une MEP ou d'une DEPAT, se reporter au paragraphe 3.5 de ce document.

7.1.4. Incidence sur PARKING Plus

ACTIONS PARKING PLUS

Actions	Description
ACT-001	Appeler la transaction ATOM
ACT-002	Mettre à jour l'horaire du mouvement à la réception du message en provenance d'ATOM

MESSAGES À LEVER

Niveau	Identifiant	Conditions
--------	-------------	------------

Information	INF-016 (Changement horaire)	Si la modification n'est pas faite en mode « simulation »
Information	INF-039 (Changement horaire en simulation)	Si la modification est faite en mode « simulation »
Information	INF-038 (Levée verrou départ)	Si la fin du stationnement est déverrouillée

RÈGLES DE GESTION À RESPECTER

Identifiant	Description
RG-MET-002	Règles d'occupation
RG-MET-003	Règles d'ombrage et de réduction de capacité
RG-MET-007	Règles des parkings en conflit
RG-MET-009	Règles de décomposition des séjours long
RG-MET-010	Respect des TTM de déplacement vols
RG-MET-011	Respect des TTM séjours
RG-MET-012	Indisponibilités
RG-MET-014	Respect des temps de déplacement de zone à zone
RG-MET-015	Synchronisation des actions utilisateurs
RG-MET-022	Respect des statuts douaniers d'un stationnement
RG-MET-005	Règle d'affectation d'un stationnement au contact

7.2. ET-MDSCN-05-02 : Modifier l'horaire d'un tractage

7.2.1. Pré-conditions

La vue planning doit être ouverte et le curseur de la souris doit être positionné sur un séjour ou sur l'un de ses stationnements.

7.2.2. Description des cas fonctionnels

MODIFIER MANUELLEMENT L'HORAIRE D'UN TRACTAGE

L'utilisateur doit pouvoir saisir manuellement le nouvel horaire de début ou de fin d'un tractage.

Une proposition est que l'utilisateur accède au menu contextuel du stationnement, sélectionne l'option « Tractages » puis l'option « Modifier ». Ceci ouvre une fenêtre modale dans laquelle il peut saisir l'un des deux horaires (début ou fin) du tractage. Le second horaire est calculé en fonction de la durée du trajet du tractage. Ceci est illustré par la figure suivante :




Figure 40 – Illustration de la modification des horaires d'un tractage

Remarque : si l'horaire du tractage a été actualisé (Actualisation DAP ou FIN déjà faite), les horaires ne doivent plus être modifiables.

MODIFICATION DE L'HEURE DU TRACTAGE SANS LE CURSEUR DE LA SOURIS

L'utilisateur, avec la fenêtre précédente, peut modifier l'heure de début ou de fin du tractage. La notion d'horaire de début ou de fin doit être cependant respectée pour le calcul des horaires du tractage, comme décrit dans le paragraphe de création du tractage.

MODIFICATION DE L'HEURE DU TRACTAGE AVEC LE CURSEUR DE LA SOURIS

Il doit être également possible de modifier l'heure du tractage avec le curseur de la souris, en sélectionnant le triangle représentant le tractage au niveau du stationnement et en le faisant glisser à droite ou à gauche.

REPOSITIONNEMENT D'UN TRACTAGE À L'HEURE COURANTE

L'utilisateur doit pouvoir repositionner un tractage à l'heure courante en cliquant avec le bouton central de la souris sur le tractage. Cette fonction doit être reconduite dans PARKING Plus.

Important : si une alarme « Non DAP » ou « Non FIN » a été levée pour ce séjour et que les conditions de levée de cette alarme ne sont plus respectées suite à la modification de l'horaire du tractage, le système doit la supprimer automatiquement.

7.2.3. Cinématique « Action Utilisateur » à utiliser

Cette mise à jour est sous la responsabilité d'ATOM. Il faut donc considérer comme cinématique celle décrite au paragraphe 2.2.2.

Rappel : Actuellement, pour traduire la modification de l'heure d'un tractage, ORA Parking appelle la transaction ORA pour chacun des stationnements du séjour en précisant les nouveaux horaires de début et de fin et l'affectation parking.

PARAMÈTRES DE LA TRANSACTION ORA ATOM À APPELER

Pour plus de précision sur les paramètres de la transaction ORA, se reporter au paragraphe « 3.6 - ET-MDSCN-01-05 : Créer un tractage ».

EXEMPLES D'APPELS AUX TRANSACTIONS ATOM

Rappel : Les paramètres de transactions ATOM à appeler sont donnés à titre d'indication. Ils reflètent les paramètres utilisés aujourd'hui pour les transactions ATOM Ora Parking.

Exemple	Signification
<u>Avant :</u> ORA[AT1234101A]1100850100950A02 ORA[AT1234101A]2101020101500B04 <u>Après :</u> ORA[AT1234101A]1100850101050A02 ORA[AT1234101A]2101120101500B04	Modification de l'horaire du tractage du séjour initialement prévu à 9h50 et reporté d'une heure à 10h50.

7.2.4. Incidence sur PARKING Plus

ACTIONS PARKING PLUS

Actions	Description
ACT-001	Appeler la transaction ATOM
ACT-002	Mettre à jour l'horaire du mouvement à la réception du message en provenance d'ATOM

MESSAGES À LEVER

Niveau	Identifiant	Conditions
Alarme	ALM-018 (Cond. Tractage perdues)	Si le changement horaire induit que le séjour ne remplit plus les conditions de tractage
Information	INF-016 (Changement horaire)	Toujours

7.2.5. Règles de gestion à respecter

Identifiant	Description
RG-MET-009	Règles de décomposition des séjours longs
RG-MET-015	Synchronisation des actions utilisateur
RG-MET-002	Règles d'occupation
RG-MET-003	Règles d'ombrage et de réduction de capacité
RG-MET-007	Règles des parkings en conflit
RG-MET-010	Respect des TTM de déplacement vols
RG-MET-014	Respect des temps de déplacement de zone à zone
RG-MET-022	Respect des statuts douaniers d'un stationnement

7.3. ET-MDSCN-05-03 : Actualiser l'horaire d'un vol

Ce paragraphe correspond aux actions utilisateurs disponibles dans le menu contextuel du stationnement pour traiter manuellement l'absence de réception pour un vol donné d'une de ses actualisations horaires.

Rappel : la distinction entre une mise à jour et une actualisation de l'horaire d'un vol est décrite au paragraphe 3.7.2.1 « Représentation graphique des actualisations/mises à jour horaires » du document [2]. La précedence des différents codes horaire (EA, QRE, H10, BLC, ...) est également décrite dans ce paragraphe. Se reporter à ce paragraphe pour plus d'informations.

Remarque : le traitement d'une absence d'actualisation peut se faire également par une action utilisateur au niveau de l'alarme concernée : « non QRE », « non H10 », « non BLC arrivée » ou « non BLC départ ». Pour plus d'information sur cette fonction, se reporter aux paragraphes correspondants dans ce document.

Rappel : la réception par le système PARKING Plus d'une actualisation horaire pour le vol arrivée d'un séjour donné est représentée par un pictogramme sous ce séjour. En revanche, l'absence de réception d'une de ces actualisations n'est pas représenté graphiquement mais au travers d'une nouvelle alarme dans la fenêtre de suivi des alarmes. Pour plus de précision sur l'affichage de ces alarmes, se reporter aux document [2].

Important : l'actualisation de l'horaire d'un vol doit avoir une portée uniquement locale à PARKING Plus pour simuler la réception effective de cette actualisation. Elle ne doit en aucun cas remonter dans ATOM.


7.3.1. Pré-conditions

La vue planning doit être ouverte et le curseur de la souris doit être positionné sur un séjour n'ayant pas reçu une des actualisations horaire suivante : QRE, H10, BLC arrivée ou BLC départ.

7.3.2. Description des cas fonctionnels

7.3.2.1. Actualiser manuellement l'horaire au QRE d'un vol arrivée

L'utilisateur doit pouvoir actualiser manuellement l'horaire QRE d'un séjour au travers d'un item de menu accessible dans le menu contextuel du séjour. Une proposition est illustrée à la figure suivante :



Important : L'actualisation horaire QRE passée manuellement par l'utilisateur ne doit pas être remontée à ATOM.

ACTIONS PARKING PLUS

Actions	Description
ACT-001	Mettre à jour l'actualisation horaire et mettre à jour le pictogramme présent

	sous le séjour et représentant le niveau d'actualisation horaire. Pour plus d'information sur cette représentation, se reporter au document [2].
ACT-002	Supprimer l'alarme « Absence d'actualisation QRE » si elle est présente pour le séjour concerné

MESSAGES À LEVER


Niveau	Identifiant	Conditions
Information	INF-004 (Actualisation QRE)	Toujours

RÈGLES DE GESTION À RESPECTER

Identifiant	Description
RG-MET-015	Synchronisation des actions utilisateur

7.3.2.2. Actualiser manuellement l'horaire au H10 d'un vol arrivée

L'utilisateur doit pouvoir actualiser manuellement l'horaire H10 d'un séjour au travers d'un item de menu accessible dans le menu contextuel du séjour. Une proposition est illustrée par la figure suivante :



Important : L'actualisation horaire H10 passée manuellement par l'utilisateur ne doit pas être remontée à ATOM.

ACTIONS PARKING PLUS

Actions	Description
ACT-001	Mettre à jour l'actualisation et mettre à jour le pictogramme présent sous le séjour et représentant le niveau d'actualisation horaire. Pour plus d'information sur cette représentation, se reporter au document [2].
ACT-002	Déclencher la règle de gestion de confirmation d'un parking sur réception d'une actualisation H10 (RG-MET-026).
ACT-003	Supprimer les alarmes « Absence d'actualisation QRE » et « Absence d'actualisation H10 » si elles sont présentes pour le séjour concerné

MESSAGES À LEVER


Niveau	Identifiant	Conditions
Information	INF-004 (Actualisation H10)	Toujours
Information	INF-014 (Parking confirmé)	Si l'actualisation induit une confirmation du parking avec la règle RG-MET-026
Alarme	ALM-003 (Mouvement en attente)	Si l'actualisation induit une mise en attente du parking avec la règle RG-MET-026

RÈGLES DE GESTION À RESPECTER

Identifiant	Description
RG-MET-026	Confirmation de l'affectation d'un stationnement
RG-MET-015	Synchronisation des actions utilisateur

7.3.2.3. Actualiser manuellement l'horaire au BLC arrivée d'un vol arrivée

L'utilisateur doit pouvoir actualiser manuellement l'horaire BLC arrivée d'un séjour au travers d'un item de menu accessible dans le menu contextuel du séjour. Une proposition est illustrée à la figure suivante :

**ACTIONS PARKING PLUS**

Actions	Description
ACT-001	Mettre à jour l'actualisation et mettre à jour le pictogramme présent sous le séjour et représentant le niveau d'actualisation horaire. Pour plus d'information sur cette représentation, se reporter au document [2].
ACT-002	Mettre à jour la représentation graphique du séjour afin de représenter la réception de l'actualisation BLC arrivée. Pour plus d'information sur cette représentation, se reporter au document [2].
ACT-003	Supprimer les alarmes « Absence d'actualisation QRE », « Absence d'actualisation H10 » et « absence d'actualisation BLC arrivée » si elles sont présentes pour le séjour concerné

MESSAGES À LEVER

Niveau	Identifiant	Conditions
Information	INF-003 (Actualisation BLC arrivée)	Toujours


RÈGLES DE GESTION À RESPECTER

Identifiant	Description
RG-MET-015	Synchronisation des actions utilisateur

Important : L'actualisation horaire BLC arrivée passée manuellement par l'utilisateur ne doit pas être remontée à ATOM.

7.3.2.4. Actualiser manuellement l'horaire au BLC départ d'un vol départ

L'utilisateur doit pouvoir actualiser manuellement l'horaire BLC départ d'un séjour au travers d'un item de menu accessible dans le menu contextuel du séjour. Une proposition est illustrée à la figure suivante :



ACTIONS PARKING PLUS

Actions	Description
ACT-001	Mettre à jour l'actualisation et mettre à jour le pictogramme présent sous le séjour et représentant le niveau d'actualisation horaire. Pour plus d'information sur cette représentation, se reporter au document [2].
ACT-002	Mettre à jour la représentation graphique afin de représenter la réception de l'actualisation BLC départ. Pour plus d'information sur cette représentation, se reporter au document [2].
ACT-003	Supprimer les alarmes « Absence d'actualisation BLC arrivée » et « Parking en attente » si elles sont présentes pour le séjour concerné

MESSAGES À LEVER

Niveau	Identifiant	Conditions
Information	INF-006 (Actualisation BLC départ)	Toujours

RÈGLES DE GESTION À RESPECTER

Identifiant	Description
RG-MET-015	Synchronisation des actions utilisateur

Important : L'actualisation horaire BLC départ passée manuellement par l'utilisateur ne doit pas être remontée à ATOM.

7.3.3. Cinématique « Action Utilisateur » à utiliser

Cette mise à jour est sous la responsabilité de PARKING Plus. En outre, cette information est significative au niveau de PARKING Plus et de son moteur d'optimisation. Elle doit en conséquence rester locale à PARKING Plus et être passée au moteur pour le processus d'optimisation d'un scénario.

Important : c'est une des exceptions où la mise à jour ne doit pas être remontée en ATOM.

Les cinématiques à utiliser sont donc celles décrites dans le paragraphe 2.2.1 sans l'appel au service adhésion.

7.4. ET-MDSCN-05-04 : Confirmer l'horaire d'un tractage

7.4.1. Pré-conditions


La vue planning doit être ouverte et le curseur de la souris doit être positionné sur un séjour comportant au moins un tractage.

7.4.2. Description des cas fonctionnels

7.4.2.1. Confirmer manuellement l'horaire de début de tractage, d'une MEP ou d'un DEPAT DAP

L'utilisateur doit pouvoir confirmer manuellement l'horaire effectif de début (DAP) d'un tractage, d'une mise en piste ou d'un départ atelier.

Une proposition pour réaliser cette confirmation de l'horaire de début du tractage est illustrée par la figure suivante :



ACTIONS PARKING PLUS

Actions	Description
ACT-001	Pour un tractage, déclencher la règle de gestion de confirmation du parking suivant sur réception d'une actualisation DAP (RG-MET-027).

Important : La confirmation horaire DAP doit être remontée à ATOM

Lorsque l'utilisateur confirme l'horaire de début du tractage, le système PARKING Plus doit vérifier la disponibilité du point de parking destination et en fonction :

- Confirmer le point de parking si celui-ci est disponible
- Mettre en attente le point de parking et lever une alarme « Parking en attente de confirmation »

MESSAGES À LEVER

Niveau	Identifiant	Conditions
Information	INF-008 (Confirmation DAP)	Toujours
Information	INF-014 (Parking confirmé)	Si la confirmation de l'horaire tractage induit une confirmation du parking avec la règle RG-MET-026
Alarme	ALM-003 (Mouvement en attente)	Si la confirmation de l'horaire tractage induit une mise en attente du parking avec la règle RG-MET-026


RÈGLES DE GESTION À RESPECTER

Identifiant	Description
RG-MET-027	Confirmation de l'affectation d'un stationnement

RG-MET-015 Synchronisation des actions utilisateur

7.4.2.2. Confirmer manuellement l'horaire de fin de tractage FIN

L'utilisateur doit pouvoir confirmer manuellement l'horaire effectif de fin (FIN) d'un tractage. Une proposition pour réaliser cette confirmation de l'horaire de fin du tractage est illustrée par la figure suivante :



ACTIONS PARKING PLUS

Actions	Description
ACT-001	Supprimer l'alarme « Non FIN » si elle est présente pour ce stationnement

Important : La confirmation horaire FIN doit être remontée à ATOM.

MESSAGES À LEVER

Niveau	Identifiant	Conditions
Information	INF-009 (Confirmation FIN)	Toujours

RÈGLES DE GESTION À RESPECTER

Identifiant	Description
RG-MET-015	Synchronisation des actions utilisateur

7.4.3. Cinématique « Action Utilisateur » à utiliser

Cette mise à jour est sous la responsabilité de PARKING Plus. Les cinématiques à utiliser sont donc celles décrites dans le paragraphe 2.2.1.

Rappel : Actuellement, pour traduire l'actualisation de l'horaire de début ou de fin du tractage pour ATOM, ORA Parking appelle respectivement la transaction DAP ou FIN avec l'identifiant du vol arrivée du séjour et la date/heure à jour.

PARAMÈTRES DES TRANSACTIONS DAP ET FIN ATOM À APPELER

Désignation	Type de données	Format	Caractère	Exemple
Identifiant du vol arrivée				
Code compagnie	Alphanumérique	AAA	Obligatoire	AF
Numéro du vol	Alphanumérique	AAAA	Obligatoire	1234
Jour d'opération	Date	JJ	Obligatoire	10
Numéro d'ordre du vol	Numérique	9	Obligatoire	1
Sens	Alphanumérique	A	Obligatoire	A ou D
Nouveau date/heure du tractage				
Date/heure	Date/Heure	JJHHMM	Obligatoire	101340

EXEMPLES D'APPELS AUX TRANSACTIONS ATOM

Rappel : Les paramètres de transactions ATOM à appeler sont donnés à titre d'indication. Ils reflètent les paramètres utilisés aujourd'hui pour les transactions ATOM Ora Parking.

Exemple	Signification
DAP[AT1234241A]241022	Actualisation de l'horaire de début de tractage à 10h22
FIN[AT1234241A]241345	Actualisation de l'horaire de fin de tractage à 13h45

8. UT-MDSCN-06 - Actions utilisateurs globales à la fenêtre principale

Important : Les actions utilisateurs décrites dans ce paragraphe n'influencent que l'affichage des fenêtres PARKING Plus. Elles n'induisent pas de mises à jour du système PARKING Plus et n'impliquent donc pas de propagation vers ATOM.

8.1. ET-MDSCN-06-01 Afficher/Masquer les ombrages, les réductions de capacité et les conflits parking

L'utilisateur doit pouvoir à tout moment demander l'affichage ou le masquage des différentes perturbations (ombrages, réductions de capacité et conflits parking) d'un parking sur un autre.

Pour plus de détail sur l'affichage de ces éléments, reporter vous au document [2].

8.2. ET-MDSCN-06-02 Afficher/Masquer les parkings non occupés

Important : ce besoin est uniquement valable pour l'environnement d'études. Pour l'environnement de régulation, il ne doit surtout pas être possible.

En environnement d'études, il est intéressant de pouvoir demander l'affichage de tous les points de parkings ou bien uniquement ceux étant associés à au moins un stationnement sur la période de temps du scénario.

Pour plus de détail sur l'affichage de ces éléments, reporter vous au document [2].

8.3. ET-MDSCN-06-03 Afficher/Masquer uniquement les séjours non affectés

Quelque soit l'environnement de l'utilisateur, il doit être possible de demander l'affichage ou le masquage des stationnements non affectés à un point de parking. L'affichage doit se faire dans la fenêtre principale et permettre de voir simultanément les séjours affectés et non affectés.

Pour plus de détail sur l'affichage de ces éléments, reporter vous au document [2].

8.4. ET-MDSCN-06-04 Impression d'un planning

INFORMATIONS DES STATIONNEMENTS À IMPRIMER

Pour chaque barrette de stationnement, le système doit imprimer à l'intérieur les informations suivantes :

- Compagnie
- Numéro de vol
- Immatriculation
- Nombre de passagers
- Type avion

Dans le cas des DEPAT et des MEP, la compagnie et le numéro de vol doivent être remplacés respectivement par les libellés « DEPAT » et « MEP ».

INFORMATIONS GLOBALES À IMPRIMER

Pour chaque impression, un cartouche doit indiquer la date et l'heure d'impression, ainsi que les dates représentées sur le planning. Ce cartouche doit également contenir l'ensemble des paramètres de l'impression (plage de temps, plage de parkings, etc ...)

CHOIX DES SÉJOURS À IMPRIMER

Pour l'impression de tout ou partie d'un planning, l'utilisateur doit pouvoir préciser s'il désire imprimer les séjours affectés et/ou non affectés.

PRÉCISION DE LA PAGE DE TEMPS À IMPRIMER

L'utilisateur doit pouvoir préciser la page de temps pour laquelle il désire l'impression. Les options suivantes doivent être disponibles :

- « Tout » : considérer toute la plage de temps du scénario en cours

- « de ... à ... » : considère la plage s'écoulant entre deux bornes de temps précisées par l'utilisateur. Afin d'avoir une vision du contexte juste avant le début de la plage, le début de plage sera considéré par rapport à la borne début indiquée moins une heure
- « à partir de maintenant » : imprime, dans le cas de l'environnement de régulation, le planning à partir de l'heure courante jusqu'à la fin de la plage du scénario en cours. Afin d'avoir une vision du contexte juste avant le début de la plage, le début de plage sera considéré par rapport à l'heure courante moins une heure

PRÉCISION DE LA PAGE DE PARKINGS À IMPRIMER

L'utilisateur doit pouvoir préciser la page de parkings pour laquelle il désire l'impression. Les options suivantes doivent être disponibles :

- « Tout » : l'ensemble des parkings
- « Parkings occupés » : uniquement les parkings disposant au moins d'un séjour. Option en exclusion mutuelle avec l'option « Tout ».
- « Pkg | Zone » : un parking ou une zone
- « de ... à ... » : plage de parkings et/ou de zones

Remarque : hormis l'option « tout », les autres options peuvent se combiner, par exemple A02;B02-B04;Ccontact

Important : Si la sélection contient des zones de parkings, celles-ci doivent être imprimées dans la mesure du possible sur la même page.

RAPPEL DES HEURES ET DES PARKINGS

Étant donné que les parkings sont imprimés à gauche, de manière à faciliter la lecture du planning sur la feuille, il serait intéressant d'avoir le rappel en filigrane des parkings par ligne.

De même, il serait intéressant d'avoir également le rappel des heures en filigrane.

Ceci est illustré par la figure suivante :




Figure 41 - Illustration des rappels en filigrane des heures et des parkings

CHOIX DU FORMAT PAPIER DE L'IMPRESSION

L'utilisateur doit pouvoir préciser sur quel format de papier il désire imprimer (A3, A4, ...) ainsi que le nombre de pages en hauteur et en largeur sur lesquelles il veut avoir son impression.

Exemple : adapter l'impression du planning pour qu'elle tienne sur 3 pages A4 en largeur et deux pages A4 en hauteur.

EXPORT DANS UN FICHIER PDF

L'utilisateur doit pouvoir indiquer un fichier pdf comme destination de l'impression du planning. Le système devra lui proposer de nommer ce fichier et de préciser l'emplacement ou l'enregistrer.

IMPRESSION EN NOIR ET BLANC

L'utilisateur doit pouvoir demander une impression en noir et blanc sans niveaux de gris. Ceci peut se traduire par une option « Affichage des couleurs en fonction des types avion » cochée ou non en fonction du besoin de l'utilisateur.

8.5. ET-MDSCN-06-05 – Sauvegarder une photographie du planning

ENREGISTRER MANUELLEMENT UNE IMAGE STATIQUE DU PLANNING

En régulation, l'utilisateur doit pouvoir à n'importe quel moment demander l'enregistrement de la situation complète du planning. Cette photographie ou image doit être alors horodatée et archivée par le système PARKING Plus.

Important : pour simplifier, ceci peut être réalisé par un export classique du scénario en cours.

Pour accéder à cette fonctionnalité, l'utilisateur doit pouvoir y accéder soit par le menu contextuel du fond d'écran du GANTT (pas sur un séjour), soit par une option de menu, soit par une touche de raccourci.

RECHARGER UNE PHOTOGRAPHIE PRÉCÉDEMMENT ENREGISTRÉE

L'utilisateur doit pouvoir charger en lecture une photographie précédemment enregistrée pour revenir sur une situation sur laquelle une enquête est en cours.

Pour accéder à cette fonctionnalité, l'utilisateur doit pouvoir y accéder soit par le menu contextuel du fond d'écran du GANTT (pas sur un séjour), soit par une option de menu, soit par une touche de raccourci.

Lorsque cette fonction est appelée, une fenêtre modale doit être ouverte en proposant la liste des photographies précédemment sauvegardées disponibles. Pour recharger une photographie, l'utilisateur doit alors la sélectionner dans la liste et cliquer sur le bouton « Voir ».

Important : pour simplifier, ceci peut être réalisé par un import classique du scénario en cours.

Ceci est illustré à la figure suivante :




Figure 42 - Fenêtre modale de chargement d'une photographie PARKING Plus

8.6. ET-MDSCN-06-06 Rechercher un vol

8.6.1. Description de l'écran de recherche

Tout utilisateur de PARKING Plus, quelque soit son environnement de travail (régulation, études) et son profil, doit pouvoir rechercher un vol en fonction selon les différents critères donnés ci-dessous :

CRITÈRES AU NIVEAU DU MOUVEMENT

- Le sens du mouvement (vols, DEPAT, MEP) : Indifférent, arrivée ou départ
- La compagnie opératrice : code alphanumérique sur trois caractères
- Le numéro de vol : code alphanumérique sur quatre caractères
- La compagnie propriétaire : code alphanumérique sur trois caractères
- Les escales de provenance ou de destination : code alphanumérique sur trois caractères, séparés par des virgules⁽⁶⁾
- Le statut douanier : Indifférent, international ou domestique
- La présence ou non d'une exception statut douanier sur le vol : oui/non
- Les natures du vol : codes numériques sur un caractère, séparés par des virgules⁽⁶⁾
- Le type courrier : Indifférent, long ou moyen courrier
- Les particularités du vol
 - Présence d'un commentaire sur le vol : Oui/non
 - Présence de contrainte de pré-affectation sur le vol : Oui/non
 - Existence d'un ou de plusieurs QRF sur le vol, c'est à dire des vols avec le numéro du vol mais avec un numéro d'ordre supérieur à 1 : Oui/non
- Terminal naturel du vol : vide ou valeur parmi une liste de valeurs prédéfinies et paramétrable (2A, 2B, 2C, ...)

CRITÈRES AU NIVEAU DU SÉJOUR

- Les types avion recherchés : codes alphanumériques sur trois caractères, séparés par des virgules⁽⁶⁾
- L'immatriculation réduite de l'avion assurant le vol : code alphanumérique sur trois caractères
- Les particularités du séjour
 - Indication « Compagnie partenaire » pour la compagnie opérant le vol : Oui/non
 - Séjour avec un bi-statuts douanier : Oui/non

CRITÈRES AU NIVEAU PARKING

- Les parkings **ou** les zones parkings **ou** les aires parking sur lesquels sont affectés les vols recherchés : l'utilisateur doit pouvoir sélectionner plusieurs valeurs

⁶ La virgule doit être interprétée comme un « OU ». Exemple LHR, MAN => LHR ou MAN

CRITÈRES AU NIVEAU HORAIRES

- Le type d'horaire sur lequel s'appuie le critère : Programmé (SCT) ou Estimé (DHC)
- La plage de dates et d'horaires concernant les vols recherchés

L'utilisateur doit par ailleurs pouvoir insérer dans sa requête le groupe de critères en cours de saisis, de manière à pouvoir appliquer plus d'un groupe de critères. L'interprétation doit être également ici un « OU » : exemple groupe de critères n°1 **OU** groupe de critères n°2.

Remarque : Tout groupe de critères ajouté à la requête de l'utilisateur doit pouvoir être modifié ou supprimé.

Important : la requête de l'utilisateur revient à une somme des vols/stationnements répondant à l'un des groupes de critères ajoutés.

A tout moment, l'utilisateur doit pouvoir réinitialiser sa requête, c'est à dire supprimer avec un bouton « Réinitialiser » tous les groupes de critères précédemment insérés et remettre tous les champs à leur valeur par défaut.

Important : L'utilisateur doit pouvoir préciser avant de valider sa recherche s'il désire avoir l'affichage du résultat :

- graphiquement dans une subdivision de l'écran GANTT.

et/ou

- sous forme de tableau dans la zone d'information. Les informations à présenter sont :

L'utilisateur peut enfin au travers de boutons spécifiques

- soit « valider » sa recherche et voir apparaître les vols/stationnements répondant aux critères
- soit « annuler » simplement son processus de recherche.

La figure suivante illustre l'écran de recherche cible :

ORA Plus v 1.0.0. - Recherche

Critères

Mouvements

Sens : ☒ Indifférent ☐ Arrivée ☐ Départ

N° de vol / Id mouvement au sol : Compagnie propriétaire :

Escale(s) :

Statut douanier : ☒ Indifférent ☐ International ☐ Domestique ☐ Avec exception de statut douanier

Nature : ☒ Toutes

Type de courrier : ☒ Indifférent ☐ LC ☐ MC

Particularités : ☐ Avec commentaire ☐ Avec contrainte de pré-affectation ☐ Comportant un GRF

Terminal naturel :

Séjours

Type avion :

Immatriculation réduite :

Particularités : ☐ Compagnie partenaire ☐ Bi-statuts

Horaires

Type : ☒ SCT ☐ DHC

Date entre : ... et ...

Heure entre : ... et ...

Critères parking

☐ Parkings ☒ Zones ☐ Aires

Alpha contact
Alpha large

Synthèse

Groupe de critères 1
Groupe de critères 2
...

Effacer Insérer

Supprimer Modifier

Afficher le résultat comme :

Réinitialiser Valider Annuler

Supprime tous les groupes de critères

Liste de valeurs, séparées par des virgules

Liste à sélection multiple, dont le contenu dépend de l'option sélectionnée

Insère le groupe de critères en cours, avec comme interprétation un «OU»

Permet de modifier ou de supprimer des groupes de critères précédemment insérés

Figure 43 - Version proposée pour l'écran de saisie des critères de recherche

PRESENTATION DU RESULTAT DE LA RECHERCHE

Le résultat de la recherche peut être présenté soit sous forme graphique dans une subdivision du GANTT, soit de manière tabulaire dans un onglet de la zone d'informations.

Dans le cas de la présentation sous forme tabulaire, les champs à présenter sont donnés dans le tableau suivant :

Champ	Libellé	Format	Exemple
Date tête de ligne	Date	JJ-MMM	02-déc
Compagnie opératrice	Cie op.	AAA	AF
Numéro du vol	N°	9999	1234
N° d'ordre (pour distinguer les QRF)	Ordre	9	1
Escale d'origine	Orig	AAA	LHR
Escale de destination	Dest	AAA	CDG
Statut douanier + indication de présence d'une exception	Doua.	A	I (*)
Horaire programmé	SCT	HH :MM	12:00
Dernier horaire connu + code horaire	EST	(A) HH :MM	(Q) 11:56
Nature du vol	Nature	9	0
Terminal naturel du vol	Term. Nat.	AA	2A
Parking de stationnement	Pkg	AAA	A02
Type avion du séjour	Type Av.	AAA	320
Immatriculation du séjour	Immat.	AAAAA	ABCDE
Indicateur de compagnie partenaire	IsCP	Boolean	O
Indicateur de séjour bi-statuts	Bi-statuts	Boolean	O
Parking d'origine (dans le cas d'un séjour multi-stationnements)	Pkg orig.	AAA	A05
Parking de destination (dans le cas d'un séjour multi-stationnements)	Pkg dest.	AAA	A07
Commentaire du vol si présent	Commentaire	Libre	Ceci est un commetaire

Tableau 1 - Liste des champs de la représentation tabulaire du résultat d'un recherche

La figure suivante montre la présentation graphique et sous forme de tableau du résultat de la recherche :




Figure 44 - Représentations graphique et tabulaire du résultat de la recherche

Important : sur la représentation graphique, l'utilisateur doit avoir accès au menu contextuel séjour sur les stationnements présents et agir dessus comme sur ceux de la zone des non-affectés ou de la zone des affectés.

Important : sur la représentation tabulaire, un menu contextuel doit permettre pour le stationnement concerné par la ligne de :

- repositionner le GANTT pour visualiser le stationnement. Le double click sur la ligne doit également permettre d'avoir cette fonction.
- afficher les parkings candidats du stationnement

ACCES A LA FONCTION DE RECHERCHE

Ce écran de saisie doit être accessible par touches de fonction, raccourci clavier et un item de menu dans la barre de menus de la fenêtre GANTT :

- touches de fonction/raccourcis clavier

- F1 : recherche par numéro de vol : ouvre la fenêtre en positionnant le curseur dans la case « numéro de vol »
- F2 : recherche par immatriculation simplifiée : ouvre la fenêtre en positionnant le curseur dans la case « Immatriculation simplifiée »
- Ctrl F : ouvre la fenêtre à blanc sans rappeler les derniers critères
- Ctrl + Shift + F : ouvre la fenêtre en rappelant les derniers critères
- menus de la fenêtre GANTT
- Menu « Recherche » de la barre principale de menus
 - Par numéro de vol = F1
 - Par immatriculation réduite = F2
 - Critères avancées = Ctrl F
 - Dernière recherche = Ctrl + Shift + F

8.7. ET-MDSCN-06-07 Importer J/J+1

8.7.1. Importer les vols et les accrochages de J+1

Important : Ceci n'est accessible qu'en environnement de régulation dans le mode normal de fonctionnement de PARKING Plus.

En mode normal, le régulateur doit pouvoir charger dans la base les vols la journée J+1 lorsqu'elle est disponible.

Rappel : pour qu'elle soit disponible, l'utilisateur doit au préalable aller sur ATOM et demander un export de J+1. Ceci a pour conséquence de déposer un fichier ATOM de la journée en question dans le répertoire du serveur PARKING Plus dédié.

Après le chargement de la journée, PARKING Plus doit afficher un rapport des anomalies qu'il a rencontré.

Cette action permet au passage de purger les séjours terminés de J-1, c'est à dire les vols respectant la règle de gestion RG-MET-032 – « Détermination de la fin d'un séjour ».

Important : lorsque l'on importe J+1, si un stationnement est à cheval entre J et J+1, il doit être positionné sur le parking de J

La cinématique de cette action utilisateur est décrite par la figure suivante :




Figure 45 – Cinématique du chargement de la journée J+1 en mode normal dans l'environnement de régulation

8.7.2. Importer les vols et les accrochages de J

Important : Cette fonctionnalité n'est accessible qu'en environnement de régulation dans le mode dégradé de fonctionnement de PARKING Plus.

Dans ce mode dégradé, le régulateur doit pouvoir charger dans PARKING Plus une image à jour de la journée J exportée d'ATOM.

Rappel : pour qu'elle soit disponible, l'utilisateur doit au préalable aller sur ATOM et demander un export de J. Ceci a pour conséquence de déposer un fichier ATOM de la journée en question dans le répertoire du serveur PARKING Plus dédié.

Remarque : si le lien ATOM/PARKING Plus est perdu, la mise à disposition du fichier peut se faire par le protocole FTP.

Après le chargement de la journée, PARKING Plus doit afficher un rapport des anomalies qu'il a rencontré.




Figure 46 – Cinématique du chargement de la journée J en mode dégradé dans l'environnement de régulation

9. UT-MDSCN-07 - Gestion de l'espace de simulation

9.1. ET-MDSCN-07-01 : Utiliser l'espace de simulation

Lot 3 : L'espace de simulation est décrit dans la spécification des indicateurs flux. Pour plus d'information, se reporter à ce document. L'intérêt et la faisabilité de cette fonctionnalité est à étudier en lot 3

10. UT-MDSCN-08 - Surveillance du planning

Cette fonctionnalité n'est à implémenter qu'en environnement de régulation. Sa description a été déportée dans le document [4]. Pour plus d'informations, veuillez vous y reporter.

11. UT-MDSCN-09 – Actions utilisateur communes à toutes les alarmes et aux notifications

11.1. ET-MDSCN-09-01 : Positionner la fenêtre GANTT sur le stationnement concerné par une alarme

11.1.1. Pré-conditions

La fenêtre de suivi des alarmes doit être ouverte et le curseur doit être positionné sur une alarme faisant appel à cette action utilisateur.

11.1.2. Description des cas fonctionnels

Cette action utilisateur permet de repositionner la vue GANTT sur le parking lié au stationnement concerné par l'alarme ou la notification.

Important : le repositionnement du GANTT ne doit être effectif que sur le poste de l'utilisateur demandeur, et non sur les autres postes.

Remarque : si l'alarme concerne plusieurs stationnements, le positionnement est relatif au premier chronologiquement.

ACTIONS PARKING PLUS

Actions	Description
ACT-001	Positionner le GANTT sur le parking concerné par l'alarme ou la notification

11.1.3. Règles de gestion à respecter

Identifiant	Description
Aucune	

11.2. ET-MDSCN-09-02 : Acquitter une alarme ou une notification

11.2.1. Pré-conditions

La fenêtre de suivi des alarmes doit être ouverte et le curseur doit être positionné sur une alarme ou une notification non acquittée.

11.2.2. Description des cas fonctionnels

Cette action utilisateur indique au système de passer l'alarme ou la notification dans l'état 'Acquitté', ce qui traduit le fait que l'utilisateur en a bien pris connaissance mais ne peut/veut pas la traiter immédiatement.

Pour l'affichage d'une alarme ou d'une notification acquittée, se reporter au document [2] - Spécifications détaillées « Afficher les éléments d'un scénario ».

Important : Les conséquences de cette action sur l'alarme ou la notification doivent être répercutée sur l'ensemble des postes utilisateur PARKING Plus connectés.

ACTIONS PARKING PLUS

Actions	Description
ACT-001	Mettre à jour l'état de l'alarme
ACT-002	Réactualiser la liste des alarmes

MESSAGES À LEVER

Niveau	Identifiant	Conditions
Information	INF-041 (Actualisation alarme)	Toujours

11.2.3. Règles de gestion à respecter

Identifiant	Description
RG-MET-015	Synchronisation des actions utilisateur

11.3. ET-MDSCN-09-03 : Désacquitter une alarme ou une notification

11.3.1. Pré-conditions

La fenêtre de suivi des alarmes doit être ouverte et le curseur doit être positionné sur une alarme ou une notification acquittée.

11.3.2. Description des cas fonctionnels

Cette action utilisateur indique au système de repasser l'alarme ou la notification dans l'état « Non acquittée », c'est à dire de la réactiver manuellement.

Pour l'affichage d'une alarme ou d'une notification non acquittée, se reporter au document [2] - Spécifications détaillées « Afficher les éléments d'un scénario ».

Important : Les conséquences de cette action sur l'alarme ou la notification doivent être répercutée sur l'ensemble des postes utilisateur PARKING Plus connectés.

ACTIONS PARKING PLUS

Actions	Description
ACT-001	Mettre à jour l'état de l'alarme
ACT-002	Réactualiser la liste des alarmes

MESSAGES À LEVER

Niveau	Identifiant	Conditions
Information	INF-042 (Désactualisation alarme)	Toujours

11.3.3. Règles de gestion à respecter

Identifiant	Description
RG-MET-015	Synchronisation des actions utilisateur

12. UT-MDSCN-10 – Actions utilisateur propres à chaque alarme

Le tableau suivant donne une synthèse de la répartition des différentes actions possibles sur chacun des alarmes PARKING Plus.

	Positionner GANTT	Acquitter	Désacquitter		Passage en mode dégradé	Confirmer parking	Planifier	Affecter	Parkings candidats	Supprimer	Actualiser horaire	Mettre à jour horaire	Confirmer l'horaire	Renvoyer parking	Supprimer tractages
ALM-001		o	o		o										
ALM-002	A réaffecter														
ALM-003	o					o									
ALM-004	o	o	o				o	o	o						
ALM-005	o	o	o							o					
ALM-006	o	o	o												
ALM-007	o	o	o								o	o			
ALM-008	o	o	o								o	o	o		
ALM-009	o	o	o								o	o	o		
ALM-010	o	o	o								o	o			
ALM-011	o	o	o										o		
ALM-012	o	o	o										o		
ALM-013	o	o	o				o	o	o	o					
ALM-014	o													o	
ALM-015	o						o	o	o	o					
ALM-016	o	o	o							o		o			
ALM-017															
ALM-018	o	o	o												o
ALM-019	o	o	o												
ALM-020	o	o	o												
ALM-021	o	o	o												
ALM-022		o	o		o										
ALM-023	o	o	o												
ALM-024	o	o	o												
	A réaffecter														
	PARKING Plus lot 3														
	PARKING Plus lot 2														

Tableau 2 – Répartition des actions par alarmes PARKING Plus

12.1. ET-MDSCN-10-01 : Traiter une alarme ALM-001 « Perte de connexion PARKING Plus/ATOM »

12.1.1. Description des cas fonctionnels

Cette alarme est déclenchée lorsque le système PARKING Plus constate une perte de connexion avec ATOM.

En présence d'une telle alarme, l'utilisateur ne peut que s'informer auprès des services techniques compétents de la raison de cette interruption de connexion. Si elle perdure, le passage en mode dégradé de PARKING Plus est nécessaire.

RÈGLES DE GESTION DÉCLENCHANT L'ALARME

Identifiant	Description
RG-MET-041	Vérification de la disponibilité de la communication entre ATOM et PARKING Plus

Les actions utilisateur disponibles pour cette alarme sont décrites ci-dessous. Elles sont notamment présentes dans le menu contextuel de l'alarme accessible par clic droit sur celle-ci.

12.1.1.1. Acquitter l'alarme

Se reporter au paragraphe 11.2.

12.1.1.2. Desacquitter l'alarme

Se reporter au paragraphe 11.3.

12.1.1.3. Passage en mode dégradé

Cette action utilisateur permet à un utilisateur de faire passer PARKING Plus en mode dégradé.

Ce passage en mode dégradé est illustré par la figure suivante :




Figure 47 – Illustration du passage en mode dégradé de PARKING Plus

Remarque : Pour plus d'information à propos du mode dégradé de PARKING Plus, reportez-vous à l'UT-ADSYS-02 du document [4].

ACTIONS PARKING PLUS

Actions	Description
ACT-001	Passer l'application PARKING Plus sur l'ensemble des postes utilisateur en mode dégradé
ACT-002	Mettre à jour l'affichage du GANTT afin de montrer de manière explicite qu'PARKING Plus est en mode dégradé

MESSAGES À LEVER

Niveau	Identifiant	Conditions
Information	INF-043 (Passage mode dégradé)	Toujours

RÈGLES DE GESTION À RESPECTER

Identifiant	Description
RG-MET-015	Synchronisation des actions utilisateur

12.1.2. Conditions d'affichage de l'alarme

Cette alarme n'est pas associée à un stationnement. Elle n'est donc pas dépendante d'un élément temporel et doit en conséquence être affichée en permanence jusqu'à que soit

- la communication ORA-ATOM soit rétablie.
- l'utilisateur décide de passer en mode dégradé

12.1.3. Règles de gestion à respecter

Identifiant	Description
RG-MET-015	Synchronisation des actions utilisateur

12.2. ET-MDSCN-10-03 : Traiter une alarme ALM-003 « Mouvement en attente »

12.2.1. Pré-conditions

La fenêtre de suivi des alarmes doit être ouverte et le curseur doit être positionné sur une alarme de ce type.

12.2.2. Description des cas fonctionnels

Rappel : cette alarme est déclenchée lorsque l'actualisation H10 est reçue pour un séjour et que son point de parking n'est pas encore libéré.

Les actions utilisateur disponibles dans le menu contextuel accessible pour cette alarme par un clic droit sur la ligne correspondante sont décrites ci-dessous.

12.2.2.1. Confirmer parking

Cette action utilisateur permet de passer l'état de confirmation du parking à « Confirmé ». La conséquence au niveau du système PARKING Plus est la même que pour l'action

utilisateur sur un séjour décrite au paragraphe 6.3 - "ET-MDSCN-04-03 : Modifier l'état d'affectation parking d'un stationnement ».

Pour la manière d'afficher l'état d'un parking, se reporter au document [2] – « Spécifications détaillées « Afficher les éléments d'un scénario ».

ACTIONS PARKING PLUS

Actions	Description
ACT-001	Passer l'état du parking à « confirmé »
ACT-002	Propager l'information vers ATOM puis supprimer l'alarme

MESSAGES À LEVER

Niveau	Identifiant	Conditions
Information	INF-014 (Parking confirmé)	Toujours

12.2.2.2. Positionner le GANTT

Se reporter au paragraphe 11.1 – « ET-MDSCN-09-01 : Positionner la fenêtre GANTT sur le stationnement concerné par une alarme ».

12.2.3. Règles de gestion à respecter

Identifiant	Description
RG-MET-015	Synchronisation des actions utilisateur

12.2.4. Règles de gestion déclenchant cette alarme

Identifiant	Description
RG-MET-027	Confirmation de l'affectation d'un stationnement

12.3. ET-MDSCN-10-04 : Traiter une alarme ALM-004 « Stationnement non affecté »

12.3.1. Pré-conditions

La fenêtre de suivi des alarmes doit être ouverte et le curseur doit être positionné sur une alarme de ce type.

12.3.2. Description des cas fonctionnels

Cette alarme est déclenchée lorsqu'un stationnement n'est pas affecté à un point de parking.

Les actions utilisateur disponibles dans le menu contextuel accessible pour cette alarme par un clic droit sur la ligne correspondante sont décrites ci-dessous.

12.3.2.1. Acquitter l'alarme

Se reporter au paragraphe 11.2.

12.3.2.2. Desacquitter l'alarme

Se reporter au paragraphe 11.3 .

12.3.2.3. Planifier

Cette action utilisateur revient à demander au système PARKING Plus de positionner le stationnement sur le premier parking candidat disponible (i.e. : rectangle vert).

Cette action utilisateur revient à appeler l'action utilisateur « Planifier » disponible sur le séjour. Pour plus d'informations, se reporter au paragraphe 6.1 de ce document.

Important : Cette action utilisateur est différente de celle disponible dans ORA Parking, qui utilise les stratégies ORA Parking pour positionner le stationnement.

Remarque : si aucun parking candidat n'est disponible pour ce stationnement, une fenêtre « Pop-up » doit être ouverte pour l'indiquer à l'utilisateur.

ACTIONS PARKING PLUS

Actions	Description
ACT-001	Appeler la fonction de recherche des parkings candidats triés par ordre du plus intéressant ou moins intéressant
ACT-002	Affecter le stationnement à ce point de parking

MESSAGES À LEVER

Niveau	Identifiant	Conditions
Information	INF-001 (Chgt affectation parking)	Toujours

12.3.2.4. Affecter manuellement le stationnement

Cette action permet de préciser depuis la fenêtre des alarmes le parking sur lequel positionner le stationnement. Ceci revient à appeler l'action utilisateur correspondante du menu contextuel du séjour. Pour plus d'information sur cette action utilisateur, reportez-vous au paragraphe 6.1 de ce document.

ACTIONS PARKING PLUS

Actions	Description
ACT-001	Appeler la fonction de recherche des parkings candidats triés par ordre du plus intéressant ou moins intéressant
ACT-002	Affecter le stationnement à ce point de parking

MESSAGES À LEVER

Niveau	Identifiant	Conditions
Information	INF-001 (Chgt affectation parking)	Toujours

12.3.2.5. Afficher les parkings candidats

Cette action permet de demander l'affichage des parkings candidats pour le stationnement concerné depuis la fenêtre des alarmes.

Ceci revient à appeler l'action utilisateur correspondante du menu contextuel du séjour. Pour plus d'information sur cette action utilisateur, reportez-vous au paragraphe 6.1 de ce document.

ACTIONS PARKING PLUS

Actions	Description
ACT-001	Appeler la fonction d'affichage des parkings candidats triés par ordre du plus intéressant ou moins intéressant

12.3.2.6. Positionner le GANTT

Se reporter au paragraphe 11.1 – « ET-MDSCN-09-01 : Positionner la fenêtre GANTT sur le stationnement concerné par une alarme ».

12.3.3. Règles de gestion à respecter

Identifiant	Description
RG-MET-015	Synchronisation des actions utilisateur

12.3.4. Règles de gestion déclenchant cette alarme

Identifiant	Description
RG-MET-026	Réactivation des alarmes acquittées ou supprimées

**12.4. ET-MDSCN-10-05 : Traiter une alarme ALM-005
« Capacité parking non respectée »****12.4.1. Pré-conditions**

La fenêtre de suivi des alarmes doit être ouverte et le curseur doit être positionné sur une alarme de ce type.

12.4.2. Description des cas fonctionnels

Cette alarme est déclenchée lorsqu'un stationnement est positionné volontairement par l'utilisateur sur un point de parking n'acceptant pas son type avion.

Rappel : si le changement de type avion d'un stationnement provient d'un message ATOM, celui-ci est désaffecté automatiquement par PARKING Plus.

Les actions utilisateur disponibles dans le menu contextuel accessible pour cette alarme par un clic droit sur la ligne correspondante sont décrites ci-dessous.

12.4.2.1. Acquitter l'alarme

Se reporter au paragraphe 11.2.

12.4.2.2. Desacquitter l'alarme

Se reporter au paragraphe 11.3.

12.4.2.3. Supprimer

L'utilisateur peut avoir positionné ce stationnement en connaissance de cause sur ce point de parking. Il peut en conséquence supprimer purement et simplement cette alarme pour qu'elle ne pollue pas sa liste des alarmes à traiter.

Remarque : Cette alarme peut être régénérée en appliquant la règle de gestion RG-MET-026.

ACTIONS PARKING PLUS

Actions	Description
ACT-001	Supprimer l'alarme du système

MESSAGES À LEVER

Niveau	Identifiant	Conditions
Information	INF-044 (Suppression alarme)	Toujours

RÈGLES DE GESTION À RESPECTER

Identifiant	Description
RG-MET-026	Réactivation des alarmes acquittées ou supprimées
RG-MET-015	Synchronisation des actions utilisateur

12.4.2.4. Positionner le GANTT

Se reporter au paragraphe 11.1 – « ET-MDSCN-09-01 : Positionner la fenêtre GANTT sur le stationnement concerné par une alarme ».

12.4.3. Règles de gestion déclenchant cette alarme

Identifiant	Description
RG-MET-001	Contrainte de type avion
RG-MET-026	Réactivation des alarmes acquittées ou supprimées

12.5. ET-MDSCN-10-06 : Traiter une alarme ALM-006 « Recouvrement de deux stationnements »

12.5.1. Pré-conditions

La fenêtre de suivi des alarmes doit être ouverte et le curseur doit être positionné sur une alarme de ce type.

12.5.2. Description des cas fonctionnels

Cette alarme est déclenchée lorsque deux stationnements se chevauchent sur un même point de parking, ou que l'un chevauche l'ombrage généré par l'autre.

Cette alarme n'est pas simple à traiter et il est préférable pour l'utilisateur de se positionner sur le GANTT pour analyser la situation et trouver la solution la plus appropriée. De coup, seules les actions utilisateurs suivantes sont disponibles.

Les actions utilisateur disponibles dans le menu contextuel accessible pour cette alarme par un clic droit sur la ligne correspondante sont décrites ci-dessous.

12.5.2.1. Acquitter l'alarme

Se reporter au paragraphe 11.2.

12.5.2.2. Desacquitter l'alarme

Se reporter au paragraphe 11.3.

12.5.2.3. Positionner le GANTT

Se reporter au paragraphe 11.1 – « ET-MDSCN-09-01 : Positionner la fenêtre GANTT sur le stationnement concerné par une alarme ».

12.5.3. Règles de gestion à respecter

Identifiant	Description
RG-MET-015	Synchronisation des actions utilisateur

12.5.4. Règles de gestion déclenchant cette alarme

Identifiant	Description
RG-MET-002	Règles d'occupation
RG-MET-003	Règles d'ombrage et de réduction de capacité

12.6. ET-MDSCN-10-07 : Traiter une alarme ALM-007 « Non bloc départ »

12.6.1. Pré-conditions

La fenêtre de suivi des alarmes doit être ouverte et le curseur doit être positionné sur une alarme de ce type.

12.6.2. Description des cas fonctionnels

Cette alarme est déclenchée lorsque le bloc départ d'un séjour n'a pas été reçu au delà d'un certain laps de temps après la fin théorique du séjour. Ceci peut avoir pour conséquence de mettre en attente le séjour suivant sur le point de parking.

Les actions utilisateur disponibles dans le menu contextuel accessible pour cette alarme par un clic droit sur la ligne correspondante sont décrites ci-dessous.

12.6.2.1. Acquitter l'alarme

Se reporter au paragraphe 11.2.

12.6.2.2. Desacquitter l'alarme

Se reporter au paragraphe 11.3.

12.6.2.3. Actualiser

Cette action utilisateur revient à simuler pour le système PARKING Plus la réception de cette actualisation.

Cette action utilisateur revient à appeler l'action utilisateur « Actualiser BLC départ » disponible dans le menu contextuel du séjour. Pour plus d'informations, se reporter au paragraphe 7.3.2.4 de ce document.

Rappel : si une alarme « Mouvement en attente » est présente pour le stationnement suivant, le système ne doit pas la traiter avec l'alarme « non BLC départ », mais laisser l'utilisateur s'en charger dans un second temps.

Rappel : cette actualisation doit rester locale à PARKING Plus et ne pas remonter en ATOM.

ACTIONS PARKING PLUS

Actions	Description
ACT-001	Enregistrer l'actualisation
ACT-002	Mettre à jour la représentation graphique du séjour (cf document [2])
ACT-003	Supprimer l'alarme « Non BLC départ »

MESSAGES À LEVER

Niveau	Identifiant	Conditions
Information	INF-006 (Actualisation BLC départ)	Toujours

12.6.2.4. Modifier horaire du vol départ

L'alarme « Non BLC départ » peut être justifiée par un retard du vol départ non répercuté au niveau de PARKING Plus. En conséquence, l'action que l'utilisateur peut faire pour résoudre l'alarme est de mettre à jour cet horaire.

Ceci doit revenir à appeler l'action utilisateur « Modifier horaire » accessible dans le menu contextuel du séjour. Pour plus d'informations, se reporter au paragraphe 7.1 de ce document.

Remarque : Si, après la mise à jour de l'horaire du vol départ, les conditions de l'alarme sont toujours vérifiées, le système ne doit pas la supprimer.

ACTIONS PARKING PLUS

Actions	Description
ACT-001	Reprendre les actions décrites au paragraphe 7.1 de ce document
ACT-002	Supprimer l'alarme du système si ses conditions de déclenchement ne sont plus respectées après la mise à jour horaire

MESSAGES À LEVER

Niveau	Identifiant	Conditions
Information	INF-016 (Changement horaire)	Toujours

12.6.2.5. Positionner le GANTT

Se reporter au paragraphe 11.1 – « ET-MDSCN-09-01 : Positionner la fenêtre GANTT sur le stationnement concerné par une alarme ».

12.6.3. Règles de gestion à respecter

Identifiant	Description
RG-MET-015	Synchronisation des actions utilisateur

12.6.4. Règles de gestion déclenchant cette alarme

Identifiant	Description
RG-MET-033	Détection des alarmes temporelles

12.7. ET-MDSCN-10-08 : Traiter une alarme ALM-008 « Non bloc arrivée »

12.7.1. Pré-conditions

La fenêtre de suivi des alarmes doit être ouverte et le curseur doit être positionné sur une alarme de ce type.

12.7.2. Description des cas fonctionnels

Cette alarme est déclenchée lorsque le bloc arrivée d'un séjour n'a pas été reçu au delà d'un certain laps de temps après le début théorique du séjour.

Les actions utilisateur disponibles dans le menu contextuel accessible pour cette alarme par un clic droit sur la ligne correspondante sont décrites ci-dessous.

12.7.2.1. Acquitter l'alarme

Se reporter au paragraphe 11.2.

12.7.2.2. Desacquitter l'alarme

Se reporter au paragraphe 11.3.

12.7.2.3. Actualiser

Cette action utilisateur revient à simuler pour le système PARKING Plus la réception de cette actualisation.

Cette action utilisateur revient à appeler l'action utilisateur « Actualiser BLC départ » disponible dans le menu contextuel du séjour. Pour plus d'informations, se reporter au paragraphe 7.3.2.4 de ce document.

Rappel : cette actualisation doit rester locale à PARKING Plus et ne pas remonter en ATOM.

ACTIONS PARKING PLUS

Actions	Description
ACT-001	Enregistrer l'actualisation
ACT-002	Mettre à jour la représentation graphique du séjour (cf document [2])
ACT-003	Supprimer l'alarme « Non BLC arrivée »

MESSAGES À LEVER

Niveau	Identifiant	Conditions
Information	INF-003 (Actualisation BLC arrivée)	Toujours

12.7.2.4. Modifier horaire du vol arrivée

L'alarme « Non BLC arrivée » peut être justifiée par un retard du vol arrivée non répercuté au niveau de PARKING Plus. En conséquence, l'action que l'utilisateur peut faire pour résoudre l'alarme est de mettre à jour cet horaire.

Ceci doit revenir à appeler l'action utilisateur « Modifier horaire » accessible dans le menu contextuel du séjour. Pour plus d'informations, se reporter au paragraphe 7.1 de ce document.

Remarque : Si, après la mise à jour de l'horaire du vol arrivée, les conditions de l'alarme sont toujours vérifiées, le système ne doit pas la supprimer.

ACTIONS PARKING PLUS

Actions	Description
ACT-001	Reprendre les actions décrites au paragraphe 7.1 de ce document
ACT-002	Supprimer l'alarme du système si ses conditions de déclenchement ne sont plus respectées après la mise à jour horaire

MESSAGES À LEVER

Niveau	Identifiant	Conditions
Information	INF-016 (Changement horaire)	Toujours

12.7.2.5. Positionner le GANTT

Se reporter au paragraphe 11.1 – « ET-MDSCN-09-01 : Positionner la fenêtre GANTT sur le stationnement concerné par une alarme ».

12.7.3. Règles de gestion à respecter

Identifiant	Description
RG-MET-015	Synchronisation des actions utilisateur

12.7.4. Règles de gestion déclenchant cette alarme

Identifiant	Description
RG-MET-033	Détection des alarmes temporelles

12.8. ET-MDSCN-10-09 : Traiter une alarme ALM-009 « Non QRE »

12.8.1. Pré-conditions

La fenêtre de suivi des alarmes doit être ouverte et le curseur doit être positionné sur une alarme de ce type.

12.8.2. Description des cas fonctionnels

Cette alarme est déclenchée lorsque le QRE d'un séjour n'a pas été reçu en dessous d'un certain laps de temps avant l'horaire théorique d'arrivée du séjour au point de parking.

Les actions disponibles au niveau de l'alarme sont les mêmes que pour l'alarme « non BLC arrivée ». Se reporter au paragraphe 12.6.3 pour plus de précisions sur ces actions.

12.8.3. Règles de gestion déclenchant cette alarme

Identifiant	Description
RG-MET-033	Détection des alarmes temporelles

12.9. ET-MDSCN-10-10 : Traiter une alarme ALM-010 « Non H10 »

12.9.1. Pré-conditions

La fenêtre de suivi des alarmes doit être ouverte et le curseur doit être positionné sur une alarme de ce type.

12.9.2. Description des cas fonctionnels

Cette alarme est déclenchée lorsque le H10 d'un séjour n'a pas été reçu en dessous d'un certain laps de temps avant l'horaire théorique d'arrivée du séjour au point de parking.

Les actions disponibles au niveau de l'alarme sont les mêmes que pour l'alarme « non BLC arrivée ». Se reporter au paragraphe 12.6.3 pour plus de précisions sur ces actions.

12.9.3. Règles de gestion à respecter

Identifiant	Description
RG-MET-015	Synchronisation des actions utilisateur

12.9.4. Règles de gestion déclenchant cette alarme

Identifiant	Description
RG-MET-033	Détection des alarmes temporelles

12.10. ET-MDSCN-10-11 : Traiter une alarme ALM-011 « Non DAP »

12.10.1. Pré-conditions

La fenêtre de suivi des alarmes doit être ouverte et le curseur doit être positionné sur une alarme de ce type.

12.10.2. Description des cas fonctionnels

Cette alarme est déclenchée lorsque l'horaire du début du tractage d'un stationnement n'a pas été confirmé par l'utilisateur au delà d'un certain laps de temps après le début théorique du tractage.

Les actions utilisateur disponibles dans le menu contextuel accessible pour cette alarme par un clic droit sur la ligne correspondante sont décrites ci-dessous.

12.10.2.1. Acquitter l'alarme

Se reporter au paragraphe 11.2.

12.10.2.2. Desacquitter l'alarme

Se reporter au paragraphe 11.3.

12.10.2.3. Confirmer l'horaire tractage

Cette action utilisateur revient à appeler l'action utilisateur « Confirmer horaire tractage » disponible dans le menu contextuel du séjour. Pour plus d'informations, se reporter au paragraphe 7.4 de ce document.

Rappel : La confirmation manuelle du début de tractage doit déclencher la procédure de vérification de la disponibilité du point de parking destination. Si le parking n'est pas disponible, le système doit lever une alarme « Mouvement en attente » comme pour le H10.

Important : cette confirmation horaire doit être remontée en ATOM.

ACTIONS PARKING PLUS

Actions	Description
ACT-001	Mettre à jour à l'état confirmé l'horaire du tractage
ACT-002	Mettre à jour la représentation graphique du séjour (cf document [2])
ACT-003	Supprimer l'alarme « Non DAP »

MESSAGES À LEVER

Niveau	Identifiant	Conditions
Information	INF-008 (Confirmation DAP)	Toujours
Information	INF-014 (Parking confirmé)	Si l'actualisation induit une confirmation du parking avec la règle RG-MET-026
Alarme	ALM-003 (Mouvement en attente)	Si l'actualisation induit une mise en attente du parking avec la règle RG-MET-026

12.10.2.4. Positionner le GANTT

Se reporter au paragraphe 11.1 – « ET-MDSCN-09-01 : Positionner la fenêtre GANTT sur le stationnement concerné par une alarme ».

12.10.3. Règles de gestion à respecter

Identifiant	Description
RG-MET-015	Synchronisation des actions utilisateur

12.10.4. Règles de gestion déclenchant cette alarme

Identifiant	Description
RG-MET-033	Détection des alarmes temporelles

12.11. ET-MDSCN-10-12 : Traiter une alarme ALM-012 « Non FIN »

12.11.1. Pré-conditions

La fenêtre de suivi des alarmes doit être ouverte et le curseur doit être positionné sur une alarme de ce type.

12.11.2. Description des cas fonctionnels

Cette alarme est déclenchée lorsque l'horaire du fin du tractage d'un séjour n'a pas été confirmé par l'utilisateur au delà d'un certain laps de temps après la fin théorique du tractage.

Les actions utilisateur disponibles dans le menu contextuel accessible pour cette alarme par un clic droit sur la ligne correspondante sont décrites ci-dessous.

12.11.2.1. Acquitter l'alarme

Se reporter au paragraphe 11.2.

12.11.2.2. Desacquitter l'alarme

Se reporter au paragraphe 11.3.

12.11.2.3. Confirmer l'horaire tractage

Cette action utilisateur revient à appeler l'action utilisateur « Confirmer horaire tractage » disponible dans le menu contextuel du séjour. Pour plus d'informations, se reporter au paragraphe 7.4 de ce document.

Important : cette confirmation horaire doit être remontée en ATOM.

ACTIONS PARKING PLUS

Actions	Description
ACT-001	Mettre à jour à l'état confirmé l'horaire du tractage
ACT-002	Mettre à jour la représentation graphique du séjour (cf document [2])
ACT-003	Supprimer l'alarme « Non FIN »

MESSAGES À LEVER

Niveau	Identifiant	Conditions
Information	INF-009 (Confirmation FIN)	Toujours

12.11.2.4. Positionner le GANTT

Se reporter au paragraphe 11.1 – « ET-MDSCN-09-01 : Positionner la fenêtre GANTT sur le stationnement concerné par une alarme ».

12.11.3. Règles de gestion à respecter

Identifiant	Description
RG-MET-015	Synchronisation des actions utilisateur

12.11.4. Règles de gestion déclenchant cette alarme

Identifiant	Description
RG-MET-033	Détection des alarmes temporelles

12.12. ET-MDSCN-10-13 : Traiter une alarme ALM-013 « Statut douanier non respecté »

12.12.1. Pré-conditions

La fenêtre de suivi des alarmes doit être ouverte et le curseur doit être positionné sur une alarme de ce type.

12.12.2. Description des cas fonctionnels

Cette alarme est déclenchée lorsqu'un stationnement est affecté sur un point de parking ne respectant pas le statut douanier du départ ou de l'arrivée.

Important : les cas suivants de non respect du statut douanier doivent être rejetés par la système. S'ils sont la conséquence d'une action utilisateur, le système doit l'indiquer à l'utilisateur au travers d'une boîte de dialogue et refuser l'affectation.

Les actions utilisateur disponibles dans le menu contextuel accessible pour cette alarme par un clic droit sur la ligne correspondante sont décrites ci-dessous.

12.12.2.1. Acquitter l'alarme

Se reporter au paragraphe 11.2.

12.12.2.2. Desacquitter l'alarme

Se reporter au paragraphe 11.3.

12.12.2.3. Supprimer

L'utilisateur peut avoir positionné ce stationnement en connaissance de cause sur ce point de parking. Il peut en conséquence supprimer purement et simplement cette alarme pour qu'elle ne pollue pas sa liste des alarmes à traiter.

Remarque : Cette alarme peut être régénérée en appliquant la règle de gestion RG-MET-026.

ACTIONS PARKING PLUS

Actions	Description
ACT-001	Supprimer l'alarme du système

MESSAGES À LEVER

Niveau	Identifiant	Conditions
--------	-------------	------------

Information	INF-044 (Alarme supprimée)	Toujours
-------------	-------------------------------	----------

RÈGLES DE GESTION À RESPECTER

Identifiant	Description
RG-MET-022	Respect des statuts douaniers d'un stationnement
RG-MET-026	Réactivation des alarmes acquittées ou supprimées

12.12.2.4. Planifier

Cette action utilisateur revient à demander au système PARKING Plus de positionner le stationnement sur le premier parking candidat disponible (i.e. : rectangle vert).

Cette action utilisateur revient à appeler l'action utilisateur « Planifier » disponible sur le séjour. Pour plus d'informations, se reporter au paragraphe 6.1 de ce document.

Important : Cette action utilisateur est différente de celle disponible dans ORA Parking, qui utilise les stratégies ORA Parking pour positionner le stationnement.

Remarque : si aucun parking candidat n'est disponible pour ce stationnement, une fenêtre « Pop-up » doit être ouverte pour l'indiquer à l'utilisateur.

ACTIONS PARKING PLUS

Actions	Description
ACT-001	Appeler la fonction de recherche des parkings candidats triés par ordre du plus intéressant ou moins intéressant
ACT-002	Affecter le stationnement à ce point de parking

MESSAGES À LEVER

Niveau	Identifiant	Conditions
Information	INF-001 (Chgt. parking)	Toujours

12.12.2.5. Affecter manuellement le stationnement

Cette action permet de préciser depuis la fenêtre des alarmes le parking sur lequel positionner le stationnement. Ceci revient à appeler l'action utilisateur correspondante du menu contextuel du séjour. Pour plus d'information sur cette action utilisateur, reportez-vous au paragraphe 6.1 de ce document.

12.12.2.6. Afficher les parkings candidats

Cette action permet de demander l'affichage des parkings candidats pour le stationnement concerné depuis la fenêtre des alarmes.

Ceci revient à appeler l'action utilisateur correspondante du menu contextuel du séjour. Pour plus d'information sur cette action utilisateur, reportez-vous au paragraphe 6.1 de ce document.

ACTIONS PARKING PLUS

Actions	Description
ACT-001	Appeler la fonction d'affichage des parkings candidats triés par ordre du plus intéressant ou moins intéressant

12.12.2.7. Positionner le GANTT

Se reporter au paragraphe 11.1 – « ET-MDSCN-09-01 : Positionner la fenêtre GANTT sur le stationnement concerné par une alarme ».

12.12.3. Règles de gestion à respecter

Identifiant	Description
RG-MET-015	Synchronisation des actions utilisateur

12.12.4. Règles de gestion déclenchant cette alarme

Identifiant	Description
RG-MET-026	Réactivation des alarmes acquittées ou supprimées

12.13. ET-MDSCN-10-14 : Traiter une alarme ALM-014 « incohérence parking »

12.13.1. Pré-conditions

La fenêtre de suivi des alarmes doit être ouverte et le curseur doit être positionné sur une alarme de ce type.

12.13.2. Description des cas fonctionnels

Cette alarme est déclenchée lorsqu'PARKING Plus reçoit un message d'ATOM pour un stationnement donné avec un parking différent de celui connu en PARKING Plus.

Rappel : Cette situation peut être conséquente à une mise à jour en cours de stabilisation entre les systèmes⁷. La situation doit en théorie se normaliser en quelques secondes et l'alarme est levée si la situation perdure au delà de ce laps de temps.

Les actions utilisateur disponibles dans le menu contextuel accessible pour cette alarme par un clic droit sur la ligne correspondante sont décrites ci-dessous.

12.13.2.1. Renvoyer parking

Cette action revient à renvoyer à ATOM l'affectation du parking pour ce séjour pour le mettre à jour.

Ceci revient à appeler l'action utilisateur « Affecter parking » présente dans le menu contextuel du séjour. Pour plus d'information sur cette action, reportez-vous au paragraphe 6.1 de ce document.

12.13.2.2. Positionner le GANTT

Se reporter au paragraphe 11.1 – « ET-MDSCN-09-01 : Positionner la fenêtre GANTT sur le stationnement concerné par une alarme ».

⁷ réception de deux modifications différentes simultanément sur ORA Plus et ATOM pour un même séjour

12.13.3. Règles de gestion à respecter

Identifiant	Description
RG-MET-015	Synchronisation des actions utilisateur

12.13.4. Règles de gestion déclenchant cette alarme

Identifiant	Description

12.14. ET-MDSCN-10-15 : Traiter une alarme ALM-015 « Changement de type avion »

12.14.1. Pré-conditions

La fenêtre de suivi des alarmes doit être ouverte et le curseur doit être positionné sur une alarme de ce type.

Lot 3 : Cette alarme est liée à la règle de gestion RG-MET-040, dont la prise en compte est reportée en lot 3. De fait, le traitement de cette alarme est également reportée en lot 3.

12.14.2. Description des cas fonctionnels

Cette alarme est déclenchée lorsqu'un séjour affecté change de type avion sans pour autant que ce nouveau type avion soit incompatible avec la capacité du point de parking. Elle permet de solliciter l'utilisateur afin de vérifier que l'affectation du séjour est toujours optimale pour ce type avion.

Rappel : lorsque le nouveau type avion n'est pas compatible avec la capacité du point de stationnement, le séjour est désaffecté.

Les actions utilisateur disponibles dans le menu contextuel accessible pour cette alarme par un clic droit sur la ligne correspondante sont décrites ci-dessous.

12.14.2.1. Supprimer

L'utilisateur peut décider de laisser ce stationnement sur le point de parking. Il peut en conséquence supprimer purement et simplement cette alarme pour qu'elle ne pollue pas sa liste des alarmes à traiter.

ACTIONS PARKING PLUS

Actions	Description
ACT-001	Supprimer l'alarme du système

MESSAGES À LEVER

Niveau	Identifiant	Conditions
Information	INF-044 (Alarme supprimée)	Toujours

12.14.2.2. Planifier

Lot 3 : Cette action est reportée au lot 3 de PARKING Plus car elle est intimement liée à la capacité du système à interpréter un critère de « max capacité ». La mise en œuvre de celui-ci apparaît complexe et nécessitera une étude plus approfondie.

12.14.2.3. Affecter manuellement le stationnement

Cette action permet de préciser depuis la fenêtre des alarmes le parking sur lequel positionner le stationnement. Ceci revient à appeler l'action utilisateur correspondante du menu contextuel du séjour. Pour plus d'information sur cette action utilisateur, reportez-vous au paragraphe 6.1 de ce document.

12.14.2.4. Afficher les parkings candidats

Cette action permet de demander l'affichage des parkings candidats pour le stationnement concerné depuis la fenêtre des alarmes.

Ceci revient à appeler l'action utilisateur correspondante du menu contextuel du séjour. Pour plus d'information sur cette action utilisateur, reportez-vous au paragraphe 6.1 de ce document.

ACTIONS PARKING PLUS

Actions	Description
ACT-001	Appeler la fonction d'affichage des parkings candidats triés par ordre du plus intéressant ou moins intéressant

12.14.2.5. Positionner le GANTT

Se reporter au paragraphe 11.1 – « ET-MDSCN-09-01 : Positionner la fenêtre GANTT sur le stationnement concerné par une alarme ».

12.14.3. Règles de gestion à respecter

Identifiant	Description
RG-MET-015	Synchronisation des actions utilisateur

12.14.4. Règles de gestion déclenchant cette alarme

Identifiant	Description

12.15. ET-MDSCN-10-16 : Traiter une alarme ALM-016 « Séjour mono-borné »

12.15.1. Pré-conditions

La fenêtre de suivi des alarmes doit être ouverte et le curseur doit être positionné sur une alarme de ce type.

12.15.2. Description des cas fonctionnels

Cette alarme est déclenchée lorsqu'un séjour présent sur le planning est mono-borné (une seule de ses deux bornes est connue).

Les actions utilisateur disponibles dans le menu contextuel accessible pour cette alarme par un clic droit sur la ligne correspondante sont décrites ci-dessous.

12.15.2.1. Acquitter l'alarme

Se reporter au paragraphe 11.2.

12.15.2.2. Desacquitter l'alarme

Se reporter au paragraphe 11.3.

12.15.2.3. Supprimer

L'utilisateur peut décider de ne pas tenir compte de ce stationnement en connaissance de cause car sachant qu'il est en cours de résolution par un autre service. Il peut en conséquence supprimer purement et simplement cette alarme pour qu'elle ne pollue pas sa liste des alarmes à traiter.

Remarque : Cette alarme peut être régénérée en appliquant la règle de gestion RG-MET-026.

ACTIONS PARKING PLUS

Actions	Description
ACT-001	Supprimer l'alarme du système

MESSAGES À LEVER

Niveau	Identifiant	Conditions
Information	INF-044 (Alarme supprimée)	Toujours

RÈGLES DE GESTION À RESPECTER

Identifiant	Description
RG-MET-026	Réactivation des alarmes acquittées ou supprimées

12.15.2.4. Modifier horaire du vol départ ou arrivée

L'alarme peut être justifiée par une mise à jour du vol connu pour ce séjour non répercutée au niveau de PARKING Plus. En conséquence, l'action que l'utilisateur peut faire pour résoudre l'alarme est de mettre à jour cet horaire.

Ceci doit revenir à appeler l'action utilisateur « Modifier horaire » accessible dans le menu contextuel du séjour. Pour plus d'informations, se reporter au paragraphe 7.1 de ce document.

Remarque : Si, après la mise à jour de l'horaire du vol départ, les conditions de l'alarme sont toujours vérifiées, le système ne doit pas la supprimer.

ACTIONS PARKING PLUS

Actions	Description
ACT-001	Reprendre les actions décrites au paragraphe 7.1 de ce document
ACT-002	Supprimer l'alarme du système si ses conditions de déclenchement ne sont plus respectées après la mise à jour horaire

MESSAGES À LEVER

Niveau	Identifiant	Conditions
Information	INF-016 (Chgt horaire)	Toujours

12.15.2.5. Positionner le GANTT

Se reporter au paragraphe 11.1 – « ET-MDSCN-09-01 : Positionner la fenêtre GANTT sur le stationnement concerné par une alarme ».

12.15.3. Règles de gestion à respecter

Identifiant	Description
RG-MET-015	Synchronisation des actions utilisateur

12.15.4. Règles de gestion déclenchant cette alarme

Identifiant	Description
RG-MET-026	Réactivation des alarmes acquittées ou supprimées

12.16. ET-MDSCN-10-18 : Traiter une alarme ALM-018 « Perte des conditions de tractage »**12.16.1. Pré-conditions**

La fenêtre de suivi des alarmes doit être ouverte et le curseur doit être positionné sur une alarme de ce type.

12.16.2. Description des cas fonctionnels

Cette alarme est déclenchée dans les cas suivants :

- Transgression de la règle de gestion « RDG-MET-009 : Règles de décomposition des séjours longs »

Elle correspond donc au cas où un séjour contient un ou deux tractages alors qu'il ne remplit plus les conditions de tractages suite à des modifications horaires.

Important : Si cette alarme est supprimée ou acquittée et que les conditions de tractage ne sont toujours pas remplies à la réception d'une nouvelle modification horaire, une nouvelle alarme « Perte des conditions de tractage » doit être levée.

Les actions utilisateur disponibles dans le menu contextuel accessible pour cette alarme par un clic droit sur la ligne correspondante sont décrites ci-dessous.

12.16.2.1. Acquitter l'alarme

Se reporter au paragraphe 11.2.

12.16.2.2. Desacquitter l'alarme

Se reporter au paragraphe 11.3.

12.16.2.3. Supprimer les tractages

Cette action indique au système de supprimer le(s) tractage(s) présent(s) sur le séjour de manière à prendre en compte que le séjour ne remplit plus les conditions de tractages.

ACTIONS PARKING PLUS

Actions	Description
ACT-001	Supprimer les tractages et regrouper les stationnements sur le point de parking du premier.

MESSAGES À LEVER

Niveau	Identifiant	Conditions
Information	INF-025 (Tractage supprimé)	Toujours

12.16.2.4. Positionner le GANTT

Se reporter au paragraphe 11.1 – « ET-MDSCN-09-01 : Positionner la fenêtre GANTT sur le stationnement concerné par une alarme ».

12.16.3. Règles de gestion à respecter

Identifiant	Description
RG-MET-015	Synchronisation des actions utilisateur

12.16.4. Règles de gestion déclenchant cette alarme

Identifiant	Description
RG-MET-009	Règles de décomposition des séjours longs
RG-MET-026	Réactivation des alarmes acquittées ou supprimées

12.17. ET-MDSCN-10-19 : Traiter une alarme ALM-019 « Recouvrement indisponibilité »

12.17.1. Pré-conditions

La fenêtre de suivi des alarmes doit être ouverte et le curseur doit être positionné sur une alarme de ce type.

12.17.2. Description des cas fonctionnels

Cette alarme est déclenchée lorsqu'un stationnement chevauche une indisponibilité partielle ou totale du point de parking.

Cette alarme n'est pas simple à traiter et il est préférable pour l'utilisateur de se positionner sur le GANTT pour analyser la situation et trouver la solution la plus appropriée.

Les actions utilisateur disponibles dans le menu contextuel accessible pour cette alarme par un clic droit sur la ligne correspondante sont décrites ci-dessous.

12.17.2.1. Acquitter l'alarme

Se reporter au paragraphe 11.2.

12.17.2.2. Desacquitter l'alarme

Se reporter au paragraphe 11.3.

12.17.2.3. Positionner le GANTT

Se reporter au paragraphe 11.1 – « ET-MDSCN-09-01 : Positionner la fenêtre GANTT sur le stationnement concerné par une alarme ».

12.17.3. Règles de gestion à respecter

Identifiant	Description
RG-MET-015	Synchronisation des actions utilisateur

12.17.4. Règles de gestion déclenchant cette alarme

Identifiant	Description
RG-MET-012	Respect des indisponibilités

12.18. ET-MDSCN-10-20 : Traiter une alarme ALM-020 « Non respect des contraintes d'exploitation »

12.18.1. Pré-conditions

La fenêtre de suivi des alarmes doit être ouverte et le curseur doit être positionné sur une alarme de ce type.

12.18.2. Description des cas fonctionnels

Cette alarme est déclenchée lorsque le positionnement d'un stationnement contredit une ou plusieurs des contraintes d'exploitation du scénario en cours.

Cette alarme n'est pas simple à traiter et il est préférable pour l'utilisateur de se positionner sur le GANTT pour analyser la situation et trouver la solution la plus appropriée.

Les actions utilisateur disponibles dans le menu contextuel accessible pour cette alarme par un clic droit sur la ligne correspondante sont décrites ci-dessous.

12.18.2.1. Acquitter l'alarme

Se reporter au paragraphe 11.2.

12.18.2.2. Desacquitter l'alarme

Se reporter au paragraphe 11.3.

12.18.2.3. Positionner le GANTT

Se reporter au paragraphe 11.1.

12.18.3. Règles de gestion à respecter

Identifiant	Description
RG-MET-015	Synchronisation des actions utilisateur

12.18.4. Règles de gestion déclenchant cette alarme

Identifiant	Description

12.19. ET-MDSCN-10-21 : Traiter une alarme ALM-021 « Stationnements en conflit »

12.19.1. Pré-conditions

La fenêtre de suivi des alarmes doit être ouverte et le curseur doit être positionné sur une alarme de ce type.

12.19.2. Description des cas fonctionnels

Cette alarme est déclenchée lorsque deux stationnements sont en conflit, c'est à dire qu'ils ne respectent pas la règle de gestion RG-MET-007.

Cette alarme n'est pas simple à traiter et il est préférable pour l'utilisateur de se positionner sur le GANTT pour analyser la situation et trouver la solution la plus appropriée.

Les actions utilisateur disponibles dans le menu contextuel accessible pour cette alarme par un clic droit sur la ligne correspondante sont décrites ci-dessous.

12.19.2.1. Acquitter l'alarme

Se reporter au paragraphe 11.2.

12.19.2.2. Desacquitter l'alarme

Se reporter au paragraphe 11.3.

12.19.2.3. Positionner le GANTT

Se reporter au paragraphe 11.1.

12.19.3. Règles de gestion à respecter

Identifiant	Description
RG-MET-015	Synchronisation des actions utilisateur

12.19.4. Règles de gestion déclenchant cette alarme

Identifiant	Description
RG-MET-007	Règles des parkings en conflit

12.20. ET-MDSCN-10-22 : Traiter une alarme ALM-022 « Retour de connexion PARKING Plus/ATOM »

12.20.1. Pré-conditions

La fenêtre de suivi des alarmes doit être ouverte et le curseur doit être positionné sur une alarme de ce type.

12.20.2. Description des cas fonctionnels

Cette alarme est déclenchée lorsque le système PARKING Plus constate un retour de connexion avec ATOM.

En présence d'une telle alarme, l'utilisateur confirme le retour en mode normal de PARKING Plus.

Les actions utilisateur disponibles dans le menu contextuel accessible pour cette alarme par un clic droit sur la ligne correspondante sont décrites ci-dessous.

12.20.2.1. Acquitter l'alarme

Se reporter au paragraphe 11.2.

12.20.2.2. Desacquitter l'alarme

Se reporter au paragraphe 11.3

12.20.2.3. Passage en mode normal

Cette action utilisateur permet à un utilisateur de faire passer PARKING Plus du mode dégradé au mode normal.

La figure suivante illustre la cinématique de retour à la normal :




Figure 48 – Cinématique du passage en mode normal de PARKING Plus en environnement de régulation

Remarque : Pour plus d'information à propos du mode dégradé de PARKING Plus, reportez-vous à l'UT-ADSYS-02 du document [4].

ACTIONS PARKING PLUS

Actions	Description
ACT-001	Passer l'application PARKING Plus sur l'ensemble des postes utilisateur en mode normal
ACT-002	Mettre à jour l'affichage du GANTT afin de montrer de manière explicite qu'PARKING Plus est en mode normal

MESSAGES À LEVER

Niveau	Identifiant	Conditions
Information	INF-045 (Passage mode normal)	Toujours

12.20.3. Règles de gestion à respecter

Identifiant	Description
RG-MET-015	Synchronisation des actions utilisateur

12.20.4. Règles de gestion déclenchant cette alarme

Identifiant	Description

12.21. ET-MDSCN-10-23 : Traiter une alarme ALM-023 « Transgression affectation contact »

12.21.1. Pré-conditions

La fenêtre de suivi des alarmes doit être ouverte et le curseur doit être positionné sur une alarme de ce type.

12.21.2. Description des cas fonctionnels

Cette alarme est déclenchée lorsque le positionnement d'un stationnement contredit une des règles d'affectation au contact.

Cette alarme n'est pas simple à traiter et il est préférable pour l'utilisateur de se positionner sur le GANTT pour analyser la situation et trouver la solution la plus appropriée.

Les actions utilisateur disponibles dans le menu contextuel accessible pour cette alarme par un clic droit sur la ligne correspondante sont décrites ci-dessous.

12.21.2.1. Acquitter l'alarme

Se reporter au paragraphe 11.2.

12.21.2.2. Desacquitter l'alarme

Se reporter au paragraphe 11.3.

12.21.2.3. Positionner le GANTT

Se reporter au paragraphe 11.1.

12.21.3. Règles de gestion à respecter

Identifiant	Description
RG-MET-015	Synchronisation des actions utilisateur

12.21.4. Règles de gestion déclenchant cette alarme

Identifiant	Description
RG-MET-005	Règles d'affectation d'un stationnement au contact

12.22. ET-MDSCN-10-24 : Traiter une alarme ALM-024 « Immatriculation dupliquée »

12.22.1. Pré-conditions

La fenêtre de suivi des alarmes doit être ouverte et le curseur doit être positionné sur une alarme de ce type.

12.22.2. Description des cas fonctionnels

Cette alarme est déclenchée lorsque une immatriculation est utilisée par deux séjours différents sur une même période de temps.

Les actions utilisateur disponibles dans le menu contextuel accessible pour cette alarme par un clic droit sur la ligne correspondante sont décrites ci-dessous.

12.22.2.1. Acquitter l'alarme

Se reporter au paragraphe 11.2.

12.22.2.2. Desacquitter l'alarme

Se reporter au paragraphe 11.3.

12.22.2.3. Positionner le GANTT

Se reporter au paragraphe 11.1.

12.22.3. Règles de gestion à respecter

Identifiant	Description
RG-MET-015	Synchronisation des actions utilisateur

12.22.4. Règles de gestion déclenchant cette alarme

Identifiant	Description
RG-MET-036	Cohérence de la déclaration des immatriculations

13. UT-MDSCN-11 – Actions utilisateur sur un parking

13.1. ET-MDSCN-11-01 : Afficher le formulaire d'un parking

13.1.1. Pré-conditions

La fenêtre de suivi du planning doit être ouverte et le curseur doit être positionné sur un parking.

13.1.2. Description des cas fonctionnels

L'utilisateur doit avoir accès à la description interne d'un parking afin de pouvoir en modifier des éléments.

L'utilisateur accède à cet écran avec soit le menu contextuel du parking (accessible par un clic droit), soit avec la barre principale de menus.

Cet écran est décrit en détail dans le document [2]. Pour plus d'information, reportez-vous à ce document.

Remarque : Dans ce formulaire, seuls les champs « exceptions de statuts douaniers », indisponibilités, et commentaire sont à la main de l'utilisateur.

13.2. ET-MDSCN-11-02 : Déclarer les exceptions de statut douanier d'un parking

13.2.1. Pré-conditions

La fenêtre de suivi du planning doit être ouverte et le curseur doit être positionné sur un parking.

13.2.2. Description des cas fonctionnels

Actuellement dans ORA Parking, le niveau de paramétrage d'un point de parking permet de :

- définir un statut douanier par défaut
- définir des exceptions
 - sur une période donnée
 - sur des jours de la semaine donnés
 - pour une plage horaire donnée

Ceci est possible au travers du formulaire d'édition du statut douanier d'un parking. Celui-ci est normalement appellable à partir du formulaire parking décrit au paragraphe précédent.

Une proposition est de reconduire l'écran utilisé actuellement dans ORA Parking pour cette fonction. Celui-ci est également accessible depuis le formulaire du parking.

Remarque : La fin de la période d'application peut rester non renseignée (avec « ??? »), elle s'applique depuis le début de la période mais n'a pas de fin définie.

Ceci est représenté par la figure suivante :

Figure 49 - Paramétrage du statut douanier d'un parking

13.3. ET-MDSCN-11-01 : Créer, modifier ou supprimer une indisponibilité d'un parking

13.3.1. Pré-conditions

La fenêtre de suivi du planning doit être ouverte et le curseur doit être positionné sur un parking.

13.3.2. Description des cas fonctionnels

Actuellement dans ORA Parking, le niveau de paramétrage d'un point de parking permet de :

- définir les indisponibilités d'un parking
 - sur une période donnée
 - sur des jours de la semaine donnés
 - pour une plage horaire donnée

Une proposition pour qu'il puisse accéder à cet écran est d'utiliser le menu contextuel du parking accessible par un click droit. Dans ce menu, l'utilisateur a le choix entre différentes options dont « Indisponibilités ... ».

Une proposition est de reconduire l'écran utilisé actuellement dans ORA Parking pour cette fonction. Celui-ci est également accessible depuis le formulaire du parking.

Remarque : La fin de la période d'application peut rester non renseignée (avec « ??? »), elle s'applique depuis le début de la période mais n'a pas de fin définie.

Ceci est représenté par la figure suivante :

ORA Plus – [Administrer les indisponibilités d'un parking]

Détail de l'indisponibilité

Début : [] ... à : [] Fin : [] ... à : []

Code indisponibilité : []

Code de l'indisponibilité

Jours d'indisponibilité

☒ Tous ☐ Lundi ☐ Mardi ☐ Mercredi ☐ Jeudi ☐ Vendredi ☐ Samedi ☐ Dimanche

Jours de la semaine concernés par l'indisponibilité

Intervalle horaire d'indisponibilité

☒ Toute la journée de : [] à : []

Intervalle horaire de l'indisponibilité dans la période

Raison de l'indisponibilité

Raison de l'indisponibilité

Enregistrer Annuler Fermer

Figure 50 - Paramétrage des indisponibilités d'un parking

14. UT-MDSCN-12 - Touches de fonction (Touches raccourci clavier F1...)

Les touches de fonction permettent de donner à l'utilisateur un moyen rapide d'accéder à une des fonctionnalités de PARKING Plus.

14.1. Touche F1 : recherche simplifiée par numéro de vol

La touche F1 offre à l'utilisateur un accès à une recherche simplifiée des vols (Arrivée et Départ) par leur numéro (sur 4 caractères sans compagnie). Par soucis d'optimisation, l'écran appelé est l'écran de recherche par critères, en positionnant le curseur sur la case « Numéro de vol ».

Le fenêtré actuellement affichée est donnée ci-dessous :




Figure 51 -- Fenêtré de par numéro de vol

Dans ORA Parking, après que l'utilisateur ait saisi le numéro de vol recherché, la liste des vols correspondant à ce critère sont affichés dans la partie haute du GANTT.

Pour PARKING Plus, cette liste peut être envisagée comme une fenêtré dans laquelle l'utilisateur peut sélectionner le vol recherché et le GANTT se positionne afin de le faire apparaître. Une fenêtré graphique devra également proposer les vols concernés sur leur contexte parking. Pour plus d'information, consulter le document [2].

14.2. Touche F2 : recherche simplifiée par immat réduite

De la même manière que précédemment, la touche F2 offre un moyen à l'utilisateur de rechercher des vols (Arrivée et Départ) par l'immatriculation réduite (sur 3 caractères). Egalement comme au paragraphe précédent, l'écran utilisé est celui de la recherche des vols par critères, en positionnant le curseur sur la zone « Immatriculation simplifiée »

La fenêtre actuellement affichée est donnée ci-dessous :

Rechercher un Vol

Recherche des stationnements correspondant aux critères.

Détails du vol

Compagnie opératrice Numéro de vol

Horaire (hh:mm)

Escale provenance Escale destination

Parking

Détails du Séjour

Type avion Immatriculation

OK Cancel

Positionnement du curseur sur la zone « Immatriculation »

Figure 52 - Popup ORA Parking de recherche simplifiée par immat réduite

Remarque : l'immatriculation réduite correspond aux trois derniers caractères de l'immatriculation d'un avion qui en compte cinq.

Dans ORA Parking, après que l'utilisateur ait saisi l'immatriculation réduite du vol recherché, la liste des vols correspondant à ce critère sont affichés dans la partie haute du GANTT.

Pour PARKING Plus, comme précédemment, cette liste peut être envisagée comme une fenêtre présentant la liste des vols répondant au critère et dans laquelle l'utilisateur peut sélectionner le vol recherché. Quand il double-click dessus, le GANTT se positionne de manière à le faire apparaître. Une fenêtre graphique devra également proposer les vols concernés sur leur contexte parking. Pour plus d'information, consulter le document [2].

14.3. Touches F3 et F4 : mise à jour de l'horaire estimé arrivée ou départ

Touches F3 et F4 : La souris étant positionnée sur une barrette d'un stationnement, elles permettent respectivement le changement de l'heure estimée des mouvements précédent et suivant le stationnement.

Remarque : l'utilisateur peut saisir plusieurs codes possibles pour l'horaire, suivant la source de l'information :

- EST : estimé
- QRE : actualisation QRE
- H10 : actualisation H10
- BLC : bloc arrivée ou départ
- DAP : début de tractage
- FIN : fin de tractage

La fenêtre actuellement affichée est donnée ci-dessous :




Figure 53 - Popup ORA Parking de changement horaire

14.4. Touche F5 : affectation parking forcée

Touche F5 : La souris étant positionnée sur une barrette d'un stationnement, elle permet d'affecter ce stationnement en saisissant l'identifiant du parking.

Important : cette affectation peut être contraire aux règles métier et contraintes d'exploitation. Si c'est le cas, un message apparaît donnant la possibilité à l'utilisateur de confirmer ou non son choix.

La fenêtre actuellement affichée est donnée ci-dessous :




Figure 54 - Popup ORA Parking d'affectation parking forcée

14.5. Touches F6 et F7 : verrouillage/déverrouillage des bornes du stationnement

La souris étant positionnée sur une barrette séjour, les touches F6 et F7 permettent respectivement le verrouillage/déverrouillage des mouvements précédent et suivant le stationnement.

Remarque : il n'y a pas de fenêtre ouverte dans les deux cas.

14.6. Touche F8 : visualisation des parkings candidats

La souris étant positionnée sur une barrette d'un stationnement, la touche F8 permet la visualisation des points de parking disponibles.

Actuellement dans ORA Parking, lorsque l'utilisateur utilise cette touche, le GANTT est subdivisé en deux et les parkings candidats sont affichés dans la partie haute du GANTT, suivant un ordre paramétrable prédéfini. Ceci est illustré ci-dessous :




Figure 55 – Affichage des parkings candidates d'un stationnement

Remarque : il est essentiel que le drag and drop soit possible entre les deux zones.

14.7. Touche F9 : rupture du séjour

La souris étant positionnée sur une barrette de stationnement, la touche F9 permet la rupture du séjour.

14.8. Touche F10 : chaînage du mouvement

La souris étant positionnée sur une barrette, la touche F10 permet le chaînage du mouvement. Cette action est décrite dans ce document au paragraphe 5.1. Se reporter à ce paragraphe pour plus d'information.

Important : cette opération n'est possible que sur des séjours mono-bornés.

15. UT-MDSCN-13 – Actions utilisateur sur les indéplaçables

Lot 3 : La gestion des immatriculations indéplaçables est possible autant en environnement d'études que de régulation.

16. Fonctionnalités PARKING Plus lot 3

16.1. ET-MDSCN-01-01 : Créer un vol

16.1.1. Description des cas fonctionnels

L'utilisateur doit pouvoir créer manuellement un vol (arrivée ou départ).

Remarque : en environnement d'études, le programme des vols est chargé à partir de fichiers provenant d'un système donné (fichiers ADAGE, fichier Excel, autre). Il n'est donc théoriquement pas nécessaire de disposer de ces fonctions mais dans la pratique, elles permettent de pallier rapidement à des erreurs dans ces données en entrée.

Remarque : le programme de vols est normalement sous la responsabilité d'ATOM et des systèmes en amont. En théorie, l'utilisateur de PARKING Plus n'a donc pas à intervenir dessus. Dans la pratique, il est utile de pouvoir le faire pour pallier à un problème rencontré sur un des systèmes tiers.

16.1.1.1. Création d'un vol arrivée ou départ par la fenêtre de liste des vols

Une première possibilité pour créer un vol est d'utiliser la fenêtre listant les vols d'un scénario. Pour plus d'information sur l'affichage de cette fenêtre, se reporter au document [2]. Depuis cette fenêtre, l'utilisateur peut alors demander à créer un vol.

La cinématique suivie ici est donc la suivante :

- Ouverture de la liste des vols
- Clic sur le bouton « Nouveau ... »
- Saisie des informations et validation par le bouton « Ok »

Ceci permet d'ouvrir la fenêtre modale suivante :

ORA Plus - [Créer un vol]

☐ Vol arrivée ☒ Vol départ

Cie/N° de vol : _____ N° ordre : _____

Date tête de ligne : _____ Statut : _____

Date/Heure (programme) : _____

Date/Heure (estimé) : _____

Code horaire : _____

Type avion : _____ Immatriculation : _____

Parking : _____

Itinéraire : _____

Courrier : _____ Statut douanier : _____

Terminal naturel : _____

Compagnie propriétaire : _____

Nature : _____ Equipement : _____

Vol complémentaire Cie/N° de vol : _____

Commentaire : _____

OK Annuler

Figure 56 - Fenêtre de création d'un vol

16.1.1.2. Création d'un vol arrivée ou départ par la fenêtre d'édition des séjours

Une seconde possibilité pour créer en fonction de son besoin unitairement un vol arrivée ou départ, est d'utiliser le même écran que celui proposé pour créer ou éditer un séjour.

Cet écran doit être appellable soit depuis le menu contextuel de fond d'écran avec un click droit ou par une option du menu général de l'application. Ceci est illustré à la figure suivante :





Figure 57 - Proposition d'appel à l'écran de création de vols ou de séjours

 **AMO/MOE** : Définir l'option de menu correspondante.

Remarque : pour le mouvement arrivée ainsi que pour le mouvement départ, un sélecteur permet à l'utilisateur de préciser les types de mouvement (vol, mouvement au sol ou borne inconnue). En fonction de son choix, les champs correspondants s'affichent dans la partie basse de la fenêtre.



Sélecteur de type de mouvement

Affichage des champs en fonction du type de mouvement sélectionné

Figure 58 – Proposition d'écran pour la création de vols et de séjours

Exemple : pour la création uniquement d'un vol arrivée, l'utilisateur doit

- Sélectionner « Vol arrivée » dans le sélectionneur de la partie gauche,
- Sélectionner « Borne inconnue » dans le sélectionneur de la partie droite
- Remplir la partie correspondante de la fenêtre

16.1.1.3. Valider avec le bouton « OK ». Liste des champs à compléter

Pour un vol, les champs à renseigner sont les données dans le tableau suivant :

Désignation	Type de données	Format	Caractère	Exemple
Identifiant du vol				
Compagnie	Alphanumérique	AAA	Obligatoire	AF
Numéro du vol	Alphanumérique	AAAA	Obligatoire	1234
Numéro d'ordre du vol	Numérique	9	Par défaut	1
Date de tête de ligne	Date	JJ/MM/AAAA	Obligatoire	10/10/2017
Informations liées au vol				

Statut du vol ⁸	Alphanumérique	AAA	Par défaut	OK
Date programmée	Date	JJ/MM/AAAA	Obligatoire	10/10/2017
Heure programmée	Heure	HH:MM	Obligatoire	12:53
Date estimée	Date	JJ/MM/AAAA	Facultatif	10/10/2017
Heure estimée	Heure	HH:MM	Facultatif	12:53
Code horaire	Alphanumérique	AAA	Déduit	SCT
Itinéraire	Alphanumérique	Maximum 5 code escale du type AAA	Facultatif	LAX
Courrier	Alphanumérique	A	Déduit	L
Statut douanier	Alphanumérique	A	Déduit	I
Terminal naturel	Alphanumérique	AA	Facultatif	2E
Compagnie propriétaire	Alphanumérique	AAA	Facultatif	AF
Nombre de passagers	Numérique	999	Facultatif	235
Nature du vol	Alphanumérique	A	Obligatoire	0
Equipement	Alphanumérique	???	Facultatif	?
Informations liées au séjour				
Type avion	Alphanumérique	AAA	Obligatoire	320
Immatriculation	Alphanumérique	AAAAA	Facultatif	FGSQV
Parking	Alphanumérique	AAA	Facultatif	A01

Pour une borne inconnue, les champs à renseigner sont les donnés dans le tableau suivant :

Désignation	Type de données	Format	Caractère	Exemple
Date début/fin	Date	JJ/MM/AAAA	Facultatif	10/10/2017
Heure début/fin	Heure	HH:MM	Facultatif	12:53

16.1.2. Cinématique « Action Utilisateur » à utiliser

Cette mise à jour est sous la responsabilité d'ATOM. Il faut donc considérer comme cinématique celle décrite au paragraphe 2.2.2.

Suivant que le vol à créer est un vol départ ou un vol arrivée, les transactions ATOM à appeler sont OVA et OVD.

Remarque : Dans l'appel à ces transactions, l'identifiant du vol est entouré de crochets suivi des paramètres obligatoires et des paramètres facultatifs. Les paramètres facultatifs sont séparés par le caractère « / ».

⁸ Valeurs possibles : OK, SAN, RPO, DER, RRT

Remarque : un paramètre facultatif non renseigné est représenté par la valeur vide

Important : la nature du vol et le RFS sont à présent obligatoires au niveau ATOM (création d'un vol par SEV). En revanche, ils ne le sont pas au travers des facilités OVA et OVD développées pour ORA Parking. Il est cependant nécessaire pour être en cohérence avec ATOM de les considérer obligatoires au niveau de PARKING Plus, bien qu'ils soient au niveau du message dans la partie des paramètres facultatifs.

PARAMÈTRES DES TRANSACTIONS OVA ET OVD ATOM À APPELER

Désignation	Type de données	Format	Caractère	Exemple
Identifiant du vol				
Code compagnie	Alphanumérique	AAA	Obligatoire	AF
Numéro du vol	Alphanumérique	AAAA	Obligatoire	1234
Jour d'opération	Date	JJ	Obligatoire	10
Indice	Numérique	9	Obligatoire	1
Sens	Alphanumérique	A	Obligatoire	A ou D
Paramètres obligatoires				
Date et heure opérationnelle du vol	Date	JJHHMM	Obligatoire	101400
Type avion	Alphanumérique	AAA	Obligatoire	777
Escale de provenance ou de destination	Alphanumérique	AAA	Obligatoire	PPT
Paramètres facultatifs				
Immatriculation	Alphanumérique	AAAAAAA	Facultatif	FGSQV
Compagnie conjointe	Alphanumérique	AAA	Facultatif	AF
Compagnie propriétaire	Alphanumérique	AAA	Facultatif	AF
Suite de l'itinéraire : ESC2... ESC7	Alphanumérique	Maximum 6 code escale du type AAA	Facultatif	LAX
Nature du vol	Alphanumérique	A	Obligatoire	N
Réseau Faisceau	Alphanumérique	AA	Obligatoire	FA
Composition des classes	Alphanumérique	AAAAAAAAAAAA	Facultatif	F005J020Y250
Remplissage des classes	Alphanumérique	AAAAAAAAAAAA	Facultatif	F001J012Y212
Passagers en groupe	Alphanumérique	AAAAAAAAA	Facultatif	000000038
Nombre de palettes	Numérique	99	Facultatif	02
Nombre de conteneurs	Numérique	99	Facultatif	01

EXEMPLES D'APPELS AUX TRANSACTIONS OVA/OVD ATOM

Exemple	Signification
OVA[AT1234101A]101400777LAX/ FGSQV//AF//N/FI/F005J020Y250/F001J012Y26 4/00000038/02/04	Création d'un vol arrivée AF1234 le 10 du mois en cours, horaire programmé à 14h00, type avion 777 en provenance de LAX, immatriculé FGSQV, nature de vol N, trois classes de passagers (F, J et Y), un groupe de 38 personnes et une configuration soute de 2 palettes et 4 conteneurs.
OVA[AF_1234101A]101400777LAX/////N/RF	Création d'un vol arrivée AF1234 le 10 du mois en cours, horaire programmé à 14h00, type avion 777, en provenance de LAX avec une nature de vol « N » et dans le RFS « RF »

16.1.3. Incidence sur PARKING Plus

ACTIONS PARKING PLUS

Actions	Description
ACT-001	Appeler la transaction ATOM OVA ou OVD
ACT-002	Créer le séjour mono-borné dans PARKING Plus sur réception du message ATOM correspondant. Le séjour doit être non affecté

MESSAGES À LEVER

Niveau	Identifiant	Conditions
Alarme	ALM-004 (Non affecté)	Toujours
Alarme	ALM-016 (Mono borné)	Si uniquement une partie du mouvement est créée par l'utilisateur
Information	INF-010 (Nouveau vol)	Pour les nouveaux vols (arrivée ou départ)

16.1.4. Règles de gestion à respecter

Identifiant	Description
RG-MET-015	Synchronisation des actions utilisateurs

16.2. ET-MDSCN-01-02 : Supprimer un vol

16.2.1. Description des cas fonctionnels

L'utilisateur doit pouvoir supprimer manuellement un vol (arrivée ou départ). Pour cela, il doit pouvoir rechercher le vol à supprimer avec la liste des vols du scénario, puis le sélectionner et cliquer sur le bouton « Supprimer ».

AFFICHAGE DE LA LISTE DES VOLS

Pour plus de renseignement sur l'affichage de la fenêtre de liste des vols du scénario, se reporter au document [2].

La cinématique à suivre pour supprimer un vol est illustrée par la figure suivante :

[illegible]

Figure 59 – Proposition d'écran pour la création de vols et de séjours

La suppression du vol, si elle est confirmée, doit être également reportée sur ATOM. En conséquence, sur une demande de suppression de vol, le système doit en demander la confirmation à l'aide de la fenêtre « pop up » suivante :




Figure 60 – Fenêtre de confirmation de la suppression d'un vol

16.2.2. Cinématique « Action Utilisateur » à utiliser

Cette mise à jour est sous la responsabilité d'ATOM. Il faut donc considérer comme cinématique celle décrite au paragraphe 2.2.2.

La transaction à appeler dans tous les cas (vol arrivée ou vol départ) est la transaction SUP.

Remarque : Dans l'appel à cette transaction, seul l'identifiant du vol est nécessaire et est entouré de crochets.

PARAMÈTRES DE LA TRANSACTION SUP ATOM À APPELER

Désignation	Type de données	Format	Caractère	Exemple
Identifiant du vol				
Code compagnie	Alphanumérique	AAA	Obligatoire	AF
Numéro du vol	Alphanumérique	AAAA	Obligatoire	1234
Jour d'opération	Date	JJ	Obligatoire	10
Indice	Numérique	9	Obligatoire	1
Sens	Alphanumérique	A	Obligatoire	A ou D

EXEMPLES D'APPEL A LA TRANSACTION SUP ATOM

Exemple	Signification
SUP[AT1234101A]	Suppression du vol AF1234 du 10 du mois en cours

16.2.3. Incidence sur PARKING Plus

ACTIONS PARKING PLUS

Actions	Description
ACT-001	Appeler la transaction ATOM SUP
ACT-002	Supprimer le vol sur réception du message ATOM correspondant.
ACT-003	Mettre à jour le séjour antérieurement associé au vol

MESSAGES À LEVER

Niveau	Identifiant	Conditions
Alarme	ALM-004 (Non affecté)	Si le vol faisait partie d'un séjour bi-borné
Alarme	ALM-016 (Mono borné)	Si uniquement une partie du mouvement est créée par l'utilisateur
Information	INF-012 (vol supprimé)	Toujours

16.2.4. Règles de gestion à respecter

Identifiant	Description
RG-MET-015	Synchronisation des actions utilisateurs

16.3. ET-MDSCN-01-02 : Créer un QRF (Quick Return Flight)

16.3.1. Pré-conditions

Important : cette action utilisateur ne doit être disponible qu'en environnement de régulation.

Les conditions suivantes doivent être remplies :

- la vue planning doit être ouverte
- le curseur de la souris doit être positionné sur un séjour, ou l'un de ses stationnements
- le bloc départ du séjour doit avoir été passé
- le séjour ne doit pas avoir un QRS ou un QRV déjà en cours

16.3.2. Description des cas fonctionnels

Un QRF correspond au cas où un avion, après avoir quitté son point de parking, doit revenir sur l'escalade de référence pour une raison donnée. Ce retour peut se faire alors qu'il est encore au sol de l'escalade (sur le chemin de la piste de décollage) ou en vol (peu après le décollage). On parle dans le premier cas d'un QRF sol, ou QRS, et dans le second cas d'un QRF vol, ou QRV.

Pour accéder à cette fonctionnalité, une proposition est que l'utilisateur accède au menu contextuel du séjour par un click droit et qu'il sélectionne l'option « Créer QRF ». Ceci permet d'ouvrir une fenêtre de saisie dans laquelle l'utilisateur précise le type de QRF et l'heure estimé de retour.

Remarque : l'identifiant du vol indiqué dans la fenêtre est obligatoirement l'identifiant du vol départ⁹ et ne peut pas être modifié par l'utilisateur.

Cette proposition est illustrée par la figure suivante :

⁹ une QRF sur un vol arrivée n'a pas de sens




Figure 61 - Proposition pour l'action utilisateur "Créer QRF"

16.3.3. Cinématique « Action Utilisateur » à utiliser

Cette mise à jour est sous la responsabilité d'ATOM. Il faut donc considérer comme cinématique celle décrite au paragraphe 2.2.2.

Suivant le cas, les transactions ATOM à appeler sont QRS et QRV. Pour ces deux transactions, les paramètres sont les suivants :

- Identifiant du vol (obligatoire)
- l'heure estimée de retour sur l'escale de référence (obligatoire)

Remarque : en ATOM, l'heure estimée de retour n'est pas obligatoire bien qu'elle soit dans la pratique toujours renseignée par l'utilisateur. Il est donc plus simple de l'imposer au niveau de PARKING Plus.

Remarque : il est possible d'annuler un QRF en mettant la mention « NUL » à la place de l'heure estimée de retour

PARAMÈTRES DES TRANSACTIONS ATOM À APPELER

Désignation	Type de données	Format	Caractère	Exemple
Identifiant du vol				
Code compagnie	Alphanumérique	AAA	Obligatoire	AF
Numéro du vol	Alphanumérique	AAAA	Obligatoire	1234
Jour d'opération	Date	JJ	Obligatoire	10
Indice	Numérique	9	Obligatoire	1
Sens	Alphanumérique	A	Obligatoire	A ou D
Date/Heure de retour estimé				
Jour	Date	JJ	Obligatoire	10
Heure	Heure	HHMM	Obligatoire	1150

EXEMPLES D'APPELS AUX TRANSACTIONS ATOM

Exemple	Signification
QRS[AT2345101D]241205	Création d'un QRF <u>sol</u> pour le vol départ « AT2345 » opéré le 10 du mois en cours avec une heure prévue de retour le 10 à 12h05. L'indice étant égal à 1, c'est le premier QRF créé sur ce vol
QRV[AT2345101D]241205	Création d'un QRF <u>vol</u> pour le vol départ « AT2345 » opéré le 10 du mois en cours avec une heure prévue de retour le 10 à 12h05. L'indice étant égal à 1, c'est le premier QRF créé sur ce vol
QRV[AT2345101D]NUL	Annulation du QRF vol pour le vol départ « AT2345 » opéré le 10 du mois en cours.

16.3.4. Incidence sur PARKING Plus

ACTIONS PARKING PLUS

Actions	Description
ACT-001	Appeler la transaction ATOM QRV ou QRS
ACT-002	Confirmer la modification en PARKING Plus sur réception du message ATOM correspondant
ACT-003	A la réception du message ATOM, créer un séjour non affecté le QRF dans PARKING Plus. La durée du séjour doit être paramétrable

MESSAGES À LEVER

Niveau	Identifiant	Conditions
Alarme	ALM-004 (Non affecté)	Toujours
Information	INF-019 (Nouveau QRF)	Toujours

16.3.5. Règles de gestion à respecter

Identifiant	Description
RG-MET-015	Synchronisation des actions utilisateurs
RG-MET-024	Création d'un QRF

16.4. ET-MDSCN-01-03 : Créer une MEP¹⁰ ou une DEPAT¹¹

16.4.1. Pré-conditions

Remarque : Le cas décrit ici correspond à la création d'une mise en piste ou d'un départ atelier à partir d'un séjour mono-borné. Il est à rapprocher du cas de création d'un séjour décrit au paragraphe 3.1.

La vue planning doit être ouverte et le curseur de la souris doit être positionné sur un séjour mono-borné. Ce séjour peut être affecté ou non à un point de parking.

Une proposition est que cette fonction soit accessible pour l'utilisateur au travers d'une option de menu « Mouvement au sol » dans le menu contextuel du séjour.

Remarque : l'option de menu « Mouvement au sol » dans le menu contextuel du séjour ne doit pas être disponible si le séjour est bi-borné et qu'il ne contient aucun mouvement au sol comme borne.

Remarque : Pour la création d'un séjour MEP-DEPAT, l'utilisateur doit passer par la fonction décrite au paragraphe 3.1 de ce document. S'y reporter pour plus d'information.

16.4.2. Description des cas fonctionnels

A confirmer avec le prototype

L'utilisateur doit pouvoir créer sur un séjour mono-borné un mouvement au sol en fonction du type du séjour :

- une mise en piste (MEP) pour un mono-borné BI¹²-Vol départ
- un départ atelier (DEPAT) pour un séjour mono-borné Vol arrivée-BI

La détermination du type de mouvement au sol à créer (MEP ou DEPAT) doit être faite par le système en fonction du type de séjour mono-borné sélectionné.

Pour créer une DEPAT ou une MEP, une proposition est que l'utilisateur accède au menu « Mouvement au sol » puis au sous-menu « Créer » du menu contextuel du séjour mono-borné. Ensuite, il doit choisir une des options proposées tel qu'illustré par la figure suivante :




Figure 62 - proposition de menu pour la création d'un mouvement au sol

¹⁰ Mise en piste

¹¹ Départ atelier

¹² Borne inconnue

Remarque : l'option de menu « Créer » dans le menu contextuel du séjour ne doit pas être disponible si le séjour n'est pas mono-borné.

Important : la création du mouvement au sol ne doit pas modifier le parking du séjour si celui-ci était affecté.

 **AMO** : Étant donné que les TTM ne sont plus stockés dans PARKING Plus, est-il envisageable de considérer une durée paramétrée pour la MEP et la DEPAT ? Si oui, quelle valeur prend-on ?

16.4.3. Cinématique « Action Utilisateur » à utiliser

Cette mise à jour est sous la responsabilité d'ATOM. Il faut donc considérer comme cinématique celle décrite au paragraphe 2.2.2.

Pour créer une mise en piste ou un départ atelier, on peut laisser ATOM déterminer l'horaire d'arrivée ou de départ du point de parking ou permettre à l'utilisateur PARKING Plus de l'imposer. Dans le premier cas, il faut appeler en fonction la transaction MEP ou HGR. Dans le second cas, il faut appeler la transaction AGA.

Important : une MEP ne peut être associée qu'avec un vol départ et une DEPAT qu'avec un vol arrivée.

16.4.3.1. Horaire de MEP ou DEPAT déterminé par ATOM

Le format d'appel de la transaction est : **MEP[IdMvtDep]** ou **HGR[IdMvtArr]**

PARAMÈTRES DES TRANSACTIONS MEP OU DEPAT ATOM À APPELER

Désignation	Type de données	Format	Caractère	Exemple
Identifiant du vol (arrivée ou départ en fonction)				
Code compagnie	Alphanumérique	AAA	Obligatoire	AF
Numéro du vol	Alphanumérique	AAAA	Obligatoire	1234
Jour d'opération	Date	JJ	Obligatoire	10
Indice	Numérique	9	Obligatoire	1
Sens	Alphanumérique	A	Obligatoire	A ou D

EXEMPLES D'APPELS AUX TRANSACTIONS ATOM

Exemple	Signification
MEP[AT2345101D]	Création d'une mise en piste associée au vol départ AF2345 du 10 du mois en cours. L'horaire de début de la mise en piste est déterminé par ATOM.
HGR[AT1234101A]	Création d'un départ atelier associé au vol arrivée AF1234 du 10 du mois en cours. L'horaire de fin du départ atelier est déterminé par ATOM.

16.4.3.2. Horaire de MEP ou DEPAT imposé par l'utilisateur PARKING Plus

Pour ces transactions, il faut déclarer l'accrochage de la MEP ou de la DEPAT avec respectivement le vol arrivée ou le vol départ, en précisant l'horaire du mouvement.

Le format d'appel de la transaction est : **AGA[IdMvtArr][IdMvtDep]**

PARAMÈTRES DE LA TRANSACTION AGA ATOM À APPELER

Désignation	Type de données	Format	Caractère	Exemple
-------------	-----------------	--------	-----------	---------

Identifiant du vol (arrivée ou départ)

Code compagnie	Alphanumérique	AAA	Obligatoire	AF
Numéro du vol	Alphanumérique	AAAA	Obligatoire	1234
Jour d'opération	Date	JJ	Obligatoire	10
Indice	Numérique	9	Obligatoire	1
Sens	Alphanumérique	A	Obligatoire	A ou D

Identifiant d'une MEP ou d'une DEPAT

Numéro du mouvement	Numérique	999	Obligatoire	843
Horaire prévisionnel	Heure	HHMM	Obligatoire	1234
Jour d'opération	Date	JJ	Obligatoire	10
Inutilisé	Alphanumérique	A	Obligatoire	'Espace'
Sens	Alphanumérique	A	Obligatoire	M ou H

EXEMPLES D'APPELS AUX TRANSACTIONS ATOM

Exemple	Signification
AGA[842124010 M][AT2345101D]	Création d'une mise en piste associée au vol départ AF2345 du 10 du mois en cours. L'horaire d'arrivée au point de parking de la mise en piste est fixé à 12h40.
AGA[AT1234101A][843135010 H]	Création d'un départ atelier associé au vol arrivée AF1234 du 10 du mois en cours. L'horaire de fin du départ atelier est fixé par l'utilisateur à 13h50

16.4.4. Incidence sur PARKING Plus**ACTIONS PARKING PLUS**

Actions	Description
ACT-001	Appeler la transaction ATOM
ACT-002	Confirmer la modification en PARKING Plus sur réception du message ATOM correspondant
ACT-003	A la réception du message ATOM, créer la MEP ou la DEPAT
ACT-004	Supprimer l'alarme « Séjour mono-borné » concernant le séjour

MESSAGES À LEVER

Niveau	Identifiant	Conditions
Information	INF-020 (Nouveau MEP)	Si c'est une MEP de créée
Information	INF-021 (Nouveau DEPAT)	Si c'est une DEPAT de créée

16.4.5. Règles de gestion à respecter

Identifiant	Description
RG-MET-015	Synchronisation des actions utilisateurs

16.5. ET-MDSCN-01-04 : Supprimer une MEP ou une DEPAT

16.5.1. Pré-conditions

La vue planning doit être ouverte et le curseur de la souris doit être positionné sur un séjour bi-borné avec un mouvement au sol DEPAT ou MEP comme borne. Ce séjour peut être affecté ou non à un point de parking.

16.5.2. Description des cas fonctionnels

A confirmer avec le prototype

L'utilisateur doit pouvoir également supprimer d'un séjour un mouvement au sol. Le traitement de la suppression d'une MEP et d'une DEPAT sont similaires. Le système doit déterminer automatiquement la borne à supprimer en fonction du type de séjour.

Pour supprimer un mouvement au sol, une proposition est que l'utilisateur accède au menu « Mouvement au sol » puis au sous-menu « Supprimer » du menu contextuel du séjour mono-borné. Ensuite, il doit choisir une des options proposées tel qu'illustré par la figure suivante :




Figure 63 - proposition de menu pour la suppression d'un mouvement au sol

Remarque : l'option de menu « Supprimer » dans le menu contextuel du séjour ne doit pas être disponible si le séjour n'est pas bi-borné avec un mouvement au sol comme borne.

Important : la suppression du mouvement au sol ne doit pas modifier le parking du séjour résultant si celui-ci était affecté.

Remarque : La suppression d'une MEP ou d'une DEPAT revient à casser le séjour en deux séjours mono-bornés. En effet, ATOM supprime un séjour du type MEP-BI ou BI-DEPAT.

16.5.3. Cinématique « Action Utilisateur » à utiliser

Cette mise à jour est sous la responsabilité d'ATOM. Il faut donc considérer comme cinématique celle décrite au paragraphe 2.2.2.

PARAMÈTRES DE LA TRANSACTION RUP ATOM À APPELER

Pour rupter un séjour, se reporter au paragraphe « 5.2 - ET-MDSCN-03-02 : Casser un séjour (Rupter) » de ce document.

16.5.4. Incidence sur PARKING Plus

ACTIONS PARKING PLUS

Actions	Description
ACT-001	Appeler la transaction ATOM
ACT-002	Confirmer la modification en PARKING Plus sur réception du message ATOM correspondant
ACT-003	A la réception du message ATOM, casser le séjour en deux séjours mono-bornés et supprimer la MEP ou la DEPAT

MESSAGES À LEVER

Niveau	Identifiant	Conditions
Alarme	ALM-016	Toujours

	(Mono borné)	
Information	INF-022 (MEP supprimée)	Si la suppression concerne une MEP
Information	INF-023 (DEPAT supprimé)	Si la suppression concerne un DEPAT

16.5.5. Règles de gestion à respecter

Identifiant	Description
RG-MET-015	Synchronisation des actions utilisateurs

16.6. ET-MDSCN-02-01 : Annuler un vol

16.6.1. Pré-conditions

La vue planning doit être ouverte, la fenêtre des vols du scénario doit également être ouverte et le curseur de la souris doit être positionné sur un vol non encore annulé.

16.6.2. Description des cas fonctionnels

A confirmer avec le prototype

L'utilisateur doit pouvoir annuler un vol. Pour cela, il dispose de deux manières de procéder : soit en éditant le vol, soit avec une action utilisateur spécifique sur la ligne représentant le vol.

Dans les deux cas, il doit accéder au vol au travers de la fenêtre de la liste des vols avec l'option de menu « Vols ... » du menu « Affichage ».

Rappel : cette fenêtre permet d'afficher tout ou partie des vols du scénario grâce à un ensemble de filtres.

Pour plus d'information sur l'affichage de cette fenêtre, se reporter au document [2].

ANNULATION DU VOL EN ÉDITANT LE VOL

L'utilisateur doit sélectionner le vol à annuler puis cliquer sur le bouton « Editer ». Ceci permet d'ouvrir l'écran d'édition du vol. Ensuite, il annule le vol en positionnant la valeur de son état à « Annulé » puis en cliquant sur le bouton « Enregistrer ». Ceci est illustré par la figure suivante :

The screenshot shows a software window titled 'ORA Plus - [Edition d'un vol]'. It contains various input fields for flight details. The 'Type' section has radio buttons for 'Vol arrivée' and 'Vol départ'. The 'Compagnie/N° vol' field is set to 'AF 1234' and 'N° d'ordre' is '1'. The 'Date tête de ligne' is '10/10/2007'. The 'Date et heure (programme)' is '10/10/2007 15:00'. The 'Date et heure (estimé)' is empty. The 'Code horaire' is 'SCT'. The 'Etat' dropdown menu is open, showing 'Annulé' selected. A callout box points to this dropdown with the text 'Annulation du vol en modifiant son état'. Other fields include 'Escale (déroutement, reroutement)', 'Date et heure (reporté)', 'Type avion' (320), 'Immatriculation' (FGKZV), 'Parking' (A06), 'Itinéraire' (TLS), 'Type courrier' (MC), 'Statut douanier' (D), 'Terminal naturel' (2F), 'Compagnie propriétaire' (AF), 'Nature' (0), 'Equipement', 'Vol complémentaire Compagnie/N° vol', and a 'Commentaire' text area. At the bottom are 'Enregistrer' and 'Annuler' buttons.

Figure 64 – Illustration de l'annulation d'un vol par l'écran d'édition

ANNULATION DU VOL AVEC LE MENU CONTEXTUEL

Une fois le vol repéré dans la liste des vols, l'utilisateur peut utiliser le menu contextuel de la ligne du vol pour l'annuler. Ceci est illustré à la figure suivante :

ORA Plus – [Afficher la liste des vols]

Date : _____

Horaire entre _____ et _____

Cie : _____ Numéro de vol : _____

Etat : _____

Parking : _____

Type avion : _____ Immatriculation : _____

Actualiser Annuler

☐	Horaire	DHC	Cie	Numéro	Jour	Pkg	TypeAv	Immat.	Etat	Itinéraire
☐	05:20	S 05:20	21	608	24		320	FHBAC	OK	MIR
☐	05:20	S 05:20		254	24		321		OK	SVO
☐	05:25	E 05:25		277	24	F88	77W	FGSQJ	OK	NRT
☐	05:30	S 05:30		975	24	A30	772	FOPAR	Annulé	DZA RUN
☐	05:35	05:35		223	24	A10	757	4XEBU	OK	TLV
	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

Nouveau ... Editer Supprimer

Figure 65 – Illustration de l'annulation d'un vol avec le menu contextuel

16.6.3. Cinématique « Action Utilisateur » à utiliser

Cette mise à jour est sous la responsabilité d'ATOM. Il faut donc considérer comme cinématique celle décrite au paragraphe 2.2.2.

Pour traduire l'annulation d'un vol pour ATOM, il faut appeler la transaction CNL avec l'identifiant du vol.

PARAMÈTRES DE LA TRANSACTION CNL ATOM À APPELER

Désignation	Type de données	Format	Caractère	Exemple
Identifiant du vol arrivée				
Code compagnie	Alphanumérique	AAA	Obligatoire	AF
Numéro du vol	Alphanumérique	AAAA	Obligatoire	1234
Jour d'opération	Date	JJ	Obligatoire	10
Indice	Numérique	9	Obligatoire	1
Sens	Alphanumérique	A	Obligatoire	A ou D

EXEMPLES D'APPELS AUX TRANSACTIONS ATOM

Exemple	Signification
CNL[AT1234101A]	Annulation du vol AF1234 du 10 du mois en cours

16.6.4. Incidence sur PARKING Plus

ACTIONS PARKING PLUS

Actions	Description
ACT-001	Appeler la transaction ATOM
ACT-002	Annuler le vol en PARKING Plus à la réception du message en provenance d'ATOM
ACT-003	Si le vol était dans un séjour bi-borné, casser le séjour

MESSAGES À LEVER

Niveau	Identifiant	Conditions
Alarme	ALM-016 (Mono borné)	Si le vol appartient initialement à un séjour bi-borné
Information	INF-011 (Vol annulé)	Toujours

16.6.5. Règles de gestion à respecter

Identifiant	Description
RG-MET-018	Suppression des séjours incohérents
RG-MET-015	Synchronisation des actions utilisateurs

16.7. ET-MDSCN-02-02 : Réactiver un vol annulé

16.7.1. Pré-conditions

La vue planning doit être ouverte, la fenêtre des vols du scénario doit également être ouverte et le curseur de la souris doit être positionné sur un vol annulé.

16.7.2. Description des cas fonctionnels

L'utilisateur doit pouvoir réactiver un vol précédemment annulé. Pour cela, il doit accéder à ce vol au travers de la fenêtre de la liste des vols avec l'option de menu « Vols ... » du menu « Affichage ».

Rappel : cette fenêtre permet d'afficher tout ou partie des vols du scénario grâce à un ensemble de filtres.

Une fois le vol repéré, le menu contextuel de la ligne du vol permet de modifier son état et alors de le réactiver.

Ceci est illustré à la figure suivante :




Figure 66 – Illustration de la réactivation d'un vol annulé

16.7.3. Cinématique « Action Utilisateur » à utiliser

Cette mise à jour est sous la responsabilité d'ATOM. Il faut donc considérer comme cinématique celle décrite au paragraphe 2.2.2.

Pour traduire la réactivation d'un vol annulé pour ATOM, il faut appeler la transaction CNL avec l'identifiant du vol et la mention « NUL ».

PARAMÈTRES DE LA TRANSACTION CNL ATOM À APPELER

Désignation	Type de données	Format	Caractère	Exemple
Identifiant du vol arrivée				
Code compagnie	Alphanumérique	AAA	Obligatoire	AF
Numéro du vol	Alphanumérique	AAAA	Obligatoire	1234
Jour d'opération	Date	JJ	Obligatoire	10
Indice	Numérique	9	Obligatoire	1

Sens	Alphanumérique	A	Obligatoire	A ou D
------	----------------	---	-------------	--------

EXEMPLES D'APPELS AUX TRANSACTIONS ATOM

Exemple	Signification
CNL[AT1234101A]NUL	Réactivation du vol AF1234 du 10 du mois en cours précédemment annulé

16.7.4. Incidence sur PARKING Plus

ACTIONS PARKING PLUS

Actions	Description
ACT-001	Appeler la transaction ATOM
ACT-002	Réactiver le vol en PARKING Plus à la réception du message en provenance d'ATOM
ACT-003	Créer avec le vol un séjour mono-borné non affecté

MESSAGES À LEVER

Niveau	Identifiant	Conditions
Alarme	ALM-004 (Non affecté)	Toujours
Alarme	ALM-016 (Mono borné)	Toujours

16.7.5. Règles de gestion à respecter

Identifiant	Description
RG-MET-015	Synchronisation des actions utilisateurs

16.8. ET-MDSCN-02-03 : Dérouter un vol

16.8.1. Pré-conditions

La vue planning doit être ouverte et le curseur de la souris doit être positionné sur un séjour ou sur l'un de ses stationnements.

16.8.2. Description des cas fonctionnels

L'utilisateur doit pouvoir dérouter un vol. Pour cela, il doit accéder au vol au travers de la fenêtre de la liste des vols avec l'option de menu « Vols ... » du menu « Affichage », puis il doit éditer le vol et modifier son état

Rappel : cette fenêtre permet d'afficher tout ou partie des vols du scénario grâce à un ensemble de filtres.

Pour plus d'information sur l'affichage de cette fenêtre, se reporter au document [2].

DÉROUTER DU VOL EN ÉDITANT LE VOL

L'utilisateur doit sélectionner le vol à dérouter puis cliquer sur le bouton « Editer ». Ceci permet d'ouvrir l'écran d'édition du vol. Ensuite, il déroute le vol en positionnant la valeur de son état à « Dérouté », en précisant la nouvelle escale de destination du vol et en cliquant sur le bouton « Enregistrer ». Ceci est illustré par la figure suivante :

The screenshot shows a software window titled "ORA Plus - [Edition d'un vol]". It contains various input fields for flight data. A callout box with an arrow points to the "Etat" dropdown menu, which is currently set to "Dérouté". The callout text reads: "Dérouter le vol en modifiant son état et en précisant la nouvelle escale".

Type : ☐ Vol arrivée ☐ Vol départ	
Compagnie/N° vol :	AF 1234 N° d'ordre : 1
Date tête de ligne :	10/10/2007
Date et heure (programme) :	10/10/2007 15:00
Date et heure (estimé) :	
Code horaire :	SCT
Etat :	Dérouté
Escale (déroutement, reroutement) :	ORY
Date et heure (reporté) :	
Type avion :	320
Immatriculation :	FGKZV
Parking :	A06
Itinéraire :	TLS
Type courrier :	MC
Statut douanier :	D
Terminal naturel :	2F
Compagnie propriétaire :	AF
Nature :	0
Equipement :	
Vol complémentaire Compagnie/N° vol :	
Commentaire :	
Enregistrer Annuler	

Figure 67 – Illustration du déroutement d'un vol par l'écran d'édition

16.8.3. Cinématique « Action Utilisateur » à utiliser

Cette mise à jour est sous la responsabilité d'ATOM. Il faut donc considérer comme cinématique celle décrite au paragraphe 2.2.2.

Pour traduire le déroutement d'un vol sur une autre escale pour ATOM, il faut appeler la transaction DIV avec l'identifiant du vol et la nouvelle escale de destination.

Remarque : à priori, les déroutements concernent les vols arrivant sur l'escale de référence.

Remarque : pour annuler le déroutement d'un vol, il suffit d'appeler la transaction DIV avec l'identifiant du vol et la valeur « NUL » pour escale de destination.

PARAMÈTRES DE LA TRANSACTION DIV ATOM À APPELER

Désignation	Type de données	Format	Caractère	Exemple
Identifiant du vol arrivée				
Code compagnie	Alphanumérique	AAA	Obligatoire	AF
Numéro du vol	Alphanumérique	AAAA	Obligatoire	1234
Jour d'opération	Date	JJ	Obligatoire	10
Indice	Numérique	9	Obligatoire	1
Sens	Alphanumérique	A	Obligatoire	A ou D
Nouvelle escale du vol				
Escale de destination	Alphanumérique	AAA	Obligatoire	ORY

EXEMPLES D'APPELS AUX TRANSACTIONS ATOM

Exemple	Signification
DIV[AT1234101A]ORY	Déroutement du vol AF1234 du 10 du mois en cours, initialement prévu d'arriver sur CDG et envoyé sur ORY
DIV[AT1234101A]NUL	Annulation de déroutement du vol AF1234 du 10 du mois en cours

16.8.4. Incidence sur PARKING Plus

ACTIONS PARKING PLUS

Actions	Description
ACT-001	Appeler la transaction ATOM
ACT-002	Mettre à jour PARKING Plus à la réception du message ATOM
ACT-003	Si le vol fait partie d'un séjour, casser le séjour

MESSAGES À LEVER

Niveau	Identifiant	Conditions
Alarme	ALM-016 (Mono borné)	Si le vol faisait partie d'un séjour initialement
Information	INF-017 (Vol dérouté)	Toujours

16.8.5. Règles de gestion à respecter

Identifiant	Description
RG-MET-015	Synchronisation des actions utilisateurs

16.9. ET-MDSCN-02-04 : Rerouter un vol

16.9.1. Pré-conditions

La vue planning doit être ouverte et le curseur de la souris doit être positionné sur un séjour ou sur l'un de ses stationnements.

16.9.2. Description des cas fonctionnels



AMO : Lorsqu'un vol est rerouté, l'escale finale de destination reçoit quand même les actualisation horaire QRE, H10, QTP, BLC. Il faut faire en sorte de corriger ce comportement.

L'utilisateur doit pouvoir rerouter un vol. Pour cela, il doit accéder au vol au travers de la fenêtre de la liste des vols avec l'option de menu « Vols ... » du menu « Affichage », puis il doit éditer le vol et modifier son état

Rappel : cette fenêtre permet d'afficher tout ou partie des vols du scénario grâce à un ensemble de filtres.

Pour plus d'information sur l'affichage de cette fenêtre, se reporter au document [2].

REROUTER DU VOL EN ÉDITANT LE VOL

L'utilisateur doit sélectionner le vol à rerouter puis cliquer sur le bouton « Editer ». Ceci permet d'ouvrir l'écran d'édition du vol. Ensuite, il déroute le vol en positionnant la valeur de son état à « Rerouté », en précisant l'escale intermédiaire du vol et en cliquant sur le bouton « Enregistrer ». Ceci est illustré par la figure suivante :

The screenshot shows a software window titled "ORA Plus - [Edition d'un vol]". It contains various input fields for flight details. The "Type" section has radio buttons for "Vol arrivée" and "Vol départ". The "Compagnie/N° vol" field is set to "AF 1234" and "N° d'ordre" is "1". The "Date tête de ligne" is "10/10/2007". The "Date et heure (programme)" is "10/10/2007 15:00". The "Date et heure (estimé)" is empty. The "Code horaire" is "SCT". The "Etat" dropdown is set to "Rerouté", with a callout box pointing to it containing the text "Rerouter le vol en modifiant son état et en précisant l'escale intermédiaire". The "Escale (déroutement, reroutement)" is set to "LYS". The "Date et heure (reporté)" is empty. The "Type avion" is "320" and "Immatriculation" is "FGKZV". The "Parking" is "A06". The "Itinéraire" is "TLS". The "Type courrier" is "MC" and "Statut douanier" is "D". The "Terminal naturel" is "2F" and "Compagnie propriétaire" is "AF". The "Nature" is "0" and "Equipement" is empty. The "Vol complémentaire Compagnie/N° vol" is empty. The "Commentaire" field is empty. At the bottom are "Enregistrer" and "Annuler" buttons.

Figure 68 – Illustration du reroutement d'un vol par l'écran d'édition

16.9.3. Cinématique « Action Utilisateur » à utiliser

Cette mise à jour est sous la responsabilité d'ATOM. Il faut donc considérer comme cinématique celle décrite au paragraphe 2.2.2.



AMO-MOE : Actuellement en discussion avec la MOE

TRANSACTIONS ATOM À CONSIDÉRER

Code	Paramètres	Exemple

16.9.4. Incidence sur PARKING Plus

ACTIONS PARKING PLUS

Actions	Description
ACT-001	Appeler la transaction ATOM
ACT-002	Mettre à jour le vol à la réception du message en provenance d'ATOM

MESSAGES À LEVER

Niveau	Identifiant	Conditions
Notification	NTF-003 (Vol rerouté)	Toujours

16.9.5. Règles de gestion à respecter

Identifiant	Description
RG-MET-015	Synchronisation des actions utilisateurs

16.10. ET-MDSCN-02-05 : Reporter un vol

16.10.1. Pré-conditions

La vue planning doit être ouverte et le curseur de la souris doit être positionné sur un séjour ou sur l'un de ses stationnements.

16.10.2. Description des cas fonctionnels

L'utilisateur doit pouvoir reporter un vol. Pour cela, il doit accéder au vol au travers de la fenêtre de la liste des vols avec l'option de menu « Vols ... » du menu « Affichage », puis il doit éditer le vol et modifier son état

Rappel : cette fenêtre permet d'afficher tout ou partie des vols du scénario grâce à un ensemble de filtres.

Pour plus d'information sur l'affichage de cette fenêtre, se reporter au document [2].

REPORTER UN VOL EN ÉDITANT LE VOL

L'utilisateur doit sélectionner le vol à reporter puis cliquer sur le bouton « Editer ». Ceci permet d'ouvrir l'écran d'édition du vol. Ensuite, il reporte le vol en positionnant la valeur de son état à « Reporté », en précisant la nouvelle date/heure d'opération du vol et en cliquant sur le bouton « Enregistrer ». Ceci est illustré par la figure suivante :

The screenshot shows the 'ORA Plus - [Edition d'un vol]' window. The 'Type' is set to 'Vol arrivée'. The 'Compagnie/N° vol' is 'AF 1234' and 'N° d'ordre' is '1'. The 'Date tête de ligne' is '10/10/2007'. The 'Date et heure (programme)' is '10/10/2007 15:00'. The 'Code horaire' is 'SCT'. The 'Etat' is 'Reporté', highlighted by a callout box that says 'Reporter le vol en modifiant son état et en précisant la nouvelle date d'opération'. The 'Date et heure (reporté)' is '11/10/2007 09:00'. The 'Type avion' is '320' and 'Immatriculation' is 'FGKZV'. The 'Parking' is 'A06'. The 'Itinéraire' is 'TLS'. The 'Type courrier' is 'MC' and 'Statut douanier' is 'D'. The 'Terminal naturel' is '2F' and 'Compagnie propriétaire' is 'AF'. The 'Nature' is '0' and 'Equipement' is empty. The 'Vol complémentaire Compagnie/N° vol' is empty. The 'Commentaire' field is empty. At the bottom are 'Enregistrer' and 'Annuler' buttons.

Figure 69 – Illustration du report d'un vol par l'écran d'édition

16.10.3. Cinématique « Action Utilisateur » à utiliser

Cette mise à jour est sous la responsabilité d'ATOM. Il faut donc considérer comme cinématique celle décrite au paragraphe 2.2.2.

Pour traduire le report d'un vol à une nouvelle date/heure pour ATOM, il faut appeler la transaction RPO avec l'identifiant du vol et la nouvelle date/heure opérationnelle.

Remarque : A priori, cette fonctionnalité est très peu utilisée et plutôt de la responsabilité du CCO Air France .

PARAMÈTRES DE LA TRANSACTION RPO ATOM À APPELER

Désignation	Type de données	Format	Caractère	Exemple
Identifiant du vol arrivée				
Code compagnie	Alphanumérique	AAA	Obligatoire	AF
Numéro du vol	Alphanumérique	AAAA	Obligatoire	1234
Jour d'opération	Date	JJ	Obligatoire	10
Indice	Numérique	9	Obligatoire	1

Sens	Alphanumérique	A	Obligatoire	A ou D
Nouvelle date/ heure du vol				
Date/Heure opérationnelle	Date	JJHHMM	Obligatoire	111000

EXEMPLES D'APPELS AUX TRANSACTIONS ATOM

Exemple	Signification
RPO[AT1234101A]111230	Report du vol AF1234 du 10 du mois courant au 11 à 12h30

16.10.4. Incidence sur PARKING Plus

ACTIONS PARKING PLUS

Actions	Description
ACT-001	Appeler la transaction ATOM
ACT-002	Mettre à jour le vol à la réception du message en provenance d'ATOM

MESSAGES À LEVER

Niveau	Identifiant	Conditions
Alarme	ALM-016 (Mono borné)	Si le vol fait partie initialement d'un séjour bi-borné
Information	INF-026 (Vol reporté)	Toujours

16.10.5. Règles de gestion à respecter

Identifiant	Description
RG-MET-015	Synchronisation des actions utilisateurs

16.11. ET-MDSCN-03-06 : Modifier de l'escale d'un vol d'un séjour

16.11.1. Pré-conditions

La vue planning doit être ouverte et le curseur de la souris doit être positionné sur un séjour ou sur l'un de ses stationnements.

16.11.2. Description des cas fonctionnels



AMO : A rapprocher des cas du déroutement et du reroutement

L'utilisateur doit pouvoir modifier l'escale de provenance d'un vol arrivée et/ou l'escale de destination d'un vol départ. La modification peut donc porter soit sur un des vols, soit sur les deux vols du séjour.

Pour cela, une proposition est que l'utilisateur doit sélectionner l'item « Modifier escales » du menu contextuel du stationnement, puis saisir la valeur qu'il désire puis valider avec le bouton « OK » ou la touche « Entrée ». Ceci est illustré par la figure suivante :




Figure 70 – Illustration de la modification de l'escale d'un vol d'un séjour

Remarque : Cette fonctionnalité est à rapprocher du traitement du déroutement ou du reroutement en manuel d'un vol. Cette partie sera mise à jour en conséquence en fonction des propositions faites pour le traitement de ces fonctions.

16.11.3. Cinématique « Action Utilisateur » à utiliser

Cette mise à jour est sous la responsabilité d'ATOM. Il faut donc considérer comme cinématique celle décrite au paragraphe 2.2.2.



AMO-MOE : Actuellement en discussion avec la MOE

TRANSACTIONS ATOM À CONSIDÉRER

Code	Paramètres	Exemple

16.11.4. Incidence sur PARKING Plus

ACTIONS PARKING PLUS

Actions	Description
ACT-001	Mettre à jour en conséquence le(s) vol(s) du séjour concerné

16.11.5. Règles de gestion à respecter

Identifiant	Description
RG-MET-015	Synchronisation des actions utilisateurs

16.12. ET-MDSCN-03-08 : Editer les propriétés d'un séjour

16.12.1. Pré-conditions

Important : cette action utilisateur est accessible dans les deux environnements de PARKING Plus.

Les conditions suivantes doivent être remplies :

- la vue du planning doit être ouverte
- l'utilisateur doit avoir les droits pour effectuer cette opération
- le curseur de la souris doit être positionné sur un séjour

16.12.2. Description des cas fonctionnels

Afin de faciliter la tâche de l'utilisateur, il doit pouvoir éditer les propriétés de tracatge d'un séjour.

Important : ceci est un moyen de traiter les séjours indéplaçables.

Une proposition est que la fenêtre de propriétés d'un séjour soit callable depuis le menu contextuel du séjour avec un click droit. Ceci est illustré à la figure suivante :




Figure 71 – Proposition d'appel à l'écran d'édition de séjours

Avec cette fenêtre, l'utilisateur peut modifier les propriétés de tractage du séjour, à savoir orienter les découpes opérées par le moteur :

- Forcer un unique tractage au TTMa
- Forcer un unique tractage au TTMD
- Forcer deux tractages au TTMa et TTMD
- Empêcher les tractages

Remarque : cette information est utile pour le moteur PARKING Plus et doit être représentée si possible par un pictogramme. La figure suivante illustre l'écran permettant d'éditer les propriétés du séjour :




Figure 72 – Proposition d'écran pour la création de séjours

16.12.3. Cinématique « Action Utilisateur » à utiliser

Cette modification est sous la responsabilité de PARKING Plus et doit rester locale à PARKING Plus

16.12.4. Incidence sur PARKING Plus

ACTIONS PARKING PLUS

Actions	Description
ACT-001	Mettre à jour les propriétés du séjour

MESSAGES À LEVER

Niveau	Identifiant	Conditions
Information	INF-032	Toujours

16.12.5. Règles de gestion à respecter

Identifiant	Description
RG-MET-015	Synchronisation des actions utilisateurs

16.13. ET-MDSCN-13-01 : Afficher la liste des immatriculations indéplaçables

16.13.1. Description des cas fonctionnels

L'utilisateur doit pouvoir ouvrir depuis la fenêtre GANTT la fenêtre présentant la liste des immatriculations indéplaçables pour le scénario.

Une proposition pour qu'il puisse accéder à cet écran est d'utiliser l'option de menu « Indéplaçables ... » du menu « Affichage » de la fenêtre GANTT.

Une proposition d'écran est illustré à la figure suivante :

Immat	Début	Fin	Tractages
FHBAC	12/10/2007 à 16h00	12/10/2007 à 22h00	TTMa
FGSQJ	13/10/2007 à 11h00	15/10/2007 à 12h00	Aucun
4XEUB	13/10/2007 à 12h30	18/10/2007 à 20h00	TTMa et TTMD
...	...	...	...

Nouveau Dupliquer Editer Supprimer

Détail

Immatriculation :

Du : à :

Au : à :

Propriétés de tractage

☐ Forcer la découpe au TTMa

☐ Forcer la découpe au TTMD

☐ Forcer deux découpes au TTMa et TTMD

☐ Pas de découpage possible

Enregistrer Annuler

Figure 73 – Fenêtre des immatriculations indéplaçables

Cet écran permet de préciser les informations suivantes pour une immatriculation indéplaçable :

- Son immatriculation
- La date de début de la période
- La date de fin de la période
- Les propriétés de tractage associées

ACTIONS PARKING PLUS

Actions	Description
ACT-001	Afficher la liste des immatriculations indéplaçables
ACT-002	Trier les lignes par immt., par date de début et de fin ou par propriété de tractage

16.14. ET-MDSCN-13-02 : Manipuler une immatriculation indéplaçable

En lot ultérieur

16.14.1. Pré-conditions

La fenêtre des indéplaçables doit être ouverte.

16.14.2. Description des cas fonctionnels

DÉCLARER UNE PÉRIODE INDÉPLAÇABLE POUR UNE IMMATRICULATION

L'utilisateur doit pouvoir déclarer pour une immatriculation donnée une période pendant laquelle les séjours associés à cette immatriculation ne doivent pas être déplacés.

Une proposition pour qu'il puisse accéder à cette fonction est d'utiliser le bouton « Nouveau ... » de la fenêtre. Ceci a pour conséquence de rendre saisissables les champs de la zone « détail » et l'utilisateur valide ensuite son choix avec le bouton « Enregistrer » ou annule avec le bouton « Annuler ».

Ceci est illustré à la figure suivante :

Immat	Début	Fin	Tractages
FHBAC	12/10/2007 à 16h00	12/10/2007 à 22h00	TTMa
FGSQJ	13/10/2007 à 11h00	15/10/2007 à 12h00	Aucun
4XEBU	13/10/2007 à 12h30	18/10/2007 à 20h00	TTMa et TTMD
...	...	...	...

1. Clic sur le bouton « Nouveau »

2. Saisie des données

3. Confirmer ou annuler la création

Figure 74 – Déclaration d'une période d'une immatriculation indéplaçable

Cet écran permet de préciser les informations suivantes pour une immatriculation indéplaçable :

- Son immatriculation
- La date de début de la période
- La date de fin de la période
- Les propriétés de tractage associées

Remarque : La « listbox » des immatriculations doit présenter l'ensemble des immatriculations connues de PARKING Plus, c'est à dire les immatriculations associées à au moins un stationnement du scénario. Si besoin, l'utilisateur doit pouvoir saisir directement l'immatriculation.

DUPLIQUER OU EDITER UNE PÉRIODE INDÉPLAÇABLE POUR UNE IMMATRICULATION

L'utilisateur doit pouvoir modifier ou dupliquer pour une immatriculation donnée une période pendant laquelle les séjours associés à cette immatriculation ne doivent pas être déplacés.

Une proposition pour qu'il puisse accéder à cette fonction est de sélectionner la ligne correspondant à la période concernée et d'utiliser respectivement le bouton « Dupliquer ... » ou « Editer ... » de la fenêtre. Ceci a pour conséquence de renseigner et de rendre saisissables les champs de la zone « détail ». L'utilisateur valide ensuite son choix avec le bouton « Enregistrer » ou annule avec le bouton « Annuler ».

Ceci est illustré à la figure suivante :




Figure 75 – modification ou duplication des immatriculations indéplaçables

Remarque : dans le cas de la duplication, lorsque l'utilisateur confirme avec le bouton « Enregistrer », au moins une des informations de la ligne d'origine doit avoir été modifiée.

SUPPRIMER UNE PÉRIODE INDÉPLAÇABLE POUR UNE IMMATRICULATION

L'utilisateur doit pouvoir supprimer une des périodes présentes dans la liste.

Une proposition pour qu'il puisse accéder à cette fonction est de sélectionner la ligne correspondant à la période concernée et d'utiliser le bouton « Supprimer ».

Ceci est illustré à la figure suivante :




Figure 76 – Suppression des immatriculations indéplaçables

16.15. ET-MDSCN-13-01 : Afficher la liste des immatriculations indéplaçables

En lot 3

16.15.1. Pré-conditions

La fenêtre de suivi du planning doit être ouverte

16.15.2. Description des cas fonctionnels

L'utilisateur doit pouvoir ouvrir depuis la fenêtre GANTT la fenêtre présentant la liste des immatriculations indéplaçables pour le scénario.

Une proposition pour qu'il puisse accéder à cet écran est d'utiliser l'option de menu « Indéplaçables ... » du menu « Affichage » de la fenêtre GANTT.

Une proposition d'écran est illustré à la figure suivante :

Immat	Début	Fin	Tractages
FHBAC	12/10/2007 à 16h00	12/10/2007 à 22h00	TTMa
FGSQJ	13/10/2007 à 11h00	15/10/2007 à 12h00	Aucun
4XEUB	13/10/2007 à 12h30	18/10/2007 à 20h00	TTMa et TTMD
...	...	...	...

Nouveau Dupliquer Editer Supprimer

Détail

Immatriculation :

Du : à :

Au : à :

Propriétés de tractage

☐ Forcer la découpe au TTMa

☐ Forcer la découpe au TTMD

☐ Forcer deux découpes au TTMa et TTMD

☐ Pas de découpage possible

Enregistrer Annuler

Figure 77 – Fenêtre des immatriculations indéplaçables

Cet écran permet de préciser les informations suivantes pour une immatriculation indéplaçable :

- Son immatriculation
- La date de début de la période
- La date de fin de la période
- Les propriétés de tractage associées

ACTIONS PARKING PLUS

Actions	Description
ACT-001	Afficher la liste des immatriculations indéplaçables
ACT-002	Trier les lignes par immt., par date de début et de fin ou par propriété de tractage

16.16. ET-MDSCN-13-02 : Manipuler une immatriculation indéplaçable

En lot ultérieur

16.16.1. Pré-conditions

La fenêtre des indéplaçables doit être ouverte.

16.16.2. Description des cas fonctionnels

A confirmer avec le prototype

DÉCLARER UNE PÉRIODE INDÉPLAÇABLE POUR UNE IMMATRICULATION

L'utilisateur doit pouvoir déclarer pour une immatriculation donnée une période pendant laquelle les séjours associés à cette immatriculation ne doivent pas être déplacés.

Une proposition pour qu'il puisse accéder à cette fonction est d'utiliser le bouton « Nouveau ... » de la fenêtre. Ceci a pour conséquence de rendre saisissables les champs de la zone « détail » et l'utilisateur valide ensuite son choix avec le bouton « Enregistrer » ou annule avec le bouton « Annuler ».

Ceci est illustré à la figure suivante :

ORA Plus - [Administrer les indéplaçables]

Immat	Début	Fin	Tractages
FHBAC	12/10/2007 à 16h00	12/10/2007 à 22h00	TTMa
FGSQJ	13/10/2007 à 11h00	15/10/2007 à 12h00	Aucun
4XEBU	13/10/2007 à 12h30	18/10/2007 à 20h00	TTMa et TTMD
...	...	...	...

1. Clic sur le bouton « Nouveau »

2. Saisie des données

3. Confirmer ou annuler la création

Figure 78 – Déclaration d'une période d'une immatriculation indéplaçable

Cet écran permet de préciser les informations suivantes pour une immatriculation indéplaçable :

- Son immatriculation
- La date de début de la période
- La date de fin de la période
- Les propriétés de tractage associées

Remarque : La « listbox » des immatriculations doit présenter l'ensemble des immatriculations connues de PARKING Plus, c'est à dire les immatriculations associées à au moins un stationnement du scénario. Si besoin, l'utilisateur doit pouvoir saisir directement l'immatriculation.

DUPLIQUER OU EDITER UNE PÉRIODE INDÉPLAÇABLE POUR UNE IMMATRICULATION

L'utilisateur doit pouvoir modifier ou dupliquer pour une immatriculation donnée une période pendant laquelle les séjours associés à cette immatriculation ne doivent pas être déplacés.

Une proposition pour qu'il puisse accéder à cette fonction est de sélectionner la ligne correspondant à la période concernée et d'utiliser respectivement le bouton « Dupliquer ... » ou « Editer ... » de la fenêtre. Ceci a pour conséquence de renseigner et de rendre saisissables les champs de la zone « détail ». L'utilisateur valide ensuite son choix avec le bouton « Enregistrer » ou annule avec le bouton « Annuler ».

Ceci est illustré à la figure suivante :




Figure 79 – modification ou duplication des immatriculations indéplaçables

Remarque : dans le cas de la duplication, lorsque l'utilisateur confirme avec le bouton « Enregistrer », au moins une des informations de la ligne d'origine doit avoir été modifiée.

SUPPRIMER UNE PÉRIODE INDÉPLAÇABLE POUR UNE IMMATRICULATION

L'utilisateur doit pouvoir supprimer une des périodes présentes dans la liste.

Une proposition pour qu'il puisse accéder à cette fonction est de sélectionner la ligne correspondant à la période concernée et d'utiliser le bouton « Supprimer ».

Ceci est illustré à la figure suivante :




Figure 80 – Suppression des immatriculations indéplaçables