应

大学物理(1)



第15章 电磁感应


- » 1820年,丹麦物理学家奥斯特的发现第一次揭示了电流能够产生磁场,之后法国物理学家安培和菲涅耳提出"磁场是否能激起电流?"
- » 经过10年的研究,1831年8月29日,英国科学家法拉第第一次在实验中观察到:当穿过闭合线圈的磁通量改变时,线圈中会出现电流。
- » 这一现象被称为**电磁感应**。

» 感应电动势等于磁通量对时间的变化率的相

反量:

$$\mathscr{E} = -\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}$$

其中
$$\Phi = \int_{S} \vec{B} \cdot d\vec{S}$$







Michael Faraday 1791.9.22-1867.8.25


- » **楞次定律**:闭合回路中**感应电流的方向**,总是使它所激发的磁场 来**阻止**引起感应电流的磁通量的**变化**。
- » 楞次定律是能量守恒定律在电磁感应现象上的具体体现。

» 用楞次定律来判断感应电流方向:






$$\frac{\mathrm{d} \Phi}{\mathrm{d} t} > 0$$



(b) **ゆ**为正值, | **ゆ**| 減少。


$$\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}$$
<0

» 用**楞次定律**来判断感应电流方向:



(c) Φ为负值, |Φ| 增加,

$$\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}$$
 < 0



(d) 中为负值, | 中 | 减少,

$$\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}>0$$


» 全磁通和磁链

- > 工程上使用的线圈通常不止一匝, 而是许多匝。
- > 这些线圈在电学上是串联的关系,因此,所有线圈总的感应电动势,等于每个线圈产生的感应电动势的和:

$$\begin{split} \mathscr{E} &= - \left(\frac{\mathrm{d}\Phi_1}{\mathrm{d}t} + \frac{\mathrm{d}\Phi_2}{\mathrm{d}t} + \frac{\mathrm{d}\Phi_3}{\mathrm{d}t} + \dots + \frac{\mathrm{d}\Phi_N}{\mathrm{d}t} \right) \\ &= - \frac{\mathrm{d}\sum_{i=1}^N \Phi_i}{\mathrm{d}t} \\ &= - \frac{\mathrm{d}\Psi}{\mathrm{d}t} \end{split}$$



如果每个线圈的磁通量相等,都是 Φ ,则: $\mathscr{E} = -N \frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}$



例:无限长直导线中通有随时间变化的电流 $I = \alpha t$, α 为大于 0 的常数。右侧放置一个刚性矩形线圈。试求:(1)线圈中感应电动势的大小。(2)如果线圈的内阻为 R,那么其中的电流 I_i 为多大,方向又如何?

(1) 解:无限长直导线周围的磁感应强度为

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$
,方向 \otimes


则线圈中的磁通量为:

$$\Phi = \int_{S} \vec{B} \cdot d\vec{S} = \int_{d}^{a+d} \frac{\mu_{0}I}{2\pi r} \cdot b \cdot dr = \frac{\mu_{0}Ib}{2\pi} \ln \frac{a+d}{d}$$

$$\stackrel{\text{H}}{=} \frac{\mu_{0}\alpha tb}{2\pi} \ln \frac{a+d}{d}$$

感应电动势为:

$$\mathscr{E} = -\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t} = -\frac{\mu_0 \alpha b}{2\pi} \ln \frac{a+d}{d}$$



例:无限长直导线中通有随时间变化的电流 $I = \alpha t$, α 为大于 0 的常数。右侧放置一个刚性矩形线圈。试求:(1) 线圈中感应电动势的大小。(2) 如果线圈的内阻为 R,那么其中的电流 I_i 为多大,方向又如何?


(2)解:感应电动势为

$$\mathscr{E} = -\frac{\mu_0 \alpha b}{2\pi} \ln \frac{a+d}{d}$$


则线圈中的电流大小为:

$$I_i = \frac{|\mathcal{E}|}{R} = \frac{\mu_0 \alpha b}{2\pi R} \ln \frac{a+d}{d}$$

由楞次定律得,其方向为逆时针。




- » 当导体在磁场中**切割磁力线**运动时,其两端会产生电动势,这一电动势称为**动生电动势**。
- 》 如图所示,在 U 型导体轨道上放置一根导线棒 ab,对导线棒施加外力 $F_{\rm ex}$, $F_{\rm ex}$ 做功,导体内部带电粒子所受的**洛伦兹力**将外力所做的功**转换**为电能。



» 当导体在外力 F_{ex} 作用下达到速度 ν 时,导体中的动生电动势为:

$$\mathscr{E} = \int_{(a)}^{(b)} (\vec{v} imes \vec{B}) \cdot \mathrm{d} \vec{l}$$
, $\mathrm{d} \vec{l}$ 的方向为 $a \to b$ 。



» 对于如图的均匀磁场、直导线棒以及速度与磁场方向垂直的情况,


$$\mathscr{E} = (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot \vec{l} = vBl$$

» 对于均匀磁场、直导线棒以及速度与磁场方向垂直的情况,

$$\mathscr{E} = (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot \vec{l} = vBl$$

若导线棒和轨道的总 内阻为 R,则其中的 感应电流为

$$I = \frac{\mathscr{E}}{R} = \frac{vBl}{R}$$




» 当导线棒中产生电流时,它便受到磁场的安培力,其方向和外力反向,其大小为:

$$F_{\rm m} = IlB = \frac{vB^2l^2}{R}$$

» 当导体所受的外力和安培力平衡时,导体达到最大速率。


$$F_{_{
m m}}=rac{vB^2l^2}{R}=F_{_{
m ex}}\ \Rightarrow v=rac{F_{_{
m ex}}R}{R^2l^2}$$


» 法拉第利用导体切割磁力线产生动生电动势的原理,发明了人类历史上第一台发电机——法拉第圆盘发电机。



法拉第圆盘发电机


15.2 动生电动势:交流发电机的原理






15.3 感生电动势和感生电场

» **感生电动势**:如果导体回路不动,其中的磁场随时间发生变化,也会产生感应电动势, 称为<mark>感生电动势</mark>。




» 交流变压器原理:

- > 变压器输入端的电压为 $u_{in}(t) = U_{in} \sin \omega t$
- > 所产生的电流为: $i_{in}(t) = I_{in} \cos \omega t$
- > 该电流产生的磁通量为: $\phi(t) = \Phi \cos \omega t$
- > 输出端的感应电动势为: $u_{\text{out}}(t) = U_{\text{out}} \sin \omega t$



15.3 感生电动势和感生电场


- » 法拉第和麦克斯韦分别先后从实验和理论的角度研究了变化的磁场 产生电场的问题。
- » 法拉第认为导体中变化的磁场将会在导体中产生感应电场,这个电场正是产生感应电动势的电场,称之为<mark>感生电场</mark>。
 - > 电磁炉原理。
- » 而麦克斯韦则进一步指出,变化的磁场不仅会在导体中,也会在空间中产生电场。
 - > 电磁波的预测和发现。



15.3 感生电动势和感生电场

» **感生电场**和静电场的不同点:


- > 静电场由相对静止的电荷产生,是 有源场; 感生电场由变化的磁场感 应而生, 是无源场;
- > 静电场是<mark>保守场</mark>,感生电场<mark>是非保</mark> 守场;
- > 静电场的场线是非闭合的,感生电 场的场线是闭合的。




> 二者对场中电荷的电场力均为:

$$\vec{F} = q\vec{E}$$


> 二者均对场中的电荷做功。





15.4 互感

- » 一闭合导体回路,当其中的电流随时间变化时,它周围的磁场也随时间变化;
- » 在它附近的另一导体回路受到 影响,其中也会产生感生电动 势,这种电动势叫做互感电动 势。
- » 这种现象叫做**互感**。
- » 显然,两个导体的互感作用是 对称的。




15.4 互感

- » 互感系数的单位为 亨利(H)。
- » 互感系数由两个线圈的几何形状、相对位置、各自匝数和磁介质决定,与它们的电流大小无关。

» 互感系数的求法:

- > 给线圈 L_1 通上电流 i_1 ,求这个电流产生的磁感应强度 B_1 ;
- > 计算线圈 L_2 上的磁链 Ψ ;
- > 互感系数为:

$$M=rac{\Psi}{i_{_{\! 1}}}$$




15.4 互感

- » 当两个线圈之间存在互感时,其中 一个线圈的电流随时间变化,会在 另一个线圈中感应出电动势。
- 》 线圈 L_1 中的电流随时间变化时, 线圈 L_2 中的感生电动势为:

$$\mathscr{E}_2 = -M \frac{\mathrm{d}i_1}{\mathrm{d}t}$$

》相应地,线圈 L_2 中的电流变化时,线圈 L_1 中的感生电动势为:


$$\mathscr{E}_1 = -M \frac{\mathrm{d}i_2}{\mathrm{d}t}$$



15.5 自感

- » 即使只有一个导体回路,当通过回路的电流随时间变化时,回路内 部也会产生感生电动势,这一电动势称为**自感电动势**。
- » 线圈的自感系数简称自感或者电感,单位也是 亨利(H)。


- » 与互感类似,自感系数仅由线圈自 身的物理参数决定,与电流无关。
- » 含有磁介质、**自感系数比较高**的电子元件被称为**电感器**。



15.5 自感系数的求法

- » 给线圈 L 通上电流 i ,求该电流产生的磁感应强度;
- » 计算该线圈的磁链 Y;
- » 该线圈的自感系数为:

$$L = \frac{\Psi}{i}$$




15.5 自感

» 自感电动势为:

$$\mathcal{E}_L = -\frac{\mathrm{d}\Psi}{\mathrm{d}t} = -L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}$$

» 式中的符号表示自感电动势始终 阻碍电流 *i* 的变化,与<mark>楞次定律</mark> 内容一致。




- > 当电流i随时间增大时,自感电动势与外加电压反向;
- > 当电流 i 随时间减小时, 自感电动势与外加电压同向。

例:一长直螺线管,单位长度上绕有n 匝线圈,总长度为l,横截面积为S,螺线管中填充磁导率为 μ_r 的磁介质,计算该直螺线管的自感。

解: 自感系数 $L = \frac{\Psi}{i}$

因此在线圈中通电流 i ,求其所产生的全磁通 Ψ ,二者相除即可得到 L 。



取如图红色虚线所示的安培环路,则由磁场强度 H 的环路定理得:

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{r} = H \cdot a = ani \Rightarrow H = ni$$

则磁感应强度: $B=\mu_0\mu_rH=\mu_0\mu_rni$

螺线管的全磁通: $\Psi=NBS=nl\cdot\mu_0\mu_rni\cdot S=\mu_0\mu_rn^2ilS$

螺线管的自感: $L = \frac{\Psi}{i} = \mu_0 \mu_r n^2 lS$

P 419 例 15.7: 一根电缆由同轴的两个金属圆柱面构成,半径分别为 R_1 和 R_2 ,管壁之间充满相对磁导率为 μ_r 的磁介质,电流由内管流走,

外管流回。求单位长度这种电缆的自感系数。

解: 同轴电缆内部 $\Psi = \Phi$, 自感 L 为:

$$L = \Phi/I$$


当电缆中通有如图所示的电流 *I*,根据 安培环路定理得,磁介质中的磁感应强度为

$$B = \frac{\mu_0 \mu_r I}{2\pi r}$$

在磁介质中取一个高度为单位长度的截面,则通过该截面的磁通量为:

$$\Phi = \int_{S} \vec{B} \cdot d\vec{S} = \int_{R_1}^{R_2} \frac{\mu_0 \mu_r I}{2\pi r} \cdot 1 \cdot dr = \frac{\mu_0 \mu_r I}{2\pi} \ln \frac{R_2}{R_1}$$

则单位长度该电缆的自感为: $L=rac{\Phi}{I}=rac{\mu_0\mu_r}{2\pi}\lnrac{\kappa_2}{R}$







BNC同轴连接器



SMA同轴连接器

15.6 磁场的能量

» 电感器是常用的电子元器件,可储存磁场能量。

» 大小为L的电感器,当流过它的电流为I时,它所存储的能量为:

$$W = \frac{1}{2}LI^2 = \frac{1}{2}\Phi I = \frac{1}{2}\frac{\Phi}{L}$$



» 单位体积内的磁场能量为:

$$w_{_{m}} = \frac{1}{2}BH$$

